功能：求二维NURBS曲线参数为u的点处的r阶导矢(px,py)
输入参数：r-导矢阶数；m_nTimes-曲线次数；u-参数。
输出参数：(px,py)- r阶导矢。
调用函数：GetWBPr-计算分子 的r阶导矢与分母 的r阶导数。
GetNURBSDerivat-递归调用自身。

```
void GetNURBSDerivat(int r,int m_nTimes,double u,double &px,double &py)
{
	double pw,PX,PY,PW;
	double Xikmax,Xikmay;
	if(r==0)
	{
		GetPoint(u,px,py,pw);
	}
	else if(r>0)
	{
		GetWBPr(r,m_nTimes,u,PX,PY,PW);
		Xikmax=0;  Xikmay=0;
		for(int j=1;j<=r;j++)
		{
			GetWBPr(j,m_nTimes,u,PX,PY,PW);
			GetNURBSDerivat(r-j,m_nTimes,u,px,py);
			Xikmax=Xikmax+Fact(r)/(Fact(r-j)*Fact(j))*PW*px;
			Xikmay=Xikmay+Fact(r)/(Fact(r-j)*Fact(j))*PW*py;
		}
		GetPoint(u,px,py,pw);
		GetWBPr(r,m_nTimes,u,PX,PY,PW);
		px=(PX-Xikmax)/pw;
		py=(PY-Xikmay)/pw;
	}
}
```