## Установка под Linux

Для установки Geant4 необходимо:

## 1. Подготовка

Установить пакеты gcc, g++, make, qt4-dev

Установить *стаке* версии 3.6 (или выше)

Кроме того, рекомендуется собрать пакет *Expat XML Parser* версии 2.1 или выше, однако данный при необходимости можно пропустить (см. ниже)

## 2. Установка Geant4

Скачать tar-apхив c caйта http://geant4.web.cern.ch/support/download и tar-xf./geant4.10.05.b01.tar.gz

распаковать

Создать директорию для построения проекта

Перейти в созданную директорию

mkdir geant4.10.5-build

cd ./geant4.10.5-build/

cmake -DCMAKE\_INSTALL\_PREFIX=/home/idalov/geant4/geant4.10.05-install - DGEANT4\_INSTALL\_DATA=ON -DGEANT4\_BUILD\_MULTITHREADED=ON -DGEANT4\_USE\_QT=ON /home/idalov/geant4/geant4.10.05.b01

--DCMAKE\_INSTALL\_PREFIX=/path/to/geant4

Настроить необходимые параметры установки для *cmake*:

где

-содержит путь того, куда будет установлен Geant4одник

- -DGEANT4 INSTALL DATA=ON
- -DGEANT4 USE QT=ON
- -означает что во время установки будут скачены необходимые данные сечений
- -отвечает за использование qt в качестве среды для интерфейса.
- -DGEANT4\_BUILD\_MULTITHREADED=ON

-означает что Geant4 будет установлен с поддержкой многопоточности.

Последним аргументом в команде стоит путь к исходным файлам geant4

В случае отказа от установки Expat XML Parser следует перевести следующий аргумент в состояние OFF

## -DGEANT4\_USE\_SYSTEM\_EXPAT=OFF

После того как все параметры настроены на экран будет выведено сообщение вида

- -- Found Qt4: /usr/bin/qmake (found version "4.8.7")
- -- Found OpenGL: /usr/lib/x86 64-linux-gnu/libOpenGL.so
- -- Configuring download of missing dataset G4NDL (4.5)
- -- Configuring download of missing dataset G4EMLOW (7.4)
- -- Configuring download of missing dataset PhotonEvaporation (5.2)
- -- Configuring download of missing dataset RadioactiveDecay (5.2)
- -- Configuring download of missing dataset G4NEUTRONXS (2.0)
- -- Configuring download of missing dataset G4PII (1.3)
- -- Configuring download of missing dataset RealSurface (2.1.1)
- -- Configuring download of missing dataset G4SAIDDATA (1.1)
- -- Configuring download of missing dataset G4ABLA (3.1)
- -- Configuring download of missing dataset G4ENSDFSTATE (2.2)
- -- The following Geant4 features are enabled:

GEANT4 BUILD CXXSTD: Compiling against C++ Standard '11'

GEANT4 BUILD MULTITHREADED: Build multithread enabled libraries

GEANT4 BUILD TLS MODEL: Building with TLS model 'initial-exec'

GEANT4 USE SYSTEM EXPAT: Using system EXPAT library

GEANT4\_USE\_QT: Build Geant4 with Qt support

Далее следует ввести команду для сборки Geant4 (где -j4 количество

make -j4

используемых для сборки ядер)

Эта процедура может занять продолжительное время в зависимости от возможностей ПК

Затем для окончательной сборки Geant4 следует ввести (с правами администратора):

sudo make install