


第四章指令系统

# 现代计算机的结构



# 回忆: 计算机的工作过程

### 高级语言

```
int a=2,b=3,c=1,y=0;
void main(){
   y=a*b+c;
}
```



编译 装入主存

存储字长=16bit

# 机器语言

			SON 2004 (3)
主存	指令		<i>&gt;</i> }- <b>⊭</b> ∀
地址	操作码	地址码	注释
0	000001	000000101	取数a至ACC
1 ×	000100	000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	000001000	将 $ab+c$ ,存于主存单元
4	000110	000000000	停机
5	000000000000000000000000000000000000000		原始数据a=2
6	00000000000000011		原始数据 <b>b</b> =3
7.	0000000000000001		原始数据 $c=1$
8	0000000000000000		原始数据y=0



# 回忆: 计算机的工作过程

操作码: 指明了"做什么"

地址码: 指明了"对谁动手"

10	ACC MQ  ALU  X	U CU 控制 单元 PC	6	存储体 2 1 7 3 8 MAR MDR	I/O
	运算器	控制器	9	主存储器	2 (A)

上一条指令取指后PC自动+1, (PC)=1;	执行后,	(ACC)=2

#1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=1

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000100 0000000110

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)= 000100 0000000110

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是"乘法"指令

#6: Ad(IR)→MAR, 指令的地址码送到MAR, 导致(MAR)=6

#8: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=0000000000000011=3

#9: (MDR)→MQ, 导致(MQ)=000000000000011=3

#10: (ACC)→X,导致(X)=2

#11: (MQ)\*(X)→ACC,由ALU实现乘法运算,导致(ACC)=6,如果乘积太大,则需要MQ辅助存储

主存	指令		沙子亚又		
地址	操作码	地址码	注释		
0	000001	000000101	取数a至ACC		
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中		
2	000011	000000111	加c得ab+c,存于ACC中		
3	000010	0000001000	将 $ab+c$ ,存于主存单元		
4	000110	000000000	停机		
5	000000000000000000000000000000000000000		原始数据 $a=2$		
6	0000000000000011		原始数据 <i>b=3</i>		
7	0000000000000001		原始数据 $c=1$		
8	00000000000000000		原始数据y=0		
	地址 0 1 2 3 4 5 6 7	地址 操作码 0 000001 1 000100 2 000011 3 000010 4 000110 5 000000 6 000000 7 000000	地址 操作码 地址码 0 000001 0000000101 1 000100 0000000110 2 000011 0000000111 3 000010 0000001000 4 000110 0000000000 5 0000000000000011 7 00000000000000011		

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行乘法指令(#6~#11)

王道考研/CSKAOYAN.COM




# 回忆: 计算机的工作过程

士左

操作码: 指明了"做什么"

地址码: 指明了"对谁动手"

有的指令不需要地址码 (停机)



PC

上一条指令取指后(PC)=4

#1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=3

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000110 0000000000

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)= **000110 0000000000** 

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是"停机"指令

土什	1日 人		沙子亚文	
地址	操作码	地址码	注释	
0	000001	000000101	取数a至ACC	
1	000100	000000110	乘b得ab,存于ACC中	
2	000011	000000111	加c得ab+c,存于ACC中	
3	000010	0000001000	将 $ab+c$ ,存于主存单元	
4	000110	000000000	停机	
5	000000000000000000000000000000000000000		原始数据a=2	
6	0000000000000011		原始数据 <b>b</b> =3	
7	0000000000000001		原始数据c=1	
	000000000000111		目 从 仕 田 💂	

指今

(利用中断机制通知操作系统终止该进程)

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行<mark>停机</mark>指令

最终结果v=7

# 本节内容

# 指令系统

指令格式

# 本节总览

操作码、地址码 的概念

根据地址码数目不同分类

根据指令长度分类

根据操作码的长度不同分类

根据操作类型分类

指令格式

# 指令的定义

#### 指令(又称机器指令):

是指示计算机执行某种操作的命令, 是计算机运行的最小功能单位。

一台计算机的所有指令的集合构成该 机的<mark>指令系统</mark>,也称为<mark>指令集</mark>。

注:一台计算机只能执行自己指令系统中的指令,不能执行其他系统的指令。


Eg: x86 架构、ARM架构



软件

100010001111110010011111110001010


指令



硬件

# 指令格式

- 一条指令就是机器语言的一个语句,它是一组有意义的二进制代码。
- 一条指令通常要包括操作码字段和地址码字段两部分:



一条指令可能包含 0个、1个、2个、3个、4个 地址码... 根据地址码数目不同,可以将指令分为 零地址指令、一地址指令、二地址指令...


#### 零地址指令 OF

- 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令
- 2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶




#### 零地址指令 0

- 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令
- 2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶




#### 零地址指令 OF

- 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令
- 2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶



#### 零地址指令

- 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令
- 2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶



# 一地址指令

一地址指令

OP

 $A_1$ 

1. 只需要单操作数,如加1、减1、取反、求补等 指令含义:  $OP(A_1) \rightarrow A_1$  , 完成一条指令需要3次访存: 取指 $\rightarrow$  读A1 $\rightarrow$ 写A1

2. 需要两个操作数,但其中一个操作数隐含在某个寄存器(如隐含在ACC)

指令含义:  $(ACC)OP(A_1) \rightarrow ACC$  完成一条指令需要2次访存: 取指 $\rightarrow$  读A1

注: A1 指某个主存地址, (A1)表示 A1 所指向的地址中的内容

类比: C语 言指针

指针所指位 置的内容

# 二、三地址指令

#### 二地址指令 OP A<sub>1</sub>(目的操作数) A<sub>2</sub>(源操作数)

常用于需要两个操作数的算术运算、逻辑运算相关指令

指令含义: (A<sub>1</sub>)OP(A<sub>2</sub>)→A<sub>1</sub>

完成一条指令需要访存4次,取指→读A1→读A2→写A1

#### 三地址指令 OP A<sub>1</sub> A<sub>2</sub> A<sub>3</sub> (结果)

常用于需要两个操作数的算术运算、逻辑运算相关指令

指令含义: (A<sub>1</sub>)OP(A<sub>2</sub>)→A<sub>3</sub>

完成一条指令需要访存4次,取指→读A1 →读A2 →写A3

# 四地址指令

四地址指令

OP

 $A_1$ 

 $A_2$ 

A<sub>3</sub> (结果)

A4 (下址)

指令含义:  $(A_1)OP(A_2)\rightarrow A_3$ , $A_4$ =下一条将要执行指令的地址 完成一条指令需要访存4次,取指 $\rightarrow$ 读 $A_1\rightarrow$ 读 $A_2\rightarrow$ 写 $A_3$ 

正常情况下: 取指令之后 PC+1, 指向下一条指令

四地址指令: 执行指令后,将PC的值修改位 A4 所指地址



欲言又止 稍加思考

地址码的位数有什么影响?

n位地址码的直接寻址范围=2<sup>n</sup>

若指令总长度固定不变,则地 址码数量越多,寻址能力越差

# 指令-按地址码数目分类

四地址指令 OP A<sub>1</sub> A<sub>2</sub> A<sub>3</sub> (结果) A<sub>4</sub> (下址)

指令含义: (A<sub>1</sub>)OP(A<sub>2</sub>)→A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>=下一条将要执行指令的地址

三地址指令 OP A<sub>1</sub> A<sub>2</sub> A<sub>3</sub> (结果)

指令含义: (A<sub>1</sub>)OP(A<sub>2</sub>)→A<sub>3</sub>

二地址指令 OP A<sub>1</sub>(目的操作数) A<sub>2</sub>(源操作数)

指令含义: (A<sub>1</sub>)OP(A<sub>2</sub>)→A<sub>1</sub>

一地址指令 OP A<sub>1</sub>

指令含义:  $1. OP(A_1) \rightarrow A_1$ , 如加1、减1、取反、求补等

2. (ACC)OP(A₁)→ACC, 隐含约定的目的地址为ACC

零地址指令 OP

指令含义: 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令

2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶

#### 一般取字节 的整数倍

# 指令-按指令长度分类

指令字长: 一条指令的总长度(可能会变)

机器字长: CPU进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数 (通常和ALU直接相关)

存储字长:一个存储单元中的二进制代码位数(通常和MDR位数相同)

半字长指令、单字长指令、双字长指令 ——指令长度是机器字长的多少倍 指令字长会影响取指令所需时间。如:机器字长=存储字长=16bit,则取一条双字长指令需要两次访存

定长指令字结构: 指令系统中所有指令的长度都相等

变长指令字结构: 指令系统中各种指令的长度不等

# 指令-按操作码长度分类

定长操作码:指令系统中所有指令的操作码长度都相同

n位 → 2<sup>n</sup>条指令

控制器的译码电路设计简单, 但灵活性较低

可变长操作码: 指令系统中各指令的操作码长度可变

控制器的译码电路设计复杂,但灵活性较高

定长指令字结构+可变长操作码

→扩展操作码指令格式

不同地址数的指令使用不同长度的操作码

# 指令-按操作类型分类

1. 数据传送

源

目的

LOAD 作用: 把存储器中的数据放到寄存器中STORE 作用: 把寄存器中的数据放到存储器中

数据传送类: 进行主存与CPU之间的数据传送

2. 算术逻辑操作

算术:加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算

逻辑: 与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

运算类

3. 移位操作

算术移位、逻辑移位、循环移位(带进位和不带进位)

4. 转移操作

程序控制类: 改变程序执行的顺序

无条件转移 JMP

条件转移 JZ: 结果为0; JO: 结果溢出; JC: 结果有进位

调用和返回 CALL和RETURN


陷阱(Trap)与陷阱指令

5. 输入输出操作

输入输出类(I/0): 进行CPU和I/0设备之间的数据传送

CPU寄存器与IO端口之间的数据传送(端口即IO接口中的寄存器)

# 本节回顾





公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



**计** 抖音: 王道计算机考研