


本章总览



CISC和RISC

类比:没有库函 数的C语言

CISC: Complex Instruction Set Computer

设计思路: 一条指令完成一个复杂的基本功能。

代表: x86架构, 主要用于笔记本、台式机等

80-20规律: 典型程序中 80% 的语句仅仅使用处理机中 20% 的指令

比如设计一套能实现整数、矩阵加/减/乘运算的指令集:

CISC的思路:除了提供整数的加减乘指令除之外,还提供矩阵的加法指令、矩阵的减法指令、矩阵的乘法指令

一条指令可以由一个专门的电路完成 有的复杂指令用纯硬件实现很困难 → 采用"存储程序"的设计思想,由一个比 较通用的电路配合存储部件完成一条指令 RISC: Reduced Instruction Set Computer

设计思路:一条指令完成一个基本"动作";

多条指令组合完成一个复杂的基本功能。

代表: ARM架构, 主要用于手机、平板等

RISC的思路: 只提供整数的加减乘指令

一条指令一个电路,电路设计相对简单,功耗更低


"并行"、"流水线"

CISC和RISC

类 别 对比项目	CISC	RISC	
指令系统	复杂,庞大	简单,精简	
指令数目	一般大于200条	一般小于100条	
指令字长	不固定	定长	
可访存指令	不加限制	只有Load/Store指令	
各种指令执行时间	相差较大	绝大多数在一个周期内完成	
各种指令使用频度	相差很大	都比较常用	
通用寄存器数量	较少	多多	
目标代码	难以用优化编译生成高效的目标代码程序	采用优化的编译程序,生成代码较为高效	
控制方式	绝大多数为微程序控制	绝大多数为组合逻辑控制	
指令流水线	可以通过一定方式实现	必须实现	

计算机的工作过程

乘法指令可以访存,一定是CISC



上一条指令取指后PC自动+1, (PC)=1; 执行后, (ACC)=2

#1: (PC)→MAR,导致(MAR)=1

#3: M(MAR)→MDR,导致(MDR)=000100 0000000110

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)= 000100 0000000110

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是"乘法"指令

#6: Ad(IR)→MAR, 指令的地址码送到MAR, 导致(MAR)=6

#8: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=0000000000000011=3

#9: (MDR)→MQ, 导致(MQ)=000000000000011=3

#10: (ACC)→X,导致(X)=2

#11: (MQ)*(X)→ACC,由ALU实现乘法运算,导致(ACC)=6,如果乘积太大,则需要MQ辅助存储

指令		<u> </u>
操作码	地址码	注释
000001	000000101	取数a至ACC
000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
000011	000000111	加c得ab+c,存于ACC中
000010	0000001000	将ab+c,存于主存单元
000110	000000000	停机
000000000000000000000000000000000000000		原始数据a=2
000000000000011		原始数据 b =3
0000000000000001		原始数据 $c=1$
8 0000000000000000		原始数据y=0
	操作码 000001 000100 000011 000010 000000 000000	操作码 地址码 000001 0000000101 000100 0000000110 000011 0000000111 000010 0000001000 000110 00000000

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行乘法指令(#6~#11)

王道考研/CSKAOYAN.COM



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



抖音: 王道计算机考研