

# 指令寻址 v.s. 数据寻址

→ 指令寻址 下一条 欲执行 指令 的 指令地址 始终由程序计 数器 PC给出 跳跃寻址

确定本条指令的地址码指明的真实地址

操作码(OP) 地址码(A)

0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	<u> </u>	3


数据寻址

100	LDA	1000
101	ADD	1001
102	DEC	1200
103	JMP	7
104	LDA	2000
105	SUB	2001
106	INC	in the second
107	LDA	1100
108		

100	LDA	1000
101	ADD	1001
102	DEC	1200
103	JMP	3
104	LDA	2000
105	SUB	2001
106	INC	
107	LDA	1100
108	-75 M	

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 知识总览




# 知识总览

一地址指令 操作码(OP)

寻址特征

形式地址(A)

求出操作数的真实地址, 称为有效地址(EA)。





一地址指令 操作码(OP)

寻址特征

形式地址(A)

求出操作数的真实地址, 称为有效地址(EA)。

二地址指令

操作码(OP)

寻址特征 ▼形式地址(A<sub>1</sub>) ▼寻址特征 ▼形式地址(A<sub>2</sub>)

假设指令字长=机器字长=存储字长 假设操作数为3

### 直接寻址


假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令

操作码(OP)

1001---0111

直接寻址:指令字中的形式地址A就是操作数的真实地址EA,即EA=A。



一条指令的执行: 取指令访存1次 执行指令访存1次 暂不考虑存结果 共访存2次 优点:简单,指令执行阶段仅访问一次主存,

不需专门计算操作数的地址。

缺点:

A的位数决定了该指令操作数的寻址范围。

操作数的地址不易修改。

### 间接寻址


假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令

操作码(OP)

1001---0111

间接寻址:指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址,而是操作数有效地址 所在的存储单元的地址,也就是操作数地址的地址,即EA=(A)。



### 间接寻址


假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令

操作码(OP)

1001 --- 0111

间接寻址:指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址,而是操作数有效地址 所在的存储单元的地址,也就是操作数地址的地址,即EA=(A)。



优点:

可扩大寻址范围(有效地址EA的位数大于形式地址A的位数)。

便于编制程序(用间接寻址可以方便地完成子程序返回)。

缺点:

指令在执行阶段要多次访存(一次间址需两次访存,多次寻址需根据存储字的最高位确定几次访存)。

# 寄存器寻址


假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

#### 一地址指令

#### 操作码(OP)

1001

寄存器寻址:在指令字中直接给出操作数所在的寄存器编号,即EA=R<sub>i</sub>,其操作数在由R<sub>i</sub>所指的寄存器内。



一条指令的执行: 取指令 访存1次 执行指令 访存0次 暂不考虑存结果 共访存1次 优点:

指令在执行阶段不访问主存,只访问寄存器,指令字短且执行速度快,支持向量/矩阵运算。

缺点:

寄存器价格昂贵, 计算机中寄存器个数有限。

# 寄存器间接寻址


假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令

操作码(OP)

1001

寄存器间接寻址:寄存器R<sub>i</sub>中给出的不是一个操作数,而是操作数所在主存单元的地址,即EA=(R<sub>i</sub>)。



一条指令的执行:


取指令 访存1次 执行指令 访存1次 暂不考虑存结果 共访存2次

#### 特点:

与一般间接寻址相比速度更快,但指令的执行阶段需要访问主存(因为操作数在主存中)。

# 隐含寻址

隐含寻址: 不是明显地给出操作数的地址, 而是在指令中隐含着操作数的地址。



优点: 有利于缩短指令字长。

缺点: 需增加存储操作数或隐含地址的硬件。

### 立即寻址

假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令

操作码(OP)

#

0---011

立即寻址:形式地址A就是操作数本身,又称为立即数,一般采用补码形式。

#表示立即寻址特征。

一条指令的执行:

优点: 指令执行阶段不访问主存, 指令执行时间最短

取指令访存1次

执行指令访存0次

暂不考虑存结果

共访存1次

缺点:

A的位数限制了立即数的范围。

如A的位数为n,且立即数采用补码时,可表示的数据范围为 $-2^{n-1}\sim 2^{n-1}-1$ 

# 本节回顾

寻址方式	有效地址	访存次数(指令执行期间)
隐含寻址	程序指定	0
立即寻址	A即是操作数	0
直接寻址	EA=A	1
一次间接寻址	EA=(A)	2
寄存器寻址	EA=R <sub>i</sub>	0
寄存器间接一次寻址	EA=(R <sub>i</sub> )	1



公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



**计** 抖音: 王道计算机考研