proj158

支持Rust语言的源代码级内核调试工具

起因

- rCore-Tutorial 实验
 - 。 环境配置繁琐
 - 。GDB TUI不方便


在线调试系统

- 浏览器打开即用

 - 提供在线VSCode
- 调试者与被调试内核分离
- VSCode插件支持操作系统相关的调试功能
 - 插件也可以在本地版本VSCode上使用


功能

- 寄存器
- 内存
- 断点
 - 。 支持在内核态设置 用户态程序的断点
- 当前特权级
- 本地变量
- 自定义GDB语句
- 自动加载符号信息文件



调试工具设计与实现


- 服务器
- 用户端
- 内核态用户态的断点冲 突



IDE on Web Browser

服务器


- 基于 openvscodeserver 提供网页版 vscode
- 提供qemu、rust工具 链、gdb
- 自动编译、加载内核和 **GDB**



IDE on Web Browser

符号信息的获取


- Cargo.toml 编译参数
 - debug=true
 - opt-level=0
 - 修改easy-fsfuse
 - USER_HEAP_ SIZE
- linker.ld
 - ∘ 保留*.debug段



IDE on Web Browser


Debug Adapter

- 负责协调VSCode和GDB的 独立进程。
- 消息类型
 - Request
 - Response
 - Event
- Debug Adapter Protocol
 - 大量customRequest



用户端

- Extension Frontend
 - 。 消息监听与转发
 - Debug UI
 - WebView




内核态用户态的断点冲突

- GDB限制:无法在内核态设置用户态代码的断点
 - 。 可能与页表刷新有关
- 解决思路: 暂存断点,待时机合适再设置断点

断点组

- 在内核即将进入用户态,以 及trap_handler处设置断点
- "进出口断点"被触发时清空 断点,设置新断点
- 缓存暂时无法设置的断点, 待时机合适再设置
- 扩展: 内存信息也可以如此"切换"



特权级切换处理

- 切换符号表文件
 - ∘ add-file -> GDB
- 切换断点组
- 更新当前所在特权级
 - risc-v处理器无寄存器能显示反映当前特权级
 - 借助"边界"断点、地址空间、文件名判断

局限

- gdb的bug
 - ∘ Self变量
 - Vec, VecDeque
 - 可查看但输出信息有误
- lazy_static!宏
- 被内联展开的函数

扩展

- 支持其他OS
 - 获取符号表信息(例如vmlinux)
 - 确定内核"出入口"断点
 - 。 修改当前特权级判断逻辑
 - 。 修改断点组判断逻辑
- 观察其他内核数据结构
 - i. 添加 customRequest,
 - a. 收集数据: GDB命令(mi2.ts)
 - b. 返回信息: Events/Responses
 - ii. 插件进程解析Events/Responses并转发至WebView(extension.ts)
 - iii. 添加WebView界面(extension.ts)

todos

- 更多os
- 更多内核数据结构
 - 。 如进程控制块
- WebView -> TreeView

谢谢!