МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по практической работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студентка гр. 7382	 Чемова К.А.	
Преподаватель	Ефремов М.А.	

Санкт-Петербург 2019

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. обработчик Пользовательский прерывания получает управление прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Необходимые сведения для составления программы.

Клавиатура содержит микропроцессор, который воспринимает каждое нажатие на клавишу и посылает скан-код в порт микросхемы интерфейса с периферией. Когда скан- код поступает в порт, то вызывается аппаратное прерывание клавиатуры (int 09h). Процедура обработки этого прерывания считывает номер клавиши из порта 60h, преобразует номер клавиши в соответствующий код, выполняет установку флагов в байтах состояния, загружает номер клавиши и полученный код в буфер клавиатуры.


В прерывании клавиатуры можно выделить три основных шага:

- 1) Прочитать скан-код и послать клавиатуре подтверждающий сигнал.
- 2) Преобразовать скан-код в номер кода или в установку регистра статуса клавиш-переключателей.
 - 3) Поместить код клавиши в буфер клавиатуры.

Текущее содержимое буфера клавиатуры определяется указателями на начало и

Адрес в памяти	Размер в байтах	Содержимое	
0040:001A	2	Адрес начала буфера	
0040:001C	2	Адрес конца буфера	
0040:001E	32	Буфер клавиатуры	
0040:0017	2	Байты состояния	

Флаги в байтах состояния устанавливаются в 1, если нажата соответствующая клавиша или установлен режим. Соответствие флагов и клавиш показано ниже.



В момент вызова прерывания скан-код будет находиться в орте 60h. Поэтому сначала надо этот код прочитать командой IN и сохранить на стеке. Затем используется порт 61H, чтобы быстро послать сигнал подтверждения микропроцессору клавиатуры. Надо просто установить бит 7 в 1, а затем сразу изменить его назад в 0. Заметим, что бит 6 порта 61H управляет сигналом часов клавиатуры. Он всегда должен быть установлен в 1, иначе клавиатура будет выключена. Эти адреса портов применимы и к АТ, хотя он и не имеет микросхемы интерфейса с периферией 8255.

Сначала скан-код анализируется на предмет того, была ли клавиша нажата (код нажатия) или отпущена (код освобождения). Код освобождения состоит из двух байтов: сначала 0F0H, а затем скан-код. Все коды освобождения отбрасываются, кроме случая клавиш-переключателей, для которых делаются соответствующие изменения в байтах их статуса. С другой стороны, все коды нажатия обрабатываются. При этом опять могут изменяться байты статуса клавиш-переключателей. В случае же символьных

кодов, надо проверять байты статуса, чтобы определить, на пример, что сканкод 30 соответствует нижнему или верхнему регистру буквы А. После того как введенный символ идентифицирован, процедура ввода с клавиатуры должна найти соответствующий ему код ASCII или расширенный код. Приведенный пример слишком короток, чтобы рассмотреть все случаи. В общем случае скан-коды сопоставляются элементам таблицы данных, которая анализируется инструкцией XLAT. XLAT принимает в AL число от 0 до 255, а возвращает в AL 1-байтное значение из 256-байтной таблицы, на которую указывает DS:BX. Таблица может находиться в сегменте данных. Если в AL находился скан-код 30, то туда будет помещен из таблицы байт номер 30 (31-й байт, так как отсчет начинается с нуля). Этот байт в таблице должен быть установлен равным 97, давая код ASCII для "a". Конечно, для получения заглавной А нужна другая таблица, к которой обращение будет происходить, если статус сдвига установлен. Или заглавные буквы могут храниться в другой части той же таблицы, но в этом случае к скан-коду надо будет добавлять смещение, определяемое статусом клавиш-переключателей.

Номера кодов должны быть помещены в буфер клавиатуры. Процедура должна сначала проверить, имеется ли в буфере место для следующего символа. Буфер устроен как циклическая очередь. Ячейка памяти 0040:001А содержит указатель на голову буфера, а 0040:001С - указатель на хвост. Эти словные указатели дают смещение в области данных BIOS (которая начинается в сегменте 40Н) и находятся в диапазоне от 30 до 60. Новые символы вставляются в ячейки буфера с более старшими адресами, а когда достигнута верхняя граница, то следующий символ переносится в нижний конец буфера. Когда буфер полон, то указатель хвоста на 2 меньше указателя на голову – кроме случая, когда указатель на голову равен 30 (начало области буфера), а в этом случае буфер полон, когда указатель хвоста равен 60. Для вставки символа в буфер, надо поместить его в позицию, на которую указывает хвост буфера и затем увеличить указатель хвоста на 2; если указатель хвоста был равен 60, то надо изменить его значение на 30.

Код для отработки прерывания 09Н

```
push ax
in
     al,60H
                     ;читать ключ
     al,60H ;читать ключ
al,REQ KEY ;это требуемый код?
je do-req
             ; да, активизировать обработку REQ KEY
; нет, уйти на исходный обработчик
pop ax
jmp cs:[int9 vect] ;переход на первоначальный обработчик do req:
;следующий код необходим для отработки аппаратного прерывания
in al,61H ;взять значение порта управления клавиатурой
mov,ah,al or ;сохранить его al, 8 Oh out ;установить бит разрешения для клавиатуры
61H,al xchg ;и вывести его в управляющий порт
ah,al
           ;извлечь исходное значение порта
mov al,20H ;послать сигнал "конец прерывания"
out
      20H,al
                 ; контроллеру прерываний 8259
; дальше - прочие проверки
```

Записать символ в буфер клавиатуры можно с помощью функции 05h прерывания 16h:

```
mov ah,05h; Код функции
mov cl,'D'; Пишем символ в буфер клавиатуры
mov ch,00h;
int 16h;
or al,al; проверка переполнения буфера
jnz skip; если переполнен идем skip; работать дальше
skip; очистить буфер и повторить
```

Постановка задачи.

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:

Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.

Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний.

Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.

При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.

Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.

Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.

- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде с писка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Оформить отчёт и ответить на контрольные вопросы.

Процедуры используемые в программе.

- PRINT выводит сообщение на экран;
- ROUT резидентный обработчик прерываний от клавиатуры. При нажатии клавиши Alt Left выводит символ «!», ASCII-код которого равен 33;
- CHECK_INT проверка, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h. Также смотрит есть ли в хвосте «/un», если да, то вызывает процедуру удаления резидента;
- DELETE при вызове программы с ключом «/un» восстанавливает стандартный вектор прерывания и выгружает из памяти пользовательское прерывание;

• MY_INT – установка написанного прерывания в поле векторов прерываний;

Структуры данных.

Таблица 2 – Структуры данных используемые в программе

Название поля данных	Тип	Назначение	
int_not_loaded	db	Резидент не загружен	
int_al_loaded	db	Резидент уже загружен	
int_loaded	db	Резидент загружен	
int_unload	db	Резидент был выгружен	
signature	db	Сигнатура пользовательского прерывания	
keep_psp	dw	Переменная для сохранения сегментного адреса PSP	
keep_ss	dw	Переменная для сохранения сегментного адреса стека	
keep_ax	dw	Переменная для сохранения в АХ	
keep_sp	dw	Переменная для сохранения указателя стека	
keep_cs	dw	Переменная для сохранения в CS	
keep_ip	dw	Переменная для сохранения в IP	
REQ_KEY	db	Скан-код Alt Left	
MY_STACK	dw	Собственный стек	
END_STACK	dw	Конец стека	

Ход работы.

Проверка состояния памяти до выполнения разработанного модуля представлена на рис.1.

```
C:\>LAB3_1.COM
Available memory, B: 648912
Extended memory, KB: 15420
Address
          Type MCB
                                     Size, B
                                                   SD/SC
           4D
016F
                       0008
                                           16
           4D
0171
                       0000
0176
           4D
                       0040
0187
           4D
                       0192
                                          144
                                                    LAB3_1
0191
           5A
                       0192
                                      648912
```

Рисунок 1 – Состояние памяти до выполнения программы

Установим резидентный обработчик прерываний. Результат представлен на рис.2.

```
C:\>LAB5.EXE
Interrupt was loaded!
```

Рисунок 2 – Установка резидентного обработчика прерываний

Попробуем запустить обработчик повторно. Результат представлен на рис.3.

```
C:\>LAB5.EXE
Interrupt already loaded!
```

Рисунок 3 – Проверка установки обработчика

Проверим состояние памяти на наличие загруженного модуля. Результат представлен на рис.4.

C:\>LAB3_	1.COM				
	memory, B:	648000			
Extended	memory, KB:	15420			
Address	Type MCB	PSP	Size, B	SD/SC	
016F	4D	0008	16		
0171	4D	0000	64		
0176	4D	0040	256		
0187	4D	0192	144		
0191	4D	0192	736	LAB5	
01C0	4D	O1CB	144		
01CA	5A	01CB	648000	LAB3_1	

Рисунок 4 – Проверка состояния памяти

Проверим работу пользовательского обработчика прерывания с помощью нажатия клавиши Alt Left и других символов. Результат показан на рис.5.

C:\>!!!qwerty!!!!!123546789!!!!1245

Рисунок 5 – Проверка работы программы

Запустим отложенную программу с ключом /un и проверяем состояние памяти после выгрузки резидента. Результат представлен на рис.6.

C:\>LAB5.EXE /un Interrupt was unloaded!

Рисунок 6 – Запуск отлаженной программы

Выводы.

В ходе лабораторной работы был построен пользовательский обработчик прерывания, встроенный в стандартный обработчик от клавиатуры. Изучены дополнительные функции работы с памятью, такие как: установка программы-резидента и выгрузка его из памяти, а также организация и управление прерываниями.

Ответы на контрольные вопросы.

- 1) **Какого типа прерывания использовались в работе?** Прерывания функций DOS (21h), прерывания функций BIOS (16h, 09h).
- 2) Чем отличается скан код от кода ASCII?

Код ASCII — это код символа из таблицы ASCII, а скан-код — код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает, какая клавиша была нажата.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
.286
ASTACK SEGMENT STACK
   DW 64 DUP (?)
ASTACK ENDS
:ДАННЫЕ
DATA SEGMENT
interrupt_already_loaded db 'Interrupt already loaded!', 0DH, 0AH, '$'
interrupt_was_unloaded db 'Interrupt was unloaded!', ÓDH, ÓAH,
DATA ENDS
;-----
-----
CODE SEGMENT
     ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:ASTACK
;ПРОЦЕДУРЫ
;-----
-----
PRINT PROC NEAR
;вывод строки
   mov AH, 0009h
   int 21h
   ret
PRINT ENDP
ROUT PROC FAR
;обработчик прерывания
   jmp ROUT BEGINNING
;ДАННЫЕ
:-----
------
   signature db '0000' ;идентификация резидента
   keep_ip
             dw 0
                       ;для хранения смещения прерывания
   keep_cs
             dw 0
                       ;для хранения сегмента кода
                  ;для хранения PSP
   keep psp dw 0
          dw 0
   keep_ss
                       ;для хранения сегмента стека
            dw 0
                     ;для хранения регистра АХ
   keep_ax
   keep_sp
             dw 0
                       ;для хранения регистра SP
             db 38h
   REQ KEY
                       ;скан-код Alt Left
   MY STACK dw 64 DUP(?)
   END_STACK dw 0
:-----
ROUT BEGINNING:
   mov
      keep_ax, AX
                     ;запоминаем ах
```

```
keep_ss, SS
    mov
        keep sp,
                 SP
    mov
        AX, CS
    mov
                            ;установка своего стека
        SS,
             AX
    mov
             SP, offset END STACK
      mov
    mov
        AX, keep ax
    pusha
                              ;поместить в стек значения всех
16-битных регистров общего назначения
        AL, 60h
                            ;читать скан-код клавиши (её
порядковый номер), ввод значения из порта ввода-вывода
        AL, REQ KEY
                            ;это требуемый код?
    cmp
                            ;да, активизировать обработку REQ KEY
        PROCESSING
нет, уйти на исходный обработчик
    call dword ptr CS: keep ip ;переход на первоначальный обработчик
********
PROCESSING:
;следующий код необходим для отработки аппаратного прерывания
    push AX
    in
        AL,
             61h ;взять значение порта управления клавиатуры
    mov
        АН, AL ;сохранить его
             80h ;установить бит разрешения для клавиатуры
    or
        AL,
    out
         61h, AL ;и вывести его в управляющий порт
    xchg AH, AL
                 ;извлечь исходное значение порта, позволяет
обменять содержимое двух операндов
              AL ;и записать его обратно
    out
         61h,
        AL, 20h ;послать сигнал "конец прерывания"
    mov
    out
        20h, AL ;контроллеру прерываний 8259
    pop
************************
*******
;записать символ в буфер клавиатуры
    mov
        CL,
             33
                     ;аски-код
    mov
        AH, 05h
                     ;код функции
    and CH, 00h
    int
        16h
    or
        AL, AL
                     ;проверка на переволнение буфера
        EXIT
                     ;если переполнение, то очищаем буфер
    jz
клавиатуры
    CLI
        АХ, ES:[1Ah] ;взятие адреса начала буфера
    mov
        ES:[1Ch], АХ ;записываем адрес начала в конец
    mov
    STI
                       ;разрешение прерывания, путём изменения
флага IF
    jmp SKIP
********
EXIT:
;восстановление регистров
```

```
popa
    mov
        SS, keep ss
        SP,
            keep sp
    mov
        AX,
            keep ax
    mov
             AL, 20h
      mov
             20h, AL
      out
             AX, keep ax
      mov
************************
********
LAST BYTE:
    ROUT ENDP
-----
CHECK INT PROC
;проверка, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h
    mov
        AH,
            35h
                           ;даёт вектор прерывания
            09h
    mov
        AL,
        21h
                           ;Выход: ES:BX = адрес обработчика
    int
прерывания
    mov
        SI, offset signature
        SI, offset ROUT
                           ;смещение signature относительно
    sub
начала функции прерывания
            '00'
    mov
        AX,
       AX, ES:[BX+SI]
    cmp
        NOT LOADED
    jne
        AX, ES:[BX+SI+0002h]
    cmp
        NOT LOADED
    ine
    jmp
        LOADED
********
NOT LOADED:
    call MY INT
                           ;установка пользовательского
прерывания
        DX, offset LAST BYTE ;размер в байтах от начала
    mov
        CL,
    mov
                           ;перевод в параграфы
            4
    shr DX, CL
                           ;сдвиг на 4 разряда вправо
    inc
       DX
    add DX, CODE
    sub
        DX,
            keep_psp
    xor
        AL, AL
    mov
            31h
                           ;оставляет нужное количество памяти
        AH,
***********************
********
LOADED:
;смотрим, есть ли в хвосте /un , тогда нужно выгружать
    push ES
    push AX
        AX, CS: keep psp
    mov
        ES,
    mov
            AX
```

```
byte ptr ES:[0082h], '/'
         NOT UNLOAD
    jne
    cmp
         byte ptr ES:[0083h], 'u'
         NOT UNLOAD
    ine
         byte ptr ES: [0084h], 'n'
    cmp
         UNLOAD
***********************
********
NOT UNLOAD:
    pop
         AX
         ES
    gog
         DX, offset interrupt already loaded
    mov
    call PRINT
***********************
********
UNLOAD:
    pop
         AX
    pop
         ES
    call DELETE
         dx, offset interrupt was unloaded
    call PRINT
    ret
CHECK_INT ENDP
;-----
DELETE PROC
;восстановление вектора прерывания
    push AX
    push DS
    push ES
    CLI
                               ;запрещение прерывания, путём
сбрасывания флага IF
    mov
         DX, ES:[BX+SI+0004h]
         AX, ES:[BX+SI+0006h]
    mov
    mov
         DS,
            AX
                            ;DS:DX = вектор прерывания: адрес
программы обработки прерывания
             25h
                            ;функция 25h прерывания 21h,
    mov
         AΗ,
устанавливает вектор прерывания
         ΑL,
             09h
    mov
    int
         21h
    mov
         AX, ES:[BX+SI+0008h]
         ES,
             AX
    mov
    mov
             ES:[2Ch]
                            ;ES = сегментный адрес освобождаемого
         ES,
блока памяти
                            ;функция 49h прерывания 21h,
             49h
         AH,
освободить распределённый блок памяти
    int
         21h
    pop
         ES
         ES, ES:[BX+SI+0008h]
    mov
        AH,
             49h
    mov
```

```
int
        21h
    STI
                            ;разрешение прерывания
    pop DS
    pop AX
    ret
DELETE ENDP
;-----
-----
MY_INT PROC
;установка написанного прерывания в поле векторов прерываний
    push DS
        AΗ,
            35h
    mov
                                  ;функция получения вектора
    mov
        AL, 09h
                                  ;номер вектора
    int
        21h
    mov
        keep ip, BX
                                  ;запоминание смещения
        keep_cs, ES
    mov
    mov
        DX, offset ROUT
                                  ;смещение для процедуры в
DX
    mov AX, seg ROUT
        DS, AX
    mov
    mov AH, 25h
                                  ;функция установки вектора
            09h
    mov
       ΑL,
                                  ;номер вектора
    int
        21h
    pop
        DS
    push DX
        DX, offset interrupt_was_loaded
    mov
    call PRINT
        DX
    gog
    ret
MY INT ENDP
;------
------
MAIN:
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
        keep_psp, ES
    mov
    call CHECK INT
    xor AL, AL
    mov AH, 4Ch
    int
        21H
CODE ENDS
    END MAIN
```