La gestion des stockages

Plan

- Ajouter un espace de stockage
- Partitionner un disque dur en MBR
- Partitionner un disque dur en GPT
- Créer un système de fichier
- Monter un système de fichier
- Augmenter la disponibilité avec le RAID
- Facilité la gestion du stockage LVM

☐ Ajouter un espace de stockage

Lister les fichiers des périphériques du système



Contient les fichiers des périphériques du systèmes

```
gepsa@debian:/$ ls /dev/


sdb1 sd = format (sas, sata) / lettre = identifier le disque / chiffre = partition

nvme0n1p1 nvme = format (nvme) / lettre = identifier le disque / chiffre = partition
```

Afficher les périphériques bloc

```
user@debian:/$ lsblk
NAME
       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
         8:0
                   20G
                         0 disk
                         0 disk
sdb
         8:16
                 0 40G
 —sdb1
       8:17
                   39G
                         0 part /
 -sdb2
         8:18
                     1K
                         0 part
 -sdb5
         8:21
                   975M
                         0 part [SWAP]
         8:32
                   20G
                         0 disk
sdc
sdd
         8:48
                     20G
                         0 disk
         11:0
                1 1024M
sr0
                         0 rom
nvme0n1 259:0
                     20G
                         0 disk
                          0 disk
nvme0n2 259:1
                     20G
```

☐ Partitionner un disque dur en MBR



☐ Partitionner un disque dur en MBR

- MBR (Master boot record) : table de partitionnement type DOS
- Limité à 2 TO pour les partitions
- 4 partitions primaires (3 partitions primaires + 1 partition étendue permettant d'aller jusqu'à 128 partitions logiques)

5G 83 Linux

Primer

- BIOS

/dev/sdc6

Partitionnement avec l'outil fdisk

user@debian:/\$ sudo fdisk /dev/sdx

```
m afficher ce menu
p afficher la table de partitions
n ajouter une nouvelle partition
d supprimer une partition
t modifier le type d'une partition
w écrire la table sur le disque et quitter
```

 Disque /dev/sdc : 20 GiB, 21474836480 octets, 41943040 secteurs

 Type d'étiquette de disque : dos
 Périphérique Amorçage
 Début
 Fin Secteurs Taille Id Type

 /dev/sdc1
 2048 10487807 10485760
 5G 83 Linux

 /dev/sdc2
 10487808 41943039 31455232
 15G 5 Étendue

 /dev/sdc5
 10489856 20975615 10485760
 5G 82 partition

20977664 31463423 10485760

sector sector sector de arranque Partición extendida particionar Partición MBR Espacio Partición Partición Partición Partición primaria 1 primaria 2 lógica 2 lógica 3 lógica 1 (activa)

Último


☐ Partitionner un disque dur en GPT

GPT (GUID Partition Table)

- Jusqu'à 128 partitions par disque
- Jusqu'à 256 To par partition.
- Le GPT fait parti du standard UEFI

Fdisk : partitionnement en GPT

```
user@debian:/$ sudo gdisk /dev/sdx
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3
user@debian:/$ sudo fdisk /dev/sdx
```



```
m afficher ce menu
g créer une nouvelle table vide de partitions GPT
p afficher la table de partitions
n ajouter une nouvelle partition
d supprimer une partition
t modifier le type d'une partition
w écrire la table sur le disque et quitter
```

```
Disque /dev/nvme0n1 : 20 GiB,
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : C0EB4C34-CEE8-C74F-91AA-AD31FD656A24

Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/nvme0n1p1 2048 20973567 20971520 10G Système de fichiers Linux
/dev/nvme0n1p2 20973568 31459327 10485760 5G Partition d'échange Linux
```

Comparaison	MBR	GPT
Espace de stockage du disque	Maximum de 2 To	Plus de 2 To
Nombre de partitions	4 partitions primaires ou 3 partitions primaires +1 partition étendue (la partition logique n'est pas limitée)	128 partitions primaires
Interface du micrologiciel	BIOS	UEFI
Systèmes d'exploitation	Windows 7 et versions antérieures	Windows 10 32-bit, Windows 8/8.1/10 64-bit
Security details	Une fois qu'une table de partition dans MBR est corrompue, rien ne peut être fait pour récupérer vos données.	GPT offre une plus grande fiabilité grâce à la réplication et à la protection par contrôle de redondance cyclique (CRC) de la table de partition et des données.

☐ Système de fichiers

- Un système de fichier est une façon de stocker les informations et de les organiser sur un support de stockage.
- Ils définissent des paramètres tel que les attributs, contrôle d'accès, des convention de dénomination.
- Le système de fichiers passent par un formatage des supports.
- Les systèmes de fichiers ne sont généralement pas compatibles entre eux
- NTFS (New Technology File System) :
- FAT (File Allocation Table):
- xFAT (Extended File Allocation Table):
- EXT4

☐ formater et créer un système de fichiers

mkfs -t typedefichier /dev/sdxx
mkfs.typedefichier /dev/sdxx

☐ Monter un système de fichier

Linux ne possède pas de lecteur de chemin des espace de stockage comme Windows Linux on doit effectuer un montage d'un système de fichier dans l'arborescence du système pour accéder au support de stockage



Point de montage système de fichier temporaire



On retrouve des point de montage comme mnt mais automatiquement exemple montage d'une clé USB

Le montage des systèmes de fichiers

```
mount /dev/sdxx /montage
mount /dev/sdb1 stockageA/
```

afficher les attributs de périphériques bloc

blkid

Monter le systèmes de fichiers

□ Exercices

Le RAID est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances, soit la sécurité ou la tolérance aux pannes de l'ensemble du ou des systèmes.

Il existe 3 principaux de RAID :


le RAID 0 : volume agrégé par bandes

le RAID 1 : disques en miroir

le RAID 5 : volume agrégé par bandes à parité répartie


Avantages

Inconvénient



Avantages

Inconvénients



Raid logiciel

Installer le paquet apt install mdadm

- RAID 5
- Utiliser 3 Disques
- > Tables de partition GPT
- Préparation des disques (formatage, partitionnement, étiquette)

fdisk /dev/sdx

Penser à modifier le type de la partition avec options 29 (Linux RAID) options FD (Linux RAID auto detect)

Construction du RAID 5

Commande pour monter le raid

```
mdadm --create /dev/mdx --level=x --raid-devices=x /dev/sdxx /dev/sdxx .. ..
```

Exemple

```
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
```

Observer la construction

```
mdadm --detail /dev/mdx
fdisk -l x
```

Régénérer le fichier initramfs (si le nom md0 a changé)

```
/etc/mdadm/mdadm.conf
update-initramfs -v -u
```

Formatage et montage permanent

```
mkfs.ext4 /dev/md0
/etc/fstab
UUID=c11f4d9f-3160-4be3-bb99-b48757d07dc0 /stockageraid5 ext4 defaults0 0
```

Ajouter un disque au RAID 5

Ajouter un nouveau disque et refaire les étapes précédentes

Ajoute le nouveau disque (par défaut les partitions sont mise en SPARE)

```
mdadm --manage /dev/mdx --add /dev/sdxx
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sde1
```

Entendre l'array

```
mdadm --grow /dev/mdx --raid-devices=x
mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=4
```

• Surveiller la progression

```
mdadm --detail /dev/md0
cat /proc/mdstat
watch cat /proc/mdstat
```

Agrandir la partition

```
resizef2s /dev/mdx
df -h /dev/md0
```


EXERCICES

LVM (Logical Volume Manager, ou *gestionnaire de volumes logiques* en français) permet la création et la gestion de volumes logiques sous Linux. L'utilisation de volumes logiques remplace en quelque sorte le partitionnement des disques. C'est un système beaucoup plus souple.



VP : Volume physique (*physical volume*) **VG : Groupe de volumes** (*volume group*)

LV : Volume logique (logical volume)



Volume physique

```
pvcreate /dev/sdxx
```

Groupe de volume

```
vgcreate mvg /dev/sdf1
vgcreate nomdūgroupevolume volumephysique
```

Volume logique

```
lvcreate -n nomduvolumelogique -L taille volumegroupe
lvcreate -n lv1 -L 5G mvg
```

Visualiser les groupes

```
vpdisplay
vgdisplay
lvdisplay
```

Formatage

```
mkfs.type /dev/volumegroup/logicalvolume
mkfs.ext4 /dev/mvg/lv1
```

Montage du système de fichier

```
blkid
/etc/fstab
/dev/mvg/lv1 /lv1data ext4 defaults 0 0
UUID=529ca99f-522c-45b9-bc5b-77170d83e3d4 /lv1data ext4 defaults0 0
```

Suppression d'un LV

```
umount /repertoire
lvremove /dev/mongroupedevolume/volumelogique
lvremove /dev/mvg/Vol2
```

□ Redimensionnement

Pour augmenter la capacité du VG, il faut rajouter un disque libre donc créer un autre PV. Le nouveau être opérationnel concernant la table de partitionnement, son étiquette et avoir une partition de libre

Ajouter un PV

pvcreate /dev/sdxx

Etendre le VG

vgextend mongroupvolume /dev/sdxx
root@debian:~# vgextend mvg /dev/sdg1
Volume group "mvg" successfully extended

Augmenter le LV

lvresize --resizefs --size +5G /dev/mvg/volume1

EXERCICES