Technical White Paper

Vertica Community Edition 日本語ガイド Vertica Analytics Platform

June, 2018



目次

はじめに	1
本書の目的	
記載範囲	
前提	
Vertica のインストール	
インストールを始める前に	
インスト ルと知める前に	
ファイルシステム要件	
必要なソフトウェア	
えットワーク要件	
マシン構成例	
rpm ファイルのダウンロードの実施	
myVertica へのユーザー登録	
rpm ファイルのダウンロード	
OS 設定の実施	
OS をインストールする前のチェック項目	
Vertica によって作成される Linux ユーザーとグループ	
OS インストール後の設定	
Vertica ソフトウェアのインストールの実施	
インストール用モジュールのアップロード	
rpm のインストール	
install vertica スクリプトを使っての Vertica のインストール	
Vertica インストール後の設定	
データベースの作成	
, ナンプルデータベースの作成	
データベースの作成	
, サンプルデータの作成	
サンプルスキーマの作成	
サンプルデータのロード	
データベースの起動と停止	
データベースの起動	
AdminTools を使ってのデータベースの起動	
データベースの停止	
- AdminTools を使ってのデータベースの停止	36
データベースの再起動	
AdminTools を使ってのデータベースの再起動	38
データベースの削除	
サンプルデータベースの削除	
データベースの停止	
データベースの削除	
データベースデザイナーの実行	
Comprehensive モードでのデータベースデザイナーの実行	42
- AdminTools を使ってのデータベースデザイナーの実行	
Incremental モードでのデータベースデザイナーの実行	

マネージメントコンソールのインストール	
MC ソフトウェアのインストールの実施	58
MC の初期設定	59
最後に	70
Appendix I :vsql	71
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	71
AdminTools からの起動	71
Linux のコマンドプロンプトからの起動	71
vsql コマンド	
Appendix II: Vertica の再インストール	72
· データベースの削除	72
Vertica のアンインストール	72
Vertica のインストール	72
データベースの作成	72
Appendix Ⅲ:マネージメントコンソールの再インストール	73
マネージメントコンソールの停止	73
マネージメントコンソールのアンインストール	73
マネージメントコンソールのインストール	73
Appendix IV: Vertica のアップグレード	74
データベースの停止	74
Vertica のアップグレード	74
データベースの起動	74
その他の RPM のインストール	74
Appendix V:マネージメントコンソールのアップグレード	7 5
 - マネージメントコンソールの停止	7 5
マネージメントコンソールのアップグレード	
マネージメントコンソールの起動	75

はじめに

本書の目的

本書は、Vertica Analytics Platform(以降、Vertica)の Community Edition を使い、データ検索を実施するためのテスト環境を構築することを目的としております。

Community Edition とは、3 ノードクラスター、1Tbyte まで無料でお試しいただけるエディションとなります。3 ノードクラスター、1Tbyte 以上を使用したテストを実施されたい場合は、弊社問い合わせ先 (jpn_vertica_info@microfocus.com)までメールでお問い合わせください。

記載範囲

本書の記載範囲は、以下の通りです。

- Vertica Community Edition のインストール
- データベースの作成と削除
- データベースの起動と停止
- データベースオブジェクトの作成
- データロード
- データベースデザイナーの実行※格納データの最適配置をするためのもので、必須ではありません。
- マネージメントコンソール(運用ツール)のインストール

これらの内容は、以下の英語版マニュアルから特に重要な部分を抜粋し、補足情報を加えた上で日本語 化したものです。より詳細な情報については、マニュアルをご参照ください。

- Vertica Analytics Platform Version 9.1.x Documentation
 - http://my.vertica.com/docs/9.1.x/HTML/index.htm
 - o Vertica 9.1.x Supported Platforms
 - Installing Vertica
 - o Getting Started

前提

本書では、以下の環境に Vertica Community Edition をインストールすることを前提としております。

- プラットフォーム:x86_64 アーキテクチャマシン×3 台(物理サーバー)
- オペレーティングシステム: CentOS 7.4 64bit
- Vertica Community Edition のバージョン: 9.1.x-0

インストール環境は、CentOS 7.4 がインストールされている、3 ノードへのインストールを想定しております。 1 ノードや 2 ノードへのインストールも可能です。

本書の内容は、予告なく変更される可能性がある点、ご了承のうえご利用ください。

Vertica のインストール

インストールを始める前に

OS 要件

Vertica 9.1.x は、x86_64 アーキテクチャ上の下記 64-bit OS 上で動作します。

- Red Hat Enterprise Linux 6.6~6.9, 7.0, 7.3, 7.4
- Cent OS 6.6~6.9, 7.0, 7.3, 7.4
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, 12 SP2, 11.0 SP3(*)
- openSUSE 42.3
- Amazon Linux 2017.09, Amazon Linux 2.0 (On Amazon Machine Instances (AMIs))
- Oracle Enterprise Linux 6.7~6.9, 7.3, 7.4 (Red Hat 互換の Kernel のみ対応)
- Debian Linux 7.6, 7.7, 8.5, 8.9
- Ubuntu 14.04 LTS, 12.04 LTS(*)

ファイルシステム要件

- ext4 であること
- LVM は特定の条件化でサポート(詳細はこちら)

必要なソフトウェア

- vertica-9.1.x-0.x86_64.RHEL6.rpm
- vertica-console-9.1.x-0.x86 64.RHEL6.rpm
- 追加 OS パッケージ(Cent OS 最小インストールからの差分)
 - bc, ntp/ntpdate, tzdata, openssh, which, dialog, pstack(gdb), mcelog, sysstat, cron
 ※dialog は、インストールするために必要なパッケージとなります。
 ※pstack(gdb), mcelog, sysstat は、トラブルシューティングを実施する際に使用します。


ネットワーク要件

Vertica は、Private と Public の 2 系統を推奨します。

Private: Vertica のノード内通信用

• Public: 外部アプリケーション(BI ツール等)との通信用


マシン構成例



rpm ファイルのダウンロードの実施

myVertica へのユーザー登録


- 1. 下記の手順に従って、Community Edition ユーザーとして登録します。Web ブラウザを起動し、https://my.vertica.com/register/ へ接続する。
- 2. 下記の画面に必要な情報を英語で入力し、「Register」をクリックする。




rpm ファイルのダウンロード

下記の手順に従って、必要な rpm ファイルをダウンロードします。

- 1. Web ブラウザを起動し、「https://my.vertica.com/」へ接続し、ログイン情報を入力する。
- 2. 下記画面の「Downloads」をクリックする。




3. 「Community Edition」をクリックする。



4. サーバー用のモジュールをダウンロードするために、「Red Hat Enterprise Linux 6 and 7」(Cent OS の場合)をクリックする。



5. ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認し、「Agree and Download」をクリックする。



- 6. ファイルの保存場所を指定し、ダウンロードする。
- 7. 再度、「Downloads」→「Community Edition」をクリックし、次は、マネージメントコンソール用のモジュールをダウンロードするために、「Red Hat Enterprise Linux 6 and 7」(Cent OS の場合)をクリックする。

Management Console

The Vertica Management Console provides a unified view of your database and lets you monitor multiple clusters from a single point of access.

Red Hat Enterprise Linux 6 and 7
SUSE Linux Enterprise Server 11
Debian Linux 7 and Ubuntu 14.04 LTS

- 8. 4~5 の手順を繰り返し、ダウンロードを実施する。
- 9. その他、必要なモジュールがある場合は、継続してダウンロードを実施する。

OS 設定の実施

OS をインストールする前のチェック項目

Table 1- OS インストール前のチェック項目

項目	チェック内容
OS バージョン	前述の「OS 要件」を満たしているバージョンであること
LVM	使用する場合、条件をみたしていること。詳細は <u>こちら</u>
ファイルシステム	ext4 であること
Swap 領域	Swap 用に 2GB 設定されていること
ディスクブロックサイズ	Vertica のカタログとデータ用(※)に使うディスクのブロックサイズが 4096 バイトであること
	※ext4 のデフォルトが 4096 バイト
メモリ	1 つの論理プロセッサ毎に 1GB 以上のメモリが搭載されていること

(※)カタログ・データについての補足

カタログ: Vertica のテーブル情報などのメタ情報が格納されるディレクトリです。OS 領域に配置するのが一般的です。

データ: Vertica のデータが格納されるディレクトリです。データ領域は OS 領域とは別に配置されるのが一般的です。

Vertica によって作成される Linux ユーザーとグループ

Vertica のインストーラーが Vertica が動作するように、作成し構成する Linux ユーザーとグループは下記の通りとなります。

- dbadmin Vertica 管理ユーザー
- verticadba Vertica 管理ユーザーのグループ

OS インストール後の設定

- OS インストール後に、各サーバー上で下記の設定を実施します。
 - Firewall を無効にする

[Red Hat 7、もしくは、CentOS 7 の場合]

- 1. 任意のユーザーで、Firewall の設定を確認する。
- \$ systemctl status firewalld

2. 手順 1 で実行結果例のように Firewall が「有効」となっている場合、root ユーザーもしくは sudo で、firewalld を無効化する。

```
# systemctl mask firewalld
# systemctl disable firewalld
# systemctl stop firewalld
```

- 3. 手順2で設定変更した場合、任意のユーザーで、Firewall が無効となっていることを確認する。
- \$ systemctl status firewalld

```
firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service;
disabled; vendor preset: enabled)
  Active: inactive (dead)
  Docs: man:firewalld(1)
```

[Red Hat 6、もしくは、CentOS 6 の場合]

1. 任意のユーザーで、Firewall の設定を確認する。

\$ service iptables status

```
テーブル: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
           prot opt source
num target
                                          destination
              all -- 0.0.0.0/0
    ACCEPT
                                          0.0.0.0/0
state RELATED, ESTABLISHED
                                          0.0.0.0/0
   ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0
             all -- 0.0.0.0/0
3
   ACCEPT
                                          0.0.0.0/0
    ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0
                                          0.0.0.0/0
state NEW tcp dpt:22
```

```
5 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
reject-with icmp-host-prohibited

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
reject-with icmp-host-prohibited

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
```

2. 手順 1 で実行結果例のように Firewall が「有効」となっている場合、root ユーザーもしくは sudo で、iptables を無効化する。

```
# service iptables save
# service iptables stop
# chkconfig iptables off

# service ip6tables save
# service ip6tables stop
# chkconfig ip6tables off
```

3. 手順2で設定変更した場合、任意のユーザーで、Firewall が無効となっていることを確認する。

\$ service iptables status

iptables: ファイアウォールが稼働していません。

ディスクの Readahead を変更する

データ・カタログ用に使用するディスクに対して実施します。

[Red Hat 7、もしくは、CentOS 7 の場合]

- 1. root ユーザーもしくは sudo で、Readahead の設定を確認する。
- # /sbin/blockdev --getra /dev/sda

256

/sbin/blockdev --getra /dev/sdb

256

- ※上記は、カタログと OS が「/dev/sda」、データが「/dev/sdb」に格納される場合の例です。 「df-h」等で確認し、環境に合わせて赤字部分は変更してください。
- 2. 手順 1 で「2048 未満」の値が確認できた場合、root ユーザーもしくは sudo で、設定を変更する。

```
# /sbin/blockdev --setra 2048 /dev/sda
# echo '/sbin/blockdev --setra 2048 /dev/sda' >> /etc/rc.local
# /sbin/blockdev --setra 8192 /dev/sdb
# echo '/sbin/blockdev --setra 8192 /dev/sdb' >> /etc/rc.local
```

※上記は、カタログと OS が「/dev/sda」、データが「/dev/sdb」に格納される場合の例です。 「df-h」等で確認し、環境に合わせて赤字部分は変更してください。

- 3. 手順 2 で設定変更した場合、root ユーザーもしくは sudo で、Readahead の設定を確認する。
- # /sbin/blockdev --getra /dev/sda

2048

/sbin/blockdev --getra /dev/sdb

8192

- ※上記は、カタログと OS が「/dev/sda」、データが「/dev/sdb」に格納される場合の例です。 「df-h」等で確認し、環境に合わせて赤字部分は変更してください。
- 4. rc.local が、OS 起動時に自動実行されるように設定する。

```
# chmod u+x /etc/rc.d/rc.local
```

- # systemctl start rc-local
- 5. tuned サービスが起動していると、Readahead の設定が意図せず変更されてしまう可能性があるため、停止する。

```
# service tuned stop
```

chkconfig tuned off

[Red Hat 6、もしくは、CentOS 6 の場合]

前述の手順の1~3を実施します。

ディスクの I/O スケジューラを変更する

データ・カタログ用に使用するディスクに対して実施します。 ディスクが HDD の場合「deadline」、SSD の場合「noop」と変更します。

1. 任意のユーザーで、ディスクの I/O スケジューラの設定を確認する。

\$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler

noop deadline [cfq]

\$ cat /sys/block/sdb/queue/scheduler

noop deadline [cfq]

- ※上記は、カタログと OS が「/dev/sda」、データが「/dev/sdb」に格納される場合の例です。 「df -h」等で確認し、環境に合わせて赤字部分は変更してください。
- 2. 手順 1 で、ディスクが HDD の場合「deadline」、SSD の場合「noop」となっていない場合、root ユーザーもしくは sudo で、設定を変更する。

```
[HDD の場合]
```

echo deadline > /sys/block/sda/queue/scheduler

echo 'echo deadline > /sys/block/sda/queue/scheduler' >>
/etc/rc.local

echo deadline > /sys/block/sdb/queue/scheduler

```
# echo 'echo deadline > /sys/block/sdb/queue/scheduler' >>
/etc/rc.local

[SSD の場合]
# echo noop > /sys/block/sda/queue/scheduler
# echo 'echo noop > /sys/block/sda/queue/scheduler' >>
/etc/rc.local
# echo noop > /sys/block/sdb/queue/scheduler
# echo 'echo noop > /sys/block/sdb/queue/scheduler
# echo 'echo noop > /sys/block/sdb/queue/scheduler' >>
/etc/rc.local
```

- ※上記は、カタログと OS が「/dev/sda」、データが「/dev/sdb」に格納される場合の例です。 「df -h」等で確認し、環境に合わせて赤字部分は変更してください。
- 3. 手順 2 で設定変更した場合、任意のユーザーで、ディスクの I/O スケジューラの設定を確認する。

\$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler

noop [deadline] cfq

\$ cat /sys/block/sdb/queue/scheduler

noop [deadline] cfq

- ※上記は、カタログと OS が「/dev/sda」、データが「/dev/sdb」に格納される場合の例です。 「df-h」等で確認し、環境に合わせて赤字部分は変更してください。
- Transparent Hugepages を無効にする
 [Red Hat 7、もしくは、CentOS 7 の場合]
 - 1. 任意のユーザーで、Transparent Hugepages の設定を確認する。
 - \$ cat /sys/kernel/mm/transparent hugepage/enabled

[always] madvise never

2. 手順1で「always」となっていない場合、rootユーザーもしくは sudoで、設定を変更する。

echo always > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
echo 'echo always > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled'
>> /etc/rc.local

3. 手順 2 で設定変更した場合、任意のユーザーで、Transparent Hugepages の設定を確認する。

\$ cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

[always] madvise never

[Red Hat 6、もしくは、CentOS 6 の場合]

1. 任意のユーザーで、Transparent Hugepages の設定を確認する。

\$ cat /sys/kernel/mm/redhat transparent hugepage/enabled

[always] madvise never

2. 手順1で「never」となっていない場合、rootユーザーもしくは sudoで、設定を変更する。

```
# echo never > /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/enabled
# echo 'echo never >
/sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/enabled' >>
/etc/rc.local
```

3. 手順 2 で設定変更した場合、任意のユーザーで、Transparent Hugepages の設定を確認する。

\$ cat /sys/kernel/mm/redhat transparent hugepage/enabled

always madvise [never]

Defrag を無効にする

RedHat と CentOS の場合、defrag を無効にすることが推奨です。

[Red Hat 7、もしくは、CentOS 7 の場合]

1. 任意のユーザーで、defrag の設定を確認する。

\$ cat /sys/kernel/mm/transparent hugepage/defrag

[always] madvise never

2. 手順 1 で「never」となっていない場合、root ユーザーもしくは sudo で、設定を変更する。

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
echo 'echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag' >>
/etc/rc.local

3. 手順 2 で設定変更した場合、任意のユーザーで、defrag の設定を確認する。

\$ cat /sys/kernel/mm/transparent hugepage/defrag

always madvise [never]

[Red Hat 6、もしくは、CentOS 6 の場合]

1. 任意のユーザーで、defrag の設定を確認する。

\$ cat /sys/kernel/mm/redhat transparent hugepage/defrag

[always] madvise never

2. 手順1で「never」となっていない場合、rootユーザーもしくは sudoで、設定を変更する。

echo never > /sys/kernel/mm/redhat transparent hugepage/defrag
echo 'echo never >
/sys/kernel/mm/redhat_transparent hugepage/defrag' >> /etc/rc.local

3. 手順 2 で設定変更した場合、任意のユーザーで、defrag の設定を確認する。

\$ cat /sys/kernel/mm/redhat transparent hugepage/defrag

always madvise [never]

chronyd、あるいは、NTP の設定を変更する [Red Hat 7、もしくは、CentOS 7 の場合]

1. 任意のユーザーで、chronyd の状態を確認する。

\$ systemctl status chronyd

```
● chronyd.service - NTP client/server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service;
enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since 月 2018-06-15 18:06:23 JST; 17min ago
Process: 499 ExecStartPost=/usr/libexec/chrony-helper update-daemon (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 478 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 484 (chronyd)
CGroup: /system.slice/chronyd.service
mq484 /usr/sbin/chronyd
```

2. 手順 1 で chronyd が起動していないことが確認できた場合、root ユーザーもしくは sudo で、 chronyd を開始し、OS 再起動時も自動実行されるように設定変更する。

```
# systemctl start chronyd
# systemctl enable chronyd
```

- 3. 任意のユーザーで、NTP が正常に動作していることを確認する。
- \$ chronyc tracking

```
: 198.247.63.98 (time01.website.org)
Reference ID
Stratum
Ref time (UTC) : Thu Jul 9 14:58:01 2017
System time
             : 0.000035685 seconds slow of NTP time
Last offset
              : -0.000151098 seconds
RMS offset
               : 0.000279871 seconds
              : 2.085 ppm slow
Frequency
Residual freq : -0.013 ppm
              : 0.185 ppm
Skew
           : 0.042370 seconds
Root delay
Root dispersion: 0.022658 seconds
Update interval : 1031.0 seconds
Leap status : Normal
```

[Red Hat 7、もしくは、CentOS 7 の場合]

1. 任意のユーザー、NTP の設定を確認する。

\$ chkconfig --list ntpd

```
ntp 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
```

2. 手順 1 で全て「off」になっている場合、root ユーザーもしくは sudo で、NTP を開始し、OS 再起動時も自動実行されるように設定変更する。

```
# /sbin/service ntpd restart
# /sbin/chkconfig ntpd on
```

3. 手順 2 で設定変更した場合、任意のユーザーで、NTP の設定を確認する。

\$ chkconfig --list ntpd

ntpd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

4. 任意のユーザーで、NTP が正常に動作していることを確認する。

\$ /usr/sbin/ntpq -c rv | grep stratum

stratum=3, precision=-23, rootdelay=65.005, rootdisp=57.693,

• SELinux 機能を無効にする

1. 任意のユーザーで、SELinuxの設定を確認する。

\$ getenforce

Enforcing

2. 手順 1 で「Disabled」となっていない場合、/etc/selinux/config を編集し、SELinux を無効 (SELINUX=disabled)に変更する。

setenforce 0

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/'
/etc/selinux/config

grep 'SELINUX=' /etc/selinux/config

SELINUX= can take one of these three values: SELINUX=disabled

3. 手順2で設定変更した場合、任意のユーザーで、SELinuxの設定を確認する。

\$ getenforce

Permissive

• Vertica の使用ポートが不使用であることの確認

1. 任意のユーザーで、Verticaで使用するポートが使用されていないことを確認する。

\$ netstat -atupn

Table 2- Vertica で使用するポート一覧

ポート	プロトコル	サービス
22	TCP	sshd
5433	ТСР	Vertica
5434	TCP	Vertica
5433	UDP	Vertica
5444	ТСР	Vertica Management Console
5450	TCP	Vertica Management Console

4803	TCP	Spread	
4803	UDP	Spread	
4804	UDP	Spread	
6543	UDP	Spread	

(参考)

http://my.vertica.com/docs/9.1.x/HTML/index.htm#Authoring/InstallationGuide/BeforeYouInstall/EnsurePortsAreAvailable.htm

• TZ 環境変数の設定

1. 任意のユーザーで、TZ環境変数の設定を確認する。

\$ cat /etc/sysconfig/clock | grep ZONE

ZONE="Asia/Tokyo"

2. 手順1で、意図するタイムゾーンが設定されていない場合、rootユーザーもしくは sudo で、/etc/profile に下記を追加する。

vi /etc/profile

export TZ="Asia/Tokyo"

※TZ 環境変数が設定されていない場合、インストール時に下記の HINT 文が出力されますが、 このメッセージは無視して頂いて問題ありません。

HINT (S0305):

https://my.vertica.com/docs/9.1.x/HTML/index.htm#cshid=S0305 TZ is unset for dbadmin. Consider updating .profile or .bashrc

• swappiness の値を変更する

カーネルパラメーターの swappiness の値を変更します。

1. root ユーザーもしくは sudo で、swappiness の値を確認する。

cat /proc/sys/vm/swappiness

60

2. 手順 1 で「1」以外の値が確認できた場合、root ユーザーもしくは sudo で、/etc/sysctl.conf にパラメーターを追記する。

vi /etc/sysctl.conf

vm.swappiness=1

サーバーの再起動

1. root ユーザーで、各サーバーを再起動する。

reboot

Vertica ソフトウェアのインストールの実施

インストール用モジュールのアップロード

「rpm ファイルのダウンロード」の手順でダウンロードしたファイルをノード#1 にアップロードします。

1. root ユーザーで、ノード#1 に接続し、ダウンロードしたファイルを任意のディレクトリ以下にアップロードする。

rpm のインストール

Vertica 9.1.x の rpm をインストールします。

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. 「インストール用モジュールのアップロード」の手順で rpm ファイルを格納したディレクトリに移動する。

cd /tmp/rpm

3. rpm をインストールする。

rpm -Uvh vertica-9.1.x-0.x86 64.RHEL6.rpm

install_vertica スクリプトを使っての Vertica のインストール

install vertica スクリプトを使って、Vertica 9.1.x をインストールします。

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. install vertica スクリプトを使って、クラスターを構築する。
 - ※スクリプト実行中に、Linux OS 上に DB 管理者(dbadmin)が作成されます。
 - ※下記例では、「--failure-threshold」を「NONE」で指定しているため、FAIL や WARNING がインストール中に発生しても、無視してインストールが進行する指定になっています。FAIL が発生した場合にインストールを中断させたい場合は、「--failure-threshold FAIL」と指定し、インストールを実行ください。デフォルトは、「WARN」です。オプションの詳細説明については、下記マニュアルの記載を確認ください。

http://my.vertica.com/docs/9.1.x/HTML/index.htm#Authoring/InstallationGuide/InstallingVertica/RunTheInstallScript.htm

※本書は、物理サーバーへのインストールを前提としておりますが、仮想サーバーにインストールされる場合は、下記オプションに加え、「--point-to-point」オプションを付与ください。詳細につきましては、下記マニュアルページを参照ください。

http://my.vertica.com/docs/9.1.x/HTML/index.htm#Authoring/InstallationGuide/InstallingVertica/RunTheInstallScript.htm?Highlight=--point-to-point

[3 ノード構成の場合の実行例]

/opt/vertica/sbin/install_vertica --hosts [node#1 σ Private IP], [node#2 σ Private IP], [node#3 σ Private IP] --rpm /tmp/rpm/vertica-9.1.x-0.x86_64.RHEL6.rpm --ssh-password [root σ パスワード] --dba-user-password [DB 管理者(dbadmin) σ パスワード] --license CE --accept-eula --failure-threshold NONE

[2 ノード構成の場合の実行例]

/opt/vertica/sbin/install_vertica --hosts [node#1のPrivate IP], [node#2のPrivate IP] --rpm /tmp/rpm/vertica-9.1.x-0.x86_64.RHEL6.rpm --ssh-password [rootのパスワード] --dba-user-password [DB 管理者(dbadmin)のパスワード] --license CE --accept-eula --failure-threshold NONE

[1ノード構成の場合の実行例]

/opt/vertica/sbin/install_vertica --hosts [node#1のPrivate IP] --rpm /tmp/rpm/vertica-9.1.x-0.x86_64.RHEL6.rpm --ssh-password [rootのパスワード] --dba-user-password [DB 管理者(dbadmin)のパスワード] --license CE --accept-eula --failure-threshold NONE

Vertica インストール後の設定

Vertica をインストール後、各サーバー上で下記の設定を実施します。

- LANG 環境変数の設定
 - 1. dbadmin ユーザーで、必要に応じて、/etc/profile、/home/dbadmin/.bashrc、あるいは、/home/dbadmin/.bash_profile を編集し、下記のように LANG 環境変数が UTF-8 となるように設定を追記する。


\$ vi /home/dbadmin/.bashrc

export LANG=ja JP.UTF-8


データベースの作成 サンプルデータベースの作成 データベースの作成

AdminTools を使って、データベースを作成します。

- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. AdminTools を起動する。
 - \$ /opt/vertica/bin/admintools
- 3. 「6 Configuration Menu」を選択する。




4. 「1 Create Database」を選択する。




5. 任意のデータベース名を入力する。


※本例では、「VMartDB」という名前の DB を作成しています。




6. 任意のパスワードを入力する。



7. 再度、パスワードを入力する。




8. スペースキーを使って、作成するデータベースを構成するサーバーの IP を選択する。 ※下記は、3 ノード構成の実行例となります。2 ノード構成の場合は、2 つの IP の表示、1 ノード 構成の場合は、1 つの IP の表示となりますので、表示された分の IP を全て選択してくださ



9. カタログファイルとデータファイルを格納するディレクトリを指定する。 カタログ: Vertica のテーブル情報などのメタ情報が格納されるディレクトリです。OS 領域に配置するのが一般的です。 データ: Vertica のデータが格納されるディレクトリです。データ領域は OS 領域とは別に配置されるのが一般的です。

, アーマの は OS 領域とは別に配置されるのが一般的です。 れるのが一般的です。 下記の例では、カタログ用に「/catalog」、データ用に「/data」を指定しています。データベース作成前に、該当のディレクトリを作成する必要があります。 (作成例)

\$ sudo mkdir /data
\$ sudo chown dbadmin:verticadba /data



10. 内容を確認し、「Yes」を選択する。

```
Current Database Definition

Database name: VMartDB
Comments:
Hosts:
192.168.145.91
192.168.145.92
192.168.145.93

Create this database?

(Yes) (No)
```

```
*** Creating database: VMartDB ***
        Creating database VMartDB
        Starting bootstrap node v vmartdb node0001
(192.168.145.91)
        Starting nodes:
                v vmartdb node0001 (192.168.145.91)
        Starting Vertica on all nodes. Please wait, databases
with a large catalog may take a while to initialize.
        Node Status: v vmartdb node0001: (DOWN)
       Node Status: v_vmartdb_node0001: (DOWN)
       Node Status: v vmartdb node0001: (DOWN)
       Node Status: v vmartdb node0001: (INITIALIZING)
       Node Status: v vmartdb node0001: (UP)
        Creating database nodes
        Creating node v vmartdb node0002 (host 192.168.145.92)
        Creating node v vmartdb node0003 (host 192.168.145.93)
        Generating new configuration information
        Stopping bootstrap node
        Starting all nodes
        Starting nodes:
                v vmartdb node0001 (192.168.145.91)
                v vmartdb node0002 (192.168.145.92)
                v vmartdb node0003 (192.168.145.93)
        Starting Vertica on all nodes. Please wait, databases
with a large catalog may take a while to initialize.
        Node Status: v vmartdb node0001: (DOWN)
v vmartdb node0002: (DOWN) v vmartdb node0003: (DOWN)
        Node Status: v vmartdb node0001: (DOWN)
v vmartdb node0002: (DOWN) v vmartdb node0003: (DOWN)
        Node Status: v vmartdb node0001: (DOWN)
v vmartdb node0002: (DOWN) v vmartdb node0003: (DOWN)
        Node Status: v vmartdb node0001: (DOWN)
v vmartdb node0002: (DOWN) v vmartdb node0003: (DOWN)
```

Node Status: v vmartdb node0001: (INITIALIZING) v_vmartdb_node0002: (DOWN) v_vmartdb node0003: (DOWN) Node Status: v vmartdb node0001: (UP) v vmartdb node0002: (UP) v vmartdb node0003: (UP) Automatically installing extension packages Package: place Success: package place successfully installed Package: kafka Success: package kafka successfully installed Package: MachineLearning Success: package MachineLearning successfully installed Package: flextable Success: package flextable successfully installed Package: approximate Success: package approximate successfully installed Package: voltagesecure Success: package voltagesecure successfully installed Package: ParquetExport Success: package ParquetExport successfully installed Package: AWS Success: package AWS successfully installed Package: idol Success: package idol successfully installed Package: logsearch Success: package logsearch successfully installed Package: txtindex Success: package txtindex successfully installed

11. データベース作成が完了したら、Enterを押して完了する。



サンプルデータの作成

製品で用意されているスクリプトを使って、サンプルデータを作成します。

- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. サンプルデータ作成用のスクリプトが配置されているディレクトリに移動する。

\$ cd /opt/vertica/examples/VMart Schema/

3. サンプルデータを作成する。

\$./vmart gen

```
Using default parameters
datadirectory = ./
numfiles = 1
seed = 20177
null = ''
timefile = Time.txt
numfactsalesrows = 5000000
numfactorderrows = 300000
numprodkeys = 60000
numstorekeys = 250
numpromokeys = 1000
numvendkeys = 50
numcustkeys = 50000
numempkeys = 10000
numwarehousekeys = 100
numshippingkeys = 100
numonlinepagekeys = 1000
numcallcenterkeys = 200
numfactonlinesalesrows = 5000000
numinventoryfactrows = 300000
gen load script = false
years = \overline{2003} \text{ to } 2007
Data Generated successfully !
```

サンプルスキーマの作成

製品で用意されているスクリプトを使って、サンプルスキーマを作成します。

- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. サンプルデータ作成用のスクリプトが配置されているディレクトリに移動する。

\$ cd /opt/vertica/examples/VMart Schema/

3. サンプルスキーマを作成する。

※vsql は文字ベースで対話型のフロントエンドユーティリティで、これを使用することにより、SQL 文を入力して結果を確認することができます。詳細はこちら。

\$ /opt/vertica/bin/vsql -f vmart_define_schema.sql -w [指定したパスワード]

```
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
```

サンプルデータのロード

製品で用意されているスクリプトを使って、サンプルデータをロードします。

- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. サンプルデータ作成用のスクリプトが配置されているディレクトリに移動する。

\$ cd /opt/vertica/examples/VMart Schema/

3. サンプルデータをロードする。

\$ /opt/vertica/bin/vsql -f vmart_load_data.sql -w [指定したパスワード]

```
Rows Loaded
  1826
(1 \text{ row})
Rows Loaded
      60000
(1 \text{ row})
Rows Loaded
         250
(1 row)
Rows Loaded
        1000
(1 row)
Rows Loaded
(1 row)
Rows Loaded
 50000
(1 row)
Rows Loaded
      10000
(1 \text{ row})
Rows Loaded
        100
(1 row)
Rows Loaded
-----
```

```
100
(1 row)
Rows Loaded
1000
(1 row)
Rows Loaded
200
(1 row)
Rows Loaded
_____
5000000
(1 row)
Rows Loaded
300000
(1 row)
Rows Loaded
-----
5000000
(1 row)
Rows Loaded
300000
(1 row)
```


データベースの起動と停止

データベースの起動


AdminTools を使ってのデータベースの起動

AdminTools を使って、データベースを起動します。


- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. AdminTools を起動する。
 - \$ /opt/vertica/bin/admintools
- 3. 「3 Start Database」を選択する。



4. スペースキーを使って、起動するデータベースを選択する。



5. データベースのパスワードを入力する。



```
*** Starting database: VMartDB ***
        Starting nodes:
                v vmartdb node0001 (192.168.145.91)
                v vmartdb node0002 (192.168.145.92)
                v_vmartdb_node0003 (192.168.145.93)
        Starting Vertica on all nodes. Please wait, databases
with large catalogs may take a while to initialize.
       Node Status: v vmartdb node0001: (INITIALIZING)
v vmartdb node0002: (INITIALIZING) v vmartdb node0003:
(INITIALIZING)
        Node Status: v vmartdb node0001: (INITIALIZING)
v vmartdb node0002: (INITIALIZING) v vmartdb node0003:
(INITIALIZING)
        Node Status: v vmartdb node0001: (INITIALIZING)
v vmartdb node0002: (INITIALIZING) v vmartdb node0003:
(INITIALIZING)
       Node Status: v vmartdb node0001: (UP) v vmartdb node0002:
(UP) v vmartdb node0003: (UP)
```

6. データベースの起動が完了したら、Enter を押して完了する。



データベースの停止


AdminTools を使ってのデータベースの停止

AdminTools を使って、データベースを停止します。


- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. AdminTools を起動する。

\$ /opt/vertica/bin/admintools


3. 「3 Start Database」を選択する。



4. スペースキーを使って、起動するデータベースを選択する。




5. データベースのパスワードを入力する。



Issuing shutdown command to database

6. データベースの停止が完了したら、Enter を押して完了する。



データベースの再起動

AdminTools を使ってのデータベースの再起動

前述の、「AdminTools を使ってのデータベースの停止」を実行後、「AdminTools を使ってのデータベースの起動」を実行し、データベースを再起動します。

データベースの削除

サンプルデータベースの削除

データベースの停止

データベースが起動している場合、データベースの削除を実施する前に、データベースを停止する必要があります。データベースの停止の手順を参照し、データベースを停止します。


データベースの削除

AdminTools を使って、データベースを削除します。


- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. AdminTools を起動する。

\$ /opt/vertica/bin/admintools


3. 「6 Configuration Menu」を選択する。



4. 「7 Drop Database」を選択する。




5. スペースキーを使って、削除するデータベースを選択する。



6. 確認画面で、「Yes」を選択する。



7. 本当に該当のデータベースを削除したい場合は、「yes」と入力する。



8. データベースの削除が完了したら、Enterを押して完了する。



データベースデザイナーの実行


データベースデザイナーは、Vertica 上のデータの最適化を自動で実行するツールになります。データベース管理者が、クエリの実行速度を向上させたい、あるいは、ストレージ容量をより節約したい場合等に実行します。テーブル作成、データロード後に実行することができます。通常、データベース全体の最適化を実施したい場合、Comprehensive モードで実行します。Comprehensive モードでデータベースデザイナーを実行後に、特定のクエリに対して追加で最適化を実行したい場合は、Incremental モードでデータベースデザイナーを実行します。

Comprehensive モードでのデータベースデザイナーの実行


AdminTools を使ってのデータベースデザイナーの実行

AdminTools を使って、データベースデザイナーを Comprehensive モードで実行します。


- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. データベースデザイナーのログファイル等の出力ディレクトリを作成し、作成したディレクトリに 移動する。
 - \$ mkdir -p /home/dbadmin/DBD/comp
 \$ cd /home/dbadmin/DBD/comp
- 3. AdminTools を起動する。
 - \$ /opt/vertica/bin/admintools
- 4. 「6 Configuration Menu」を選択する。




5. 「2 Run Database Designer」を選択する。




6. スペースキーを使って、データベースデザイナーを実行するデータベースを選択する。



7. データベースのパスワードを入力する。




8. データベースデザイナーのアウトプットの出力先ディレクトリを指定する。




9. 任意のデザイン名を入力する。




10. 矢印キーとスペースキーを使って、Design Type に「Comprehensive」を選択する。



11. 矢印キーとスペースキーを使って、データベースデザイナーを実行する対象のスキーマを選択する。(サンプルスキーマを使用している場合は、「online_sales」「public」「store」を選択する。)



12. 全てのオプションをチェックしたままにする。(最適化するクエリが存在しない場合は、スペースキーを使って、「Optimize with queries」のチェックを外す。)



13. 最適化したいクエリファイルを指定する。(サンプルスキーマを使用している場合は、「/opt/vertica/examples/VMart_Schema/vmart_queries.sql]を指定する。)




14. K-safety の値を「1」と指定する。


※K-safety は Vertica の高可用性を担保するためのパラメーターになります。詳細は、下記マニュアルを参照ください。

http://my.vertica.com/docs/9.1.x/HTML/index.htm#Authoring/ConceptsGuide/Components/K-

Safety.htm



15. 矢印キーとスペースキーを使って、「Balanced query/load performance」を選択する。



16. 矢印キーで「Proceed」を選択し、データベースデザイナーの実行を開始する。

The Database Designer is ready to generate a new comprehensive design - a complete set of projections for the tables in the selected schema(s). Please review the options you selected:

The database statistics will be updated. Accurate statistics assure the best design quality, however updating statistics takes time and resources. If the current statistics are up-to-date, this step may be unnecessary.

The new design will not be automatically deployed. For manual deployment procedures consult Vertica Administrator's Guide.

The generated deployment script will be saved to /opt/vertica/examples/VMart_Schema/comp_design_deploy.sql

For large databases a design session could take a long time; allow it to complete uninterrupted.

Use Ctrl+C if you must cancel the session.

To change any of the options press <Cancel> to return to the Design Options menu.



<Cancel >

```
Database Designer started.
   For large databases a design session could take a long time;
allow it to complete uninterrupted.
   Use Ctrl+C if you must cancel the session.
   Setting up design session...
   Examining table data...
   Loading queries from
'/opt/vertica/examples/VMart Schema/vmart queries.sql'.
        Processed 9 SQL statement(s), all accepted and considered
in the design.
   No existing projections found.
   Creating design and deploying projections...
        [100%] Analyzing data statistics... Completed of
        [100%] Optimizing query performance... Completed of .
        [100%] Design in progress... Completed of
        [100%] Optimizing storage footprint... Completed of
   Query optimization results...ent script...
```

```
Query 1 optimization ratio or status is 1
        Query 2 optimization ratio or status is 1
        Query 3 optimization ratio or status is 1
        Query 4 optimization ratio or status is 1
        Query 5 optimization ratio or status is 1
        Query 6 optimization ratio or status is 1
        Query 7 optimization ratio or status is 1
        Query 8 optimization ratio or status is 1
        Query 9 optimization ratio or status is 1
Deploying and generating deployment script...
        [ 23%] Deploying/Dropping projections... Completed 12 of
52 projections
        [ 36%] Deploying/Dropping projections... Completed 19 of
52 projections
        [ 48%] Deploying/Dropping projections... Completed 25 of
52 projections
        [ 48%] Deploying/Dropping projections...
                                                  Completed 25 of
52 projections
        [ 48%] Deploying/Dropping projections... Completed 25 of
52 projections
        [ 48%] Deploying/Dropping projections... Completed 25 of
52 projections
        [ 61%] Deploying/Dropping projections... Completed 32 of
52 projections
        [ 76%] Deploying/Dropping projections... Completed 40 of
52 projections
        [ 76%] Deploying/Dropping projections... Completed 40 of
52 projections
        [ 76%] Deploying/Dropping projections... Completed 40 of
52 projections
        [ 76%] Deploying/Dropping projections... Completed 40 of
52 projections
        [ 76%] Deploying/Dropping projections...
                                                  Completed 40 of
52 projections
        [ 76%] Deploying/Dropping projections...
                                                  Completed 40 of
52 projections
        [ 76%] Deploying/Dropping projections... Completed 40 of
52 projections
        [100%] Deploying/Dropping projections... Completed 52 of
52
Projections
        [100%] Deploying/Dropping projections... Completed 52 of
52
Projections
        [100%] Deploying/Dropping projections... Completed 52 of
52 projections
   Completed 52 of 52 projections.
Design script is located in
/home/dbadmin/DBD/comp/comp design design.sql
Deployment script is located in
/home/dbadmin/DBD/comp/comp design deploy.sql
```

Database Designer finished.


Press <Enter> to return to the Administration Tools menu.

- 17. データベースデザイナーの実行が終了したら、Enter を押して完了する。
- 18. AdminTools を終了する。


Incremental モードでのデータベースデザイナーの実行 AdminTools を使ってのデータベースデザイナーの実行

AdminTools を使って、データベースデザイナーを Incremental モードで実行します。


- 1. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. データベースデザイナーのログファイル等の出力ディレクトリを作成し、作成したディレクトリに 移動する。
 - \$ mkdir -p /home/dbadmin/DBD/incr \$ cd /home/dbadmin/DBD/incr
- 3. AdminTools を起動する。
 - \$ /opt/vertica/bin/admintools
- 4. 「6 Configuration Menu」を選択する。




5. 「2 Run Database Designer」を選択する。




6. スペースキーを使って、データベースデザイナーを実行するデータベースを選択する。




7. データベースのパスワードを入力する。




8. データベースデザイナーのアウトプットの出力先ディレクトリを指定する。




9. 任意のデザイン名を入力する。




10. 矢印キーとスペースキーを使って、Design Type に「Incremental」を選択する。



11. 矢印キーとスペースキーを使って、データベースデザイナーを実行する対象のスキーマを選択する。(最適化したいクエリが参照するスキーマを選択する。)



12. 全てのオプションはチェックしたままにする。




13. 最適化したいクエリファイルを指定する。



14. K-safety の値を「1」と指定する。

※K-safety は Vertica の高可用性を担保するためのパラメーターになります。詳細は、下記マニュアルを参照ください。

http://my.vertica.com/docs/9.1.x/HTML/index.htm#Authoring/ConceptsGuide/Components/K-Safety.htm



15. 矢印キーで「Proceed」を選択し、データベースデザイナーの実行を開始する。

The Database Designer is ready to generate additional projections optimized to the provided queries. Please review the options you selected: The database statistics will be updated. Accurate statistics assure the best design quality, however updating statistics takes time and resources. If the current statistics are up-to-date, this step may be unnecessary. The new design will not be automatically deployed. For manual deployment procedures consult Vertica Administrator's Guide. The generated deployment script will be saved to /opt/vertica/examples/VMart_Schema/imcr_design_deploy.sql For large databases a design session could take a long time; allow it to complete uninterrupted. Use Ctrl+C if you must cancel the session. To change any of the options press <Cancel> to return to the Design Options menu. **KProceed>** <Cancel >

Database Designer started.

For large databases a design session could take a long time; allow it to complete uninterrupted.

Use Ctrl+C if you must cancel the session.

Setting up design session...

Examining table data...

Loading queries from
'/opt/vertica/examples/VMart_Schema/vmart_query_01.sql'.

```
Processed 1 SQL statement(s), all accepted and considered
in the design.
    No existing projections found.
    Creating design and deploying projections...
        [100%] Design in progress... Completed of .
        [100%] Optimizing storage footprint... Completed of .
    Query optimization results...ent script...
         Query 1 optimization ratio or status is 1
Deploying and generating deployment script...
        [100%] Deploying/Dropping projections... Completed 2 of
2 projections.
    Completed 2 of 2 projections.
Design script is located in
/home/dbadmin/DBD/incr/incr design query design.sql
Deployment script is located in
/home/dbadmin/DBD/incr/incr design deploy.sql
Database Designer finished.
Press <Enter> to return to the Administration Tools menu.
```

16. データベースデザイナーの実行が終了したら、Enterを押して完了する。

17. AdminTools を終了する。

マネージメントコンソールのインストール

マネージメントコンソール(以降、MC)は、Web ベースの GUI の管理ツールであり、システムの状況をグラフィカルに確認したり、あるいは、データベースの停止・起動等のデータベースの管理を行うことができます。 ここでは、MC を Vertica が既にインストールされているノード#1 上にインストールする方法をご紹介します。

MC ソフトウェアのインストールの実施

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. 「インストール用モジュールのアップロード」の手順で rpm ファイルを格納したディレクトリに移動する。

cd /tmp/rpm

3. rpm をインストールする。

rpm -Uvh vertica-console-9.1.x-0.x86 64.RHEL6.rpm

```
準備しています...
                         [100%]
[preinstall] Starting installation....
更新中 / インストール中...
  1:vertica-console-9.1.0-0
############ [100%]
[postinstall] copy vertica-consoled
[postinstall] configure the daemon service
Cleaning up temp folder ...
Starting the vertica management console....
Vertica Console: 2018-06-15
19:04:06.350:INFO:cv.Startup:Attempting to load properties from
/opt/vconsole/config/console.properties
2018-06-15 19:04:06.353:INFO:cv.Startup:Starting Server...
2018-06-15 19:04:06.418:WARN:oejs.AbstractConnector:Acceptors
should be <=2*availableProcessors:
SslSelectChannelConnector@0.0.0.0:5450 STOPPED
2018-06-15 19:04:06.511:INFO:cv.Startup:starting monitor thread
2018-06-15 19:04:06.516:INFO:oejs.Server:jetty-7.x.y-SNAPSHOT
2018-06-15 19:04:06.561:INFO:oejw.WebInfConfiguration:Extract
jar:file:/opt/vconsole/lib/webui.war!/ to
/opt/vconsole/temp/webapp
2018-06-15 19:04:15.505:INFO:/webui:Set web app root system
property: 'webapp.root' = [/opt/vconsole/temp/webapp]
2018-06-15 19:04:15.593:INFO:/webui:Initializing log4j from
[classpath:log4j.xml]
2018-06-15 19:04:15.652:INFO:/webui:Initializing Spring root
WebApplicationContext
---- Upgrading /opt/vconsole/config/console.properties ----
***********
Please open the Vertica Management Console at
https://localhost:5450/webui
```

```
***********
2018-06-15 19:05:01.561:INFO:oejsh.ContextHandler:started
o.e.j.w.WebAppContext{/webui,file:/opt/vconsole/temp/webapp/},fil
e:/opt/vconsole/lib/webui.war
2018-06-15 19:05:01.708:INFO:/webui:Initializing Spring
FrameworkServlet 'appServlet'
2018-06-15 19:05:08.334:INFO:oejdp.ScanningAppProvider:Deployment
monitor /opt/vconsole/webapps at interval 2
2018-06-15 19:05:08.489:INFO:oejhs.SslContextFactory:Enabled
Protocols [SSLv2Hello, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2] of [SSLv2Hello,
SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2]
2018-06-15 19:05:08.554:INFO:oejs.AbstractConnector:Started
SslSelectChannelConnector@0.0.0.0:5450 STARTING
start OK
[postinstall] Changing permissions of /opt/vconsole
  OK
```


MC の初期設定

rpm をインストール後、上記のように「start OK」と出力されてから、MC の初期設定を実施します。

- 1. HTML5 互換のサポートされているブラウザで、URL「https://[ノード#1 の IP]:5450/webui」を入力し、MC に接続する。
 - ◆9.1 でサポートされているブラウザ
 - •Internet Explorer 11: Version 11.0.9600.17843
 - Firefox: Version 53.0.3 (64 bit)
 - •Chrome: Version 63.0.3239.84 (64 bit)

※「この接続ではプライバシーが保護されません」等と表示された場合は、上記アドレスを信頼済サイトに追加する等し、接続してください。

2. License agreement にチェックを入れ、「Next」をクリックする。




3. 必要な情報を入力し、「Next」をクリックする。

※例: Username: mcadmin, Password/Confirm password: XXXXXXXX, Unix group ID: verticadba, Home directory:/home/mcadmin, License directory:/home/mcadmin, Management Console port: 5450





- 4. 必要な情報を入力し、「Next」をクリックする。
 - ※例: Catalog path:/catalog, Data path:/data

新規データベースを MC 上で作成する場合のデフォルトのカタログ・データのパスに使用されます。



- 5. 「User Management Console for authentication」を選択し、「Finish」をクリックする。(設定が保存され、バックグラウンドで MC サービスが再起動される。)
 - ※クリック後、待機画面に切り替わるまで数秒~数十秒ほど時間が掛かる可能性があるため、 暫く待つ。







6. 再起動が終わると、ログイン画面に遷移するため、作成ユーザー情報を入力し、「Log in」をクリックしてログインする。




7. 下記のようなポップアップ画面が出てくるが、いったん閉じる。



8. 画面右側の「Import a Vertica Database Cluster」をクリックする。




9. ノード#1 の IP(192.168.145.91)を入力し、「Next>>」をクリックする。




10. エミュレータで、dbadmin ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続し、「/opt/vertica/config/apikeys.dat」の「"apikey":」以下の値を確認する。

cat /opt/vertica/config/apikeys.dat


11. 確認した API Key を入力し、「Continue」をクリックする。




12. 作成したデータベースにチェックが入っていることを確認し、Username に「dbadmin」、Password にデータベース用に設定したパスワードを入力し、「Import」をクリックする。




13. 「Done」をクリックする。




14. インポートしたデータベースをクリックする。



15. 「View」をクリックする。



16. 情報が見られることを確認する。



最後に

この文書につきまして、フィードバック等ございましたら、弊社問い合わせ先 (jpn vertica info@microfocus.com)まで、下記のような件名で、メールでお問い合わせください。

• Vertica Community Edition 日本語ガイドに関するお問い合わせ

英語での記載とはなりますが、下記弊社公式サイトにて多くの有用なドキュメントが公開されておりますので、そちらもあわせてご活用ください。

• https://my.vertica.com/documentation/vertica/

2018年6月吉日

Appendix I:vsql

vsql は文字ベースで対話型のフロントエンドユーティリティで、これを使用することにより、SQL 文を入力して結果を確認することができます。また、メタコマンドや、スクリプトを作成して様々なタスクの自動化を簡単にするシェルのような機能が多数用意されています。本 Appendix で、vsql を使用するためのいくつかの一般的なコマンドを記載します。

※vsql 上で日本語でのインタラクティブな入出力が必要な場合、Windows 以外のクライアントをお使いください。Windows 上での日本語でのインタラクティブな入出力が必要な場合、vsql 以外の <u>DbVisualizer</u>などのツールをお使いください。

vsql の起動

vsqlはadminToolsから起動されるか、あるいは、コマンドプロンプトからクエリやスクリプトが直接実行されます。

AdminTools からの起動

1. Linuxのコマンドプロンプト上で、dbadminユーザーで、AdminToolsを起動する。

\$ /opt/vertica/bin/admintools

2. Main Menu上で、「2 Connect to Database」を選択し、OKをクリックする。

Linux のコマンドプロンプトからの起動

1. Linuxのコマンドプロンプトから、dbadminユーザーで、vsql --[vsql command]と入力します。例えば、「vsql -help」と実行すると、vsqlの引数一覧が確認できます。

vsql コマンド

コマンド	内容
\?	ヘルプ
\h	ヘルプ
\q	vsql の終了
\dt	ユーザーテーブル一覧
\dj	プロジェクション一覧
\dS	システムテーブル一覧
\d <table_name></table_name>	ユーザーテーブルの詳細
\dn	スキーマー覧
\timing	タイミングの切り替え。実行時間を確認したい場合に設定
\i	SQL の論理スキーマのスクリプトの実行

Appendix II: Vertica の再インストール

Vertica を再インストールする際の手順を記載します。

データベースの削除

データベースの削除の手順を参照し、データベースを削除します。

Vertica のアンインストール

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. インストールされている Vertica 関連のモジュールを確認する。

rpm -qa | grep vertica
vertica-9.1.x-0.x86_64
vertica-console-9.1.x-0.x86 64

3. rpm をアンインストールする。

※「vertica-R-lang-9.1.x-0.x86_64」「vertica-pulse-9.1.x-0.x86_64」等の「vertica-9.1.x-0.x86_64」と依存関係のあるものについては、先に、アンインストールを実施する。(例:rpm –e vertica-R-lang-9.1.x-0.x86_64)

rpm -e vertica-9.1.x-0.x86 64

4. Verticaのインストールディレクトリを別名保存する。

mv /opt/vertica /opt/vertica bk

5. 2ノード以上の構成の場合、他のノード上でも1~4の作業を繰り返す。

Vertica のインストール

<u>Verticaソフトウェアのインストールの実施</u>の手順を参照し、Verticaのインストールを実施する。

データベースの作成

データベースの作成の手順を参照し、データベースを作成します。

Appendix III:マネージメントコンソールの再インストール

マネージメントコンソールを再インストールする際の手順を記載します。

マネージメントコンソールの停止

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. マネージメントコンソールを停止する。

systemctl stop vertica-consoled

※Red Hat 6、もしくは、CentOS 6 の場合、下記コマンドで停止します。

/etc/init.d/vertica-consoled stop
Vertica Console: stop OK

マネージメントコンソールのアンインストール

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. インストールされているマネージメントコンソールのモジュールを確認する。

rpm -qa | grep vertica-console
vertica-console-9.1.x-0.x86 64

3. マネージメントコンソールの rpm をアンインストールする。

rpm -e vertica-console-9.1.x-0.x86 64

マネージメントコンソールのインストール

マネージメントコンソールのインストールの手順を参照し、マネージメントコンソールをインストールします。

Appendix IV: Vertica のアップグレード

Vertica を 9.0 から 9.1 ヘアップグレードする際の手順を記載します。

注意:9.1 ヘアップグレードされる際は、下記サイト(英語)を必ずご一読ください。 https://my.vertica.com/9-1-pre-upgrade-script/

データベースの停止

データベースの停止の手順を参照し、データベースを停止します。

Vertica のアップグレード

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. インストールされている Vertica 関連のモジュールを確認する。

```
# rpm -qa | grep vertica
vertica-9.0.x-0.x86_64
vertica-console-9.0.x-0.x86_64
```

3. 関連する rpm をアンインストールする。

※「vertica-R-lang-9.0.x-0.x86_64」等の「vertica-9.0.x-0.x86_64」と依存関係のあるものについて、アンインストールを実施する。(例:rpm -e vertica-R-lang-9.0.x-0.x86_64)

※「vertica-9.0.x-0.x86_64」自体はアンインストールを実施しない。

rpm -e vertica-R-lang-9.0.x-0.x86 64

4. Vertica の rpm をインストールする。

rpm -Uvh vertica-9.1.x-0.x86 64.rpm

5. update_verticaスクリプトを実行する。

/opt/vertica/sbin/update_vertica --rpm /tmp/rpm/vertica-9.1.x-0.x86 64.RHEL6.rpm --ssh-password [root σ / 3 $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$]

データベースの起動

データベースの起動の手順を参照し、データベースを起動します。

その他の RPM のインストール

事前にアンインストール実施した関連する rpm を再インストールします。

(例)

rpm -Uvh vertica-R-lang-9.1.x-0.x86 64

Appendix V:マネージメントコンソールのアップグレード

マネージメントコンソールを 9.0 から 9.1 ヘアップグレードする際の手順を記載します。

マネージメントコンソールの停止

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. マネージメントコンソールを停止する。

systemctl stop vertica-consoled

※Red Hat 6、もしくは、CentOS 6 の場合、下記コマンドで停止します。

systemctl stop vertica-consoled

/etc/init.d/vertica-consoled stop

Vertica Console: stop OK

マネージメントコンソールのアップグレード

- 1. エミュレータで、root ユーザーで、ノード#1 に SSH 接続する。
- 2. 「インストール用モジュールのアップロード」の手順で rpm ファイルを格納したディレクトリに移動する。

cd /tmp/rpm

3. rpm をインストールする。

rpm -Uvh vertica-console-9.1.x-0.x86 64.RHEL6.rpm

マネージメントコンソールの起動

- 1. HTML5 互換のサポートされているブラウザで、URL「https://[ノード#1 の IP]:5450/webui」を入力し、MC に接続し、ライセンスを許諾する。
 - ◆9.1 でサポートされているブラウザ
 - •Internet Explorer 10 and later
 - •Firefox 31 and later
 - •Google Chrome 38 and later
 - ※「この接続ではプライバシーが保護されません」等と表示された場合は、上記アドレスを信頼済サイトに追加する等し、接続してください。

