Algorithmes et programmation II : Les pointeurs

Souheib Baarir¹

¹Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Laboratoire d'informatique de Paris 6. Souheib.baarir@u-paris10.fr

Licence Mia - 2010/2011

Grandes lignes du cours

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs Arithmétique des pointeurs Allocation dynamique

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs Arithmétique des pointeurs Allocation dynamique

► Toute variable manipulée dans un programme est stockée quelque part en **mémoire centrale**.

- ► Toute variable manipulée dans un programme est stockée quelque part en **mémoire centrale**.
- La mémoire peut être assimilée à un "tableau" dont chaque élément est identifié par une 'adresse'.

- Toute variable manipulée dans un programme est stockée quelque part en mémoire centrale.
- La mémoire peut être assimilée à un "tableau" dont chaque élément est identifié par une 'adresse'.
- Pour retrouver une variable, il suffit, donc, de connaître l'adresse de l'élément-mémoire ou elle est stockée.

- ► Toute variable manipulée dans un programme est stockée quelque part en **mémoire centrale**.
- La mémoire peut être assimilée à un "tableau" dont chaque élément est identifié par une 'adresse'.
- Pour retrouver une variable, il suffit, donc, de connaître l'adresse de l'élément-mémoire ou elle est stockée.
- C'est le compilateur qui fait le lien entre l'identificateur d'une variable et son adresse en mémoire.

- ► Toute variable manipulée dans un programme est stockée quelque part en **mémoire centrale**.
- La mémoire peut être assimilée à un "tableau" dont chaque élément est identifié par une 'adresse'.
- Pour retrouver une variable, il suffit, donc, de connaître l'adresse de l'élément-mémoire ou elle est stockée.
- C'est le compilateur qui fait le lien entre l'identificateur d'une variable et son adresse en mémoire.
- ► Il peut être cependant plus intéressant de décrire une variable non plus par son identificateur mais directement par son adresse!

4 / 27

Lvalue : adresse et valeur

Définition

On appelle **Lvalue** (left value) toute expression du langage pouvant être placé à gauche d'un opérateur d'affectation.

Lvalue: adresse et valeur

Définition

On appelle **Lvalue** (left value) toute expression du langage pouvant être placé à gauche d'un opérateur d'affectation.

Caractérisation

Une Lvalue est caractérisée par :

- son adresse : i.e., l'adresse mémoire à partir de laquelle l'objet est stocké;
- ▶ sa **valeur** : *i.e.*, ce qui est stocké à cette adresse.

Lvalue : adresse et valeur

Définition

On appelle Lvalue (left value) toute expression du langage pouvant être placé à gauche d'un opérateur d'affectation.

Caractérisation

Une Lvalue est caractérisée par :

- ▶ son adresse : i.e., l'adresse mémoire à partir de laquelle l'objet est stocké ;
- ▶ sa **valeur** : *i.e.*, ce qui est stocké à cette adresse.

Une variable est un exemple concret de Lvalue.

Lvalue: exemple

```
int i,j;
i=1;
j=i;
```

6 / 27

Lvalue: exemple

```
int i,j;
    i = 1;
    j = i;
```

Si le compilateur a placé la variable i à l'adresse 4831830000 et j à l'adresse 4831830004, alors :

Lvalue : exemple

```
int i,j;
    i = 1;
    j = i;
```

Si le compilateur a placé la variable i à l'adresse 4831830000 et j à l'adresse 4831830004, alors :

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4831830000	1
j	4831830004	1

Lvalue: exemple

```
int i,j;
    i = 1;
    j = i;
```

Si le compilateur a placé la variable i à l'adresse 4831830000 et j à l'adresse 4831830004, alors :

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4831830000	1
j	4831830004	1

Remarque

L'adresse d'une lvalue est un entier (16 bits, 32 bits ou 64 bits) et ce quelque soit le type de la valeur de lvalue.

Lvalue : récupérer l'adresse

L'opérateur adresse

Pour acceder à l'adresse d'une variable (Ivalue) nous disposons de l'opérateur unaire &.

```
Par l'exemple :
    int
    printf("l'adresse de i = %Id",\&i);
```

Si le compilateur a placé la variable i à l'adresse 4831830000 alors l'affichage sera : l'adresse de i = 4831830000

Les pointeurs

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs Arithmétique des pointeurs Allocation dynamique

Outline

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs

Arithmétique des pointeurs Allocation dynamique

Définition des pointeurs

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs

Arithmétique des pointeurs Allocation dynamique

Définition

Un pointeur est une lvalue dont la valeur est égale à l'adresse d'une autre lvalue.

Définition

Un pointeur est une lvalue dont la valeur est égale à l'adresse d'une autre lvalue.

Déclaration

type *nomPointeur (où type est le type de l'élément pointé).

Définition

Un pointeur est une lvalue dont la valeur est égale à l'adresse d'une autre lvalue.

Déclaration

type *nomPointeur (où type est le type de l'élément pointé).

Exemple:

```
int i = 3;
int *p;
p = &i;
```

Définition

Un pointeur est une lvalue dont la valeur est égale à l'adresse d'une autre lvalue.

Déclaration

type *nomPointeur (où type est le type de l'élément pointé).

Exemple:

int i =3;	Lvalue	Adresse	Valeur
<pre>int *p;</pre>	i	4830000	3
p = &i	р	4830004	4830000

Pointeur : opérateur unaire d'indirection (1/3)

Problème

Comment peut-on accéder directement à l'element pointé par la valeur d'un pointeur?

int i = 3;
Exemple : int *p;
p = &i;

 Lvalue
 Adresse
 Valeur

 i
 4830000
 3

 p
 4830004
 4830000

Solution

Utilisation d'un nouvel opérateur unaire : " * '

Pointeur : opérateur unaire d'indirection (2/3)

Exemple:

```
int i = 3;
int *p;
p = &i;
printf("La valeur de *p = %d",*p);
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
р	4830004	4830000
*р	4830000	3

Pointeur: opérateur unaire d'indirection (3/3)

```
int
main(int arv, char * arg[]) main(int arv, char * arg[])
   int i = 3, j = 6;
                                      int i = 3, j = 6;
                                      int *p1,*p2;
   int *p1,*p2;
                                     p1 = \&i;
   p1 = \&i;
                                     p2 = \&j;
p1=p2;
   p2 = \&i;
   *p1 = *p2
```

Pointeur : opérateur unaire d'indirection (3/3)

```
int
main(int arv, char * arg[])
{
    int i=3,j=6;
    int *p1,*p2;
    p1 = &i;
    p2 = &j;
    *p1=*p2
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
j	4830004	6
p1	4835984	4830000
p2	4835982	4830004

```
int
main(int arv, char * arg[])
{
    int i=3,j=6;
    int *p1,*p2;
    p1 = &i;
    p2 = &j;
    p1=p2;
}
```

Pointeur : opérateur unaire d'indirection (3/3)

```
int
main(int arv,char * arg[])
{
    int i=3,j=6;
    int *p1,*p2;
    p1 = &i;
    p2 = &j;
    *p1=*p2
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
j	4830004	6
p1	4835984	4830000
p2	4835982	4830004

```
int
main(int arv,char * arg[])
{
    int i=3,j=6;
    int *p1,*p2;
    p1 = &i;
    p2 = &j;
    p1=p2;
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	6
j	4830004	6
p1	4835984	4830000
p2	4835982	4830004

Outline

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs

Arithmétique des pointeurs

Allocation dynamique

Arithmétique des pointeurs

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs

Arithmétique des pointeurs

Allocation dynamique

Arithmétique des pointeurs

▶ La valeur d'un pointeur est un entier.

Arithmétique des pointeurs

- La valeur d'un pointeur est un entier.
- On peut appliquer à un pointeur quelque opérations arithmétiques :
 - ► Addition d'un entier à un pointeur.
 - Soustraction d'un entier à pointeur.
 - ▶ **Différence** entre deux pointeurs (de même type).

Arithmétique des pointeurs : l'addition et la soustraction

- ▶ Soit i un entier et p un pointeur sur un element de type type,
- ▶ l'expression p' = p + i (resp. p' = p i) désigne un pointeur sur un element de type type,
- ▶ la valeur de p' est égale à la valeur de p incrémenté (resp. décrémenté) de i * sizeof(type).

```
int
main(int arv, char * arg[]) {
   int i=5;
   int *p1,*p2;
   p1 = &i + 2;
   p2 = p1 - 2;
}
Si &i = 4830000 alors :
```

Arithmétique des pointeurs : l'addition et la soustraction

- ► Soit *i* un entier et *p* un pointeur sur un element de type *type*,
- ▶ l'expression p' = p + i (resp. p' = p i) désigne un pointeur sur un element de type type,
- ▶ la valeur de p' est égale à la valeur de p incrémenté (resp. décrémenté) de i * sizeof(type).

```
int
main(int arv,char * arg[]) {
   int i=5;
   int *p1,*p2;
   p1 = &i + 2;
   p2 = p1 - 2;
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	5
p1	4830004	4830008
p2	4830008	4830000

Si & i = 4830000 alors:



Arithmétique des pointeurs : la différence

- ► Soit *p* et *q* deux pointeurs sur des elements de type *type*,
- ▶ l'expression p-q désigne un entier dont la valeur est : (p-q)/sizeof(type),

```
int
main(int arv,char * arg[]) {
   int i=5;
   int *p1,*p2;
   p1 = &i + 2;
   p2 = p1 - 2;
   int j = p2 - p1;
}
Si &i = 4830000 alors :
```

Arithmétique des pointeurs : la différence

- ► Soit *p* et *q* deux pointeurs sur des elements de type *type*,
- ▶ l'expression p-q désigne un entier dont la valeur est : (p-q)/sizeof(type),

```
int
main(int arv, char * arg[]) {
   int i=5;
   int *p1,*p2;
   p1 = &i + 2;
   p2 = p1 - 2;
   int j = p2 - p1;
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	5
р1	4830004	4830008
p 2	4830008	4830000
j	4830016	2

Si & i = 4830000 alors:

Outline

Introduction

Les pointeurs

Arithmétique des pointeurs

Allocation dynamique

Pointeurs et tableaux

Allocation dynamique

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs Arithmétique des pointeurs

Allocation dynamique

Pointeurs et tableaux

Initialisation d'un pointeur

Avant toute utilisation, un pointeur doit être initialisé (sinon, il peut pointer sur n'importe quelle région de la mémoire!) :

soit par l'affectation d'une valeur "nulle" à un pointeur : p = NULL;

Initialisation d'un pointeur

Avant toute utilisation, un pointeur doit être initialisé (sinon, il peut pointer sur n'importe quelle région de la mémoire!) :

- soit par l'affectation d'une valeur "nulle" à un pointeur : p = NULL;
- ▶ soit par l'affectation de l'adresse d'une autre variable (lvalue) : p = &i;

Initialisation d'un pointeur

Avant toute utilisation, un pointeur doit être initialisé (sinon, il peut pointer sur n'importe quelle région de la mémoire!) :

- soit par l'affectation d'une valeur "nulle" à un pointeur : p = NULL;
- ▶ soit par l'affectation de l'adresse d'une autre variable (lvalue) : p = &i;
- soit par l'allocation dynamique d'un nouvel espace-mémoire...

Allocation dynamique : définition

Définition

L'allocation dynamique est l'opération qui consiste à réserver un espace-mémoire d'une taille définie.

L'allocation dynamique en C se fait par l'intermédiaire (entre autre) de la fonction de la libraire standard stdlib.h:

```
char* malloc(nombreOctets)
```

- Par défaut, cette fonction retourne un char * pointant vers une espace mémoire de taille nombreOctets.
- Il faut convertir le de sortie de malloc à l'aide d'un cast, pour des pointeur qui ne sont pas des char *

Allocation dynamique : exemple

```
#include <stdlib.h>
int main(int arv,char * arg[]) {
   int i = 3, *p;
   p = (int*) malloc(sizeof(int));
   *p = i;
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
р	4830004	?

Allocation dynamique : exemple

```
#include <stdlib .h>
int main(int arv , char * arg[]) {
   int i = 3, *p;
   p = (int*) malloc(sizeof(int));
   *p = i;
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
р	4830004	4830008
*р	4830008	?

Allocation dynamique : exemple

```
#include <stdlib.h>
int main(int arv,char * arg[]) {
   int i = 3, *p;
   p = (int*) malloc(sizeof(int));
   *p = i;
}
```

Lvalue	Adresse	Valeur
i	4830000	3
р	4830004	4830008
*р	4830008	3

Allocation dynamique : la libération mémoire

Définition

C'est l'opération qui consiste à libérer l'espace-mémoire alloué.

► En C, la libération mémoire se fait par l'intermédiaire de la fonction de la libraire standard stdlib.h :

void free(nomPointeur)

Tout espace-mémoire alloué dynamiquement via malloc (ou équivalent) doit obligatoirement être désalloué par free, sinon nous rencontrons le fameux problème de fuite mémoire (memory leak).

Pointeurs et tableaux

Introduction

Les pointeurs

Définition des pointeurs Arithmétique des pointeurs Allocation dynamique

Pointeurs et tableaux

Pointeurs et tableaux à une dimension

À retenir

Tout tableau en C est en fait un pointeur constant!

Soit int tab[N] un tableau alors tab est un pointeur constant qui a pour valeur &tab[0].

Pointeurs et tableaux à une dimension

À retenir

Tout tableau en C est en fait un pointeur constant!

Soit int tab[N] un tableau alors tab est un pointeur constant qui a pour valeur &tab[O].