

CZYM SĄ SMART POINTERY?

- To obiekty zachowujące się jak wskaźniki, ale oferujące dodatkowe usługi.
- Przy użyciu zwykłego wskaźnika trzeba pamiętać o każdorazowym zwalnianiu pamięci co nie jest rozwiązaniem idealnym, gdyż łatwo o tym zapomnieć.
- Wskaźniki inteligentne (auto_ptr, unique_ptr, shared_ptr, weak_ptr) definiują obiekty podobne do wskaźnika uzyskanego bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wywołania instrukcji new. Kiedy inteligentny wskaźnik jest usuwany, jego destruktor używa instrukcji delete do zwolnienia pamięci. Dlatego jeśli przypiszemy do niego adres zwracany przez instrukcję new, nie musimy pamiętać o późniejszym zwalnianiu tej pamięci. Jest ona zwalniana automatycznie, w momencie usuwania obiektu inteligentnego wskaźnika.

RODZAJE SMART POINTEROW

auto_ptr

W dalszym rozważaniu nie będziemy zajmować się szablonem auto_ptr. Od C++11 uznaje się je za przestarzałe i proponuje w to miejsce pozostałe trzy, które zostały wprowadzone wraz ze standardem C++11.

W C++11 zostały zdefiniowane 3 inteligentne wskaźniki, wszystkie zdefiniowane w bibliotece < memory >

- unique_ptr
- shared_ptr
- weak_ptr

UNIQUE_PTR

std::unique_ptr<type_name> ptr(new typename);

 Inteligentne wskaźniki klasy unique_ptrsą unikalne. Korzystając z unikalnego wskaźnika gwarantujemy, że on i tylko on będzie wskazywał na dany obszar w pamięci. Jest on właścicielem tego miejsca. Zatem skorzystamy z niego w momencie, gdy będziemy chcieli mieć pewność, że pamięć nie zostanie swobodnie przekazana do innego wskaźnika.

SHARED_PTR

std::shared_ptr<int> p_shared = std::make_shared<int>(100);

- Wskaźnik współdzielony. Różnica względem wskaźnika std::unique_ptr<> polega na tym, że można go kopiować. Kopie wskaźników std::shared_ptr<> utrzymują między sobą licznik referencji, zwiększany w momencie utworzenia kopii, zmniejszany w momencie zniszczenia kopii. Pamięć zostaje zwolniona według reguły "kto ostatni, ten sprząta".
- Shared_ptr użyjemy w przypadku, gdy będziemy chcieli umożliwić wskazywanie tego samego miejsca w pamięci przez kilka wskaźników. Inteligentne wskaźniki shared_ptr zostały obmyślone w taki sposób, aby w przypadku korzystania z nich również nie doszło do próby zwolnienia tego samego obszaru pamięci przez kilka destruktorów. Zaimplementowano w tym celu rodzaj licznika zliczającego liczbę wskaźników wskazujących na tą samą pamięć. Dzięki temu do zwolnienia pamięci dojdzie wówczas, gdy żywot zakończy ostatni z wskaźników.

WEAK_PTR

- weak_ptr jest w zasadzie wskaźnikiem dzielonym(shared_ptr) z tą różnicą, że weak_ptr nie korzysta z licznika referencji
- Można stworzyć weak_ptr tylko ze wskaźnika shared_ptr lub z innego wskaźnika weak_ptr
- Wskaźnik typu weak_ptr obserwuje wskazywany obiekt, ale nie ma kontroli nad czasem jego życia i nie może zmieniać jego licznika odniesień.
- Nie udostępnia operatorów dereferencji. Aby mieć dostęp do wskazywanego obiektu konieczne jest dokonanie konwersji do shared_ptr.

PRZYKŁADY UŻYCIA SHARED_PTR I WEAK_PTR

shared_ptr

```
std::unique_ptr<int> p1(new int);
std::unique_ptr<int[]> p2(new int[50]);
std::unique_ptr<Object> p3(new Object("Lamp"));
```

weak_ptr

```
std::shared_ptr<int> p_shared = std::make_shared<int>(100);

std::weak_ptr<int> p_weak1(p_shared);
std::weak_ptr<int> p_weak2(p_weak1);

//in action
std::shared_ptr<int> p_shared = std::make_shared<int>(100);
std::weak_ptr<int> p_weak(p_shared);
// ...
std::shared_ptr<int> p_shared_orig = p_weak.lock();
//
```

WYBÓR INTELIGENTNEGO WSKAŹNIKA

- Jeśli program używa obiektu wskazywanego za pośrednictwem więcej niż jednego wskaźnika, należałoby skorzystać ze wskaźnika shared_ptr na przykład jeśli w programie używana jest tablica wskaźników wraz z pewnymi wskaźnikami pomocniczymi do identyfikowania poszczególnych elementów. Zdarza się używać dwóch obiektów różnych rodzajów, zawierających wskaźniki do tego samego trzeciego obiektu wskazywanego. Podobnie jest w przypadku STL-owego kontenera wskaźników. Wiele algorytmów z biblioteki STL angażuje operacje kopiowania lub przypisania, które działają poprawnie ze wskaźnikami shared_ptr, ale nie działają z unique_ptr.
- Jeśli program nie potrzebuje wielu wskaźników do tego samego obiektu, zupełnie wystarczający będzie wskaźnik unique_ptr. Jest to szczególnie dobry kandydat do roli typu zwracanego z funkcji zwracających obiekty przydzielane na stercie. Obiekty unique_ptr nadają się do składowania w kontenerach STL, pod warunkiem że nie używa się ich z algorytmami takimi jak sort(), które wykonują kopiowanie i przypisywanie elementów do siebie nawzajem.

PRZEKSZTAŁCENIE FUNKCJI

```
void remodel(std::string & str)
{
    std::string *ps = new std::string(str);
    ...
    str = ps;
    delete ps;
    return;
}
```



```
#include <memory>
void remodel(std::string & str)
{
    unique_ptr<std::string> ps (new std::string(str));
    ...
    if(weird_thing())
        throw exception();
    str = *ps;
    return;
}
```

W celu przekszatłcenia funkcji remodel musimy wprowadzić trzy zmiany:

- Dołączyć plik nagłówkowy memory.
- Zamienić wskaźniki na obiekt string na obiekty inteligentnych wskaźników wskazujące na obiekt string.
- Usunąć instrukcję delete.

IMPLEMENTACJA STOSU Z WYKORZYSTANIEM SUROWYCH WSKAŹNIKÓW

```
3 const int MAX SIZE = 100;
           tab = new Type[MAX SIZE];
       Type pop();
       void push(Type item);
25 Stack<Type>::~Stack()
30 Type Stack<Type>::pop() {
       if (empty()) {
```

```
40 template<typename Type>
41 int Stack<Type>::size() {
46 void Stack<Type>::push(Type item) {
       std::cout << item << " <- pushed on stack"<<std::endl;</pre>
56 int main()
       stos.pop();
       std::cout << stos.size();</pre>
```



IMPLEMENTACJA STOSU Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNYCH WSKAŹNIKÓW

```
1 #include <string>
 #include <memory>
  #include <iostream>
 template<typename Type>
      Type data;
      std::unique ptr<node> next on stack;
      ~node() {
14 template<typename Type>
      std::unique ptr<node<Type>> top;
      Stack();
      bool empty();
      Type pop();
      int size();
      void push(Type item);
      void destroy();
```

```
35 Type Stack<Type>::pop() {
54 void Stack<Type>::push(Type item) {
       std::unique_ptr<node<Type>> newTop(new node<Type>);
```

```
64 void Stack<Type>::destroy()
72 int main()
```