# Unit Step Market Breadth Indicators สูตรและการตีความ

#### 1. McClellan Oscillator

- คำอธิบาย: วัดโมเมนตัมของจำนวนหุ้นที่ขึ้นและลง เพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมของตลาด
- ଶูตร:
  - ANA = (Advance Decline) / (Advance + Decline)
  - McClellan Oscillator = EMA19(ANA) EMA39(ANA)
- Unit Step:
  - o McClellan Oscillator > 0: Unit Step +1 (แนวโน้มเชิงบวก)
  - o McClellan Oscillator = 0: Unit Step 0 (แนวโน้มเป็นกลาง)
  - o McClellan Oscillator < 0: Unit Step -1 (แนวโน้มเชิงลบ)

#### 2. McClellan Volume Oscillator

- คำอธิบาย: คล้ายกับ McClellan Oscillator แต่ใช้ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ของหุ้นที่ขึ้นและ ลง เพื่อดูว่าโมเมนตัมของตลาดได้รับการสนับสนุนจาก Volume มากน้อยแค่ไหน
- ଶูตร:
  - ANVA = (UpVolume DownVolume) / (UpVolume + DownVolume)
  - McClellan Volume Oscillator = EMA19(ANVA) EMA39(ANVA)
- Unit Step:
  - McClellan Volume Oscillator > 0: Unit Step +1 (แนวโน้มเชิงบวก)
  - o McClellan Volume Oscillator = 0: Unit Step 0 (แนวโน้มเป็นกลาง)
  - o McClellan Volume Oscillator < 0: Unit Step -1 (แนวโน้มเชิงลบ)

## 3. New High In 1 Year - New Low in 1 Year

- คำอธิบาย: เปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่ทำราคาสูงสุดใหม่ในรอบ 1 ปี (260 วัน) กับหุ้นที่ทำราคาต่ำสุดใหม่ เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มระยะยาว
- - o NH = จำนวนหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ใน 260 วัน
  - o NL = จำนวนหุ้นที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ใน 260 วัน
- Unit Step:
  - o NH NL > 0: Unit Step +1 (หุ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาขึ้น)
  - o NH NL = 0: Unit Step 0 (ตลาดไม่มีทิศทางชัดเจน)
  - o NH NL < 0: Unit Step -1 (หุ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาลง)

## 4. New High In 1 Quarter - New Low in 1 Quarter

- คำอธิบาย: คล้ายกับ New High/Low 1 ปี แต่ใช้ช่วงเวลา 1 ไตรมาส (65 วัน) เพื่อประเมินแนวโน้ม ระยะกลาง
- - o NH = จำนวนหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ใน 65 วัน
  - o NL = จำนวนหุ้นที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ใน 65 วัน
- Unit Step:
  - o NH NL > 0: Unit Step +1 (แนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง)
  - o NH NL = 0: Unit Step 0 (แนวโน้มเป็นกลางในระยะกลาง)
  - o NH NL < 0: Unit Step -1 (แนวโน้มขาลงในระยะกลาง)

## 5. New High In 1 Month - New Low in 1 Month

- คำอธิบาย: ใช้ช่วงเวลา 1 เดือน (20 วัน) เพื่อประเมินแนวโน้มระยะสั้นและโมเมนตัมของตลาด
- ଶูตร:
  - o NH = จำนวนหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ใน 20 วัน
  - o NL = จำนวนหุ้นที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ใน 20 วัน

### • Unit Step:

- o NH NL > 0: Unit Step +1 (แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น)
- o NH NL = 0: Unit Step 0 (แนวโน้มเป็นกลางในระยะสั้น)
- o NH NL < 0: Unit Step -1 (แนวโน้มขาลงในระยะสั้น)

# 6. Advance Up Volume / Decline Up Volume Ratio

- คำอธิบาย: วัดสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในหุ้นที่ราคาขึ้น เทียบกับปริมาณการซื้อขายในหุ้น ที่ราคาลง เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วย Volume
- สู่ตร:
  - o AdUv = ปริมาณการซื้อขายรวมของหุ้นที่ราคาขึ้น
  - o DcUv = ปริมาณการซื้อขายรวมของหุ้นที่ราคาลง
  - o AdUv/DcUv Ratio = (AdUv) / (AdUv + DcUv + 1) (ค่า +1 เพื่อป้องกันการหารด้วย 0)

#### · Unit Step:

- o AdUv/DcUv Ratio >= 0.5: Unit Step +1 (Volume สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น)
- o AdUv/DcUv Ratio < 0.5: Unit Step -1 (Volume สนับสนุนแนวใน้มขาลง)

### 7. MACD Positive - MACD Negative

- คำอธิบาย: ประเมินจำนวนหุ้นในตลาดที่มีค่า MACD เป็นบวก (แนวโน้มขาขึ้น) เทียบกับหุ้นที่มีค่า
  MACD เป็นลบ (แนวโน้มขาลง)
- ଶูตร:
  - o MACDP = จำนวนหุ้นที่มี MACD Line > 0
  - o MACDN = จำนวนหุ้นที่มี MACD Line < 0

## Unit Step:

- o MACDP MACDN > 0: Unit Step +1 (หุ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาขึ้นตาม MACD)
- o MACDP MACDN = 0: Unit Step 0 (ตลาดเป็นกลางตาม MACD)
- o MACDP MACDN < 0: Unit Step -1 (หุ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาลงตาม MACD)

### 8. MACDSig Positive - MACDSig Negative

- คำอธิบาย: ประเมินจำนวนหุ้นในตลาดที่ MACD Line อยู่เหนือ Signal Line (สัญญาณซื้อ/ขาขึ้น) เทียบกับหุ้นที่ MACD Line อยู่ใต้ Signal Line (สัญญาณขาย/ขาลง)
- - o MACDSigP = จำนวนหุ้นที่ MACD Line > Signal Line
  - o MACDSigN = จำนวนหุ้นที่ MACD Line < Signal Line

#### • Unit Step:

- MACDSigP MACDSigN > 0: Unit Step +1 (หุ้นส่วนใหญ่ส่งสัญญาณซื้อตาม MACD)
- o MACDSigP MACDSigN = 0: Unit Step 0 (ตลาดเป็นกลางตามสัญญาณ MACD)
- MACDSigP MACDSigN < 0: Unit Step -1 (หุ้นส่วนใหญ่ส่งสัญญาณขายตาม MACD)

### 9. RSI Positive - RSI Negative

- คำอธิบาย: ประเมินจำนวนหุ้นในตลาดที่มีค่า RSI สูงกว่า 50 (บ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวก) เทียบกับหุ้นที่มี ค่า RSI ต่ำกว่า 50 (บ่งชี้โมเมนตัมเชิงลบ)
- ଶูตร:
  - o RsiP = จำนวนหุ้นที่มี RSI > 50
  - o RsiN = จำนวนหุ้นที่มี RSI < 50
- Unit Step:
  - o RsiP RsiN > 0: Unit Step +1 (หุ้นส่วนใหญ่มีโมเมนตัมเชิงบวก)
  - o RsiP RsiN = 0: Unit Step 0 (โมเมนตัมตลาดเป็นกลาง)
  - o RsiP RsiN < 0: Unit Step -1 (หุ้นส่วนใหญ่มีโมเมนตัมเชิงลบ)

#### 10. EMA Golden Cross

- คำอธิบาย: ประเมินจำนวนหุ้นที่ราคาปิดปัจจุบันอยู่เหนือ EMA89 (บ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว) เทียบ กับหุ้นที่ราคาปิดอยู่ต่ำกว่า EMA89 (บ่งชี้แนวโน้มขาลงระยะยาว)
- ଶูตร:
  - o EmaP = จำนวนหุ้นที่ Close > EMA89
  - o EmaN = จำนวนหุ้นที่ Close < EMA89
- Unit Step:
  - o EmaP EmaN > 0: Unit Step +1 (หุ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาขึ้นตาม EMA89)
  - o EmaP EmaN = 0: Unit Step 0 (แนวโน้มตลาดเป็นกลางตาม EMA89)
  - o EmaP EmaN < 0: Unit Step -1 (หุ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาลงตาม EMA89)

Ref. from P dollar https://docs.google.com/document/d/1HqgJxyKVSaI4hbH5qvq9-aErCL0sBTC8f3\_RItUeUBU/edit?pli=1&tab=t.0

#### Add on

#### 11. Stochastic Trend

- คำอธิบาย: ประเมินจำนวนหุ้นในตลาดที่มีสัญญาณ Stochastic Oscillator เป็นขาขึ้น (%K ตัดขึ้น เหนือ %D) เทียบกับหุ้นที่มีสัญญาณขาลง
- สูตร:
  - o %K = 100 × (Close 14-day Low) / (14-day High 14-day Low)
  - o %D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 วันของ %K

## • Unit Step:

- o ถ้า %K ล่าสุด > %D ล่าสุด: Unit Step +1 (หุ้นส่วนใหญ่มีโมเมนตัมเชิงบวก)
- o ถ้า %K ล่าสุด = %D ล่าสุด: Unit Step 0 (โมเมนตัมตลาดเป็นกลาง)
- o ถ้า %K ล่าสุด < %D ล่าสุด: Unit Step -1 (หุ้นส่วนใหญ่มีโมเมนตัมเชิงลบ)

0

Ref. https://stackoverflow.com/questions/71124995/stochastic-indicator-formula

### 12. Volume Price Trend (VPT)

- คำอธิบาย: วัดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงราคา เพื่อยืนยันความ แข็งแกร่งของแนวใน้มราคาด้วย Volume
- สูตร:
  - o VPT = ผลรวมสะสมของ (Volume × % การเปลี่ยนแปลงราคา)
  - o VPT\_SMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันของ VPT

#### Unit Step:

- o ถ้า VPT ล่าสุด > VPT\_SMA ล่าสุด: Unit Step +1 (Volume สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น)
- o ถ้า VPT ล่าสุด = VPT\_SMA ล่าสุด: Unit Step 0 (ตลาดเป็นกลางตาม VPT)
- ว ถ้า VPT ล่าสุด < VPT\_SMA ล่าสุด: Unit Step -1 (Volume สนับสนุนแนวใน้มขาลง)

Ref. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/volume-price-trend-indicator-vpt/

### 13. Rate of Change (ROC)

- คำอธิบาย: วัดเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด (ในที่นี้คือ 10 วัน) เพื่อระบุโมเม นตัมของราคา
- ଶูตร:
  - o ROC = [(Close Close เมื่อ 10 วันที่แล้ว) / Close เมื่อ 10 วันที่แล้ว] × 100
- Unit Step:
  - o ถ้า ROC ล่าสุด > 0: Unit Step +1 (ราคาเพิ่มขึ้น)
  - o ถ้า ROC ล่าสุด = 0: Unit Step 0 (ราคาคงที่)
  - o ถ้า ROC ล่าสุด < 0: Unit Step -1 (ราคาลดลง)

Ref. https://www.investopedia.com/terms/p/pricerateofchange.asp

### 14. On-Balance Volume (OBV)

- คำอธิบาย: เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยเชื่อว่าปริมาณ การซื้อขายนำหน้าการเปลี่ยนแปลงราคา
- ଶูตร:
  - o OBV = ผลรวมสะสมของ (Volume × [+1 ถ้า Close เพิ่มขึ้น, -1 ถ้า Close ลดลง])
  - o OBV SMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันของ OBV
- Unit Step:
  - o ถ้า OBV ล่าสุด > OBV\_SMA ล่าสุด: Unit Step +1 (แรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย)
  - o ถ้า OBV ล่าสุด = OBV\_SMA ล่าสุด: Unit Step 0 (แรงซื้อแรงขายสมดุล)
  - o ถ้า OBV ล่าสุด < OBV\_SMA ล่าสุด: Unit Step -1 (แรงขายมีมากกว่าแรงซื้อ)

Ref. https://www.investopedia.com/terms/o/onbalancevolume.asp

## 15. Average True Range (ATR)

- คำอธิบาย: วัดความผันผวนของราคาหุ้นในแต่ละวัน โดยไม่คำฉึงถึงทิศทางของราคา หาก ATR เพิ่มขึ้น แสดงว่าความผันผวนสูงขึ้น หากลดลงแสดงว่าความผันผวนลดลง
- ଶูตร:
  - True Range = ค่าสูงสุดของ (High Low, |High Previous Close|, |Low Previous Close|)
  - o ATR = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันของ True Range
- Unit Step:
  - o ถ้า ATR ล่าสุด > ATR ก่อนหน้า: Unit Step +1 (ความผันผวนเพิ่มขึ้น)
  - o ถ้า ATR ล่าสุด = ATR ก่อนหน้า: Unit Step 0 (ความผันผวนคงที่)
  - o ถ้า ATR ล่าสุด < ATR ก่อนหน้า: Unit Step -1 (ความผันผวนลดลง)

Ref. https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp