1. Общая постановка задачи

Требуется доработать ранее созданный компонент CEcoLab1: встроить в него (через механизмы включения/агрегирования) компоненты (A, B, D, E), для того чтобы получить доступ к компонентам X, Y, предоставляющих операции сложения, вычитания, деления и умножения. Важно, что аггрегирование возможно только при подключении компонента B, так как для этого необходимо, чтобы компонент поддерживал механизм аггрегирования. Остальные компоненты поддерживают механизм включение.

2. Реализация механизмов подключения компонентов - Включение.

Первым шагом было подключение интерфейса IEcoCalculatorY. Его подключение осуществляется за счёт **включения** компонентов D и E.

```
/* Получение интерфейса IEcoCalculatorY (Multiplication и Division) у внутренних компонентов D, E (Включение) */
result = pIBus->pVTbl->QueryComponent(pIBus, &CID_EcoCalculatorD, 0, &IID_IEcoCalculatorY, (void**) &pCMe-
>m_pIEcoCalculatorY);
if (result != 0 || pCMe->m_pIEcoCalculatorY == 0) {
    result = pIBus->pVTbl->QueryComponent(pIBus, &CID_EcoCalculatorE, 0, &IID_IEcoCalculatorY, (void**) &pCMe-
>m_pIEcoCalculatorY);
}
```

Засчет данного подхода мы смогли получить в нашем внешнем компоненте (IEcoLab1) указатели на интерфейсы внутреннего компонента (IEcoCalculatorY), следующий шаг – использование данных интерфейсов. Пример функции Addition:

```
* <сводка>
* Функция AdditionX
* </сводка>
 * <описание>
 * Функция сложения, компонента IEcoCalculatorX
 * </описание>
int32_t ECOCALLMETHOD CEcoLab1_AdditionX(/* in */ struct IEcoCalculatorX* me, /* in */ int16_t a, /* in */ int16_t
   CEcoLabl* pCMe = (CEcoLabl*)((uint64_t)me - sizeof(struct IEcoLabl*));
   int32_t result = ERR_ECO_POINTER;
    /* Проверка указателей */
    if (me == 0 ) {
       return ERR_ECO_POINTER;
    if (pCMe->m pIEcoCalculatorX != 0) {
        result = pCMe->m_pIEcoCalculatorX->pVTbl->Addition(pCMe->m_pIEcoCalculatorX, a, b);
   return result;
7
```

Соответственно, наш внешний компонент заново реализует функцию, которая поддержана во внутреннем интерфейсе, и просто передает вызов во внутренний компонент. Заметим, что это добавляет некоторые возможности для внешнего

компонента, можно добавить свой код до и после вызова функции внутреннего компонента.

3. Реализация механизмов подключения компонентов - Аггрегирование.

Далее необходимо было подключить второй интерфейс IEcoCalculatorY. Его подключение осуществляется за счёт **аггрегирования** компонента В (который поддерживает данный механизм подключения) или **включения** компонента А.

Данный код показывает, как это было сделано, соответственно, если не удалось получить интерфейс IEcoCalculatorY с помощью аггрегирования компонента В, то мы пытаемся подключить компонент А (включением).

В данном случае, аггрегирование — это особый случай включения. При аггрегировании, внешний компонент передает сам указатель на интерфейс внутреннего компонента клиенту.

В функции QueryInterface мы соответственно передаем вызов внутреннему компоненту при запросе интерфейса IEcoCalculatorX.

Засчет аггрегирования мы также можем использовать функции внутреннего компонента. В случае, если аггрегирование не получилось (например, у нас не было компонента В), то мы подключаем IEcoCalculatorX с помощью включения из компонента А, также как было описано выше про IEcoCalculatorY.

4. Пример работы. Описание Юнит тестов.

В данном случае довольно тяжело показать с помощью юнит тестов, что все работает. Однако мы попробуем.

Для этого были написаны юнит тесты, которые подключают требуемый компонент и в случае, если все прошло успешно (код возврата -0), мы можем использовать функции этого компонента.

```
/* Тестирование включения и аггрегирования компонент */
   printf("Access to other components from EcoLab1\n");
   result = pIEcoLab1->pVTbl->QueryInterface(pIEcoLab1, &IID_IEcoCalculatorX, (void **) &pIEcoCalculatorX);
   printf(" IEcoCalculatorX from EcoLab1:\n");
   if (result == 0) {
       printf(" accessable\n");
   } else {
       printf(" not found\n");
   result = pIEcoLab1->pVTbl->QueryInterface(pIEcoLab1, &IID_IEcoCalculatorY, (void **) &pIEcoCalculatorY);
   printf(" IEcoCalculatorY from EcoLab1:\n");
   if (result == 0) {
       printf(" %d * %d = %d\n", 11, 10, pIEcoCalculatorY->pVTbl->Multiplication(pIEcoCalculatorY, 11, 10));
printf(" %d / %d = %d\n", 123, 123, pIEcoCalculatorY->pVTbl->Division(pIEcoCalculatorY, 123, 123));
       printf(" accessable\n");
   } else {
      printf(" not found\n");
   result = pIEcoLab1->pVTbl->QueryInterface(pIEcoLab1, &IID_IEcoLab1, (void **) &pIEcoLab1);
   printf(" EcoLab1 from EcoLab1:\n");
   if (result == 0) {
       pIEcoLab1->pVTbl->Release(pIEcoLab1);
       printf(" accessable\n");
   } else {
      printf(" not found\n");
```

Здесь представлен пример юнит тестов. В нем мы запрашиваем внутренние компоненты IEcoCalculatorX, IEcoCalculatorY и сам IEcoLab1 через компонент IEcoLab1. Аналогичные проверки были написаны и для запроса тех же компонентов через IEcoCalculatorX и IEcoCalculatorY.

В результате, если не подкладывать требуемые .dll файлы (файлы с компонентами A, B, D, E), то мы получаем следующее:

```
Access to other components from EcoLabl
IEcoCalculatorX from EcoLabl:
not found
IEcoCalculatorY from EcoLabl:
not found
EcoLabl from EcoLabl:
accessable
Access to other components from IEcoCalculatorX
IEcoCalculatorX from IEcoCalculatorX:
not found
IEcoCalculatorY from IEcoCalculatorX:
not found
EcoLabl from IEcoCalculatorX:
not found
EcoLabl from IEcoCalculatorX:
not found
Access to other components from IEcoCalculatorY
IEcoCalculatorY from IEcoCalculatorY:
not found
Access to other components from IEcoCalculatorY
IEcoCalculatorY from IEcoCalculatorY:
not found
EcoCalculatorY from IEcoCalculatorY:
not found
EcoLabl from IEcoCalculatorY:
not found
EcoLabl from IEcoCalculatorY:
not found
EcoLabl from IEcoCalculatorY:
not found
```

В таком случае мы получаем, что из EcoLab1 доступен только сам EcoLab1. Остальные компоненты недоступны.

Однако, если положить требуемые .dll файлы, то ситуация меняется:

```
Access to other components from EcoLabl

IEcoCalculatorX from EcoLabl:

28 + 29 = 57

30 - 31 = -1

accessable

IEcoCalculatorY from EcoLabl:

11 * 10 = 110

123 / 123 = 1

accessable

EcoLabl from EcoLabl:
accessable

Access to other components from IEcoCalculatorX

IEcoCalculatorX from IEcoCalculatorX:
accessable

IEcoCalculatorY from IEcoCalculatorX:
accessable

Access to other components from IEcoCalculatorX

IEcoCalculatorY from IEcoCalculatorX:
accessable

Access to other components from IEcoCalculatorY

IEcoCalculatorY from IEcoCalculatorY:
accessable

Access to other components from IEcoCalculatorY

IEcoCalculatorY from IEcoCalculatorY:
accessable

IEcoCalculatorY from IEcoCalculatorY:
accessable

EcoLabl from IEcoCalculatorY:
accessable

EcoLabl from IEcoCalculatorY:
accessable

EcoLabl from IEcoCalculatorY:
accessable
```

В итоге, даже если положить только файлы компонентов А и D, мы уже получаем возможность обращаться к любому компоненту из любого другого.

Важно было проверить, что и при подключении компонента В вместо А все также хорошо работает (конечно, из-за того, что мы подключаем его с помощью аггрегирования). И там все работает точно также.

5. Выводы и результат

В данной лабораторной работе нам удалось реализовать подключение различных компонентов через механизмы включения и аггрегирования. Данная архитектура оказалась очень гибкой, так как без больших модификаций кода мы можем использовать и переиспользовать уже реализованные компоненты (A, B, D, E, X, Y). Также нам не требовалось понимать их внутреннее устройство или менять их код.

Юнит тесты подтвердили эту идею, и мы смогли протестировать, что все внутренние компоненты доступны из любого другого компонента с помощью включения и аггрегирования.