IP2SMS: Описание протокола

IP2SMS: Описание протокола	1
Введение	
Протокол нижнего уровня	
Отсылка сообщений	
Пример отсылки сообщения	
Получение информации о статусе сообщения	
Пример запроса статуса	
Получение суммарной информации о группе сообщений	
Управление рассылками	
Автоматическая отправка отчетов о состоянии сообщений	
Пример реализации на php:	
Параметры авторизации:	

Введение

Данный документ является описанием протокола взаимодействия программного обеспечения компаний-партнеров с IP2SMS-платформой в рамках проекта IP2SMS. Протокол обеспечивает программному обеспечению партнеров следующие возможности:

- отправку коротких сообщений (SMS) мобильным абонентам
- получение информации о статусе отосланных сообщений

В качестве тела отсылаемых SMS могут использоваться как текст, так и двоичные данных в разных форматах (например, EMS, Nokia CLI и т.п.)

Существенными целями при разработке данного протокола являлись:

- гибкость и расширяемость
- простота реализации
- отсутствие необходимости в сложном программном обеспечении со стороны партнеров

Исходя из указанных целей, в качестве основы для протокола был выбран обмен XML-сообщениями через протокол HTTP. Использование языка XML обеспечивает необходимую гибкость и расширяемость. Наличие большого количества готовых средств генерации и обработки XML, а также простая структура протокола делают реализацию клиентской части не очень сложной.

Протокол опирается на стандартную модель "клиент-сервер", причем в качестве клиента выступает программное обеспечение партнера, а в качестве сервера - IP2SMS-платформа. В последующих разделах мы будем для краткости использовать термины "клиент" и "сервер" именно в этом смысле.

В случае отсылки сообщений, клиент посылает серверу запрос, содержащий как собственно сообщение, так и сопутствующую информацию. В ответ, сервер инициирует отсылку сообщения и возвращает статус завершения операции. Также сервер возвращает уникальный идентификатор сообщения для последующих ссылок со стороны клиента. В случае выяснения статуса отосланного сообщения, клиент посылает серверу запрос, содержащий полученный ранее уникальный идентификатор сообщения. В ответ, сервер возвращает клиенту текущий статус сообщения.

Следующий раздел данного документа содержит описание взаимодействия клиента и сервера на нижнем уровне (уровне HTTP). Последующие два раздела подробно описывают два основных типа запросов.

Протокол нижнего уровня

Как уже говорилось ранее, в качестве транспортного уровня для описываемого протокола был выбран протокол HTTP. Соответственно, на нижнем уровне все запросы клиента к серверу выглядят как обычные HTTP запросы, использующие метод POST, в которых тело запроса является XML-текстом. В результате выполнения запроса, IP2SMS-платформа возвращает XML-текст, содержащий результат. Тип возвращаемого результата (content-туре) всегда text/xml.

Отсылка сообщений

Для отсылки сообщения, клиент передает серверу XML-запрос следующего вида:

```
Отсылка одиночного сообщения:
```

ВНИМАНИЕ: запрещается использовать режим отправки одиночных сообщений «single» для оправки массовых рассылок — для этого необходимо использовать режимы «bulk» или «individual».

Отсылка одного текста на несколько номеров:

ВНИМАНИЕ: запрещается использовать режим отправки массовых рассылок «bulk» и «individual» для создания рассылок состоящих из одного сообщения — для этого необходимо использовать режим «single».

Отсылка индивидуального текста на несколько номеров:

```
<message>
                 id="individual"
                                   start="время
                                                   начала" validitv="период
       <service
                                  отправки"
актуальности" rate="скорость
                                                  desc="название
                                                                   рассылки"
source="исходящий номер" uniq key="уникальный ключ рассылки"/>
       <to ext id=«опциональный ид. сообщения»>number1</to>
       <body content-type="тип содержимого1" encoding="кодировка1">тело1
       <to ext id=«опциональный ид. сообщения»>number2</to>
       <body content-type="тип содержимого2" encoding="кодировка2">тело2</body>
       <to ext id=«опциональный ид. сообщения»>numberN</to>
       <body content-type="тип содержимогоN" encoding="кодировкаN">телоN</body>
</message>
```

Злесь:

- *время начала* время начала рассылки в стандартном формате. Может задаваться в абсолютном виде («Моп, 02 Apr 2007 11:58:24 +0300») или относительно текущего времени («+2 hour», «+1 day», «+3 hour 20 min»). Если параметр пропущен рассылка начинается сразу после получения запроса. Параметр не должен указывать прошедшее время.
- *период актуальности* время актуальности доставки сообщения в стандартном формате. Может задаваться в абсолютном виде («Mon, 02 Apr 2007 11:58:24 +0300») или относительно времени отправки сообщения («+2 hour», «+1 day», «+3 hour 20 min»). Если параметр пропущен, значение по умолчанию равно 2 часам от момента отправки сообщения абоненту.
- *скорость отправки* ограничение скорости отправки сообщений абонентам. Задается в количестве сообщений, отправляемых в минуту. Может принимать значения от 1 до 100. Если параметр пропущен рассылка выполняется с максимально возможной скоростью.
- *название рассылки* текстовое имя для рассылки (необязательный параметр). Используется в web-интерфейсе.
- *исходящий номер* исходящий номер, с которого производится рассылка.
- *уникальный ключ рассылки* случайное число от 0 до 2^{31} , не изменяющееся при нескольких попытках отправки одной рассылки. Служит для предотвращения добавления одной рассылки более одного раза при случайных сбоях связи;
- *номер получателя* номер получателя Мобильного абонента. Номер должен задаваться в полном международном формате, состоящем из знака + и двенадцати цифр. Например: +380671234567
- *тип содержимого* строка, задающая тип содержимого отсылаемого сообщения. Способ задания строки совпадает с определенным стандартом МІМЕ. В данный момент могут использоваться следующие типы содержимого:
 - o text/plain текстовое сообщение. При использовании этого типа, атрибут encoding игнорируется. Подразумевается, что тело сообщения содержит исключительно текст в кодировке UTF-8.
- кодировка задает кодировку тела сообщения, если тело сообщения двоичное. Для текстовых сообщений (тип сообщения text/plain) данный параметр можно опустить, либо установить равным plain. Допустимые значения кодировки следующие:

- o plain кодирование отсутствует. Данный тип допустим только для текстовых сообщений в UTF-8
- o base64 тело сообщения закодировано как BASE64 (см. стандарт MIME)

В результате обработки запроса, сервер возвращает клиенту результат следующего вида:

```
В случае service id="single":
<status id="ид сообщения" date="дата и время" ext id="опциональный ид. сообщения
если был передан">
       <state error="cooбщение oб oшибке">статус</state>
</status>
В случае service id="bulk" или "individual":
<status groupid='ид группы сообщений' date='дата и время'>
       <state error="cooбщение of oшибке">статус</state >
       <total>количество</total>
       <queued>количество</queued>
       <accepted>количество</accepted>
       <enroute>количество</enroute>
       <delivered>количество</delivered>
       <expired>количество</expired>
       <undeliverable>количество</undeliverable>
       <unknown>количество</unknown>
       <detail><id>ид
                            сообщения1</id><state
                                                        error="сообщение
                                                                               oб
ошибке">статус1</state>><ext id>"опциональный ид.
                                                        сообщения
                                                                      если
                                                                              был
передан"</ext id></detail>
       <detail><id>ид
                           сообщения2</id><state
                                                        error="сообщение
                                                                               об
ошибке">cтатус2</state>><ext id>"опциональный ид.
                                                        сообщения
                                                                      если
                                                                              был
передан"</ext id></detail>
       <detail><id>ид
                            сообщенияN</id><state
                                                        error="сообщение
                                                                               об
ошибке">статусN</state><ext id>"опциональный ид.
                                                        сообщения если
                                                                              был
передан"</ext id></detail>
</status>
```

Здесь:

- *ид группы сообщений* уникальный идентификатор группы сообщений. Может использоваться клиентом для последующих запросов суммарной статистики для данной группы сообщений.
- *ид сообщения* уникальный идентификатор сообщения. Может использоваться клиентом для последующих запросов статуса сообщения. Данный атрибут может отсутствовать, если сообщение не может быть доставлено (ошибка XML, ошибка формата, неверный IP-адрес, несуществующий идентификатор услуги и т.п.)
- *дата и время* дата и время, для которых указывается статус. Следует особо отметить, что дата и время, установленные на IP2SMS-платформе могут отличаться от установленных на компьютере клиента
- *сообщение об ошибке* сообщение об ошибке, если таковая произошла. Сообщения представляют собой текстовые строки и предназначены для анализа человеком, а не программой. В случае отсутствия несомненной ошибки данный атрибут опускается
- *статус* собственно статус сообщения. Перечень возможных статусов может расширяться. На данный момент это:
 - о Accepted сообщение принято IP2SMS-платформой, но попытка доставки еще не предпринималось

- o Enroute предпринимаются попытки доставить сообщение, однако, оно еще не лоставлено
- o Delivered сообщение доставлено получателю
- о Expired исчерпан лимит времени на попытки доставить сообщение; последующие попытки предприниматься не будут
- o Deleted сообщение принудительно удалено из системы администратором
- o Undeliverable сообщение по тем или иным причинам не может быть доставлено получателю (например, попытка доставить на несуществующий телефонный номер)
- о Rejected сообщение отвергнуто из-за ошибок в нем (нарушение формата, попытка отправить сообщение пределы украинских операторов и т.п.)
- o Unknown состояние сообщения неизвестно.

Если статус отличен от Accepted, Enroute и Delivered, атрибут error тэга state может содержать уточняющую информацию об ошибке. В ответе присылается также суммарную информацию о группе сообщений из соответствующего раздела описания.

Пример отсылки сообщения

Ниже приведены примеры запроса на отправку сообщения и ответа IP2SMS-платформы. Запрос:

```
<message>
<service id="single"/>
<to ext_id=«опциональный ид. сообщения»>+380671234567</to>
<body content-type="text/plain">
This is a sample message
</body>
</message>
```

Ответ:

```
<status id="3806712345671174984921384" date="Wed, 28 Mar 2007 12:35:00 +0300">
<state>Accepted</state>
</status>
```

Получение информации о статусе сообщения

Для получения информации о статусе сообщения, клиент должен послать серверу запрос следующего вида:

```
<request id="ид сообщения">status<request>
```

где ид сообщения - полученный в результате отправки идентификатор сообщения (см. выше)

В ответ сервер посылает клиенту информацию о статусе сообщения в описанном выше виде.

Для получения информации о статусе группы сообщений, клиент должен послать серверу запрос следующего вида:

```
<request groupid="ид группы сообщений">details<request>
```

где *ид сообщения* - уникальный идентификатор группы сообщений, переданный при отправке идентификатор группы сообщенияй (см. выше)

В ответ сервер посылает клиенту информацию о статусе каждого сообщения в группе в описанном выше виде, а также суммарную информацию о группе сообщений из соответствующего раздела описания.

Пример запроса статуса

Ниже приведен пример запроса статуса группы сообщений и ответа IP2SMS-платформы.

Запрос:

```
<request groupid="3806712345671174984921384">status</request>
```

Ответ:

```
<status id="3806712345671174984921384" date="Wed, 28 Mar 2007 12:35:00 +0300">
<state>Delivered</state>
</status>
```

Ниже приведен пример запроса статуса группы сообщений и ответа IP2SMS-платформы.

Запрос:

```
<request groupid="7117498492138067123456384">details</request>
```

Ответ:

```
<status id="7117498492138067123456384" date="Wed, 28 Mar 2007 12:35:00 +0300">
       <state error="cooбшение of ошибке">state>
       <total>количество</total>
       <queued>количество</queued>
       <accepted>количество</accepted>
       <enroute>количество</enroute>
       <delivered>количество</delivered>
       <expired>количество</expired>
       <undeliverable>количество</undeliverable>
       <unknown>количество</unknown>
       <detail><id>ид
                           сообщения1</id><state
                                                       error="сообщение
                                                                              ററ്
ошибке">cтатуc1</state></detail>
       <detail><id>ид сообщения2</id><state
                                                       error="сообшение
ошибке">cтатус2</state></detail>
       <detail><id>ил
                           сообшенияN</id><state
                                                     error="сообщение
ошибке">cтатусN</state></detail>
</status>
```

Получение суммарной информации о группе сообщений

Для получения суммарной информации о группе сообщений, клиент должен послать серверу запрос следующего вида:

```
<request groupid="ид группы сообщений">status<request>
```

где *ид группы сообщений* - полученный в результате отправки идентификатор группы сообщений (см. выше).

В результате сервер дает ответ в следующей форме:

```
<status groupid="ид группы сообщений" date="дата" desc="имя рассылки"
state="coстояние рассылки" reports="cocтояние приема отчетов">

<state error="cooбщение об ошибке">статус</state>

<total>количество</total>

<queued>количество</queued>

<accepted>количество</accepted>

<enroute>количество</enroute>

<delivered>количество</delivered>

<expired>количество</expired>

<undeliverable>количество</undeliverable>

<unknown>количество</unknown>
</status>
```

Некоторые тэги могут отсутствовать, если соответствующее количество равно нулю. Поле «состояние рассылки» содержит информацию о текущем состоянии рассылки и может принимать следующие значения:

- waiting рассылка еще не началась;
- sending рассылка в процессе;
- sent рассылка завершена;
- paused рассылка приостановлена;
- canceled рассылка частично отменена.

Поле «состояние приема отчетов» содержит информацию о текущем состоянии приема отчетов о доставке сообщений от операторов. Оно появляется только когда оправка сообщений завершена (state="sent") и может принимать следующие значения:

- waiting период актуальности сообщений еще не прошел, система ожидает отчеты о доставке сообщений;
- completed прием отчетов о доставке завершен.

Управление рассылками

Рассылка, находящаяся в системе может быть приостановлена, продолжена или отменена пользователем. Для управления рассылкой пользователь должен подать команду следующего вида:

```
<request groupid="ид группы сообщений">команда</request>

В ответ система выдаст отчет:

<status groupid="ид группы сообщений" date="дата" state="состояние"> </status>
если операция прошла успешно либо:

<status groupid="ид группы сообщений" date="дата" error="описание ошибки"></status>
в случае, если команду выполнить не удалось.
```

команда – может принимать значения suspend, pause, resume или cancel; состояние может быть suspend, paused, resumed, canceled или deleted.

При команде cancel система анализирует состояние рассылки и, если рассылка еще не началась — она удаляется из системы полностью (deleted), в противном случае удаляется часть рассылки, которая еще не была отправлена абонентам (canceled).

Автоматическая отправка отчетов о состоянии сообщений

Для работы в этом режиме клиент предоставляет url собственной системы, на который будет отправляться отчет при установлении окончательного состояния отправленного сообщения. Вид отчета для единичной рассылки:

```
<status id="3806712345671174984921384" date="Wed, 28 Mar 2007 12:35:00 +0300">
<state>Delivered</state>
</status>
```

Вид отчета для рассылки группы сообщений:

```
<status id="7117498492138067123456384" date="Wed, 28 Mar 2007 12:35:00 +0300">
                      сообщения1</id><state
<detail><id>νπ
                                                   error="сообщение
                                                                            of
ошибке">cтатуc1</state></detail>
       <detail><id>ид
                         сообщения2</id><state
                                                    error="сообщение
                                                                            ೦೮
ошибке">cтатус2</state></detail>
                                                                            об
       <detail><id>ид
                           сообщенияN</id><state error="сообщение"
ошибке">cтатусN</state>
</status></detail>
</status>
```

Где "состояние" может принимать значения "undeliverable", "expired", "unknown" "delivered". Поле "текст ошибки" может содержать уточняющую информацию в случае установки состояния "undeliverable".

Система клиента должна дать подтверждение в следующей форме:

```
<status>accepted</status>
```

Пример реализации на рһр:

```
<?php
$from="TEST_NUMBER"; //Ваше альфаимя!
$to="380987654321"; //Номер получателя
$start="16:45";
$text="Teстовое сообщение"; //Текст сообщения в кодировке UTF-8!!!!
$login='';/Логин
$password='';/Лароль
$url= 'http://bulk.bs-group.com.ua/clients.php';//URL для отправки сообщений
$xml="<message><service id='single' validity='+2 hour' source='$from'
start='$start'/><to ext_id=«опциональный ид. сообщения»>$to</to><br/>
body content-type='text/plain' encoding='plain'>$text</body></message>";
$answ=post_request($xml, $url, $login, $password);
echo "$answ\n";
```

Ошибки при создании рассылок по протоколу IP2SMS.

```
Ошибки передаваемые не в XML:
401 Unauthorized — Ошибка авторизации
Request not recognized - xml parse failed. Request text: ... -- Некорректный XML.
Ошибки передаваемые в XML:
<status date=''><state error='uniq key dupe'>Rejected</state></status> -- He
уникальный ключ рассылки
<state error='Unknown operator code {kod}'>Rejected</state> -- He
верный/неподдерживаемый оператор
<state error='Message text not found'>Rejected</state> -- Пустое сообщение
<state error='Invalid abonent number'>Rejected</state> -- Неверный номер
получателя
<state error='Prepaid messages limit exceed'>Rejected</state> -- Если клиснт
подключен по prepaid, нет средств на счету
<state error='Prepaid bill error'>Rejected</state> -- Если клиент подключен по
prepaid, ошибка биллинга (например, не назначен тариф)
<state error='Text don`t match allowed templates'>Rejected</state>
<state error='2 or more numbers required for bulk or individual</pre>
mode'>Rejected</state> -- В режиме bulk и individual нельзя отправлять сообщение одному
абоненту.
<state error='Invalid source number'>Rejected</state> -- Альфимя не корректно или
```

Параметры авторизации:

запрещено/не активировано.

Логин и пароль аналогичны, что и для доступа в web интерфейс системы.