
Međuispit iz Arhitekture računala 1		L 2. svibnja 2013.		Grupa na predavanjima:			
Prezime i ime (tiskanim slovir	na):			JMBAG:			
Izjavljujem da tijekom izrade ove sredstvima. Ove su radnje teška p zdravstveno stanje dozvoljava pisan	povreda Kodeksa						
Potpis:							
Dozvoljeno je koristiti isključivo služ teorijske zadatke rješavati na ovaj p		_	rame treba pisati u	redno i komentirati	pojedine cjeline programa. Sve		
1 a) (2 boda) Sljedeći program treba trajati točno 6 milisekundi (uz pretpostavku da FRISC radi na 10 MHz). Kraj svake naredbe napišite koliko puta se naredba izvodi po koliko ciklusa (npr. 6 x 2c ili 1 x 2c + 1 x 1c) i izračunajte koja vrijednost mora biti zapisana na lokaciji KONST.			1 b) (0,5 boda) U memoriji FRISC-a zapisan je 16-bitni broj u formatu big-endian: na adresi 100 ₁₆ zapisano je 11111110 ₂ , a na adresi 101 ₁₆ zapisano je 11111100 ₂ . Koji je to broj ako ga promatramo kao 16-bitni zapis u formatu dvojnog komplementa (brojeve prikažite dekadski)				
trajanje u ciklusima LOAD R0,(KONST) PETLJA LOAD R1,(BROJAC) ADD R1,1,R1 STORE R1,(BROJAC) CMP R1,R0			1 c) (1 bod) Broj razina protočne strukture FRISC-a je Naredba se dekodira u razini Dvije vrste hazarda kod FRISC-a su: i Postoji još i hazard, ali do njega ne dolazi kod FRISC-a. 1 d) (1,5 bod) Kod FRISC-a postoje dvije vrste prekida: 1) koji dolazi preko priključka				
JR_NE PETLJA				i			
KONST DW			2)	koji (dolazi preko		
BROJAC DW 0					egistru i ako je u prekid 		
1 e) (<i>1,5 bod</i>) Za 5-bitne broj preljeva, posudbe ništice i pre		•	-	•			
	prijenos	posudba	preljev	ništica	predznak		
10110+10011 =							
00110-11010 =							
1 f) (<i>1,5 boda</i>) Na prazne crte popuniti sve crte.	upišite korake l	koje FRISC oba	avlja prilikom izv	ođenja naredbe	CMP R1,35. Ne moraju se		
Razina dohvata:			Razina izvođ	enja:			
Prva polovina periode CLOCK-a:			Prva polovina periode CLOCK-a:				
Druga polovina periode CLOCK-a:				Druga polovina periode CLOCK-a:			
			Druga po	ovina periode Cl	LOCK-a:		

1 g) (3 boda) Nacrtajte signale na sabirnicama prilikom čitanja iz brze memorije kod FRISC-a. Napišite (na crte s desna) tko upravlja dotičnom sabirnicom.



2. (6 bodova) U memoriji se nalazi blok parova 8-bitnih brojeva u zapisu 1'k. Adresa početka bloka je 1000_{16} , a blok je zaključen parom u kojem je barem jedan od brojeva jednak pozitivnoj nuli: 00_{16} (takav par nije dio bloka).

Napišite program koji pretvara parove brojeva na sljedeći način: ako su brojevi u paru istih predznaka, ne treba učiniti ništa. Ako su brojevi u paru različitih predznaka, brojeve treba pretvoriti u 8-bitne brojeve u zapisu 2'k. Također je potrebno brojati koliko je parova brojeva s različitim predznacima.

Pretvorene je brojeve potrebno pohraniti na iste memorijske lokacije izvornih brojeva. Zaključni par brojeva treba ostaviti nepromijenjen. Broj parova brojeva s različitim predznacima treba pohraniti na adresu RAZLICITI.

3. (*7,5 bodova*) U memoriji se nalazi blok 32-bitnih podataka zapisanih u formatu 2'k. Adresa bloka zapisana je u lokaciji ADRESA, a broj podataka u bloku zapisan je u lokaciji BROJ. U bloku su podatci grupirani u trojke (tri uzastopna 32-bitna podatka).

Napišite glavni program koji pomoću potprograma TROJKA treba obraditi sve trojke u bloku podataka i pomoću potprograma PREDZNACI prebrojiti koliko je negativnih podataka bilo u početnom bloku. Broj negativnih podataka treba zapisati na memorijsku lokaciju NEGATIVNI.

Napišite potprogram PREDZNACI koji preko stoga prima tri 32-bitna parametra. Potprogram treba prebrojiti koliko ima negativnih podataka među parametrima i broj negativnih treba vratiti preko fiksne lokacije NEG_U_3.

Napišite potprogram TROJKA koji preko registra RO prima adresu trojke podataka. Potprogram TROJKA mora pomoću potprograma PREDZNACI odrediti koliko ima negativnih podataka u trojki, i zatim vratiti taj broj svome pozivatelju pomoću registra RO. Dodatno, potprogram TROJKA treba sve podatke u trojki zamijeniti brojem -1, ali samo ako u trojki ima strogo više od jednog negativnog broja.

4. (7,5 bodova) U računalnom sustavu nalazi se procesor FRISC i četiri vanjske jedinice: jedna uvjetna UVJO, jedna bezuvjetna BVJ1 te dvije prekidne: PVJ2 (spojena na INT2) i PVJ3 (spojena na INT3). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napišite program koji preuzima 32-bitne podatke u zapisu NBC s uvjetne vanjske jedinice UVJO, i sprema ih u međuspremnik koji se nalazi na adresi BUFFER. Međuspremnik ima kapacitet od 10_{10} podataka i puni se od nižih adresa prema višima. Ako je međuspremnik prepunjen, onda se novopristigli podatci ne zapisuju, ali se u lokaciji PRELJEVI prebraja koliko je podataka izgubljeno, tj. nije zapisano.

Na svaki prekid vanjske jedinice PVJ2, potrebno je učiniti sljedeće:


- ako je između prošle i ove obrade prekida došlo do gubitka podataka, na PVJ2 poslati vrijednost 1, a inače poslati vrijednost 0;
- na bezuvjetnu vanjsku jedinicu BVJ1 poslati sve dotad primljene podatke iz međuspremnika redoslijedom primanja, a sljedeće podatke ponovno puniti od početka međuspremnika.

Na svaki prekid vanjske jedinice PVJ3, potrebno je na PVJ3 poslati broj dosad obrađenih zahtjeva za prekid od jedinice PVJ2.

Glavni program izvodi se beskonačno.

Međuispit iz Arhitekture računala 1		1 2	2. svibnja 2013.	Grupa na predavanjima:			
Prezime i ime (tiskanim slovima):			JMBAG:				
Izjavljujem da tijekom izrade ove s sredstvima. Ove su radnje teška p zdravstveno stanje dozvoljava pisanj	ovreda Kodeksa						
Potpis:				·			
Dozvoljeno je koristiti isključivo služ programa. Sve teorijske zadatke rješ				e treba pisati uredn	o i komentirati pojedine cjeline		
1 a) (2 boda) Sljedeći program treba trajati točno 6 milisekundi (uz pretpostavku da FRISC radi na 10 MHz). Kraj svake naredbe napišite koliko puta se naredba izvodi po koliko ciklusa (npr. 6 x 2c ili 1 x 2c + 1 x 1c) i izračunajte koja vrijednost mora biti zapisana na lokaciji KONST.			1 b) (0,5 boda) U memoriji FRISC-a zapisan je 16-bitni broj u formatu big-endian: na adresi 100 ₁₆ zapisano je 11111110 ₂ , a na adresi 101 ₁₆ zapisano je 111111100 ₂ . Koji je to broj ako ga promatramo kao 16-bitni zapis u formatu dvojnog komplementa260 (brojeve prikažite dekadski)				
LOAD R0,(KONST)1x2c ADD R0,0,R01x1c LOAD R1,(BROJAC)1x2c P ADD R1,1,R19999 x 1c STORE R1,(BROJAC)9999 x 2c			1 c) (1 bod) Broj razina protočne strukture FRISC-a je				
CMP R1,R0							
JR_NE P9998 x 2c + 1x1c (može i INT[0]) i					idzi preko prikijacka _iivi		
			2)ne	emaskirajući	koji dolazi preko		
HALT1x2c KONST DW%D 9999 BROJAC DW 0			NMI (može i INT[1]) Zastavica GIE nalazi se u registru _SR_ i ako je u ništici, onda jemaskirajući prekid zabranjeni/onemogućeni/maskirani				
							1 e) (<i>1,5 bod</i>) Za 5-bitne brojo preljeva, posudbe ništice i pred
	prijenos	posudba	preljev	ništica	predznak		
10110+10011 =01001	_ 1	0	1	0	0		
00110-11010 =01100	_ 0	1	0	0	0		
1 f) (<i>1,5 boda</i>) Na prazne crte popuniti sve crte.	upišite korake	koje FRISC (obavlja prilikom iz	vođenja naredbe	e CMP R1,35 . Ne moraju se		
Razina dohvata:			Razina izvo	Razina izvođenja:			
Prva polovina periode CLOCK-a:			Prva polovina periode CLOCK-a:				
PC → AR			spremanje zastavica u SR-u				
Druga polovina periode CL	OCK-a:						
(AR) → IR			Druga po	lovina periode CI	LOCK-a:		
dekodiranje							
R1 i ext 35 → ALU_							
ALU: izvodi oduzim	anje						
$DC \cdot A \rightarrow DC$							

1 g) (3 boda) Nacrtajte signale na sabirnicama prilikom čitanja iz brze memorije kod FRISC-a. Napišite (na crte s desna) tko upravlja dotičnom sabirnicom.



2. (6 bodova) U memoriji se nalazi blok parova 8-bitnih brojeva u zapisu 1'k. Adresa početka bloka je 1000_{16} , a blok je zaključen parom u kojem je barem jedan od brojeva jednak pozitivnoj nuli: 00_{16} (takav par nije dio bloka).

Napišite program koji pretvara parove brojeva na sljedeći način: ako su brojevi u paru istih predznaka, ne treba učiniti ništa. Ako su brojevi u paru različitih predznaka, brojeve treba pretvoriti u 8-bitne brojeve u zapisu 2'k. Također je potrebno brojati koliko je parova brojeva s različitim predznacima.

Pretvorene je brojeve potrebno pohraniti na iste memorijske lokacije izvornih brojeva. Zaključni par brojeva treba ostaviti nepromijenjen. Broj parova brojeva s različitim predznacima treba pohraniti na adresu RAZLICITI.

```
ORG 0
      MOVE 0, R6
                                  ; R6 - brojač parova s različitim predznacima
      MOVE 1000, R0
                                  ; R0 - adresa početka bloka
PETLJA
      LOADB R1, (R0)
                                 ; učitavanje prvog broja u paru
      CMP R1, 0
                                  ; provjera kraja bloka
      JR_EQ KRAJ
      LOADB R2, (R0+1)
                                 ; učitavanje drugog broja u paru
      CMP R2, 0
                                  ; provjera kraja bloka
      JR_EQ KRAJ
OK
      AND R1, 80, R3
                                 ; izdvajanje predznaka iz brojeva
      AND R2, 80, R4
      CMP R3, R4
                                  ; usporedba predznaka (može i XOR R3, R4, R5)
      JR_EQ DALJE
      ADD R6, 1, R6
RAZL
                                  ; različiti su, povećavanje brojača
      ROTL R1, %D 24, R3
                                 ; koji je prvi predznak (može se i testirati R3, ima samo 7.bit)
TST1
      JR_NC TST2
                                  ; pozitivne brojeve ne treba mijenjati
      ADD R1, 1, R1
                                  ; 1'K -> 2'K
NEG1
      ROTL R2, %D 24, R4
TST2
      JR_NC GOTOVO
NEG2
      ADD R2, 1, R2
                                 ; 1'K -> 2'K
GOTOVO STOREB R1, (R0)
                                 ; spremanje rezultata
      STOREB R2, (R0+1)
DALJE ADD RO, 2, RO
                                 ; povećavanje pokazivača za adresu
      JP PETLJA
                                 ; povratak na sljedeći par
      STORE R6, (RAZLICITI)
                                 ; spremanje broja različitih parova
KRAJ
      HALT
```

RAZLICITI DW 0

3. (*7,5 bodova*) U memoriji se nalazi blok 32-bitnih podataka zapisanih u formatu 2'k. Adresa bloka zapisana je u lokaciji ADRESA, a broj podataka u bloku zapisan je u lokaciji BROJ. U bloku su podatci grupirani u trojke (tri uzastopna 32-bitna podatka).

Napišite glavni program koji pomoću potprograma TROJKA treba obraditi sve trojke u bloku podataka i pomoću potprograma PREDZNACI prebrojiti koliko je negativnih podataka bilo u početnom bloku. Broj negativnih podataka treba zapisati na memorijsku lokaciju NEGATIVNI.

Napišite potprogram PREDZNACI koji preko stoga prima tri 32-bitna parametra. Potprogram treba prebrojiti koliko ima negativnih podataka među parametrima i broj negativnih treba vratiti preko fiksne lokacije NEG_U_3.

Napišite potprogram TROJKA koji preko registra RO prima adresu trojke podataka. Potprogram TROJKA mora pomoću potprograma PREDZNACI odrediti koliko ima negativnih podataka u trojki, i zatim vratiti taj broj svome pozivatelju pomoću registra RO. Dodatno, potprogram TROJKA treba sve podatke u trojki zamijeniti brojem -1, ali samo ako u trojki ima strogo više od jednog negativnog broja.

```
ORG 0
      MOVE 10000, SP
                                   ; inicijalizacija stoga
       LOAD R1, (BROJ)
                                   ; R1 - broj podataka
                                   ; R2 - adresa bloka
       LOAD R2, (ADRESA)
                                   ; R3 - brojač negativnih podataka
      MOVE 0, R3
PETLJA
      MOVE R2, R0
                                  ; adresa trenutne trojke, R0 će biti prebrisan poslije potp.
      CALL TROJKA
                                ; povećaj brojač neg.pod; povećaj adresu trenutne trojke; oduzmi brojač podataka
       ADD RO, R3, R3
      ADD R2, %D12, R2
SUB R1, 3, R1
JR_NZ PETILIA
       JR_NZ PETLJA
       STORE R3, (NEGATIVNI)
      HALT
TROJKA
      PUSH R1
                                   ; kontekst
      PUSH R2
      PUSH R3
      LOAD R1, (R0)
                                   ; učitavanje podataka
       LOAD R2, (R0+4)
      LOAD R3, (R0+8)
       PUSH R1
                                    ; parametri za potprogram PREDZNACI
       PUSH R2
      PUSH R3
       CALL PREDZNACI
                                   ; poziv potprograma
       ADD SP, %D 12, SP
                                   ; brisanje parametara
       LOAD R1, (NEG_U_3)
                                    ; učitavanje rezultata
       CMP R1, 1
                                   ; veće od 1, ili ROTR 1 (ili SUB R0,2,R0)
       JR ULE KRAJ
                                  ; 0 ili 1 neg. broj
                                   ; inače, 2 ili 3, staviti -1 ; spremanje rezultata
       MOVE -1, R2
       STORE R2, (R0)
      STORE R2, (R0+4)
      STORE R2, (R0+8)
KRAJ
     MOVE R1, R0
                                   ; spremi povratnu vrijednost u R0
      POP R3
      POP R2
       POP R1
       RET
PREDZNACI
      PUSH R1
      PUSH R2
                                  ; brojač negativnih
      MOVE 0, R2
      LOAD R1, (SP+%D 12) ; učitavanje trojke brojeva ROTL R1, 1, R1 ; predznak broja 1?
BR1
      JR_NC BR2
```

```
ADD R2, 1, R2
                                 ; povećati brojač negativnih
BR2
      LOAD R1, (SP+%D 16)
      ROTL R1, 1, R1
                                 ; predznak broja 2
      JR NC BR3
      ADD R2, 1, R2
BR3
      LOAD R1, (SP+%D 20)
      ROTL R1, 1, R1
                                 ; predznak broja 3
      JR_NC GOTOVO
      ADD R2, 1, R2
GOTOVO STORE R2, (NEG_U_3)
                                 ; spremanje rezultata
      POP R2
      POP R1
      RET
ADRESA DW 1000
BROJ DW 30
NEGATIVNI DW 0
NEG_U_3 DW 0
```

4. (7,5 bodova) U računalnom sustavu nalazi se procesor FRISC i četiri vanjske jedinice: jedna uvjetna UVJO, jedna bezuvjetna BVJ1 te dvije prekidne: PVJ2 (generira maskirajući prekid) i PVJ3 (generira nemaskirajući prekid). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napišite program koji preuzima 32-bitne podatke u zapisu NBC s uvjetne vanjske jedinice UVJO, i sprema ih u međuspremnik koji se nalazi na adresi BUFFER. Međuspremnik ima kapacitet od 10_{10} podataka i puni se od nižih adresa prema višima. Ako je međuspremnik prepunjen, onda se novopristigli podatci ne zapisuju, ali se u lokaciji PRELJEVI prebraja koliko je podataka izgubljeno, tj. nije zapisano.

Na svaki prekid vanjske jedinice PVJ2, potrebno je učiniti sljedeće:

- ako je između prošle i ove obrade prekida došlo do gubitka podataka, na PVJ2 poslati vrijednost 1, a inače poslati vrijednost 0;
- na bezuvjetnu vanjsku jedinicu BVJ1 poslati sve dotad primljene podatke iz međuspremnika redoslijedom primanja, a sljedeće podatke ponovno puniti od početka međuspremnika.

Na svaki prekid vanjske jedinice PVJ3, potrebno je na PVJ3 poslati broj dosad obrađenih zahtjeva za prekid od jedinice PVJ2.

Glavni program izvodi se beskonačno.

Napomena: Na lokaciji PRELJEVI može se prebrajati ukupan broj izgubljenih podataka, ili broj izgubljenih podataka od zadnjeg prekida INT2. U ovom rješenju se broje izgubljeni podatci između dva prekida INT2.

```
UVJ0_PRIMI
             EQU
                    OFFFF1000
                                 ; adrese vanjskih jedinica
UVJ0_STANJE EQU
                    OFFFF1004
BVJ1
             EQU
                    0FFFF2000
PVJ2_POD
            EQU
                    OFFFF3000
PVJ2_IACK
             EQU
                    OFFFF3004
PVJ2_IEND
             EQU
                    OFFFF3008
PVJ2_STOP
            EOU
                    OFFFF300C
PVJ3_POD
            EQU
                    OFFFF4000
PVJ3_IACK
             EQU
                    OFFFF4004
PVJ3_IEND
             EQU
                    OFFFF4008
PVJ3_STOP
                    OFFFF400C
             EQU
      ORG 0
      MOVE 10000, SP
                                 ; inicijalizacija stoga
      JP GLAVNI
                                 ; skok na glavni program
      `ORG 8
                                 ; MI
      DW 1000
      `ORG OC
                                 ; NMI
```

```
STORE RO, (PVJ3_IACK)
                               ; dojava prihvata prekida
      LOAD RO, (BROJACMI)
                               ; učitavanje broja obrađenih prekida
      STORE RO, (PVJ3_POD)
                              ; slanje na PVJ3
      STORE RO, (PVJ3_IEND)
                               ; dojava kraja posluživanja
      POP RO
      RETN
                               ; povratak iz potprograma
      ORG 1000
      PUSH R0
                               ; kontekst
      PUSH R1
      PUSH R2
      PUSH R3
      PUSH R4
      MOVE SR, RO
                               ; spremanje SR-a
      PUSH RO
      STORE RO, (PVJ2_IACK)
                               ; prihvat prekida
      LOAD RO, (BROJACMI)
                               ; povećavanje brojača prekida
      ADD R0, 1, R0
      STORE RO, (BROJACMI)
      LOAD RO, (PRELJEVI)
                               ; je li bilo prepunjenja BUFFER-a?
      CMP R0, 1
      JR_UGE BILO_P
NIJE_P STORE RO, (PVJ2_POD)
                              ; ako nije bilo, poslati 0 na PVJ2
     JR GOTOVO
BILO_P MOVE 1, R0
     STORE RO, (PVJ2_POD)
                               ; ako je bilo, poslati 1 na PVJ2
GOTOVO MOVE BUFFER, RO
                               ; učitavanje adrese međuspremnika
     LOAD R1, (BROJACBUF)
                               ; pokazivač u međuspremniku - broj trenutno napunjenih
      MOVE 0, R2
                               ; trenutni pokazivač za slanje podataka
SALJI ADD RO, R2, R4
                               ; R4 - adresa pojedinog podataka iz međuspremnika
      LOAD R3, (R4)
                               ; učitavanje podatka
                               ; ili drugačije: LOAD R3, (R2+BUFFER) pa se onda...
                               ; ... ne moraju koristiti R4 i R0
      STORE R3, (BVJ1)
                              ; slanje na BVJ1
      ADD R2, 4, R2
                               ; povećavanje adrese
                               ; trenutni pokazivač obradio sve podatke iz međuspremnika?
      CMP R2, R1
      JR_NE SALJI
      MOVE 0, R1
      STORE R1, (BROJACBUF)
                              ; brisanje pokazivača u međuspremniku
      STORE R1, (PRELJEVI)
                               ; brisanje brojača/zastavice PRELJEVI
      STORE R1, (PVJ2_IEND)
                              ; dojava kraja posluživanja
                               ; kontekst
      POP R0
      MOVE RO, SR
      POP R4
      POP R3
      POP R2
      POP R1
      POP R0
      RETT
GLAVNI MOVE %B 10000, SR
                              ; omogućavanje prekida INT
      MOVE BUFFER, R1
                               ; R1 - adresa međuspremnika
CEKAJ LOAD RO, (UVJO_STANJE)
                               ; čekanje UVJ0
      OR R0, R0, R0
      JP_Z CEKAJ
      LOAD RO, (UVJO_PRIMI)
                               ; primanje podatka
      STORE RO, (UVJO_STANJE)
                              ; brisanje spremnosti
      LOAD R2, (BROJACBUF)
                              ; provjera pokazivača u međuspremniku - preljev?
      CMP R2, %D 40
                                ; 10 mjesta (40 bajtova) u međuspremniku
      JR_EQ PREVISE
      ADD R1, R2, R3
      STORE RO, (R3)
                                ; još nije prepunjeno -> spremanje podatka
```

; kontekst; SR ne treba spremati, jer se ne mijenja

PUSH R0

ADD R2, 4, R2
STORE R2, (BROJACBUF)
JP CEKAJ
PREVISE LOAD R0, (PRELJEVI)
ADD R0, 1, R0
STORE R0, (PRELJEVI)

BUFFER DS %D 40

JP CEKAJ

BROJACMI DW 0 BROJACBUF DW 0 PRELJEVI DW 0 ; ili drugačije: STORE R0,(R2+BUFFER) pa se onda... ; ...ne moraju koristiti R1 i R3 ; povećavanje brojača u međuspremniku (4 BAJTA!) ; spremanje brojača

; brojač preljeva (ujedno i zastavica za preljev)