
Međuispit iz Arhitektu	re računala	1 2. s	vibnja 2013.	Grupa na pr	edavanjima:			
Prezime i ime (tiskanim slovi	ma):			JMBAG:				
Izjavljujem da tijekom izrade ove sredstvima. Ove su radnje teška zdravstveno stanje dozvoljava pisa	povreda Kodeks							
Potpis:				•				
Dozvoljeno je koristiti isključivo slu teorijske zadatke rješavati na ovaj _l		_	rame treba pisati u	redno i komentirat	ti pojedine cjeline programa. Sve			
1 a) (2 boda) Sljedećim odsječkom želi se postići kašnjenje od 8 sekundi (uz pretpostavku da FRISC radi na 10 MHz). Trajanje prve naredbe je zanemarivo u odnosu na trajanje petlje. Napišite trajanja pojedinih naredaba (u ciklusima) i izračunajte koja vrijednost mora biti zapisana na lokaciji KONST.			1 b) (0,5 boda) U memoriji FRISC-a zapisan je 16-bitni broj u formatu big-endian: na adresi 100_{16} zapisano je 11111110_2 , a na adresi 101_{16} zapisano je 111111100_2 . Koji je to broj ako ga promatramo kao 16-bitni zapis u formatu dvojnog komplementa (brojeve prikažite dekadski)					
	trajanje u ci	iklusima	1 c) (1 bod)	Broj razina pro	otočne strukture FRISC-a je			
LOAD R0,(KONST) PETLJA LOAD R1,(BROJAC)			Naredba se dekodira u razini Dvije vrste hazarda kod FRISC-a					
								ADD R1,1,R1
STORE R1,(BROJAC)				ne dolazi kod FRISC-a.				
CMP R1,R0			1 d) (1,5 boo	d) Kod FRISC-a p	ostoje dvije vrste prekida:			
·					ji dolaze preko priključaka			
JR_NE PETLJA				i				
KONST DW			2)	koji	dolaze preko			
BROJACDW 0			Zastavica GIE nalazi se u registru i ako je u ništici, onda su prekidi					
1 e) (<i>1,5 bod</i>) Za 5-bitne bro preljeva, posudbe ništice i pre		-	-	-				
00110-11010 =								
1 f) (<i>1,5 boda</i>) Na prazne crte popuniti sve crte.	upišite korako	e koje FRISC oba	avlja prilikom izv	vođenja naredbo	e CMP R1,35 . Ne moraju se			
Razina dohvata:			Razina izvođenja:					
Rastući brid CLOCK-a:			Rastući brid CLOCK-a:					
Padajući brid CLOCK-a:		_						
		_	Padajući brid CLOCK-a:					
		_						

1 g) (3 boda) Nacrtajte signale na sabirnicama prilikom čitanja iz brze memorije kod FRISC-a. Napišite (na crte s desna) tko upravlja dotičnom sabirnicom.



2. (6 bodova) U memoriji se nalazi blok parova 8-bitnih brojeva u zapisu 1'k. Adresa početka bloka je 1000_{16} , a blok je zaključen parom u kojem je barem jedan od brojeva jednak pozitivnoj nuli: 00_{16} (takav par nije dio bloka).

Napišite program koji pretvara parove brojeva na sljedeći način: ako su brojevi u paru istih predznaka, ne treba učiniti ništa. Ako su brojevi u paru različitih predznaka, brojeve treba pretvoriti u 8-bitne brojeve u zapisu 2'k. Također je potrebno brojati koliko je parova brojeva s različitim predznacima.

Pretvorene je brojeve potrebno pohraniti na iste memorijske lokacije izvornih brojeva. Zaključni par brojeva treba ostaviti nepromijenjen. Broj parova brojeva s različitim predznacima treba pohraniti na adresu RAZLICITI.

3. (*7,5 bodova*) U memoriji se nalazi blok 32-bitnih podataka zapisanih u formatu 2'k. Adresa bloka zapisana je u lokaciji ADRESA, a broj podataka u bloku zapisan je u lokaciji BROJ. U bloku su podatci grupirani u trojke (tri uzastopna 32-bitna podatka).

Napišite glavni program koji pomoću potprograma TROJKA treba obraditi sve trojke u bloku podataka i pomoću potprograma PREDZNACI prebrojiti koliko je negativnih podataka bilo u početnom bloku. Broj negativnih podataka treba zapisati na memorijsku lokaciju NEGATIVNI.

Napišite potprogram PREDZNACI koji preko stoga prima tri 32-bitna parametra. Potprogram treba prebrojiti koliko ima negativnih podataka među parametrima i broj negativnih treba vratiti preko fiksne lokacije NEG_U_3.

Napišite potprogram TROJKA koji preko registra RO prima adresu trojke podataka. Potprogram TROJKA mora pomoću potprograma PREDZNACI odrediti koliko ima negativnih podataka u trojki, i zatim vratiti taj broj svome pozivatelju pomoću registra RO. Dodatno, potprogram TROJKA treba sve podatke u trojki zamijeniti brojem -1, ali samo ako u trojki ima strogo više od jednog negativnog broja.

4. (7,5 bodova) U računalnom sustavu nalazi se procesor FRISC i četiri vanjske jedinice: jedna uvjetna UVJO, jedna bezuvjetna BVJ1 te dvije prekidne: PVJ2 (spojena na INT2) i PVJ3 (spojena na INT3). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napišite program koji preuzima 32-bitne podatke u zapisu NBC s uvjetne vanjske jedinice UVJO, i sprema ih u međuspremnik koji se nalazi na adresi BUFFER. Međuspremnik ima kapacitet od 10_{10} podataka i puni se od nižih adresa prema višima. Ako je međuspremnik prepunjen, onda se novopristigli podatci ne zapisuju, ali se u lokaciji PRELJEVI prebraja koliko je podataka izgubljeno, tj. nije zapisano.

Na svaki prekid vanjske jedinice PVJ2, potrebno je učiniti sljedeće:


- ako je između prošle i ove obrade prekida došlo do gubitka podataka, na PVJ2 poslati vrijednost 1, a inače poslati vrijednost 0;
- na bezuvjetnu vanjsku jedinicu BVJ1 poslati sve dotad primljene podatke iz međuspremnika redosljedom primanja, a sljedeće podatke ponovno puniti od početka međuspremnika.

Na svaki prekid vanjske jedinice PVJ3, potrebno je na PVJ3 poslati broj dosad obrađenih zahtjeva za prekid od jedinice PVJ2.

Glavni program izvodi se beskonačno.

Međuispit iz Arhitekture računala 1		nja 2013.	Grupa na predavanjima:			
Prezime i ime (tiskanim slovima):			JMBAG:	·		
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od dru sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa po zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.			-	-		
Potpis:						
Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (po programa. Sve teorijske zadatke rješavati na ovaj papir.			ne treba pisati uredr	o i komentirati pojedine cjeline		
1 a) (2 boda) Sljedećim odsječkom želi se kašnjenje od 8 sekundi (uz pretpostavku da FR na 10 MHz). Trajanje prve naredbe je zanem odnosu na trajanje petlje. Napišite trajanja po naredaba (u ciklusima) i izračunajte koja vri mora biti zapisana na lokaciji KONST.	ISC radi Jarivo u Djedinih	1 b) (0,5 boda) U memoriji FRISC-a zapisan je 16-bitni broj u formatu big-endian: na adresi 100 ₁₆ zapisano je 11111110 ₂ , a na adresi 101 ₁₆ zapisano je 11111100 ₂ . Koji je to broj ako ga promatramo kao 16-bitni zapis u formatu dvojnog komplementa260 (brojeve prikažite dekadski)				
trajanje u ciklus LOAD R0,(KONST)2 PETLJA LOAD R1,(BROJAC)2 ADD R1,1,R11_ STORE R1,(BROJAC)2_ CMP R1,R01_ JR_NE PETLJA2_	- - 	dohvata hazarda k upravljač ne dolazi k 1 d) (1,5 b)	Naredba se de - može i samo od FRISC-a su:	otočne strukture FRISC-a je okodira u razini1 broj) Dvije vrste _strukturni i Postoji još i hazard, ali do njega ostoje dvije vrste prekida: ze preko priključaka _INTO		
KONST DW		INT1 i INT		ze preko prikijucaka _iivro		
BROJACDW 0		2)nemaskirajući koji dolaze preko INT3				
		onda	-	istru _SR_ i ako je u ništici, askirajući prekidi naskirani		
1 e) (<i>1,5 bod</i>) Za 5-bitne brojeve izvodi se arit preljeva, posudbe ništice i predznaka (općenito	•	-	•			
prijenos	posudba	preljev	ništica	predznak		
10110+10011 =01001 1	0	1	0	0		
00110-11010 =01100 0	1	0	0	0		
1 f) (<i>1,5 boda</i>) Na prazne crte upišite korake ko popuniti sve crte.	je FRISC obavl	ja prilikom i	zvođenja naredbo	e CMP R1,35 . Ne moraju se		
Razina dohvata:		Razina izvo	ođenja:			
Rastući brid CLOCK-a:		Rastući brid CLOCK-a:				
P(C → AR		ALU	J: izvodi oduzimanje		
Padajući brid CLOCK-a:						
	C+4 → PC	Padajući brid CLOCK-a:				
(AR) → IR, dek			postavlja	nje zastavica u SR-u		
R1 i ext 35 → /	ALU					

1 g) (3 boda) Nacrtajte signale na sabirnicama prilikom čitanja iz brze memorije kod FRISC-a. Napišite (na crte s desna) tko upravlja dotičnom sabirnicom.



2. (6 bodova) U memoriji se nalazi blok parova 8-bitnih brojeva u zapisu 1'k. Adresa početka bloka je 1000_{16} , a blok je zaključen parom u kojem je barem jedan od brojeva jednak pozitivnoj nuli: 00_{16} (takav par nije dio bloka).

Napišite program koji pretvara parove brojeva na sljedeći način: ako su brojevi u paru istih predznaka, ne treba učiniti ništa. Ako su brojevi u paru različitih predznaka, brojeve treba pretvoriti u 8-bitne brojeve u zapisu 2'k. Također je potrebno brojati koliko je parova brojeva s različitim predznacima.

Pretvorene je brojeve potrebno pohraniti na iste memorijske lokacije izvornih brojeva. Zaključni par brojeva treba ostaviti nepromijenjen. Broj parova brojeva s različitim predznacima treba pohraniti na adresu RAZLICITI.

```
`ORG 0
      MOVE 0, R6
                                 ; R6 - brojač parova s različitim predzn.
                                 ; R0 - adresa početka bloka
      MOVE 1000, R0
PETLJA
      LOADB R1, (R0)
                                 ; učitavanje prvog broja u paru
      CMP R1, 0
                                 ; provjera kraja bloka
      JR_EQ KRAJ
      LOADB R2, (R0+1)
                                 ; učitavanje drugog broja u paru
      CMP R2, 0
                                 ; provjera kraja bloka
      JR_EQ KRAJ
      AND R1, 80, R3
OK
                                 ; izdvajanje predznaka iz brojeva
      AND R2, 80, R4
      CMP R3, R4
                                 ; usporedba predznaka (može i XOR R3, R4, R5)
      JR_EQ DALJE
      ADD R6, 1, R6
                                 ; različiti su, povećavanje brojača
RAZL
      ROTL R1, %D 24, R3
                                 ; koji je prvi predznak (može se i testirati R3, ima samo 7.bit)
TST1
      JR_NC TST2
                                 ; pozitivne brojeve ne treba mijenjati
NEG1
      ADD R1, 1, R1
                                 ; 1'K -> 2'K
      ROTL R2, %D 24, R4
TST2
      JR_NC GOTOVO
      ADD R2, 1, R2
                                 ; 1'K -> 2'K
NEG2
GOTOVO STOREB R1, (R0)
                                 ; spremanje rezultata
      STOREB R2, (R0+1)
DALJE ADD RO, 2, RO
                                 ; povećavanje pokazivača za adresu
      JP PETLJA
                                 ; povratak na sljedeći par
KRAJ
      STORE R6, (RAZLICITI)
                                 ; spremanje broja različitih parova
      HALT
```

RAZLICITI DW 0

3. (*7,5 bodova*) U memoriji se nalazi blok 32-bitnih podataka zapisanih u formatu 2'k. Adresa bloka zapisana je u lokaciji ADRESA, a broj podataka u bloku zapisan je u lokaciji BROJ. U bloku su podatci grupirani u trojke (tri uzastopna 32-bitna podatka).

Napišite glavni program koji pomoću potprograma TROJKA treba obraditi sve trojke u bloku podataka i pomoću potprograma PREDZNACI prebrojiti koliko je negativnih podataka bilo u početnom bloku. Broj negativnih podataka treba zapisati na memorijsku lokaciju NEGATIVNI.

Napišite potprogram PREDZNACI koji preko stoga prima tri 32-bitna parametra. Potprogram treba prebrojiti koliko ima negativnih podataka među parametrima i broj negativnih treba vratiti preko fiksne lokacije NEG_U_3.

Napišite potprogram TROJKA koji preko registra RO prima adresu trojke podataka. Potprogram TROJKA mora pomoću potprograma PREDZNACI odrediti koliko ima negativnih podataka u trojki, i zatim vratiti taj broj svome pozivatelju pomoću registra RO. Dodatno, potprogram TROJKA treba sve podatke u trojki zamijeniti brojem -1, ali samo ako u trojki ima strogo više od jednog negativnog broja.

```
`ORG 0
      MOVE 10000, SP
                                   ; inicijalizacija stoga
       LOAD R1, (BROJ)
                                   ; R1 - broj podataka
                                   ; R2 - adresa bloka
       LOAD R2, (ADRESA)
                                   ; R3 - brojač negativnih podataka
      MOVE 0, R3
PETLJA
      MOVE R2, R0
                                  ; adresa trenutne trojke, R0 će biti prebrisan poslije potp.
      CALL TROJKA
                                ; povećaj brojač neg.pod; povećaj adresu trenutne trojke; oduzmi brojač podataka
      ADD RO, R3, R3
       ADD R2, %D12, R2
SUB R1, 3, R1
JR_NZ PETI.TA
       JR_NZ PETLJA
       STORE R3, (NEGATIVNI)
      HALT
TROJKA
      PUSH R1
                                   ; kontekst
      PUSH R2
      PUSH R3
      LOAD R1, (R0)
                                   ; učitavanje podataka
       LOAD R2, (R0+4)
      LOAD R3, (R0+8)
       PUSH R1
                                   ; parametri za potprogram PREDZNACI
       PUSH R2
      PUSH R3
       CALL PREDZNACI
                                   ; poziv potprograma
       ADD SP, %D 12, SP
                                   ; brisanje parametara
      LOAD R1, (NEG_U_3)
                                   ; učitavanje rezultata
       CMP R1, 1
                                   ; veće od 1, ili ROTR 1 (ili SUB R0,2,R0)
                                  ; 0 ili 1 neg. broj
       JR ULE KRAJ
                                   ; inače, 2 ili 3, staviti -1 ; spremanje rezultata
       MOVE -1, R2
       STORE R2, (R0)
       STORE R2, (R0+4)
       STORE R2, (R0+8)
      MOVE R1, R0
                                   ; spremi povratnu vrijednost u R0
     POP R3
KRAJ
      POP R2
       POP R1
       RET
PREDZNACI
      PUSH R1
      PUSH R2
                                  ; brojač negativnih
      MOVE 0, R2
      LOAD R1, (SP+%D 12) ; učitavanje trojke brojeva ROTL R1, 1, R1 ; predznak broja 1?
BR1
      JR_NC BR2
```

```
ADD R2, 1, R2
                                 ; povećati brojač negativnih
BR2
      LOAD R1, (SP+%D 16)
      ROTL R1, 1, R1
                                 ; predznak broja 2
      JR NC BR3
      ADD R2, 1, R2
BR3
      LOAD R1, (SP+%D 20)
      ROTL R1, 1, R1
                                 ; predznak broja 3
      JR_NC GOTOVO
      ADD R2, 1, R2
GOTOVO STORE R2, (NEG_U_3)
                                 ; spremanje rezultata
      POP R2
      POP R1
      RET
ADRESA DW 1000
BROJ DW 30
NEGATIVNI DW 0
NEG_U_3 DW 0
```

4. (7,5 bodova) U računalnom sustavu nalazi se procesor FRISC i četiri vanjske jedinice: jedna uvjetna UVJO, jedna bezuvjetna BVJ1 te dvije prekidne: PVJ2 (spojena na INT2) i PVJ3 (spojena na INT3). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napišite program koji preuzima 32-bitne podatke u zapisu NBC s uvjetne vanjske jedinice UVJO, i sprema ih u međuspremnik koji se nalazi na adresi BUFFER. Međuspremnik ima kapacitet od 10_{10} podataka i puni se od nižih adresa prema višima. Ako je međuspremnik prepunjen, onda se novopristigli podatci ne zapisuju, ali se u lokaciji PRELJEVI prebraja koliko je podataka izgubljeno, tj. nije zapisano.

Na svaki prekid vanjske jedinice PVJ2, potrebno je učiniti sljedeće:

- ako je između prošle i ove obrade prekida došlo do gubitka podataka, na PVJ2 poslati vrijednost 1, a inače poslati vrijednost 0;
- na bezuvjetnu vanjsku jedinicu BVJ1 poslati sve dotad primljene podatke iz međuspremnika redosljedom primanja, a sljedeće podatke ponovno puniti od početka međuspremnika.

Na svaki prekid vanjske jedinice PVJ3, potrebno je na PVJ3 poslati broj dosad obrađenih zahtjeva za prekid od jedinice PVJ2.

Glavni program izvodi se beskonačno.

Napomena: Na lokaciji PRELJEVI može se prebrajati ukupan broj izgubljenih podataka, ili broj izgubljenih podataka od zadnjeg prekida INT2. U ovom rješenju se broje izgubljeni podatci između dva prekida INT2.

```
UVJ0_PRIMI
             `EOU
                     OFFFF1000
                                 ; adrese vanjskih jedinica
UVJ0_STANJE `EQU
                     OFFFF1004
BVJ1
             `EQU
                     OFFFF2000
             `EOU
PVJ2_POD
                     OFFFF3000
PVJ2_IACK
             `EQU
                     OFFFF3004
             `EQU
PVJ2_IEND
                     0FFFF3008
            `EQU
PVJ2_STOP
                     OFFFF300C
             `EQU
PVJ3_POD
                     OFFFF4000
PVJ3_IEND
             `EQU
                     OFFFF4008
             `EQU
PVJ3_STOP
                     OFFFF400C
      `ORG 0
      MOVE 10000, SP
                                 ; inicijalizacija stoga
      JP GLAVNI
                                 ; skok na glavni program
      `ORG 8
                                 ; MI
      DW 1000
      `ORG OC
                                 ; NMI
      PUSH R0
                                 ; kontekst; SR ne treba spremati, jer se ne mijenja
```

```
LOAD RO, (BROJACMI)
                                   ; učitavanje broja obrađenih prekida
       STORE RO, (PVJ3_POD) ; dojava kraja posluživanja ; dojava kraja posluživanja
       POP RO
       RETN
                                   ; povratak iz potprograma
       `ORG 1000
       PUSH RO
                                  ; kontekst
       PUSH R1
       PUSH R2
      PUSH R3
      PUSH R4
      MOVE SR, R0
                                   ; spremanje SR-a
      PUSH RO
      STORE RO, (PVJ2_IACK)
                                   ; prihvat prekida
      LOAD RO, (BROJACMI)
                                  ; povećavanje brojača prekida
      ADD R0, 1, R0
      STORE RO, (BROJACMI)
      LOAD RO, (PRELJEVI)
                                   ; je li bilo prepunjenja BUFFER-a?
      CMP R0, 1
      JR_UGE BILO_P
NIJE_P STORE RO, (PVJ2_POD) ; ako nije bilo, poslati 0 na PVJ2
      JR GOTOVO
BILO_P MOVE 1, R0
      STORE RO, (PVJ2_POD)
                                   ; ako je bilo, poslati 1 na PVJ2
      ) LOAD RO, (BUFFER) ; učitavanje adrese međuspremnika

LOAD R1, (BROJACBUF) ; pokazivač u međuspremniku - broj trenutno napunjenih

MOVE 0, R2 ; trenutni pokazivač za slanje podataka
GOTOVO LOAD RO, (BUFFER)
SALJI ADD RO, R2, R4
                                   ; R4 - adresa pojedinog podataka iz međuspremnika
      , deleavanje podatka
; ili drugačije: LOAD R3,(R2+BUFFER) pa se onda...
; ... ne moraju koristiti R4 i R0

STORE R3, (BVJ1)

ADD R2, 4, R2
; povećavanje adrese
CMP R2, R1
; trenutni polari
      LOAD R3, (R4)
                                  ; trenutni pokazivač obradio sve podatke iz međuspremnika?
       JR_NE SALJI
      MOVE 0, R1
       STORE R1, (BROJACBUF) ; brisanje pokazivača u međuspremniku
      STORE R1, (PRELJEVI)
                                   ; brisanje brojača/zastavice PRELJEVI
      STORE R1, (PVJ2_IEND)
                                  ; dojava kraja posluživanja
      POP RO
                                  ; kontekst
      MOVE RO, SR
      POP R4
      POP R3
      POP R2
       POP R1
       POP RO
      RETT
GLAVNI MOVE %B 11000000, SR ; omogućavanje prekida na INT2
      MOVE BUFFER, R1
                                   ; R1 - adresa međuspremnika
CEKAJ LOAD RO, (UVJO_STANJE) ; čekanje UVJO
      OR R0, R0, R0
      JP_Z CEKAJ
      LOAD RO, (UVJO_PRIMI)
                                   ; primanje podatka
      STORE RO, (UVJO_STANJE)
                                   ; brisanje spremnosti
      LOAD R2, (BROJACBUF)
                                  ; provjera pokazivača u međuspremniku - preljev?
      CMP R2, %D 40
                                   ; 10 mjesta (40 bajtova) u međuspremniku
       JR_EQ PREVISE
       ADD R1, R2, R3
       STORE RO, (R3)
                                    ; još nije prepunjeno -> spremanje podatka
                                    ; ili drugačije: STORE RO, (R2+BUFFER) pa se onda...
                                    ; ...ne moraju koristiti R1 i R3
```

ADD R2, 4, R2
STORE R2, (BROJACBUF)
JP CEKAJ
PREVISE LOAD R0, (PRELJEVI)
ADD R0, 1, R0
STORE R0, (PRELJEVI)
JP CEKAJ

ADD R2, 4, R2 ; povećavanje brojača u međuspremniku (4 BAJTA!) STORE R2, (BROJACBUF) ; spremanje brojača

; brojač preljeva (ujedno i zastavica za preljev)

BUFFER `DS %D 40

BROJACMI DW 0 BROJACBUF DW 0 PRELJEVI DW 0