Simulador de CPU - Arquitetura e Organização de Computadores

Este projeto visa implementar um simulador de uma CPU baseada na arquitetura de von Neumann, a fim de melhor compreender o funcionamento interno de um processador. O simulador executa programas escritos em um formato binário simples, o ciclo da Máquina de Von Neumann que pode ser descrito nas operações: busca, decodifica e executa. Ao final de cada ciclo, o estado da CPU e da memória são exibido no terminal, aguardando que o usuário pressione uma tecla para prosseguir.

Como Compilar e Executar

O projeto é composto por múltiplos arquivos . c, incluindo o programa principal e a biblioteca auxiliar assembler. c. Para compilar corretamente, é necessário incluir todos eles na linha de compilação.

Compilação

Se estiver usando GCC no terminal:

gcc neumannMachine.c assembler.c -o cpu_simulator

Isso criará o executável chamado cpu_si mul ator.

Como Executar

Você pode informar o arquivo de entrada (programa . txt com o código a ser carregado) de duas maneiras:

1. Passando o nome do arquivo via linha de comando:

./cpu_simulator nome_do_programa.txt

Substitua nome_do_programa. txt pelo nome real do seu arquivo de programa.

2. Digitando o nome do arquivo durante a execução:

Se você rodar apenas:

./cpu_simulator

O programa vai solicitar o nome do arquivo:

Please type the name of the .txt file:

Basta digitar o nome (exemplo: programa1. txt) e pressionar Enter.

Exemplo Completo de Uso

gcc neumannMachine.c assembler.c -o cpu_simulator
./cpu_simulator programa1.txt

```
gcc neumannMachine.c assembler.c -o cpu_simulator
./cpu_simulator
```

(e quando o programa perguntar, digite o nome do arquivo de texto com o código da CPU)

Arquitetura da CPU Simulada

Registradores Arquiteturais

MBR (Memory Buffer Register)
 Armazena dados sendo lidos ou escritos na memória.
 Tipo: unsi gned int (32 bits)

MAR (Memory Address Register)
 Guarda o endereço de memória a ser acessado.
 Tipo: unsi gned short int (16 bits)

IR (Instruction Register)
 Armazena o opcode da instrução atual.
 Tipo: unsi gned char (8 bits)

RO0 e RO1 (Register Operand 0 e 1)
 Índices dos registradores utilizados pela instrução.
 Tipo: unsi gned char (8 bits)

IMM (Immediate)
 Valor imediato para instruções do tipo imediato.
 Tipo: unsi gned short int (16 bits)

PC (Program Counter)
 Endereço da próxima instrução a ser buscada na memória.
 Tipo: unsi gned short int (16 bits)

- E, L, G (Flags)

- o E (Equal) \rightarrow 1 se os operandos forem iguais.
- o L (Lower) \rightarrow 1 se o primeiro operando for menor.
- o G (Greater) → 1 se o primeiro operando for maior. Tipo: unsi gned char (8 bits) cada
- Reg[4] (Registradores de Propósito Geral)
 Quatro registradores de uso geral: R0, R1, R2 e R3.
 Tipo: unsi gned short int reg[4] (16 bits cada)

Memória

Vetor de 154 posições, com 8 bits cada (1 byte).
 Tipo: unsi gned char memory [154]

Funcionamento do Simulador

O simulador executa as seguintes etapas para cada ciclo de máquina:

1 Rusca

Busca a instrução na memória no endereço indicado por PC, carrega a palavra de instrução no MBR e extrai o opcode da instrução para o IR.

2. Decodificação

Decodifica o opcode (IR) e identifica os operandos (RO0, RO1), imediatos (IMM) e endereços (MAR) serão usados.

3. Execute (Execução)

Executa a operação correspondente, atualizando o conteúdo dos registradores de proposito geral, da memória ou do PC.

Após cada execução, o estado atual da CPU e da memória é exibido no terminal.

Funções Principais

- main()

Gerencia o ciclo de execução da CPU e permite reinicializar o programa após a execução.

- fetch()

Realiza a busca da próxima instrução na memória e carrega no MBR e IR.

decode()

Decodifica o conteúdo do MBR e extrai os operandos, imediatos ou endereços.

- execute()

Executa a operação de acordo com o opcode (IR).

- getSourceFile()

Lê o código fonte para exibição da linha correspondente no ciclo.

- getInstruction() Identifica qual é a linha do código fonte correspondente ao estado atual da cpu.
- di spl ayCPUStatus()

Exibe os valores atuais dos registradores e da memória.

Biblioteca assembler.h

Responsável por realizar a montagem (assembly) do código-fonte escrito em linguagem de montagem (assembly-like) para a linguagem de máquina simulada. Esta biblioteca é utilizada pelo programa principal para carregar o conteúdo binário (as instruções e dados) na memória da CPU simulada.

Funções principais da assembler. h:

- * loadProgram(char *filename, unsigned char *memory) Lê um arquivo de texto contendo o programa em linguagem assembly e traduz cada linha para sua representação binária, armazenando diretamente na memória simulada.

Tratamento de erros

A biblioteca possui verificações para:

- * Sintaxe incorreta;
- * Tipos inválidos (exemplo: linhas que não são nem dado "d" nem instrução "i");
- * Instruções desconhecidas (mnemônicos não reconhecidos);

Em caso de erro, o programa exibe mensagens informativas indicando a linha onde o problema ocorreu e sugere ao usuário verificar a documentação da linguagem para obter mais informações.

Conjunto de Instruções Suportadas

Mnemonic	Opcode (Binary)	Description
hl t	00000	HALT: Stops the processor. No register is modified. Used at end of program.
nop	00001	NO OPERATION: Increments PC. No other changes.
ldr rX, rY	00010	LOAD VIA REGISTER: rx = ry
str rX, rY	00011	STORE VIA REGISTER: ry = rx
add rX, rY	00100	ADD REGISTER: rx = rx + ry
sub rX, rY	00101	SUBTRACT REGISTER: rX = rX - rY
mul rX, rY	00110	MULTIPLY REGISTER: rX = rX * rY
div rX, rY	00111	DIVIDE REGISTER: rX = rX / rY
cmp rX, rY	01000	COMPARE REGISTER: Sets flags E, L, G based on comparison between rX and rY.
movr rX, rY	01001	MOVE REGISTER: rX = rY
and rX, rY	01010	LOGICAL AND: rX = rX & rY
or rX, rY	01011	LOGICAL OR: `rX = rX
xor rX, rY	01100	LOGICAL XOR: rX = rX ^ rY

not rX	01101	LOGICAL NOT: rX = !rX
je Z	01110	JUMP IF EQUAL: If $E == 1$, sets $PC = Z$.
j ne Z	01111	JUMP IF NOT EQUAL: If $E == 0$, sets $PC = Z$.
jl Z	10000	JUMP IF LOWER: If $L == 1$, sets $PC = Z$.
jle Z	10001	JUMP IF LOWER OR EQUAL: If $E == 1$ or $L == 1$, sets $PC = Z$.
jg Z	10010	JUMP IF GREATER: If $G == 1$, sets $PC = Z$.
j ge Z	10011	JUMP IF GREATER OR EQUAL: If $E == 1$ or $G == 1$, sets $PC = Z$.
j mp Z	10100	UNCONDITIONAL JUMP: Sets PC = Z.
ld rX, Z	10101	LOAD FROM MEMORY: Loads 16-bit word from memory address Z into rX.
st rX, Z	10110	STORE TO MEMORY: Stores 16-bit value from rx to memory address Z.
movi rX, IMM	10111	MOVE IMMEDIATE: rx = 1 mm.
addi rX, IMM	11000	ADD IMMEDIATE: rX = rX + IMM.
subi rX, IMM	11001	SUBTRACT IMMEDIATE: rX = rX - IMM.
muli rX, IMM	11010	MULTIPLY IMMEDIATE: rX = rX * IMM.
divi rX, IMM	11011	DIVIDE IMMEDIATE: rX = rX / IMM.
Ish rX, IMM	11100	LEFT SHIFT: Shifts rx left by IMM bits.
rsh rX, IMM	11101	RIGHT SHIFT: Shifts rx right by IMM bits.

Controle

- hl t → Finaliza a execução.
- nop → Sem operação.
- je, j ne, j l , j l e, j g, j ge, j mp → Instruções de salto.

Aritméticas

- add, sub, mul, di v → Operações entre registradores.
- addi , subi , mul i , di vi → Operações com valores imediatos.

Lógicas

- and, or, xor, not

Transferência

- I dr, str → Acesso via registrador.
- Id, st → Acesso via endereço de memória.
- movr, movi → Movimentação entre registradores ou com imediato.

Comparação

- cmp → Compara dois registradores e atualiza as flags E, L e G.

Deslocamento de bits

- Ish → Deslocamento à esquerda.
- rsh → Deslocamento à direita.

Formato do Arquivo de Programa (.txt)

Os programas a serem carregados na memória da CPU devem ser escritos em um arquivo de texto (.txt), obedecendo a seguinte estrutura por linha:

[MEMORY_ADDRESS]; [TYPE]; [CONTENT]

Onde:

- MEMORY_ADDRESS:

Endereço de memória (em hexadecimal) onde o conteúdo será armazenado.

TYPE:

Indica o tipo de linha:

- o $d \rightarrow Linha de dado$
- o i → Linha de instrução
- CONTENT:
 - Se for um dado (d): Um valor hexadecimal a ser armazenado na memória.
 - Se for uma instrução (i): O opcode (em formato de mnemônico, ex.: I d, add, j mp) seguido dos operandos necessários.

Exemplos:

Exemplo de linha com dado:

8A; d; 0A

Armazena o valor OA (hexadecimal) na posição de memória 8A.

Exemplo de linha com instrução:

00; i; ld r0, 8A

Instrução para carregar (I d) o conteúdo da posição de memória 8A no registrador r0, sendo armazenada a partir da posição 00 na memória.

- Cada linha do programa representa uma posição específica da memória.
- Instruções são convertidas para o formato binário correto pelo assembler do programa antes de serem carregadas.
- Linhas mal formatadas ou com tipos desconhecidos (qualquer coisa diferente de i ou d) causarão erro de sintaxe na leitura.

Creditos

Este projeto foi desenvolvido para a disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores I do curso de Bacharelado em Ciências da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Campus Anápolis. Projeto idealizado Prof. Dr. Eng. <u>Hugo Vinícius Leão e Silva</u> e desenvolvido pelas alunas Karolayne Amábile Brito Borges e Ana Laura Machado Pereira.