### **PRZEDMIOT: Podstawy programowania**

KLASA: 2A gr. 1

## Tydzień 1 Lekcja 1,2

**Temat**: Język niskiego poziomu i wysokiego poziomu. Operacje wejścia/wyjścia. Typy danych

Język niskiego poziomu (Low-level language)

### **Definicja:**

- Jest bliski językowi maszynowemu, czyli instrukcjom bezpośrednio wykonywanym przez procesor.
- Programista musi znać szczegóły działania sprzętu, takie jak rejestry, adresy pamięci czy operacje bitowe.

### Przykłady:

- Kod maszynowy (ciąg zer i jedynek)
- Assembler / język asemblera

#### Cechy:

- Trudny do pisania i czytania dla człowieka
- Bardzo szybki w wykonaniu
- Daje pełną kontrolę nad sprzętem

```
Prosty przykład w NASM, Netwide Assembler (Linux) – wypisanie znaku A
     section .data
        znak db 'A'
                      ; jeden znak do wyświetlenia
     section .text
        global _start
      _start:
        mov edx, 1 ; długość danych = 1 znak
        mov ecx, znak ; adres znaku
        mov ebx, 1; stdout
        mov eax, 4 ; syscall: write
        int 0x80 ; wywołanie systemowe
        mov eax, 1 ; syscall: exit
        int 0x80
```

Język wysokiego poziomu (High-level language)

### Definicja:

- Jest zbliżony do języka naturalnego i abstrakcyjny względem sprzętu.
- Programista nie musi znać szczegółów działania procesora czy pamięci.

### Przykłady:

• C, C++, Java, Python, JavaScript, PHP

### Cechy:

- Łatwy do nauki i czytania
- Program jest przenośny między różnymi komputerami
- Wydajność może być niższa niż w językach niskiego poziomu (ale kompilatory/interpretery bardzo to optymalizują)

### Dlaczego C++ jest językiem wysokiego poziomu:

- Składnia jest czytelna i zbliżona do języka naturalnego (if, for, while, class itp.).
- Programista nie musi znać szczegółów działania procesora, by tworzyć aplikacje.
- Programy są przenośne między różnymi systemami.

### Dlaczego ma cechy niskiego poziomu:

- Pozwala na **bezpośrednią manipulację pamięcią** przez wskaźniki.
- Możesz używać **instrukcji niskiego poziomu**, np. operacje bitowe.
- Nadaje się do tworzenia sterowników, systemów operacyjnych, gier wymagających wydajności.

### Operacje wejścia/wyjścia w C++

- Operacje wejścia/wyjścia (I/O) pozwalają programowi odczytywać dane od użytkownika (wejście) lub wyświetlać dane na ekranie (wyjście).
- W C++ realizuje się je głównie za pomocą strumieni z biblioteki
   <iostream>.

#### Co zawiera <iostream>

### 1. Strumienie wejścia/wyjścia:

```
std::cin – standardowe wejście (klawiatura)
```

std::cout - standardowe wyjście (ekran)

```
    std::cerr – strumień błędów (niebuforowany, na ekran)
    std::clog – strumień logów (buforowany, na ekran)
```

### 2. Funkcje i operatory związane ze strumieniami:

```
<< – operator wyjścia</li>>> – operator wejścia
```

### 3. Typy strumieniowe:

```
std::ostream - bazowy typ dla wyjściastd::istream - bazowy typ dla wejścia
```

### 4. Manipulatory strumieniowe:

```
    std::endl - nowa linia + opróżnienie bufora
    std::flush - opróżnienie bufora strumienia
    std::setw(), std::setprecision() - formatowanie wyjścia (po dołączeniu <iomanip>)
```

### using namespace std;

- W C++ std to **standardowy namespace**, czyli przestrzeń nazw dla biblioteki standardowej C++.
- Zawiera wszystko, co pochodzi z <iostream>, <vector>, <string> itd.
- Dzięki temu nie musisz pisać za każdym razem

```
std::cout,std::string,std::vector.
```

- Dlaczego main()
  - 1. Punkt wejścia programu
    - Kiedy uruchamiasz program, system operacyjny szuka funkcji main() i zaczyna wykonywać kod właśnie stamtąd.

### 2. Zwracanie wartości typu int

- o int main() oznacza, że funkcja zwraca liczbę całkowitą.
- System operacyjny interpretuje tę wartość jako kod zakończenia programu:
  - 0 → program zakończył się sukcesem
  - inna liczba → program zakończył się błędem

### 3. Alternatywne formy main()

int main(int argc, char\* argv[]) – **przyjmuje argumenty z linii poleceń.** Kompilacja programu z funkcją main z argumentami wykonuje się dodanie argumentów u ustawieniach właściwości projektu:

**Projekt/Właściwości/Debugowanie** w opcji **Argumenty polecenia** należy wpisać przykładowe dane np.: Jan 25



# • 1. Typy podstawowe (proste)

Тур	Opis	Przykład wartości
int	Liczby całkowite	0, 10, -5
short	Krótsze liczby całkowite	0, 100
long	Dłuższe liczby całkowite	1000, -5000
long long	Bardzo duże liczby całkowite	1000000000
unsigned	Liczby całkowite dodatnie tylko	0, 100
float	Liczby zmiennoprzecinkowe (pojedyncza precyzja, około 7 cyfr znaczących)	3.14, -0.5
double	Liczby zmiennoprzecinkowe (podwójna precyzja, około 15 cyfr znaczących)	3.14159
char	Pojedynczy znak	'a', 'Z', '5'
bool	Wartość logiczna	true, false

## 2. Typy złożone

Тур	Opis	Przykład
array	Tablica elementów tego samego typu	int tab[5];
string (z <string>)</string>	Ciąg znaków	"Hello"

# • 3. Typy wskaźnikowe i referencje

Тур	Opis	Przykład
int*	Wskaźnik na int	int* ptr = &x
double*	Wskaźnik na double	double* dp;
int&	Referencja (alias) do zmiennej	int& ref = x;

### 4. Typy specjalne

Тур	Opis
void	Brak wartości (funkcja nic nie zwraca)
auto	Automatyczne określenie typu przez kompilator
nullptr	Stała wskaźnikowa oznaczająca "brak adresu"

### Różnice między struct a class w C++

### 1. Domyślny dostęp do pól i metod

- o w struct → domyślnie public
- o w class → domyślnie private

### 2. Zastosowanie historyczne

- struct kiedyś używane głównie jako prosty "koszyk" danych (np. rekord z polami),
- class do programowania obiektowego (metody, enkapsulacja, dziedziczenie).
  - → Ale w nowoczesnym C++ oba są prawie tym samym różnica to głównie **domyślny poziom dostępu**.

#### 3. Dziedziczenie

- o w struct → domyślnie publiczne
- o w class → domyślnie prywatne

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Punkt {
  int x;
  int y;
};
class Prostokat {
  int szerokosc;
  int wysokosc;
public:
  Prostokat(int s, int w) {
     szerokosc = s;
     wysokosc = w;
  }
  int pole() {
    return szerokosc * wysokosc;
  }
};
int main() {
  Punkt p1;
  p1.x = 10;
  p1.y = 20;
  cout << "Punkt: (" << p1.x << ", " << p1.y << ")" << endl;
  Prostokat pr(5, 3);
  cout << "Pole prostokata: " << pr.pole() << endl;</pre>
}
```

# Tydzień 2 Lekcja 3

Temat: Instrukcje warunkowe

### **1**. if

### Podstawowa instrukcja warunkowa:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int x = 10;

   if (x > 5) {
      cout << "x jest większe od 5" << endl;
   }

   return 0;
}</pre>
```

### 2. if...else

Dodanie alternatywnej ścieżki, jeśli warunek nie jest spełniony:

```
int x = 3;

if (x > 5) {
    cout << "x jest wieksze od 5" << endl;
} else {
    cout << "x jest mniejsze lub równe 5" << endl;
}</pre>
```

### 3. if...else if...else

Sprawdzenie wielu warunków:

```
int x = 0;
if (x > 0) {
```

```
cout << "Liczba dodatnia" << endl;
} else if (x < 0) {
   cout << "Liczba ujemna" << endl;
} else {
   cout << "Liczba równa zero" << endl;
}</pre>
```

### 4. switch

Instrukcja warunkowa do wyboru jednej z wielu opcji (gdy sprawdzamy wartość jednej zmiennej):

```
int dzien = 3;

switch (dzien) {
    case 1:
        cout << "Poniedziałek" << endl;
        break;

case 2:
        cout << "Wtorek" << endl;
        break;

case 3:
        cout << "Środa" << endl;
        break;

default:
        cout << "Nieznany dzień" << endl;
}</pre>
```

**break; zatrzymuje wykonanie dalszych przypadków** – bez niego program przechodziłby dalej

### **5. Operator warunkowy (ternary operator)**

Skrócona forma if...else:

```
int x = 7;
```

```
string wynik = (x % 2 == 0) ? "Parzysta" :
"Nieparzysta";
cout << wynik << endl;</pre>
```

# 6. if z inicjalizacją, co pozwala zdefiniować zmienną w zakresie warunku:

```
if (int x = funkcja(); x > 0) {
    // kod, jeśli x > 0
}
```