#### v 0.4

# QATM 插件使用手册

Quick Apply Tagged Material 快速应用含同名材质(Blender 插件)

推荐在 Blender 3.6 或更高版本中使用

作者:绿毛猫 KatGreene

本插件正在开发中,如有反馈或建议,欢迎联系作者

联系邮箱: CGZ\_catgreen1234@outlook.com

Bilibili @绿毛猫 KatGreene

## 目录

- 插件安装
- 主要功能
- 更新内容
- 使用说明
- 其它

## 插件安装:

"编辑" -> "首选项" -> "插件" -> "安装" 选择 "QATM.zip",点击安装,然后勾选并启用该插件。 安装后,即可在 3D 视图的"N"键侧栏找到"QATM"选项卡。

### 主要功能:

- **1.** 根据关键词匹配材质,对选中物体应用该材质的副本,并保留原来的贴图
- 2. 选择集合,可指定匹配材质时的优先搜索范围
- 3. 点击删除多余对应材质,仅删除包含关键词的多余材质
- 4. 一键添加几何节点自适应描边,可指定顶点权重组

## 更新内容:

- **1.** 插件内置预设工程内容,可一键追加至场景,并取消附带原预设工程
- 2. 优化了预设工程中的大量模块,包括节点化材质、驱动器优化等
- 3. 移除了内置的关键词列表面板,但预设工程中依然保留这些材质预设
- 4. 新增 SDF 模块,可新增与装载 SDF 系统、统一日光旋转、球面化法线等
- **5.** 预设工程中,新增:修正后的 SDF 模块、可定型头发高光模块、 多光源边缘光模块、全局 PBR 混合模块、全局皮肤调色模块
- 6. 新增"在应用/删除描边前关联选择同材质物体"功能
- 7. 调整了 UI 界面,以适应新功能
- 8. 修复了许多BUG

具体内容说明请参阅下文

## 使用说明:

本插件由指定的匹配关键词、对材质进行匹配并应用

#### 自定义关键词:

■ 点击 "导入集合内的材质名",可导入已选集合内 所有的所有材质名称至"自定义关键词"列表。

除此之外,可手动编辑关键词列表。

选中某条关键词后,可在"选中词命名"栏编辑。

■ 点击"应用含此关键词的材质",即可应用对应材质。 (列表侧栏包含同样功能的按钮)

#### 内置的关键词:

"01Skin", "02Hair", "03CloS", "04CloR", "05Metl", "06CloSRM", "07Eyes", "08Stks".

它们加上中文注释后(中文不参与匹配)为:

"01Skin 皮肤", "02Hair 头发", "03CloS 光滑衣物", "04CloR 粗糙衣物", "05Metl 金属", "06CloSRM 光滑粗糙金属混合", "07Eyes 眼睛", "08Stks 丝袜"。

QATM v0.4 中,内置关键词列表已经从面板中移除;

不过,您可以在追加预设资源后,在集合"QATM\_Material"中找到它们。

#### 详细说明:

**1.** 选择一个或多个物体后,点击上文提到的相关应用材质按钮,即可将选中的物体关联上对应材质的副本。

例如:列表中选中"01Skin"关键词后点击应用按钮,则对选中的物体, 应用名称中含有"01Skin"的材质的副本。

因此,在制作您自己的材质预设时,只需要向目标材质的名称中, 添加对应的关键词,就可以作为预设使用。

#### 辅助功能:



- 点击并启用"应用后选中源物体": 每次匹配并应用材质之后,取消当前物体选择状态,然后选择本次应用的材质来源所在的物体。(每次执行后,将自动取消此功能的启用状态)
- 点击并启用"关联选择同材质物体": 每次匹配并应用材质之前,自动关联选择同材质的物体, 然后统一匹配与应用材质。
- 2. 在对选中物体应用新材质后,会保留原物体材质中的所有图像;

如果目标材质或者原材质有多张图像,则会按照多个"图像纹理"节点的 Y 方向位置进行排序,从上到下进行对应。

**3.** 在集合选择框内,选中某个集合后,在进行匹配时会优先匹配 这个集合内的、名称含同样关键词的材质;

因此,如果不同集合内各放置一个包含相同关键词的材质,然后在框中选择对应的集合,即可指定多个同关键词材质在匹配时的优先级。


**4.** 点击"删除多余材质"下的"清除多余材质",即可删除所有名称中有关键词(包括自定义关键词)的无用户材质; 名称不包含关键词的材质不受影响。

在使用此功能时,请注意:确认您需要保留、但是未被引用的 名称含关键词的材质,已被标记为伪用户数据块。

#### 5. 描边功能:

- 点击"描边"下的"添加描边",即可对选中物体关联一个名为 "000OutLine"的几何节点(包含在预设工程中)。
- 点击"删除描边",即删除选中物体中名称包含"000OutLine"的 几何节点

每次添加描边前,可以在"指定描边设置"栏中,对将要添加的描边进行参数的设置,可指定描边材质和当前摄像机。




#### 各个参数的具体作用:

■ 描边宽度缩放:控制描边的整体缩放倍数

■ 最大描边宽度:限制摄像机远离描边物体时,描边能达到的最大宽度

■ 描边材质:可以选择不同的描边材质,工程内预置了四个描边材质



■ 选择摄像机:选择用于控制动态描边宽度的摄像机

■ 启用权重控制描边:启用顶点组的权重信息控制描边宽度

■ 描边顶点权重:选择用于控制描边宽度的顶点组名称,预设为 mmd\_tools 插件自动生成的 "mmd\_edge\_scale" 顶点组

注:编辑该顶点组前,需先解锁该顶点组的可编辑性

■ 顶点权重反相:反转顶点权重的控制效果

(按住 Alt 键改变参数,可同时改变所选的物体中该修改器的对应参数)

## 其它:

更多功能介绍,请见 Blibili@小绿毛猫 的视频演示:

space.bilibili.com/1519308330