

Windows 2000

Sistema Operativo

Actualización e implementación de servidores de archivo, impresión, Web y de fax

Bajado desde www.softdownload.com.ar

Resumen

El presente documento contiene instrucciones para actualizar e implementar el servidor de archivo, impresión, Web y de fax Microsoft Windows 2000. Estas configuraciones de servidor permiten que los usuarios compartan recursos, incluyendo archivos e impresoras. Los detalles incluyen la forma de instalar cada servidor utilizando asistentes de proceso estándar y Microsoft Management Console (MMC).

© 1998 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

ESTA ES DOCUMENTACION PRELIMINAR. La información contenida en este documento representa la visión actual de Microsoft Corporation en los asuntos analizados a la fecha de publicación. Debido a que Microsoft debe responder a las cambiantes condiciones de mercado no deberá interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft, y la compañía no puede garantizar la exactitud de la información presentada después de la publicación.

Este documento BETA es sólo para fines informativos. MICROSOFT NO OFRECE NINGUN TIPO DE GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA EN ESTE DOCUMENTO.

El logotipo de BackOffice, Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registrdas de Microsoft Corporation.

Otros nombres de compañías o productos mencionados en el presente pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Microsoft Corporation • One Microsoft Way • Redmond, WA 98052-6399 • USA 0X98

TABLA DE CONTENIDOS	INTRODUCCION1			
	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE UN SERVIDOR DE			
	ARCHIVO	2		
	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE UN SERVIDOR DE			
	IMPRESION	4		
	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE UN SERVIDOR			
	WEB	6		
	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR			
	DE FAX	8		
	PARA MAYORES INFORMES	9		

INTRODUCCION

Microsoft® 2000 Server implementa servidores de archivo, impresión, Web y de fax. Esta es una poderosa implementación del sistema que permite a los servidores compartir archivos, impresoras y albergar sitios Web y comunicación de fax. En esta guía, actualizará e implementará estos servicios del servidor a través del asistente del proceso y de Microsoft Management Console (MMC).

Este documento consiste en cuatro secciones de actualización e implantación:

- **Servidor de archivo**—Esta sección cubre la forma de configurar un sistema que permite a los usuarios acceder a carpetas del servidor compartido.
- Servidor de impresión—En esta sección aprenderá cómo instalar una impresora compartida que permita a los usuarios imprimir a un dispositivo de impresión centralizado, o agregar varias impresoras para un solo dispositivo de impresión.
- Servidor Web —Esta sección trata acerca de la instalación de un sitio Web y permite a los usuarios acceder a él. También cubre la creación de directorios virtuales
- Servidor de fax —Windows 2000 puede configurarse para actuar como un servidor de fax que permite a los usuarios enviar y recibir faxes directamente sobre la red.

ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE UN SERVIDOR DE ARCHIVO.

Un servidor de archivo permite el acceso de los recursos compartidos a computadoras que ejecutan Windows, Novell NetWare o sistemas operativos de Apple Macintosh. En esta sección, configurará una computadora como un servidor de archivo.

Para actualizar e implementar un servidor de archivo mediante el asistente de proceso

- 1. Conéctese utilizando la cuenta del administrador para esta máquina
- 2. Haga clic en Inicio, señale Configuraciones y haga clic en Panel de control.
- 3. Haga doble clic en Herramientas administrativas.
- 4. Haga clic en **Configure su servidor**. Aparecerá el asistente de proceso.
- 5. En la barra izquierda de herramientas, haga clic en **Servidor de archivo**.
- 6. Haga clic en Iniciar el asistente de carpeta compartida.
- 7. En el cuadro de registro, especifique cuál carpeta quisiera compartir (ex: C:\share). Si la carpeta no existe, la instalación lo hará por usted.
- 8. Asigne los permisos apropiados para la carpeta.
- Escriba el nombre de la carpeta compartida y la descripción de la carpeta.
 Esto permitirá que los usuarios accedan a la carpeta "c:\share" por medio de un alias.
- 10. Si los protocolos apropiados se instalan, especifique cuáles sistemas operativos de la computadora tendrán acceso a la carpeta compartida haciendo clic en los cuadros adecuados de verificación.
- 11. Aparecerá un resumen del proceso. Revise la información y haga clic en **Terminar**.

Cuando termine, se le preguntará si quiere compartir otra carpeta.

Para actualizar e implementar un servidor de archivo mediante MMC

- 1. Conéctese utilizando la cuenta local del administrador para esta máquina.
- 2. Haga clic en **Inicio** y **Ejecutar** y escriba **MMC**. El programa Microsoft Management Console se abrirá.
- 3. En la barra de herramientas, haga clic en **Consola**, luego seleccione **Agregar/eliminar Snap-in**.
- 4. En el cuadro Agregar/eliminar Snap, seleccione el lugar en donde se agregará el componente, haga clic en **Agregar**, y aparecerá una lista de componentes.

- 5. Seleccione **Carpetas compartidas** y haga clic en **Agregar**. Aparecerá un cuadro de propiedades.
- 6. Para crear una carpeta local compartida, seleccione **Computadora local** y verifique los atributos apropiados. Haga clic en **Terminar**.
- 7. Será regresado al cuadro Agregar Snap-in individual, haga clic en Cerrar.
- 8. En el cuadro Agregar/eliminar Snap-in, haga clic en "Carpetas compartidas (Locales)". Haga clic en **ACEPTAR**.
- 9. En la ventana principal de la consola, haga doble clic en **Raíz de la consola**. Verá una carpeta llamada **Carpetas compartidas (Local)**.
- 10. Para ver la carpeta compartida en su computadora, haga clic en Carpetas compartidas (Local), luego haga clic en Compartidas. Aparecerá una lista de carpetas compartidas en la ventana derecha.
- 11. Para crear una nueva carpeta compartida, haga clic en **Acción** en la barra de herramientas, seleccione **Archivo** y **Nueva compartida**.
- 12. Un cuadro de designación aparecerá. Designe la carpeta compartida y haga clic en **Siguiente**.
- 13. Aparecerá un cuadro de permisos. Configure los permisos apropiados y haga clic en **Siguiente**.
- 14. Aparecerá un cuadro permitiendo que un alias se asigne a la carpeta. Configure el alias y haga clic en **Siguiente**.
- 15. Aparecerá un resumen del proceso. Revise la información y haga clic en **Terminar**.

Cuando haya terminado, se le preguntará si quiere compartir otra carpeta. Aparecerá la carpeta compartida en la lista de carpetas a la que se hace referencia en el paso 8.

ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE UN SERVIDOR DE IMPRESION.

Un servidor de impresión es una computadora que recibe documentos de clientes y proporciona servicios relacionados con la impresora, tales como actualizaciones de controlador a clientes. Puede ser un servidor dedicado, separado o parte de un controlador de dominio más grande. La habilidad de publicar una impresora a Active Directory permite que su uso y costo se extienda entre todos los usuarios.

Para actualizar e implementar un servidor de impresión mediante el asistente de proceso

- 1. Conéctese utilizando la Cuenta del administrador local para esta máquina.
- Haga clic en Inicio, luego en Configuraciones y haga clic en Panel de control.
- 3. Haga doble clic en Herramientas administrativas.
- 4. Haga doble clic en **Configurar su servidor**. Aparecerá el asistente de proceso.
- En la barra de herramientas de la izquierda, haga clic en Servidor de impresión.
- 6. Haga clic en Iniciar el asistente de agregar impresora.
- 7. Aparecerá el asistente de agregar impresora. Haga clic en **Siguiente** y especifique si el dispositivo de impresión es una impresora local o de red.
 - a) Si es una impresora local, registre el puerto COM al que está anexado el dispositivo.
 - b) Si es una impresora de red, registre el nombre o URL donde se puede encontrar el dispositivo de impresión
- 8. Seleccione si sus programas basados en Windows utilizarán la impresora como la predeterminada.
- 9. Aparecerá un cuadro de diálogo que resume el proceso. Revise la información y haga un clic en **Siguiente**.

Los usuarios ahora podrán imprimir desde la impresora recién configurada.

Para actualizar e implementar un servidor de impresión mediante MMC

- 1. Conéctese utilizando la Cuenta del administrador local para esta máquina.
- Haga clic en Inicio y Ejecutar y escriba MMC. Se abrirá el programa de Microsoft Management Console.
- 3. En la barra de herramientas, haga clic en Consola, luego seleccione

Agregar/eliminar Snap-in.

4. En el cuadro Agregar/eliminar Snap-in, seleccione en dónde se agregará el componente, luego haga clic en **Agregar**. Aparecerá una lista de componentes.

ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE UN SERVIDOR WEB

Internet Information Services (IIS) es el servicio de Web integrado con Windows 2000 Server. Puede utilizar IIS para instalar un sitio Web o FTP en su Intranet corporativa, crear grandes sitios para Internet, o desarrollar programas basados en componentes.

Para actualizar e implementar un servidor Web mediante el asistente de proceso

- 1. Conéctese utilizando la Cuenta del administrador local para esta máquina.
- 2. Haga clic en Inicio, Configuraciones, y luego haga clic en Panel de control.
- 3. Haga doble clic en Herramientas administrativas.
- 4. Haga clic en Configurar su servidor. Aparecerá el asistente de proceso.
- 5. En la barra de herramientas de la izquierda, haga clic en **Servidor Web** /servidor de medios y seleccione la opción **Servidor Web** del menú.
- 6. Haga clic en Abrir administrador de servicios de Internet.
- 7. En el árbol de la consola, expanda **Internet Information Services**, expanda su servidor, y haga clic en **Sitio Web predeterminado**.
- 8. Haga clic en **Acción**, señale hacia **Nuevo**, y haga clic en **Directorio virtual**.
- 9. En el asistente de instalación de directorio virtual hacer clic en **Siguiente**.
- 10. Escriba el nombre alias del directorio virtual (ex: webfolder), luego haga clic en **Siguiente**.
- 11. Seleccione a cuál carpeta se asignará el alias (ex: C:\share), luego haga clic en **Siguiente**.
- 12. Asigne los permisos apropiados para la carpeta, luego haga clic en Siguiente.
- 13. Haga clic en **Terminar** para finalizar el proceso.

Ahora ha creado un directorio virtual con el nombre de "webfolder" que se refiere a la carpeta "C:\share".

Para actualizar e implantar un servidor Web mediante Microsoft Management Console (MMC)

- 1. Conéctese utilizando la cuenta del administrador local para esta máquina.
- 2. Haga clic en **Inicio** y **Ejecutar** y escriba **MMC**. Se abrirá el programa Microsoft Management Console.

- 3. En la barra de herramientas, haga clic en **Consola**, luego seleccione **Agregar/eliminar Snap-in**.
- En el cuadro Agregar/eliminar Snap-in, seleccione en dónde se agregará el componente, luego haga clic en Agregar. Aparecerá una lista de componentes.
- 5. Seleccione **Internet Information Services** y haga clic en **Agregar.** Después de hacer la selección, haga clic en **Cerrar**.
- 6. Verifique que el componente esté en la lista del cuadro Agregar/eliminar Snapin y haga clic en **ACEPTAR**.
- 7. En la ventana Raíz de la consola \Internet Information Services, haga doble clic en **Internet Information Services** y seleccione su nombre de servidor.
- Aparecerá una lista de cuatro carpetas. Seleccione la carpeta apropiada y
 establezca los atributos para las claves. En el menú **Acción** se pueden crear
 sitios y nuevos directorios virtuales.

Para crear un directorio virtual mediante MMC

- Después de completar los ocho pasos anteriormente mencionados, seleccione el Sitio Web predeterminado.
- 2. Haga clic en **Acción**, luego señale **Nuevo** y configure un nuevo **Directorio** virtual.
- **3.** Aparecerá el asistente de directorio virtual. Consulte el paso nueve del asistente de proceso de servidor Web que se mencionó anteriormente.

ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE UN SERVIDOR DE FAX

Para actualizar e implementar un servidor de fax mediante el asistente de proceso

- 1. Conéctese utilizando la cuenta del administrador local para esta máquina.
- 2. Haga clic en Inicio, señale Configuraciones, y haga clic en Panel de control.
- 3. Haga doble clic en Herramientas administrativas.
- 4. Haga clic en **Configurar su servidor**. Aparecerá el asistente de proceso.

Para actualizar e implementar un servidor de fax mediante MMC

- 1. Conéctese utilizando la cuenta del administrador local para esta máquina.
- 2. Haga clic en Inicio y Ejecutar y escriba MMC.
- 3. En la barra de herramientas, haga clic en **Consola**, luego seleccione **Agregar/eliminar Snap-in**.
- 4. En el cuadro Agregar/eliminar Snap-in, haga clic en **Agregar**. Aparecerá una lista de componentes.
- 5. Seleccione **Administración de la computadora** y haga clic en **Agregar**. Después de realizar la selección, haga clic en **Cerrar**.
- 6. Verifique que el componente esté en la lista del cuadro Agregar/eliminar Snapin y haga clic en **ACEPTAR**.
- 7. Expanda la raíz de **Administración de la computadora** y seleccione **Aplicaciones y servicios del servidor**.

PARA MAYORES INFORMES

Para la información más reciente sobre Windows NT Server, verifique nuestro sitio World Wide Web en http://www.microsoft.com/ntserver, y el Foro Windows NT Server en la red Microsoft (GO WORD: MSNTS).