Отчёт по лабораторной работе №12

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы 3.1 Проверка конфигурации сети	8 8 14 16
4	Контрольные вопросы + ответы	22
5	Выводы	25
6	Список литературы	26

Список иллюстраций

3.1	Режим суперпользователя	8
3.2	Информация о существующих сетевых подключениях	8
3.3	Информация о текущих маршрутах	9
3.4	Информация о текущих назначениях адресов для сетевых интер-	
	фейсов на устройстве	10
3.5	Отправка четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8	11
3.6	Добавление дополнительного адреса к интерфейсу	12
3.7	Проверка добавлнеия адреса	12
3.8	Вывод информации от утилиты ір	12
3.9	Вывод информации от команды ifconfig	13
3.10	Список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP	14
3.11	Информация о текущих соединениях (1)	14
3.12	Добавление Ethernet-соединения с именем dhcp	14
3.13	Добавление Ethernet-соединения с именем static	15
3.14	Информация о текущих соединениях (2)	15
3.15	Переключение на статическое соединение	15
3.16	Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection	
	show (1)	15
3.17	Проверка успешного переключения при помощи ip addr (1)	15
3.18	Переключение на соединение dhcp	16
3.19	Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection	
	show (2)	16
3.20	Проверка успешного переключения при помощи ip addr (2)	16
3.21	Отключение автоподключения статического соединения	16
	Добавление DNS-сервера в статическое соединение	17
3.23	Добавление второго DNS-сервера в статическое соединение	17
3.24	Изменение IP-адреса статического соединения	17
3.25	Добавление другого IP-адреса для статического соединения	17
	Активирование соединения static	17
3.27	Проверка успешного переключения при помощи nmcli con show (3)	18
	Проверка успешного переключения при помощи ip addr (3)	18
	Koaндa nmtui	18
	Грфический интерфейс операционной системы	19
	Настройки сетевого соединения static	20
	Переключение на первоначальное сетевое соединение	20
3.33	Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection	
	show (4)	21

3.34	Проверка ус	пе	Ш	H	ΟI	О	Π	ep	eı	ζЛ	Ю	че	HI	ЯΝ	Π	рı	1 I	O	M	OL	ЦΙ	ı i	р	ad	dı	(4	4)	•	•	•	•	21
4.1	Вопрос №1	(1)																														22
4.2	Вопрос №1	(2)																														22
4.3	Вопрос №3	(1)																														23
4.4	Вопрос №3	(2)																														23
4.5	Вопрос №6																															23
4.6	Вопрос №7																															24

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Задание

- 1. Продемонстрировать навыки использования утилиты ір
- 2. Продемонстрировать навыки использования утилиты nmcli

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Проверка конфигурации сети

Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя, используя su - (рис. 3.1)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ su -
Password:
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.1: Режим суперпользователя

Выведим на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках: ip -s link (puc. 3.2)

```
[root@eavernikovskaya ~] # ip -s link

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
RX: bytes packets errors dropped missed mcast
2172 18 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
2172 18 0 0 0 0
2: enp03: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:93:db:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:
RX: bytes packets errors dropped missed mcast
18892 118 0 0 0 3
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
17432 170 0 0 0 0
[root@eavernikovskaya ~] #
```

Рис. 3.2: Информация о существующих сетевых подключениях

Пояснения к выведенной информации об интерфейсе enp0s3:

1. Тип: Ethernet

2. Состояние: UP (активный)

3. Группы: DEFAULT

4. MTU: 1500

5. MAC-адрес: 08:00:27:93:db:bc (реальный адрес)

6. Статистика:

• RX (Received):

- Байты: 18892

- Пакеты: 118

Ошибки: 0

- Пакеты, потерянные в процессе: 0

- Мультикаст: 3

• TX (Transmitted):

- Байты: 17432

- Пакеты: 170

Ошибки: 0

- Пакеты, потерянные в процессе: 0

- Коллизии: 0

Выведим на экран информацию о текущих маршрутах: *ip route show* (рис. 3.3)

```
[root@eavernikovskaya ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.3: Информация о текущих маршрутах

Пояснения к выведенной информации о текущих маршрутах:

- 1. default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100:
- default: обозначает маршрут по умолчанию, который используется для передачи трафика в сети, если нет более специфического маршрута

- via 10.0.2.2: указывает на шлюз (gateway), через который осуществляется выход в другие сети
- dev enp0s3: показывает сетевой интерфейс, который используется для этого маршрута (в данном случае — enp0s3)
- proto dhcp: маршрут был добавлен динамически через протокол DHCP
- src 10.0.2.15: указывает IP-адрес источника (адрес вашего устройства), который будет использоваться при исходящем трафике через этот маршрут
- metric 100: определяет приоритет маршрута. Чем меньше значение метрики,
 тем выше приоритет маршрута
- 2. 10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100:
- 10.0.2.0/24: это маршрут для локальной подсети с диапазоном адресов от 10.0.2.0 до 10.0.2.255 (маска подсети /24)
- dev enp0s3: указывает, что подсеть доступна через интерфейс enp0s3
- proto kernel: маршрут был добавлен ядром операционной системы автоматически, при конфигурировании интерфейса
- scope link: определяет, что маршрут доступен только через этот интерфейс (локально)
- src 10.0.2.15: показывает IP-адрес устройства в этой подсети
- metric 100: метрика маршрута (приоритет)

Выведим на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: *ip addr show* (рис. 3.4)

Рис. 3.4: Информация о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве

Пояснения к выведенной информации о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве:

- 1. Состояние интерфейса: Указано как BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP, что означает, что интерфейс активен, способен к широковещательной и мультикастовой передаче и успешно работает
- 2. Максимальный размер передаваемого пакета (MTU): В данном случае MTU равен 1500, что является стандартным значением для Ethernet интерфейсов
- 3. MAC-адрес: 08:00:27:93:db:bc, который уникален для данного сетевого адаптера
- 4. IPv4-адрес: 10.0.2.15, что является частью подсети. Адрес указывает на то, что устройство может взаимодействовать в локальной сети
- 5. Сетевой префикс: 15, обозначающий, что сеть поддерживает 10.0.0.0/15 (это означает, что в этой сети может быть 2048 адресов)
- 6. Широковещательная адрес: 10.0.2.255, используемый для отправки данных всем устройствам в пределах подсети
- 7. Настройки маршрутизации: Указание noprefixroute говорит о том, что для данного адреса не установлены маршрутные префиксы
- 8. Название сетевого адаптера: enp0s3
- 9. IPv4-адрес устройства: 10.0.2.15

Далее используем команду ping для проверки правильности подключения к Интернету. Например, для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введём ping -c 4 8.8.8.8 (рис. 3.5)

```
[root@eavernikovskaya ~]# ping -c 4 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.2 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=21.7 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=20.1 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=19.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms

rtt min/avg/max/mdev = 19.794/20.682/21.657/0.756 ms

[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.5: Отправка четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу: *ip addr add* 10.0.0.10/24 *dev yourdevicename* Здесь *yourdevicename* — название интерфейса, которому добавляется IP-адрес. В нашем случаем это enp0s3 (рис. 3.6)

```
[root@eavernikovskaya ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3 [root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.6: Добавление дополнительного адреса к интерфейсу

Проверим, что адрес добавился: *ip addr show* (рис. 3.7)

```
[root@eavernikovskaya ~]# ip addr show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:93:db:bc brd fff:fff:fff:fff:ff inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3 valid_lft 85374sec preferred_lft 85374sec inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fd00::a00:27ff:fe93:dbbc/64 scope global dynamic noprefixroute valid_lft 86202sec preferred_lft 1202sec inet6 fe80::a00:27ff:fe93:dbbc/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever [root@eavernikovskaya ~]# ■
```

Рис. 3.7: Проверка добавлнеия адреса

Теперь сравним вывод информации от утилиты *ip* и от команды *ifconfig* (рис. 3.8), (рис. 3.9)

Рис. 3.8: Вывод информации от утилиты ір

```
[root@eavernikovskaya ~]# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
         inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
         inet6 fe80::a00:27ff:fe93:dbbc prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 fd00::a00:27ff:fe93:dbbc prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
         ether 08:00:27:93:db:bc txqueuelen 1000 (Ethernet)
         RX packets 160 bytes 22862 (22.3 KiB)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 219 bytes 22090 (21.5 KiB)
         TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
         inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
         inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
         loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
         RX packets 18 bytes 2172 (2.1 KiB)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
         TX packets 18 bytes 2172 (2.1 KiB)
         TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.9: Вывод информации от команды ifconfig

Сравнение:

1. Команда ір:

- Используется для получения инструкций по использованию и расширенной функциональности
- Применяется для управления сетевым стеком более комплексно и детально
- Поддерживает как IPv4, так и IPv6, и предоставляет больше информации о взгляде на состояние всей сети

2. Koмaндa ifconfig:

- Регулярно используется для быстрого доступа к основным данным о сетевых интерфейсах
- Выводит подробные статистические данные и состояние интерфейсов, но предоставляет меньше информации по сравнению с ір
- В основном используется для простых операций и поддерживается данными о сетевых интерфейсах без дополнительных параметров

Выведим на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP: ss -tul (рис. 3.10)

```
[root@eavernikovskaya ~] # ss -tul
Netid State Recv_Q Send_Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.27.0.0.1:323 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0.46573 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 *:http *:*
tcp LISTEN 0 32 *:ftp *:*
tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 [::]:ssh [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 [::]:ssh [::]:*
```

Рис. 3.10: Список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP

3.2 Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

Выведим на экран информацию о текущих соединениях: *nmcli connection show* (рис. 3.11)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection show

NAME UUID TYPE DEVICE
enp0s3 a652cbc9-d394-3640-b89d-c31bb60a6548 ethernet enp0s3
lo 6312c9e5-0dd3-45ee-be73-cbdb1291da63 loopback lo
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.11: Информация о текущих соединениях (1)

Добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу: *nmcli connection* add con-name "dhcp" type ethernet ifname ifname. Здесь вместо ifname должно быть указано название интерфейса. В нашем случае это enp0s3 (рис. 3.12)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Connection 'dhcp' (lcbd2c5b-b4bd-4195-88f9-83b9ea8b13e3) successfully added.
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.12: Добавление Ethernet-соединения с именем dhcp

Теперь добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза: nmcli connection add con-name "static" ifname ifname autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname ifname (puc. 3.13)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0 .10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3 Connection 'static' (0f2d47c5-f288-45e0-ad40-a7faec5b4c92) successfully added. [root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.13: Добавление Ethernet-соединения с именем static

Снова выведим информацию о текущих соединениях: *nmcli connection show* (рис. 3.14)

```
[root@eavernikovskaya ~] # nmcli connection show

NAME UUID TYPE DEVICE
enp0s3 a652cbc9-d394-3640-b89d-c31bb60a6548 ethernet enp0s3
lo 6312c9e5-0dd3-45ee-be73-cbdb1291da63 loopback lo
dhcp 1cbd2c5b-b4bd-4195-88f9-83b9ea8b13e3 ethernet --
static 0f2d47c5-f288-45e0-ad40-a7faec5b4c92 ethernet --
[root@eavernikovskaya ~] #
```

Рис. 3.14: Информация о текущих соединениях (2)

Переключимся на статическое соединение: nmcli connection up "static" (рис. 3.15)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection up "static"
Connection successfully activated (O-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.15: Переключение на статическое соединение

Проверим успешность переключения при помощи *nmcli connection show* и *ip addr* (рис. 3.16), (рис. 3.17)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection show
NAME UUID
TYPE DEVICE
static 0f2d47c5-f288-45e0-ad40-a7faec5b4c92 ethernet enp8s3
c 6312c0e5-0dd2-4195-88f9-8359ea8b1383 toopback to
dhcp 1cbd2c5b-b4bd-4195-88f9-8359ea8b1383 ethernet --
enp0s3 a652cbc9-d394-3640-b89d-c31bb60a6548 ethernet --
```

Рис. 3.16: Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show (1)

Рис. 3.17: Проверка успешного переключения при помощи ip addr (1)

Вернёмся к соединению dhcp: nmcli connection up "dhcp" (рис. 3.18)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection up "dhcp"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@eavernikovskaya ~]# ■
```

Рис. 3.18: Переключение на соединение dhcp

Снова проверим успешность переключения при помощи *nmcli connection show* и *ip addr* (рис. 3.19), (рис. 3.20)

Рис. 3.19: Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show (2)

Рис. 3.20: Проверка успешного переключения при помощи ip addr (2)

3.3 Изменение параметров соединения с помощью nmcli

Отчлючим автоподключение статического соединения: nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no (рис. 3.21)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no [root@eavernikovskaya ~]# █
```

Рис. 3.21: Отключение автоподключения статического соединения

Добавим DNS-сервер в статическое соединение: *nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10*. При добавлении сетевого подключения используется ip4, а при

изменении параметров для существующего соединения используется ipv4 (рис. 3.22)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.22: Добавление DNS-сервера в статическое соединение

Добавим второй DNS-сервер: *nmcli connection modify "static"* +*ipv4.dns* 8.8.8.8. Для добавления второго и последующих элементов для тех же параметров используется знак +. Если его проигнорировать, то произойдёт замена, а не добавление элемента (рис. 3.23)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.23: Добавление второго DNS-сервера в статическое соединение

Изменим IP-адрес статического соединения: nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24 (рис. 3.24)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24 [root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.24: Изменение ІР-адреса статического соединения

Добавим другой IP-адрес для статического соединения: nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16 (рис. 3.25)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.25: Добавление другого ІР-адреса для статического соединения

После изменения свойств соединения активируем его: *nmcli connection up "static"* (рис. 3.26)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection up "static"

Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)

[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.26: Активирование соединения static

Проверим успешность переключения при помощи *nmcli con show* и *ip addr* (рис. 3.27), (рис. 3.28)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli con show

NAME UUID TYPE DEVICE

static 0f2d47c5-f288-45e0-ad40-a7faec5b4c92 ethernet enp0s3
lo 6312c9e5-0dd3-45ee-be73-cbdb1291da63 loopback lo

dhcp 1cbd2c5b-b4bd-4195-88f9-83b9ea8b13e3 ethernet --
enp0s3 a652cbc9-d394-3640-b89d-c31bb60a6548 ethernet --
```

Рис. 3.27: Проверка успешного переключения при помощи nmcli con show (3)

Рис. 3.28: Проверка успешного переключения при помощи ip addr (3)

Используя *nmtui* посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы (3.29), (3.30), (3.31)

[root@eavernikovskaya ~]# nmtui

Рис. 3.29: Koaндa nmtui




Рис. 3.30: Грфический интерфейс операционной системы




Рис. 3.31: Настройки сетевого соединения static

Переключимся на первоначальное сетевое соединение: *nmcli connection up* "*ifname*". В нашем случае на enp0s3 (3.32)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection up enp0s3
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 3.32: Переключение на первоначальное сетевое соединение

Проверим успешность переключения при помощи *nmcli connection show* и *ip addr* (рис. 3.33), (рис. 3.34)

```
[root@eavernikovskaya ~]# nmcli connection show

NAME UUID TYPE DEVICE
enp0s3 a652cbc9-d394-3640-b89d-c31bb60a6548 ethernet enp0s3
lo 6312c9e5-0dd3-45ee-be73-cbdb1291da63 loopback lo
dhcp 1cbd2c5b-b4bd-4195-88f9-83b9ea8b13e3 ethernet --
static 0f2d47c5-f288-45e0-ad40-a7faec5b4c92 ethernet --
```

Рис. 3.33: Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show (4)

```
[root@eavernikovskaya ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:93:db:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 86376sec preferred_lft 86376sec
inet6 fd00::a00:27ff:fe93:dbbc/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 86378sec preferred_lft 14378sec
inet6 fd00::a00:27ff:fe93:dbbc/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
[root@eavernikovskaya ~]# ■
```

Рис. 3.34: Проверка успешного переключения при помощи ip addr (4)

4 Контрольные вопросы + ответы

1. Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?

ip link или netstat (рис. 4.1), (рис. 4.2)

```
[root@eavernikovskaya ~]# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:93:db:bc brd ff:ff:ff:ff:ff
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 4.1: Вопрос №1 (1)

```
ctive Internet connections (w/o servers)
roto Recv-Q Send-Q Local Address
                                                             Foreign Address
                                                                                               State
ESTABLISHED
                       0 eavernikovskaya.:bootpc _gateway:bootps
ctive UNIX domain sockets (w/o servers)
roto RefCnt Flags
                                  Type
DGRAM
                                                                                  Path
                                                                                  /run/user/1000/systemd/notify
                                                                                  /run/systemd/notify
/run/systemd/journal/dev-log
/run/systemd/journal/socket
/run/chrony/chronyd.sock
                                  DGRAM
                                                  CONNECTED
                                                 CONNECTED
                                                                      13305
                                  DGRAM
                                                  CONNECTED
                                                                      15307
```

Рис. 4.2: Вопрос №1 (2)

2. Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?

NetworkManager

3. Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?

файл /etc/hosts – список всех хостов (рис. 4.3) файл /etc/hostname – имя хоста локального устройства (рис. 4.4)




Рис. 4.3: Вопрос №3 (1)



Рис. 4.4: Вопрос №3 (2)

4. Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)?

hostnamectl set-hostname

5. Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса?

/etc/hosts

6. Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации?

ip route show (рис. 4.5)

```
[root@eavernikovskaya ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 4.5: Вопрос №6

7. Как проверить текущий статус службы NetworkManager?

systemctl status NetworkManager (рис. 4.5)

```
[root@eavernikovskaya ~]# systemctl status NetworkManager
*NetworkManager_service - Network Manager
Loaded: loaded (Jusr]Lib/systemd/system/NetworkManager_service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2024-11-19 15:34:29 MSK; 4min 57s ago
Docs: man:NetworkManager(8)
Main PID: 1033 (NetworkManager)
Tasks: 3 (limit: 10976)
Memory: 9.9M
CPU: 149ms
CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
L1033 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
Nov 19 15:34:30 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2446] device (enp0s3): state
Nov 19 15:34:30 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2487] device (enp0s3): state
Nov 19 15:34:30 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2499] device (enp0s3): state
Nov 19 15:34:30 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2490] device (enp0s3): state
Nov 19 15:34:30 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: NetworkManager
Nov 19 15:34:30 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: NetworkManager
Nov 19 15:34:30 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: NetworkManager
Nov 19 15:34:310 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: NetworkManager
Nov 19 15:34:310 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: statup compl.
Nov 19 15:34:34 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: agent[10]
Nov 19 15:34:34 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: agent[10]
Nov 19 15:34:34 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: agent[10]
Nov 19 15:34:34 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[1033]: <info> [1732019670.2500] manager: agent[10]
Nov 19 15:34:34 eavernikovskaya.localdomain NetworkManager[103]: <info> [1732019670.2500] manager: agent[10]
```

Рис. 4.6: Вопрос №7

- 8. Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?
- nmcli con mod имя соединения ipv4.addresses "meкущий ip,новый ip" gw4 новый ip изменить текущий ip адрес и шлюз
- nmcli con mod имя соединения ipv4.addresses "текущий ip,новый ip" изменить текущий ip адрес
- route add default GW новый ip название интерфейса изменить шлюз по умолчанию

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки сетевых параметров системы

6 Список литературы

1. Лаборатораня работа №12 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.ph/network.pdf