计算机网络课程设计

目的:理论与实践相结合,加深网络课程内容的理解,掌握网络设备(路由器)的配置方法。

方式: 教师/助教引导和同学实践。

助教: 曾 力(15195877902,已加入课程群) 程婷婷(15651622851,已加入课程群)

时间: 第11-15周(5月2日-5月30日)

课程计划:

- 1、利用网络设备仿真软件(Boson NetSim或者 Cisco Packet Tracer)设计和配置网络:
- 2、上机配置网络(计算机楼529实验室);

要求: 独立提交设计报告;

1、网络工程:网络基本概念


因特网:基于路由器的网络互连实例;

因特网是由路由器和用户端设备(包括主机)构成的网络:

路由器: 互连子网络(基于子网掩码的网络地址);

用户端设备:通过交换机/集线器接入子网,辅助用户访问(或者提供)因特网的各种资源。


用户端接入因特网的必要条件:具有接入网络的接口(转发服务)、运行统一的软件(TCP/IP协议集)、具有全网的唯一标识(IP地址):



1、网络工程:网络基本概念

构建网络的设施:


- 1、终端T: PC和主机(含网卡),辅助用户使用网络;
- 2、交换机S:连接终端,构建物理网络(以太网); 连接路由器,网络互连:
- 3、路由器R: 互连不同的网络(子网); 通过路由表寻找目的主机;
- 4、介质:连接网络设施。



1、网络工程: 网络基本概念

构建网络的设施:

- 1、终端T: PC和主机(含网卡),辅助用户使用网络;
- 2、交换机S:连接终端,构建物理网络(以太网); 连接路由器,网络互连:
- 3、路由器R: 互连不同的网络(子网); 通过路由表寻找目的主机;
- 4、介质:连接网络设施。



就物理网而言,SubNet可能是LAN(如以太网)或WAN(如FR),R具有接入物理网的接口,如E端口(□, 以太网口)或S端口(□, 串行口);

1、网络工程: 网络基本概念


为了支持所在子网的主机(或者其它设备)可以访问其它子网的节点,所在子网的路由器必须配置好自己的路由表项:

目标网络,子网掩码,下一跳入口地址(本子网的其它路由器端口的IP地址),如R2: x1.y1.z1.0,255.255.255.0,x2.y2.z2.1

对于无法预计的目标子网,可以设置缺省的出口项:

0.0.0.0, 0.0.0.0, 下一跳入口地址。

如R1: 0.0.0.0, 0.0.0.0, x2.y2.z2.2



就物理网而言,SubNet可能是LAN(如以太网)或WAN(如FR),R具有接入物理网的接口,如E端口(□,以太网口)或S端口(□,串行口); 对应到因特网,SubNet具有不同的网络IP地址,R具有接入子网的IP地址。。

仿真环境下熟悉网络设备的设置

网络仿真软件: Packet Tracer (Cisco公司),或者 Boson NetSim;


Boson公司开发的一款帮助用户熟悉Cisco网络设备的教学软件,包括路由器仿真、交换机仿真、工作站仿真和网络设计等功能,用户可以利用该软件设计和配置网络。也被称为Cisco网络工程师必备工具(具有多种类型和型号的网络设备)

希望同学熟悉的两个模块:

Boson Network Designer: 网络拓扑设计,设计任意拓扑结构的网络;


Boson NetSim: 模拟网络设备的指令, 配置/设置网络设备, 并可检验设置的正确性。

仿真环境下熟悉网络设备的设置 安装Boson NetSim:




点击Netsim6.exe, 安装Boson Netsim软件;


仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim:



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络(Designer):




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络(Designer): 选择路由器及其模块(应满足需求)




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:

_ B X Modes Devices Tools Ordering Window Help Lab Navigator NetMap Remote Control Boson Network Designer File Wizard Help **Devices and Connectors** Available Routers Available Switches 1900 Series ------ 2900 Series Bouter 3 Router 1 Bouter 4 3500 Series Available Connectors - Other Devices Set Device Name Switch Information Enter a hostname for this device or click Mode1: 2950 'Default' to use the default name. Fast Ethernet Use Default Name C Create name Apply 2017/4/29 12:50

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 选择终端




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口




右击R1,确定R1 E0/0的连接对象: R2 E0/0

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:

右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:

右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口



- ∵ R的每个端口对应一个IP子网,
- ∴ 本图共有7个 IP子网。

点击File, 选择Load NetMap into the simulator.

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 返回NetSim界面,点击设备进行设置:



仿真环境下熟悉网络设备的设置运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:点击设备进行设置:

路由器常用指令:

Press Enter to Start

Router>?,请求帮助(各种状态下都可键入'?'获取帮助);

Router>enable,激活路由器;

Router#show run,显示路由器的当前配置;

Router#config terminal,进入配置状态;

Router(config)#interface Ethernet 0/0, 配置端口;

Router(config-if)#ip address 190.0.0.1 255.255.255.0, 配置IP地址;

Router(config-if)#interface serial 0/0, 配置端口;

Router(config-if)#ip address 192.0.0.1 255.255.255.0, 配置IP地址;

Router(config-if)#noip address 192.0.0.1 255.255.255.0,

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 点击设备进行设置:

路由器常用指令:

Router(config-if)#clock rate 2000000

(对应<mark>串行口</mark>,双方分别作为DTE和DCE,DCE需设置时钟频率, 注意Designer选择串行口时的DCE确认)

Router(config-if)#no shutdown, 开放端口(每个端口都要此操作)
Router(config-if)#exit, 退出端口配置状态;

配置路由表:

Router(config)# IP route 目标网络 子网掩码 下一跳入口地址 Router(config)# IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳入口地址(缺省网关)

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 点击设备进行设置:

终端常用指令:

C:>Ipconfig /ip IP地址 子网掩码

C:> IPconfig /dg 缺省网关地址

C:> Winipcfg 填写终端的IP地址、子网掩码、缺省网关

C:> Ping 检验连通性

C:>?请求帮助。

仿真环境下熟悉网络设备的设置运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:点击设备进行设置:交换机常用指令:

Press Enter to Start

Switch>?,请求帮助(各种状态下都可键入'?'获取帮助);

Switch>enable,激活交换机;

Switch#show run,显示交换机的当前配置;

Switch#config terminal,进入配置状态;

Switch(config)#vlan 1,创建虚拟LAN;


Switch(config)#interface Ethernet 0/0, 配置端口;

Switch(config-if)#switch access vlan1,端口E0/0加入VLAN1;

Switch(config)#interface Ethernet 0/3, 配置端口;

Switch(config-if)#switch mode trunk,上行主干。

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:

路由器配置




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:

路由器配置——接口配置

理 配置 命令行				
12E SOTE 10 4-11				
全局配置		o	10	
配置		FastEthernet0,	/0	
运算规则配置	端口状态			🔲 启用
路由配量	 一			☑ 自动
静态路由	10 Mbps		Mhns	
接口配置			Поро	<u> </u>
FastEthernet0/0	双工模式			☑ 自动
FastEthernet1/0	○ 全双工	◎ 半双]	I	
Serial2/0	MAC地址		0004.9A	AC.DDDD
Serial3/0	IP地址			
FastEthernet4/0	子网掩码			
FastEthernet5/0	丁州境H			
	Tx Ring Limit		10	
₩				
OS命令				
Router>enable Router#configure te	erminal			
Enter configuration	n commands, one per line.	End with CNTL/Z		
Router(config)#inte Router(config-if)#	erface FastEthernet0/0			


仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:

路由器配置——接口配置



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:

交换机配置



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:

终端配置




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:

终端配置——接口配置



2 网络工程: 仿真配置网络——设计要求

设计如图的网络,并进行IP地址和路由表的配置 期望的结果:路由器的每个端口对应一个子网;要求的子网地 址为:xx.yy.zz.0—xx.yy.zz+6.0(假设同学学号为71xxyyzz), 终端及其设备端口分配IP地址,并保证连通(Ping)。



2 网络工程: 仿真配置网络——设计要求

设计如图的网络,并进行IP地址和路由表的配置 期望的结果:路由器的每个端口对应一个子网;要求的子网地

址为: xx.yy.zz.0—xx.yy.zz+6.0(假设同学学号为71xxyyzz),

效治乃甘识久治口分配ID抽业 土但证在通(Ding)


建议和要求:

- 1、先纸上设计,再仿真配置;
- 2、提交的电子版设计报告应能体现下列信息:
 - ① 封面(含实验名称、学号、姓名)
 - ②设计目标(要求);
 - ③设计过程(如何设计和配置路由器和终端);
- ④ 设计结果(截屏——利用show run命令显示3个路由器的配置参数(包括路由表),反映出体现个人学号的IP地址配置;终端-路由器、路由器-路由器、终端-终端互相Ping通的结果);⑤ 实验小结。
- 3、电子版文档文件名为:实验报告1-学号-姓名
- 4、收方邮件地址: gwu@seu.edu.cn(5月14日前邮件提交)

3 网络工程:实验室配置网络

实验室环境下熟悉网络设备的设置

1、借助网络间接登录(远程登录—Telnet) 前提:知道网络设备的IP地址和登录口令。




3、课程设计—实验室环境下的网络配置

实验室环境下熟悉网络设备的设置

2、借助网络间接登录(远程登录—Telnet) 实验室实验—计算机学院网络实验室529。


注:设备布局及端口号等可能有所变化,以现场为准。



建议3人一组,每人远程登录一台路由器,尝试静态路由等的设置。

R1 R2 R3 记录设置过程

计算机学院网络实验室(529)



32端口/IOS,接S/R的控制口,依次对应特定地址的100XX端口号。如R5-1接IOS1的1口,则对应的远程登录地址为10.3.0.77 10001;

48口/S3-3,分别接PC和IOS1/IOS2


Sx-y | S2960;

Sx-y S3560;

Rx-y

R2800;

3、课程设计—实验室环境下的网络配置



IOS1的IP地址: 10.3.0.77,接入的S/R可用10.3.0.77 10000+x访问; IOS2的IP地址: 10.3.0.78,接入的S/R可用10.3.0.78 10000+x访问。

Telnet时的username和password均为cisco。

3、课程设计—实验室环境下的网络配置

网络实验地址分配及分组(3人一组)情况:

IOS1: 10.3.0.77

路由器

IOS2:	10.3.0.78


路由器	端口号
R1-1	10001
R1-2	10002
R1-3	10003
R1-4	10004

№Н ГТТ.ИН		т нт. тт
R2-1	10007	R4-1
R2-2	10008	R4-2
R2-3	10009	R4-3
R2-4	10010	R4-4
R2-9	10015	R4-9
R2-10	10016	R4-10
R2-11	10017	R4-11
R2-12	10018	R4-12

始 田	地口 与
R4-1	10001
R4-2	10002
R4-3	10003
R4-4	10004
R4-9	10009
R4-10	10010
R4-11	10011

10012


路由器	端口号
R5-1	10013
R5-2	10014
R5-3	10015
R5-4	10016



报告提交时间: 5月29日前,电子 版即可,文件名为: 实验2-学号-姓名。 另:准备PPT,5月 30日/6月1日交流。

3、课程设计—实验室环境下的网络配置—设计要求

期望的结果: 3位同学一组,设计如图的网络,(3个路由器连接A-D的4个子网),并进行配置。要求ABC子网对应3位同学的学号(如71115101对应11.51.1.0/24),通过静态路由的设置,保证路由器间互相Ping通。



建议和要求:

- 1、先纸上设计,再上机配置;
- 2、提交的电子版设计报告应能体现下列信息:
 - ① 封面(含实验名称、学号、姓名、合作者学号/姓名)
 - ②设计目标(要求,合作者的分工);
 - ③设计过程(如何和伙伴合作设计和配置路由器);
- ④设计结果(截屏——利用show run命令显示自己仿真的路由器的配置参数(体现本人学号的IP地址和路由表配置),3个路由器间互相Ping通的结果);
 - ⑤实验小结。
- 3、电子版文档文件名为:实验报告2-学号-姓名


4、课程设计要求

- 5月14日和5月29日之前分别提交设计报告(电子版)。
- 1、网络设备仿真(Boson或者Packet Tracer)配置报告和效果(show run截屏给出3个路由器(R1-R3)的配置参数(包括路由表);注意子网号与学号的对应关系:假设同学学号为71xxyyzz(如71115101),则子网号为xx.yy.zz.0(如11.51.1.0)—xx.yy.zz+6.0(如11.51.7.0));
- 2、实验室网络设备(R1-R3)配置报告(记录设置过程, 并给出本人负责的路由器的路由表配置和配置效果);
- 3、上机联系人: 曾 力(15195877902,微信联系) 程婷婷(15651622851,微信联系)

电子版提交: gwu@seu. edu. cn 5月30日/6月1日,邀请同学介绍配置经验,共同提高。


4、课程设计要求: 仿真拓扑

5个路由器R形成7个子网(5个以太网E+2个广域网S),子网设置要求体现自己学号(如果学号为71xxyyzz,对应的子网号:



4、课程设计要求: 上机实验要求

3位同学一组,设计如图的网络,(3个路由器连接A-D的4个子网),并进行配置。要求ABC子网能够体现3位同学的学号(如71115101设计R1,则A或者B子网对应的子网号为11.51.1.0/24),通过静态路由的设置,保证路由器间互相Ping通。



上机实验要求

- 1、因可用设备有限,请事先和助教联系上机时间;
- 2、3人一组,可共用一台电脑,选择一组路由器,在助教处登记;
- 3、Telnet登录路由器: Telnet IP地址 端口号;
- 4、清除上一组同学留下的路由配置信息(no ip route···);
- 5、确认清除后开始配置路由器(接口地址和路由表)
- 6、连通性测试(本人负责配置的路由器与其它路由器端口连通性);
- 7、截图记录配置结果(端口和路由表)及连通性测试结果。
- 8、实验完成后,在助教处登记后离开实验室。