# imadjust()函数功能及用法

MATLAB 图像处理工具箱提供了几个灰度变换的函数,其中常用的是 imadjust()函数,其一般用法如下:

g = imadjust(f, [low\_in high\_in], [low\_out high\_out], gamma);

该函数为图像的灰度调整或灰度变换函数,f为输入图像,g为输出图像或变换结果。 f, g 可以是 8bit 灰度图,也可以为 24bit 彩色图像。参数[low\_in high\_in]为设定的变换前的灰度范围,[low\_out high\_out]为期望输出的灰度范围。gamma 为控制参数,即 $\gamma$ 变换。


该函数是将图像 f 像素的灰度变换到图像 g 的过程中,f 中灰度值低于 low\_in 的像素点在 g 中灰度值被赋值为 low\_out。同理,f 中灰度值高于 high\_in 的像素点变换到 g 时其灰度值也被赋值为 high out。

函数涵盖了线性变换和幂率 (γ) 变换等基本功能,变换原理如图 1-1 所示。变换可分为以下三种情况。


当 gamma=1 时,则为线性灰度变换,为函数的缺省选项,灰度变换曲线如图 1-1(a) 所示。


当 gamma<1 时,靠近 low\_in 的低灰度区像素的灰度变化范围被拉伸,靠近 high\_in 的高灰度区像素的灰度变化范围将被压缩,图像整体变亮。灰度变换曲线如图 1-1(b)所示。

当 gamma>1 时,则靠近 low\_in 的低灰度区像素的灰度变化范围被压缩,靠近 high\_in 的高灰度区像素的灰度变化范围将被拉伸,图像整体变暗。灰度变换曲线如图 1-1 (c) 所示。



(a) gamma=1





(c) gamma>1

图 1-1 灰度变换示意图

通过调整其中的两个参数[low\_in high\_in]和[low\_out high\_out]的值,可以得到不同的 灰度变换结果,从而改变输入图像的对比度。

## 1. 对比度(灰度范围)拉伸

利用该函数,可以通过人为设定参数进行对比度变换,也可以依据图像的灰度分布 直方图进行自适应变换。下面分别举例说明如下:

## (1) 设定范围的对比度拉伸

为图像像素的线性灰度变换,即将原始图像 f 低灰度值区的变化区间线性扩展为较大的灰度值变化区间。示例代码如下:

f = imread('pout.tif'); % input image

 $g = imadjust(f, [0.3 \ 0.6], [0.1 \ 1]);$ 

参数中,f为输入图像,g为变换后的输出图像。缺省状况下,gamma=1。该变换可

以提高输入图像的对比度,如图 1-2 所示。



图 1-2 对比度拉伸

变换结果是将输入图像 f 中设定灰度值区间 255\* [0.3 0.6]拉伸变换为 g ,输出图像的灰度变化范围为 255\*[0.1~1.0]。

对于灰度级为L的图像,任意的变换区间,变换原理如下:

$$g(x,y) = (L-1)\left[\frac{d-c}{a-b} \times (f(x,y)-a) + c\right], b > a, d > c$$

$$(1-1)$$

其中,[a,b]  $\rightarrow$  [low\_in high\_in], [c,d]  $\rightarrow$  [low\_out high\_out],且 a,b,c,d 的值均在[0 1] 范围。

变换处理中,图像 f 中的任一像素点的灰度值 f(x,y),变换后得到图像 g 中对应像素点的灰度值 g(x,y),具体变换如下:

$$g(x,y) = (L-1) \begin{cases} c, & f(x,y) < a \\ \frac{d-c}{b-a} (f(x,y)-a) + c, & a \le f(x,y) \le b \\ d, & f(x,y) > b \end{cases}$$
 (1-2)

#### (2) 自适应对比度拉伸

与 MATLAB 图像处理工具箱的 stretchlim 函数结合,具体调用方式为:

该方法能依据图像的直方图分布自动确定最佳阈值参数[low\_out high\_out],完成对比度的拉伸。该方法不依赖于输入图像本身,是一种比较好的自适应对比度拉伸方法。 关于 stretchlim 函数功能及用法,可参考 MATLAB 帮助文件。

### 2. 灰度范围(对比度)压缩

为像素的线性灰度变换,将输入图像 f 较大的灰度变化区间压缩为较小的灰度变化区间,达到降低图像对比度的效果,示例代码如下:

g = imadjust(f, [0 1], [0.3 0.7]);

参数中,f为输入图像,g为变换后的输出图像。缺省状况下,gamma=1。



图 1-3 对比度压缩

如图 3 所示, 该变换的结果是依据设定的范围压缩输入图像的对比度。经变换处理,输入图像 f 中灰度区间 255\* [0 1]变换为输出图像 g,其灰度值压缩为 255\*[0.3~0.7] 的范围。变换原理同式(1-1)-(1-2)。

## 3. 幂率(gamma)变换

如果输入及输出的灰度范围参数为空,则可以实现幂率(gamma)变换。示例代码如下所示:

g=imadjust(f, [], [], 0.6);

函数参数中, f 为输入图像, g 为变换后的输出图像。

变换的原理如下:

$$g(x, y) = cf(x, y)^{\gamma}$$
(1-3)

其中 c 为一个控制参数, $\gamma \to gamma$ ,取值不同,将产生不同的变换结果。具体原理及灰度变换曲线见图 1-1。

## 4. 负片效应

示例代码为:

g = imadjust(f, [0 1], [1 0]);

参数中, f 为输入图像, g 为变换后的输出图像。

对一个灰度图像 f 取反(负片)变换即为 255 或 L-1 减去 f 中的每个像素点灰度值,得到的输出图像 g ,即为输入图像的负片图像,如图 1-4 所示。



图 1-4 负片效应

基本原理如下:

$$g(x,y) = L-1-f(x,y)$$
 (1-4)

其中,L为输入图像的灰度级。

以上介绍主要围绕灰度图像。imadjust()函数同样也适合于彩色图像,原理与灰度图 类似,只是对 R,G,B 三通道分别进行处理。

灰度变换的相关函数有: brighten(), histeq(), stretchlim() 具体用法,请参考 MATLAB 帮助文件。