你好,游客 登录 注册 搜索



## 发现更多精彩 扫码关注Linux公社微信公众号



最新 Fe

> Fr 使

Qt Ul: Py

Ру

Py Py

开

首页 Linux新闻 Linux教程 数据库技术 Linux编程 服务器应用 Linux安全 Linux下载 Linux主题 Linux壁纸 Linux软件 数码 手机 电压

首页 → Linux教程

## Initramfs 原理和实践

[ [日期: 2019-03-30 ] 来源: Linux社区 作者: wipan [字体: 大中小]

Linux系统启动时使用initramfs (initram file system), initramfs可以在启动早期提供一个用户态环境,借助它可以完成一些内核在启动阶段不易完成的工作。当然initramfs是可选的,Linux中的内核编译选项默认开启initrd。在下面的示例情况中你可能要考虑用initramfs。

- 加载模块, 比如第三方driver
- 定制化启动过程 (比如打印welcome message等)
- 制作一个非常小的rescue shell
- 任何kernel不能做的,但在用户态可以做的(比如执行某些命令)

一个initramfs至少要包含一个文件,文件名为/init。内核将这个文件执行起来的进程作为main init进程(pid 1)。当内核挂载initramfs后,文件系统的根分区还没有被mount,这意味着你不能访问文件系统中的任何文件。如果你需要一个shell,必须把shell打包到initramfs中,如果你需要一个简单的工具,比如ls,你也必须把它和它依赖的库或者模块打包到initramfs中。总之,initramfas是一个完全独立运行的体系。

另外initramfs打包的时候,要求打包成压缩的cpio档案。cpio档案可以嵌入到内核image中,也可以作为一个独立的文件在启动的过程中被GRUB load。

## Linux的initramrd img

# 1s -1 /boot/

在/boot目录下的initrd.img-xxx (<u>Ubuntu</u>)或者initramfs-xxx.img (<u>CentOS</u>) 文件即为Linux用的initramfs文件。我们可以将其解压出来看看其目录结构,如下:

- # initrd的文件类型是gzip压缩文件
- # file /boot/initrd.img-4.4.0-93-generic

/boot/initrd.img-4.4.0-93-generic: gzip compressed data, from Unix, last modified: Thu Aug 24 20:51:59 2017

- # cp /boot/initrd.img-4.4.0-93-generic .
- # 文件大小为22M
- # 1s -1h initrd.img-4.4.0-93-generic

-rw-r--r- 1 root root 22M Jul  $\,$  5 15:46 initrd.img-4.4.0-93-generic

- # 修改文件的后缀名, 否则gzip工具无法识别
- # mv initrd.img-4.4.0-93-generic initrd.img-4.4.0-93-generic.gz
- # 用gzip解压缩
- # gzip -d initrd.img-4.4.0-93-generic.gz
- #解压后的大小为57M
- # 1s -1h initrd.img-4.4.0-93-generic

-rw-r--r-- 1 root root 57M Jul  $\,$  5 15:46 initrd.img-4.4.0-93-generic

- # 解压后的文件类型为cpio档案
- # file initrd.img-4.4.0-93-generic

initrd.img-4.4.0-93-generic: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)

- # 将文件从cpio档案中copy出来
- # cpio -idmv < initrd.img-4.4.0-93-generic

lib64

1ib64/1d-1inux-x86-64. so. 2

```
lib/systemd
lib/systemd/systemd-udevd
115997 blocks
# 最终可以看到如下文件和目录结构,就是initramrd的结构
# 1s
bin conf etc init initrd.img-4.4.0-93-generic lib lib64 run sbin scripts
可以看到initramfs和跟分区文件系统的雏形很像,只是它的大小不大,少了很多工具和库。有些内核模块就在其中,比如:/lib/modules/4.4.0-93-qeneric/kerne
I/ 。
gemu中启动"Hello World" initramfs
在前文"<u>在QEMU环境中使用GDB调试Linux内核</u>"中,已经准备了一个Linux启动环境,但是缺少initramfs。我们可以做一个最简单的Hello World initramfs,来直观
地理解initramfs。
Hello World的C程序如下,与普通的Hello World相比,加了一行while(1)。
#include (stdio.h)
void main()
{
    printf("Hello World\n");
    fflush(stdout);
    /* 让程序打印完后继续维持在用户态 */
    while(1):
□编译helloworld.c程序
# gcc -static -o helloworld -m32 helloworld.c
    • -static: On systems that support dynamic linking, this prevents linking with the shared libraries. //不让gcc动态链接shared libraries
    • -m32: Generate code for a 32-bit or 64-bit environment //在前文"<u>在QEMU环境中使用GDB调试Linux内核</u>"中Linux内核被编译成了32位架构,所以这里在gc
      c的选项中也编译成32位可执行程序
在64位机器上编译成32位程序,可能会报错如下:
      In file included from /usr/include/stdio.h:27:0,
      from helloworld.c:2:
      /usr/include/features.h:374:25: fatal error: sys/cdefs.h: No such file or directory
      # include <sys/cdefs.h>
      compilation terminated.
解决方案是安装libc6-dev-i386包。
# apt-get install libc6-dev-i386
打包initramfs文件
# echo helloworld | cpio -o --format=newc > hwinitramfs
在qemu中启动编译好的内核,把hwinitramfs指定为initrd,在-append参数中将init指定为helloworld。
# qemu -kernel linux-3.18.6/arch/x86/boot/bzImage -initrd hwinitramfs -append "console=ttyS0 rdinit=helloworld" -nographic
系统能成功启动到输出"Hello World",并且在用户态停住。结合前文"<u>在QEMU环境中使用GDB调试Linux内核</u>",可以看到qemu虚机中运行的Linux系统已经成功□
挂载了initramfs, 在console日志中也能看到"Unpacking initramfs..."。
     1.055624] TCP: cubic registered
1.055756] Initializing XFRM netlink socket
     1.058428] NET: Registered protocol family 10
1.064783] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
1.066907] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
     1.069971] NET: Registered protocol family 17
     1.070685] Key type dns_resolver registered
     1.070898] mce: Unable to init device /dev/mcelog (rc: -5) 1.072229] Using IPI No-Shortcut mode
     1.074049] registered taskstats version 1
1.077662] Magic number: 10:295:19
1.078362] console [netcon0] enabled
     1.078503] netconsole: network logging started
     1.080650] ALSA device list:
     1.080768] No soundcards found.
1.118458] Freeing unused kernel memory: 644K (c1a2f000 - c1ad0000)
1.119547] Write protecting the kernel text: 7484k
```

1.552363] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2499.927 MHz

.628346] input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3 .556342] Switched to clocksource tsc

lo World

参考

Custom Initramfs

**GNU CPIO Manual** 

Linux公社的RSS地址: <a href="https://www.linuxidc.com/rssFeed.aspx">https://www.linuxidc.com/rssFeed.aspx</a>

本文永久更新链接地址: https://www.linuxidc.com/Linux/2019-03/157824.htm



关注Linux公社(LinuxIDC.com) 官方微信与QQ群,随机发放邀请码

在QEMU环境中使用GDB调试Linux内核

QEMU上运行BusyBox详解

相关资讯

Fedora讨论使用预构建Initramfs映 (今 20:01)

initramfs文件系统制作和移植 (04/28/2013 12:57:23)

Linux公社简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们 本站(LinuxIDC)所刊载文章不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。 主编:漏网的鱼 联系邮箱:root@Linuxidc.net (如有合作请联系)

本站带宽由[300.ai]友情提供 关注Linux,关注LinuxIDC.com,请向您的QQ好友宣传LinuxIDC.com,多谢支持! Copyright © 2006-2019 Linux公社 All rights reserved 浙ICP备07014134号-8