

Figura 7.23 (a) 3-grafo com 6 vértices e 3 arestas; (b) Representação do 3-grafo.

assim por diante definem as arestas subsequentes que contêm v. O arranjo Prim deve possuir |V| entradas, uma para cada vértice. O arranjo Prox deve possuir possui uma complexidade de espaço O(|V| + |A|), pois Arestas tem tamanho r|A| entradas, pois cada aresta a é armazenada na lista de arestas incidentes a cada um de seus r vértices. Assim, a representação por listas de incidências O(|A|), Prim tem tamanho O(|V|) e Prox tem tamanho  $r \times |A|$ , o que pode ser considerado O(|A|) porque r é geralmente uma constante pequena. Para descobrir quais são as arestas que contêm determinado vértice v, é preciso percorrer a lista de arestas que inicia em Prim[v] e termina quando nada em Arestas[a], é preciso tomar os valores armazenados nos arranjos Prim e Prox módulo |A|. O valor -1 é utilizado para finalizar a lista. Por exem-Prox[...Prim[v]...] = -1. Assim, para se ter acesso a uma aresta a armazeplo, ao se percorrer a lista das arestas do vértice 2, os valores {5,3} são obtidos, os quais representam as arestas que contêm o vértice 2 (arestas 2 e 0), ou seja,  $\{5 \mod 3 = 2, 3 \mod 3 = 0\}.$ 

Os valores armazenados nos arranjos Prim e Prox são obtidos pela equação i=a+j|A|, sendo  $0\leq j\leq r-1$  e a um índice de uma aresta no arranjo Arestas. Inicialmente as entradas do arranjo Prim são iniciadas com -1. Ao Prim[4] = i = 6. Ao inserir a aresta a = 1 contendo os vértices (1,3,5) temos que: Prim[2] = -1 e Prim[2] = i = 3,  $i = 0 + 2 \times 3 = 6$ , Prox[i = 6] = Prim[4] = -1 e Prim[5] = -1 e Prim[5] = i = 7. Finalmente, ao inserir a aresta a = 2 contendo inserir a aresta a = 0 contendo os vértices (1, 2, 4), temos que:  $i = 0 + 0 \times 3 = 0$ , os vértices (0, 2, 5) temos que:  $i = 2 + 0 \times 3 = 2$ , Prox[i = 2] = Prim[0] = -1 e  $Prox[i=0] = Prim[1] = -1 \text{ e } Prim[1] = i = 0, \ i = 0+1 \times 3 = 3, \ Prox[i=3] = 0$  $i = 1 + 0 \times 3 = 1$ , Prox[i = 1] = Prim[1] = 0 e Prim[1] = i = 1,  $i = 1 + 1 \times 3 = 4$ ,  $Prox[i = 4] = Prim[3] = -1 e Prim[3] = i = 4, i = 1 + 2 \times 3 = 7, Prox[i = 7] = 7$  $Prim[0] = i = 2, i = 2 + 1 \times 3 = 5, Prox[i = 5] = Prim[2] = 3 e Prim[2] = i = 5,$  $i = 2 + 2 \times 3 = 8$ , Prox[i = 8] = Prim[5] = 7 e Prim[5] = i = 8.

O Programa 7.25 apresenta a estrutura de dados do tipo abstrato de dados A estrutura de dados contém os três arranjos necessários para representar um hipergrafo, como ilustrado na Figura 7.23. A variável r é utilizada para armazenar a ordem do hipergrafo, a variável NumVertices contém o número de vértices do hipergrafo, a variável NumArestas contém o número de arestas do hipergrafo e hipergrafo utilizando listas de incidência implementadas por meio de arranjos.

a variável ProxDisponivel contém a próxima posição disponível para inserção de uma nova aresta.

Programa 7.25 Estrutura do tipo hipergrafo implementado como listas de adjacência usando

```
array [TipoValorVertice] of TipoMaxTamProx;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                array [TipoMaxTamProx] of TipoMaxTamProx;
                                                                                                                                                                                                                                                                                          array [TipoValorAresta] of TipoAresta;
                                                                                                                                                                                                     array[Tipor] of TipoValorVertice;
                                                                                                                                                                                                                                        Vertices: TipoArranjoVertices;
                                                             = MAXR * MAXNUMARESTAS;
                                                                                                                                                                                                                                                        : TipoPesoAresta;
                                                                                                                -1..MAXNUMVERTICES;
                                                                                                                                  0..MAXNUMARESTAS;
                                                                                                                                                                     -1..MAXTAMPROX;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TipoArranjoArestas;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TipoValorVertice;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TipoValorAresta;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TipoMaxTamProx;
                                                                                                                                                    0..MAXR:
                                                                                                                                                                                       integer;
                                                                                                                                                                                                                                                        Peso
                                                                                                                                                                                                                           record
                               =4500;
         MAXNUMVERTICES = 100;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tipor;
                                                                                                                                                                                                                                                                            end;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TipoApontador = integer;
                                            = 5;
                                                                                                                                                                                                      TipoArranjoVertices
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ProxDisponivel:
                              MAXNUMARESTAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                          TipoArranjoArestas
                                                                                                                TipoValorVertice
                                                                                                                                  TipoValorAresta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NumVertices
                                                               MAXTAMPROX
                                                                                                                                                                   TipoMaxTamProx
                                                                                                                                                                                     TipoPesoAresta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NumArestas
                                                                               INDEFINIDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Arestas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TipoGrafo =
                                                                                                                                                                                                                       TipoAresta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Prim
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Prox
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             record
const
```

riormente é mostrada no Programa 7.26. O procedimento ArestasIguais permite resta insere uma aresta no grafo a um custo O(r). O procedimento ExisteAresta Uma possível implementação para as primeiras seis operações definidas antea comparação de duas arestas cujos vértices podem estar em qualquer ordem. verifica se uma aresta está presente no grafo, a um custo equivalente ao grau de cada vértice da aresta no grafo. O procedimento RetiraAresta primeiro localiza a aresta no grafo, retira a mesma da lista de arestas incidentes a cada vértice em Assim, o custo do procedimento ArestasIguais é  $O(r^2)$ . O procedimento InsereAtar que a aresta marcada no arranjo Arestas não é reutilizada, pois não estamos Prim e Prox e marca a aresta como removida no arranjo Arestas. Cabe ressalmantendo uma lista de posições vazias.