
# 后端八股学习笔记


## 计算机网络

网络是把主机连接起来,而互联网(Internet)是把多种不同的网络连接起来,因此互联网是网络的网络,而互联网(Internet)是全球范围的互联网。




## **ISP**

互联网服务提供商ISP可以从互联网管理机构获得许多IP地址,同时拥有通信线路以及路由器等联网设备,个人或机构向ISP缴纳一定的费用就可以接入互联网。




目前的互联网是一种多层次ISP结构,ISP根据覆盖面积的大小分为**第一层ISP,区域ISP和接入ISP。互联网交换点IXP(Internet Exchange Point)**允许两个ISP直接相连而不用经过第三个ISP。




## 主机之间的通信方式

• 客户-服务器 (C/S) : 客户是服务的请求方, 服务器是服务的提供方。



• 对等 (P2P) : 不区分客户和服务器



## 电路交换与分组交换

#### 1.电路交换

电路交换用于电话通信系统,两个用户要通信之前需要建立一条专用的物理链路,并且在整个通信过程中始终占用该链路。由于通信的过程中不可能一直在使用传输线路,因此电路交换对线路的利用率很低,往往不到10%。


### 2.分组交换

每个分组都有**首部**和**尾部**,包含了**源地址**和**目的地址**等控制信息,在同一个传输线路上同时传输多个分组互相不影响,因此在同一条传输线路上允许同时传输多个分组,也就是说分组交换不需要占用传输线路。

在同一个邮局通信系统中,邮局收到一份邮件之后,先存储下来,然后把相同目的地的邮件一起转发到下一个目的地,这个过程就是**存储转发**的过程,分组交换也使用了存储转发过程。

## 时延

总时延 = 排队时延 + 处理时延 + 传输时延 + 传播时延



### 1.排队时延

分组在路由器的输入队列和输出队列中排队等待的时间,取决于网络当前的通信量。

### 2.处理时延

主机或路由器收到分组时进行处理所需要的时间,例如分析首部、从分组中提取数据、进行差错检验或 查找适当的路由等。

### 3.传输时延

主机或路由器传输数据帧所需要的时间。

$$delay = \frac{l(bit)}{v(bit/s)} \tag{1}$$

l:数据帧的长度, v:传输速率

#### 4.传播时延

电磁波在信道中传播所需要花费的时间, 电磁波传播的速度接近光速。

$$delay = \frac{l(m)}{v(m/s)} \tag{2}$$

l:表示信道长度,v:表示电磁波在信道上的传播速度

## 计算机网络体系结构

OSI	五层协议	TCP/IP
应用层		
表示层	应用层	应用层
会话层		
运输层	运输层	运输层
网络层	网络层	网际层
数据链路层	数据链路层	₩₩±±
物理层	物理层	网络接口层

#### 1.五层协议

- **应用层:为特定应用程序提供数据传输服务**,例如HTTP,DNS等协议。数据单位为**报文**。
- 传输层:为进程提供通用数据传输服务。由于应用层协议很多,定义通用的传输层协议就可以支持不断增多的应用层协议。运输层包括两种协议:传输控制协议TCP,提供面向连接、可靠的数据传输服务,数据单位为报文段;用户数据报协议UDP,提供无连接的、尽最大努力的数据传输服务,数据单位为用户数据报。TCP主要提供完整性服务,UDP主要提供及时性服务。
- **网络层**: **为主机提供数据传输服务**。而传输层协议是为主机中的进程提供数据传输服务。网络层把 传输层传递下来的报文段或者用户数据报封装成**分组**。
- **数据链路层**:网络层针对的还是主机之间的数据传输服务,而主机之间可以有很多链路,链路层协议就是为同一链路的主机提供数据传输服务。数据链路层把网络层传下来的分组封装成帧。
- **物理层**:考虑的是怎样在传输媒体上传输**比特流**,而不是指具体的传输媒体。物理层的作用是尽可能屏蔽传输媒体和通信手段的差异,使数据链路层感觉不到这些差异。

#### **2.0SI**


(Open Systems Interconnection,开放式系统互联)

其中表示层和会话层用途如下:

- 表示层:数据压缩、加密以及数据描述,这使得应用程序不必关心在各台主机中数据内部格式不同的问题。
- 会话层:建立及管理会话。

五层协议没有表示层和会话层,而是将这些功能留给应用程序开发者处理。

#### 3.TCP/IP





只有四层,相当于五层协议中数据链路层和物理层合并为网络接口层。

TCP/IP体系结构不严格遵循OSI分层概念,应用层可能会直接使用IP层或者网络接口层。

## 4.数据在各层之间的传递过程

在向下的过程中,需要添加下层协议所需要的首部和尾部,而在向上的过程中不断拆开首部和尾部。

路由器只有下面三层协议,因为路由器位于网络核心中,不需要为进程或者应用程序提供服务,因此也就不需要传输层和应用层。

### 物理层

### 通信方式


根据信息在传输线上的传送方向,分为一下三种通信方式:

• 单工通信: 单向传输

半双工通信: 双向交替传输 全双工通信: 双向同时传输

#### 带通调制

模拟信号是连续的信号,数字信号是离散的信号。带通调制把数字信号转换为模拟信号。



## 链路层

### 基本问题

#### 1.封装成帧

把网络层传下来的分组添加首部和尾部,用于标记帧的开始和结束。






#### 2.透明传输

透明表示一个实际存在的事物看起来好像不存在一样。

帧使用首部和尾部进行定界,如果帧的数据部分含有和首部尾部相同的内容,那么帧的开始和结束位置就会被错误的判定。需要在数据部分出现首部尾部相同的内容前面插入转义字符。如果数据部分出现转义字符,那么就在转义字符前面再加个转义字符。在接收端处理之后可以还原出原始数据。这个过程透明传输的内容是转义字符,用户察觉不到转义字符的存在。



CyC2018

#### 3.差错检测

目前数据链路层广泛使用了循环冗余检验 (CRC, Cyclic Redundancy Check) 来检查比特差错。

### 信道分类

#### 1.广播信号

一对多通信,一个节点发送的数据能够被广播信道上所有的节点接受到。

所有的节点都在同一个广播信道上发送数据,因此需要有专门的控制方法进行协调,避免发生冲突 (冲突也叫碰撞)。

主要有两种控制方法进行协调,一个是使用信道复用技术;另一个是使用CSMA/CD协议。

#### 2.点对点信道


一对一通信。

因为不会发生碰撞,因此也比较简单,使用PPP (Point-to-Point Protocol)协议进行控制。

## 信道复用技术


### 1.频分复用

频分复用的所有主机在相同的时间占用不同的频率带宽资源。



### 2.时分复用


时分复用的所有主机在不同的事件占用相同的频率带宽资源。



使用频分复用和时分复用进行通信,在通信的过程中主机会一直占用一部分信道资源。但是由于计算机数据的突发性质,通信过程没必要一直占用信道资源而不让出给其他用户使用,因此这两种方式对信道的利用率都不高。

#### 3.统计时分复用

是对时分复用的一种改进,不固定每个用户在时分复用帧中的位置,只要有数据就集中起来组成统计时分复用帧然后发送。



### 4.波分复用

光的频分复用。由于光的频率很高,因此习惯上用波长而不是频率来表示所使用的光载波。

#### 5.码分复用

为每个用户分配 $m\ bit$  的码片,并且所有的码片正交,对于任意两个码片 $ec{S}$ 和 $ec{T}$ 有

$$\frac{1}{m}\vec{S}\cdot\vec{T} = 0\tag{3}$$

为了讨论方便,取m=8,设码片 $\vec{S}$ 为00011011。在拥有该码片额用户发送比特1时就发送该码片,发送比特0时就发送该码片的反码11100100