思考题1:

思考题 1:阅读汇编代码kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/init/start.S。说明ChCore是如何选定主CPU,并阻塞其他其他CPU的执行的。

在_start 函数中,首先通过 mrs 指令从 mpidr_el1 寄存器中读取当前处理器的 ID,并将其存储在 x8 寄存器中。然后,使用 and 指令将 x8 寄存器的值与 0xFF 进行位与操作,结果仍存储在 x8 中。接着,cbz 指令检查 x8 寄存器的值是否为零,如果为零,则跳转到 primary 标签处的代码,这意味着当前处理器被选为主 CPU。

对于非主 CPU(即 x8 的值不为零的 CPU),它们会进入一个等待循环,直到 clear_bss_flag 变量为零。这是一个同步控制,确保所有 CPU 在 BSS 区域被清零后再继续执行。

然后,非主 CPU 进入另一个等待循环,直到 secondary_boot_flag 变量为非零。这是另一个同步控制,确保所有 CPU 在 SMP(对称多处理)启用后再继续执行。

这样,ChCore 内核就通过 mpidr_el1 寄存器的值来选定主 CPU,并通过 clear_bss_flag 和 secondary_boot_flag 变量来阻塞其他 CPU 的执行,直到满足特定的条件。

思考题2

思考题 2:阅读汇编代码kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/init/start.S, init_c.c以及 kernel/arch/aarch64/main.c,解释用于阻塞其他CPU核心的secondary_boot_flag是物理地址还是虚拟地址?是如何传入函数enable_smp_cores中,又是如何赋值的(考虑虚拟地址/物理地址)?

是虚拟地址,因为使用secondary_boot_flag时MMU已经启动

secondary_boot_flag通过main函数的参数boot_flag传入enable_smp_cores

在kernel/arch/aarch64/main.c文件中的main函数中可知,boot_flag是smp的boot flag地址,是物理地址,main函数调用了smp.c中的enable_smp_cores函数,在这个函数中调用了对boot_flag 调用phys_to_virt将其转化为虚拟地址以获得secondary_boot_flag

练习题1

练习 1:在 kernel/sched/policy_rr.c 中完善 rr_sched_init 函数,对 rr_ready_queue_meta 进行初始化。在完成填写之后,你可以看到输出"Scheduler metadata is successfully initialized!"并通过 Scheduler metadata initialization 测试点。

提示: sched_init 只会在主 CPU 初始化时调用,因此 rr_sched_init 需要对每个 CPU 核心的就绪队列都进行初始化。

补全代码如下:

```
test_scheduler_meta();
return 0;
}
```

对 rr_ready_queue_meta 中每个CPU核心进行初始化,同时进行上锁

练习题2

练习 2:在 kernel/sched/policy_rr.c 中完善___rr_sched_enqueue 函数,将 thread 插入到 cpuid 对应的就绪队列中。在完成填写之后,你可以看到输出"Successfully enqueue root thread"并通过 Schedule Enqueue 测试点。

补全代码如下:

```
list_append(&thread->ready_queue_node, &rr_ready_queue_meta[cpuid].queue_head);
rr_ready_queue_meta[cpuid].queue_len += 1;
```

将 thread 插入到 cpuid 对应的就绪队列中。

练习题3

练习 3:在 kernel/sched/sched.c 中完善 find_runnable_thread 函数,在就绪队列中找到第一个满足运行条件的线程并返回。在 kernel/sched/policy_rr.c 中完善 ___rr_sched_dequeue 函数,将被选中的线程从就绪队列中移除。在完成填写之后,运行 ChCore 将可以成功进入用户态,你可以看到输出"Enter Procmgr Root thread (userspace)"并通过 Schedule Enqueue 测试点。

补全代码如下:

find_runnable_thread():

依据注释找到满足条件的 thread 。

__rr_sched_dequeue():

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 3) */
/* Delete thread from the ready queue and upate the queue length */
/* Note: you should add two lines of code. */
list_del(&thread->ready_queue_node);
rr_ready_queue_meta[thread->thread_ctx->cpuid].queue_len--;
/* LAB 4 TODO END (exercise 3) */
```

__rr_sched_enqueue 函数的逆过程。

练习题4

练习 4: 在kernel/sched/sched.c中完善系统调用 sys_yield ,使用户态程序可以主动让出CPU核心触发线程调度。此外,请在kernel/sched/policy_rr.c 中完善 rr_sched 函数,将当前运行的线程重新加入调度队列中。在完成填写之后,运行 ChCore 将可以成功进入用户态并创建两个线程交替执行,你可以看到输出"Cooperative Schedluing Test Done!"并通过 Cooperative Schedluing 测试点。

- sys_yield, 调用 sched();
- 通过 rr_sched_enqueue(old) 将当前正在运行的线程重新加入调度队列中。

练习题5

练习 5: 请根据代码中的注释在kernel/arch/aarch64/plat/raspi3/irq/timer.c中完善plat_timer_init 函数, 初始化物理时钟。需要完成的步骤有:

- 读取 CNTFRQ_ELO 寄存器,为全局变量 cntp_freq 赋值。
- 根据 TICK_MS(由ChCore决定的时钟中断的时间间隔,以ms为单位,ChCore默认每10ms 触发一次时钟中断)和cntfrq_elo(即物理时钟的频率)计算每两次时钟中断之间 system count 的增长量,将其赋值给 cntp_tval 全局变量,并将 cntp_tval 写入 CNTP_TVAL_ELO 寄存器!
- 根据上述说明配置控制寄存器CNTP_CTL_ELO。

由于启用了时钟中断,但目前还没有对中断进行处理,所以会影响评分脚本的评分,你可以通过运行ChCore观察是否有"[TEST] Physical Timer was successfully initialized!: OK"输出来判断是否正确对物理时钟进行初始化。

根据注释,补全代码如下:

```
void plat_timer_init(void)
{
    u64 timer_ctl = 0;
    u32 cpuid = smp_get_cpu_id();

    /* Since QEMU only emulate the generic timer, we use the generic timer
    * here */
    asm volatile("mrs %0, cntpct_el0" : "=r"(cntp_init));
    kdebug("timer init cntpct_el0 = %lu\n", cntp_init);

    /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 5) */
    /* Note: you should add three lines of code. */
    /* Read system register cntfrq_el0 to cntp_freq*/
    asm volatile("mrs %0, cntfrq_el0" : "=r"(cntp_freq));
    /* Calculate the cntp_tval based on TICK_MS and cntp_freq */
    cntp_tval = (cntp_freq / 1000 * TICK_MS);
```

```
/* Write cntp_tval to the system register cntp_tval_el0 */
        asm volatile("msr cntp_tval_el0, %0" ::"r"(cntp_tval));
        /* LAB 4 TODO END (exercise 5) */
        tick_per_us = cntp_freq / 1000 / 1000;
        /* Enable CNTPNSIRQ and CNTVIRQ */
        put32(core_timer_irqcntl[cpuid], INT_SRC_TIMER1 | INT_SRC_TIMER3);
        /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 5) */
        /* Note: you should add two lines of code. */
        /* Calculate the value of timer_ctl */
        timer_ctl = 0 << 1 | 1;
        /* Write timer_ctl to the control register (cntp_ctl_el0) */
        asm volatile("msr cntp_ctl_el0, %0" ::"r"(timer_ctl));
        /* LAB 4 TODO END (exercise 5) */
        test_timer_init();
        return;
}
```

练习题6

练习 6:请在kernel/arch/aarch64/plat/raspi3/irq/irq.c中完善plat_handle_irq函数,当中断号irq为INT_SRC_TIMER1(代表中断源为物理时钟)时调用 handle_timer_irq 并返回。请在kernel/irq/irq.c中完善handle_timer_irq 函数,递减当前运行线程的时间片budget,并调用sched函数触发调度。请在kernel/sched/policy_rr.c中完善 rr_sched 函数,在将当前运行线程重新加入就绪队列之前,恢复其调度时间片budget为DEFAULT_BUDGET。 在完成填写之后,运行ChCore 将可以成功进入用户态并打断创建的"自旋线程"让内核和主线程可以拿回CPU核心的控制权,你可以看到输出"Hello, I am thread 3. I'm spinning."和"Thread 1 successfully regains the control!"并通过 Preemptive Scheduling 测试点。

当中断号irq为INT_SRC_TIMER1 (代表中断源为物理时钟) 时调用 handle_timer_irq 并返回。

```
switch (irq) {
    /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 6) */
    /* Call handle_timer_irq and return if irq equals INT_SRC_TIMER1
    * (physical timer) */
case INT_SRC_TIMER1:
    handle_timer_irq();
    break;
/* LAB 4 TODO END (exercise 6) */
default:
    // kinfo("Unsupported IRQ %d\n", irq);
    break;
}
```

在将当前运行线程重新加入就绪队列之前,恢复其调度时间片budget为DEFAULT_BUDGET

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 6) */
/* Refill budget for current running thread (old) */
old->thread_ctx->sc->budget = DEFAULT_BUDGET;
/* LAB 4 TODO END (exercise 6) */
```

练习题7

练习 7:在user/chcore-libc/musl-libc/src/chcore-port/ipc.c与kernel/ipc/connection.c中实现了大多数IPC相关的代码,请根据注释补全kernel/ipc/connection.c中的代码。之后运行ChCore可以看到 "[TEST] Test IPC finished!" 输出,你可以通过 Test IPC 测试点。

依据相关注释补全

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
/* Complete the config structure, replace xxx with actual values */
/* Record the ipc_routine_entry */
config->declared_ipc_routine_entry = ipc_routine;

/* Record the registration cb thread */
config->register_cb_thread = register_cb_thread;
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
/* Complete the following fields of shm, replace xxx with actual values
    */
conn->shm.client_shm_uaddr = shm_addr_client;
conn->shm.shm_size = shm_size;
conn->shm.shm_cap_in_client = shm_cap_client;
conn->shm.shm_cap_in_server = shm_cap_server;
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

```
/* Set the target thread SP/IP/arguments */
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
/*
 * Complete the arguments in the following function calls,
 * replace xxx with actual arguments.
 */
/* Note: see how stack address and ip are get in
 * sys_ipc_register_cb_return */
arch_set_thread_stack(target, handler_config->ipc_routine_stack);
arch_set_thread_next_ip(target, handler_config->ipc_routine_entry);
/* see server_handler type in uapi/ipc.h */
arch_set_thread_arg0(target, shm_addr);
arch_set_thread_arg1(target, shm_size);
arch_set_thread_arg2(target, cap_num);
arch_set_thread_arg3(target, conn->client_badge);
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
/* Complete the server_shm_uaddr field of shm, replace xxx with the
  * actual value */
conn->shm.server_shm_uaddr = server_shm_addr;
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```