



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

Kanin

En hul kaninfigur i leirplateteknikk: to silhuettpaneler, to veggstrimler og en bunn. Nybegynner–middels nivå. Malen har et referansekvadrat på 50 × 50 mm for skalakontroll.



Oversikt over malen

- Kaninsilhuett ×2 (~120 × 140 mm) – ører + pæreformet kropp; røde registreringsmerker øverst og nederst er justeringspunkter.
- Veggpaneler ×2 – smale rektangler (50 × 50 mm) som gir 3D-form.
- Bunn ×1 (~80 × 60 mm) – tegn opp etter kroppens underside.
- Øreinnlegg (valgfritt) ×2 – forsterker øreskjøtene fra innsiden.
- Bunnplugg (valgfri) ×1 – tetter dreneringshullet om nødvendig.
- Skriv ut i 100 % og mål referansekvadratet.

Verktøy og materialer

- Steingods- eller leirgodsleire
- Leirspatel/skalpell
- Leirslam og myk pensel
- Plastfolie
- Tilgang til keramikkovn, glasurer (valgfritt)
- Kjevle + tykkelseslister (6–8 mm)
- Risseverktøy eller gaffel
- Svamp og fuktig klut
- Linjal

Advarsel

Hold leirplatene dekket med plastfolie hele tiden – tørre skjøter sprekker under brenningen.

Klargjøring

1 Skriv ut, klipp og kjevle

Skriv ut i faktisk størrelse og kontroller 50 × 50 mm-kvadratet. Klipp ut silhuetten (×1) og veggrektangelet (×2). Elt leiren, kjevle to plater på 6–8 mm.

Skjær ut: 2 kaninsilhuetter, 2 veggrektangler og 1 bunn (tegn opp den nederste kurven av kroppen).

Tips

La delene stivne lærharde i 30–60 minutter – de holder formen bedre ved sammenføyning.

Montering

2 Riss opp og slam

Legg sidepanelene mot hverandre – de røde merkene må stemme nøyaktig. Riss opp alle skjøtekanter: panelenes indre kanter og veggstrimlenes kortsider. Påfør rikelig leirslam (konsistens som tykk yoghurt).

3 Fest veggstrimlene

Fest første strimmel til den rette kanten på et panel; trykk godt og glatt skjøten fra innsiden. Fest den andre strimmelen på motsatt kant.

4 Sett på det andre panelet

Føy det andre kaninpanelet på toppen, juster etter de røde merkene, trykk og glatt alle innvendige skjøter.

5 Fest bunnen og lag luftehull

Riss opp begge flater, leirslam, trykk godt og glatt de innvendige skjøtene. Glatt alle utvendige skjøter med fuktig svamp, og forsterk ørenes base fra innsiden med små leirpølser.

Lag et luftehull (3–5 mm) på et lite synlig sted – undersiden eller baksiden.

Advarsel

Ikke dropp luftehullet – forseglede hule stykker kan eksplodere i ovnen.

Overflatedetaljer og dekor

- Øyne: to små leirkuler med glattede kanter.
- Nese og munn: liten trekantet nese + risset Y-formet linje.
- Hale: liten kule (~15 mm) festet bak med leirslam.
- Pelstekstur: stiv pensel eller gaffel.
- Glasur: hvit eller rosa for klassisk kaninuttrykk, rosatoner i ørene.
- Legg til detaljer mens leiren er lærhard – fuktig leire på tørr sprekker.

6 Tørking

Dekk lett med plast de første 24 timene. Tørk deretter langsomt i 3–7 dager, unna sollys og trekk. Stykket skal ha romtemperatur og være uten mørke flekker før brenning.

Ørene er tynne og tørker raskest – hold stykket jevnt fuktig i den første fasen.

7 Brenning og glasering

Råbrenn ved anbefalt temperatur (vanligvis kjegle 06–04, ~1000 °C). Avkjøl helt. Voks eller la bunnen være uglasert, glaser og brenn ved riktig temperatur.

Tips

Satinert hvit eller kremfarget glasur med lett rosa lasur i ørene gir et mykt, naturlig uttrykk.

Vanlige problemer

- Sprekker ved ørenes base → forsterk med leirpølser; tørk langsomt under plast.
- Skjøten åpner seg → riss og slam på nytt, trykk, pakk inn.
- Kroppen faller sammen → la platene stivne mer først.
- Blokkert luftehull → åpne med tannpirker før råbrenning.
- Eksplosjon i ovnen → luftehull + full tørking.

Lykke til med kaninen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.