Analiza gleby

... i innych stałych próbek środowiskowych

stanowi luźną powłokę skorupy ziemskiej, która powstała w wyniku długotrwałego i niszczącego działania atmosfery, hydrosfery, gleby i organizmów żywych na skały macierzyste skorupy ziemskiej.

Skład gleby:

gleba to porowaty, trójfazowy ośrodek, na który składają się:

- faza gazowa
 (powietrze glebowe stanowiące 15-35 % obj. gleby),
- faza ciekła
 (roztwory glebowe, rzeczywiste i koloidalne, zajmują
 15-35 % obj. gleby),
- faza stała

 (na którą składa się część mineralna stanowiąca ok. 35-45 % obj. gleby i część organiczna, stanowiąca 5-15 % obj. gleby).

Parametry charakteryzujące udziały ilościowe fazy gazowej, ciekłej i stałej w glebie:

- gęstość (gęstość objętościowa),
- porowatość (wskaźnik porowatości),
- stopień zagęszczenia,
- wilgotność.

Powietrze glebowe:

wypełnia w glebie wolne przestrzenie, nie zajęte przez fazę ciekłą.

- ✓ Zawartość powietrza w glebie przyjęto określać terminem "porowatość powietrzna".
- Porowatość powietrzna maleje wraz głębokością, jest też zależna od opadów atmosferycznych.

Powietrze glebowe

Składniki powietrza glebowego:

- główne: O₂, N₂, CO₂, para H₂O,
- drugorzędne: CH₄, C₂H₂, tlenki azotu (NO_x),
- **ślady:** H₂S, NH₃, CO, H₂.

Skład powietrza glebowego zależy od:

- procesów chemicznych zachodzących w glebie,
- składu gleby (fazy stałej),
- zanieczyszczenia gleby,
- od warunków atmosferycznych, pory roku itp.

Formy występowania wody w glebie:

zależą od rodzaju i wielkości sił działających w glebie:

- para wodna,
- 2. woda molekularna (higroskopijna i błonkowata),
- 3. woda kapilarna,
- 4. woda wolna.

Roztwór glebowy (woda w glebie):

roztwór rzeczywisty, wieloskładnikowy, heterogeniczny o różnym składzie chemicznym i poziomie zasolenia.

Roztwór glebowy - skład:

- substancje mineralne rozpuszczone w formie prostych jonów i ich hydratów
 (K+, Ca²+, Cl-, HCO₃-),
- substancje mineralne nierozpuszczone (formy koloidalne Fe(OH)₃, FeS),
- kompleksowe koloidy mineralno-organiczne,
- związki organiczne (kwasy humusowe, fulwowe),
- rozpuszczone gazy (O₂, H₂S, NH₃).

!!! wody gruntowo-glebowe są środkiem transportu zanieczyszczeń.

Substancje stałe występujące w glebie:

- składniki mineralne,
- składniki organiczne,
- składniki mineralno-organiczne.

Składniki mineralne gleby:

klasyfikacja I

- minerały jałowe nie uwalniające składników pokarmowych (pierwiastków) np. kwarc, krzemionka,
- minerały uwalniające składniki pokarmowe typu pierwiastki np. dolomit Ca,Mg(CO₃)₂, minerały ilaste.

Składniki mineralne gleby:

klasyfikacja II

- minerały łatwo wietrzejące:
 kalcyt CaCO₃, dolomit, syderyt FeCO₃, ...
- minerały średnio odporne na wietrzenie: hematyt Fe₂O₃,
- minerały trudno wietrzejące: korund Al₂O₃, magnetyt Fe₃O₄, SiO₂.

Metody analizy składników mineralnych:

analiza pierwiastkowa:

- pomiar zawartości całkowitych (AAS, ICP-OES, ICP-MS),
- analiza frakcjonowana (pierwiastkowa),
- ocena ługowalności wybranymi ekstrahentami.

analiza strukturalna, fazowa:

- XRD, XRPD,
- IR.

Składniki organiczne gleby:

humus = próchnica

Właściwe związki próchniczne = substancje organiczne, które w wyniku procesu humifikacji zatraciły całkowicie strukturę tkanek organizmów, których powstały.

Podział:

- nieswoiste substancje próchniczne
 (10-15% substancji organicznej; białka, tłuszcze, woski, smoły, garbniki, cukry, kwasy organiczne),
- swoiste substancje próchniczne
 (85-90% substancji organicznej; kwasy huminowe
 i fulwowe, huminy).

Substancje humusowe:

- ✓ mieszanina wielu związków,
- bardzo różne pod względem chemicznym, dotychczas tylko częściowo poznane,
- ✓ barwne,
- ✓ masa cząsteczkowa waha się od 700 do 800000,
- ✓ trudno- lub nierozpuszczalne w wodzie,
- ✓ bardzo wolno biodegradowalne.

Substancje humusowe - podział:

kryteria analityczne w zależności od ich rozpuszczalności w rozcieńczonych kwasach i zasadach:

- kwasy huminowe są rozpuszczalne w roztworach zasadowych (wytrącają się w roztworze kwasu solnego),
- kwasy fulwowe są rozpuszczalne w roztworach kwaśnych i zasadowych,
- huminy są nierozpuszczalne w roztworach kwaśnych, ani w zasadowych.

Substancje humusowe:

udział poszczególnych grup jest bardzo różny w zależności od warunków, w jakich przebiega biochemiczny rozkład szczątków organizmów.

W wodach naturalnych występują głównie kwasy fulwowe.

Substancje humusowe

Kwasu huminowe i fulwowe posiadają w strukturze:

- pierścienie aromatyczne,
- grupy funkcyjne typu:

•	karbo	ksylowa	-COOH

Przykładowe, typowe badania gleby:

- ocena zawartości próchnicy,
- analiza formy próchnicy,
- ocena wilgotności gleby,
- badanie pojemności wodnej,
- badanie przepuszczalności wody,
- pomiar gęstości gleby,
- pomiar wartości pH,
- pomiar zawartości wapnia,
- zawartość składników odżywczych: pomiar zawartości azotanów w glebie,
- fauna glebowa: wykrywanie zwierząt glebowych.

Soil chemical analysis - przykłady:

- measurement of soil pH,
- determination of electrical conductivity,
- determination of water soluble cations and anions,
- determination of CaCO₃ equivalent and estimates for calcite and dolomite,
- determination of organic carbon,
- determination of pyrophosphate-soluble organic matter index (organic soils),
- determination of nitrogen (Kjeldahl),
- determination of cation exchange capacity,
- extraction of exchangeable cations,
- analysis for Ca, Mg, Na and K in NH₄OAc extract,
- determination of exchange acidity,
- determination of total elements (Fe, Al, Zn, Cu),
- extraction and determination of Fe, Al, Mn fractionation analysis.

Gleba – rodzaje próbek:

- próbki profilu glebowego

 (o nienaruszonej strukturze i bez zachowania struktury),
- próbki gleby z warstwy ornej,
- próbki gleby z warstwy korzeniowej (lasy, sady, parki),
- 4. próbki gleby z warstwy powierzchniowej,


5. próbki osadów dennych.

przykład procedury poboru próbek gleby, opracowany przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie:

- 1. przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sporządzić szkic pól gospodarstwa przeznaczonych do badań,
- 2. na szkicach tych pól należy zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin np. okopowe, zboża, rzepak, itp.
- 3. próbka (ogólna uśredniona) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie),
- 4. powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniem terenu, nie może przekroczyć obszaru 4ha,
- 5. próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy,

przykład procedury poboru próbek - cd:

- 6. próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykonanym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem powierzchni pola, którą reprezentują; próbki pobrane z użytków zielonych muszą być oprócz numeru oznakowane X,
- 7. aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać do 20 próbek pierwotnych według schematu:



zaleca się prostopadły kierunek pobierania do zabiegów agrotechnicznych (uprawa, nawożenie)


przykład procedury poboru próbek - cd:

- 8. próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg,
- 9. próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby 0-20cm, kolejno wykonując czynności:
- w miejscu pobierania próbki pierwotnej (pojedynczej), rolę świeżo zaoraną przydeptać,
- ustawić laskę glebową pionowo/prostopadle do powierzchni gleby,
- wcisnąć laskę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
- wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
- zawartość wgłębienia (zasobnika) przenieść do pojemnika skrobaczki,
- po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić kartonik lub woreczek,

przykład procedury poboru próbek - cd:

- 10. próbek nie należy pobierać:
- na obrzeżach pola do 5m,
- w miejscach po stogach i kopcach,
- w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
- w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki),
- 11. najodpowiedniejszym okresem pobierania próbek glebowych jest okres wiosenny lub jesienny przed wysiewem nawozów,
- 12. należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby,
- 13. zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola.

Pobieranie próbek gleby:



a) laską glebową Egnera, b) szpadlem, c) łopatką ogrodniczą, d) świdrem

Odczyn glebowy:

to właściwość gleby wyrażona przez stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH- (odczyn roztworu określony w jednostkach pH) w fazie stałej gleby i w jej roztworze.

Odczyn gleby jest to zmienna sezonowo cecha gleby.

Skala odczynu gleb uprawnych i leśnych:

pH _{KCI}	Gleby uprawne	pН _{ксі}	Gleby leśne
<4,0	bardzo kwaśne	<3,5	bardzo silnie kwaśne
4,1-4,5	kwaśne	3,6-4,5	silnie kwaśne
4,6-5,0	średnio kwaśne	4,6-5,5	kwaśne
5,1-6,0	kwaśne	5,6-6,5	słabo kwaśne
6,1-6,5	obojętne	6,6-7,2	obojętne
6,6-7,0	słabo alkaliczne	7,3-8,0	słabo alkaliczne
7,1-7,5	średnio alkaliczne	>8,0	alkaliczne
>7,5	alkaliczne		

Rośliny wskaźnikowe - bioindykatory:



odczyn bardziej kwaśny



odczyn mniej kwaśny

Rośliny wskaźnikowe:

- gleby silnie kwaśne: borówka czernica, borówka brusznica, wrzos;
- gleby kwaśne: szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona;
- 3. gleby słabo kwaśne: marzanka wonna, przylaszczka, gajowiec;
- 4. gleby o odczynie obojętnym: zawilec leśny, perłówka zwisła, gwiazdnica, kuklik;
- gleby o odczynie zasadowym: czosnek niedźwiedzi, kopytnik europejski, kłosownica leśna, podagrycznik.

Odczyn gleby a warunki życia:

Każdy organizm posiada **odpowiedni** przedział pH czili ten, w którym dobrze się rozwija oraz przedział pH **optymalny**, w którym się rozmnaża.

Większość <u>roślin uprawnych</u> posiada optymalne pH powyżej 5,5. <u>Gatunki iglaste</u> mogą rozwijać się na glebach o odczynie bardzo kwaśnym. <u>Bakterie</u> dobrze rozwijają się przy odczynie obojętnym, natomiast <u>grzyby</u> rozwijają się w warunkach odczynu kwaśnego i silnie kwaśnego

Odczyn gleby a substancje nieorganiczne:

- 1. w środowisku kwaśnym następuje rozpuszczanie się niektórych substancji nieorganicznych:
 - powstają wolne metale i ich hydraty,
 - fosforany ulegają rozpuszczeniu;
- w środowisku obojętnym i zasadowym metale występują głównie w formie związanej, obecne są:
 - nierozpuszczalne sole typu węglany, fosforany,
 - wodorotlenki w formie osadów.

Kwasowość gleby:

- czynna pochodząca od jonów wodorowych w roztworze glebowym, jej wskaźnikiem jest odczyn roztworu glebowego,
- potencjalna wywołana jest przez jony wodoru (H+) lub jony glinu (Al3+), zaadsorbowane przez kompleks sorpcyjny gleby:
- a) wymienna pochodząca od jonów kwaśnych słabo związanych w procesie sorpcyjnym, o kwasowości tej decydują jony Al³⁺, H⁺, a także jony Fe³⁺,
- b) hydrolityczna pochodząca od jonów kwaśnych silnie związanych w procesie sorpcyjnym, czyli jonów H+ lub Al³+, które najsilniej związane są z cząstkami koloidalnymi kompleksu sorpcyjnego.

Kwasowość gleby:

kwasowość czynną oznaczamy, określając wartość pH gleby w wodzie destylowanej (wolne jony wodorowe),

kwasowość wymienna dotyczy tej części jonów wodorowych, która przechodzi do roztworu po zadaniu jej roztworem soli obojętnej (np. 0,1 M KCI, 0,05 M CaCI₂),

kwasowość hydrolityczną oznaczamy w wyniku działania na glebę roztworów soli ulegających hydrolizie, jak np. octanu sodu CH₃COONa lub octanu wapnia Ca(CH₃COO)₂.

Metody określania odczynu gleby:

odczyn gleb można określić, mierząc stężenie jonów wodoru, a ściślej mówiąc aktywność jonów wodoru (H+) różnymi metodami:

- metody kolorymetryczne, których zasada oparta jest na zjawisku zmiany barwy indykatorów w zależności od stężenia jonów wodoru;
- metody potencjometryczne, które polegają na pomiarze różnicy potencjałów w ogniwie składającym się z elektrody porównawczej (kalomelowej) oraz elektrody pomiarowej (szklanej) zanurzonej w zawiesinie glebowej.

Typy gleb:

- gleby rankerowe / surowe: wykazują obecność poziomu próchnicznego, położonego na bezwęglanowej skale stałej, na podłożu skał krzemianowych,
- rędziny: czarny lub brunatno-czarny, bogato uszkielecony, ziarnisty poziom próchniczy położony na jasnej skale węglanowej,
- czarnoziem: gleba o potężnym poziomie próchniczym z próchnicą właściwą i optymalną strukturą ziarnistości przede wszystkim na podłożu lessowym,
- 4. gleby brunatne i parabrunatne
- bielice: obecność dużego, ubogiego w azot, kwaśnego poziomu próchnicznego, ubogie w żelazo, glinę, zasady i składniki odżywcze,
- gleby glejowate: stanowią typowe miejsce pod pastwiska.

Klasy wielkości organizmów glebowych:

Megafauna (> 20 mm)	Makrofauna (2-20 mm)	Mezofauna (0,2-2 mm)	Mikrofauna (<0,2 mm)
ssaki	szczecinonogi	wrotki	jednokomórkowce
gady	ślimaki	niesporczaki	ameby
płazy	pająki	nicienie	
dżdżownice	równonogi	roztocza	
	dwuparce	skoczogony	
	chrząszcze i ich larwy	pseudoskorpiony	
	larwy muchówek		
	skorki		

Oznaczanie wybranych rodzajów sumarycznego węgla

Powody:

duża ilość bardzo różnorodnych składników będących związkami węgla, co skutkuje koniecznością wykonania

- bardzo dużej ilości,
- często drogich,
- wymagających długiego czasu oznaczeń.

Rodzaje oznaczanego węgla:

- węgiel ogólny (Total Carbon, TC) węgiel występujący w badanej próbce w postaci związków nieorganicznych, jak i organicznych;
- węgiel ogólny nieorganiczny
 (Total Inorganic Carbon, TIC) –
 np. węglany, rozpuszczony CO₂;
- 3. węgiel ogólny organiczny (*Total Organic Carbon, TOC*).

Rodzaje oznaczanego węgla:

- niewypłukiwalny/nieusuwalny węgiel organiczny (Non-Purgeable Organic Carbon, NPOC) węgiel organiczny pozostający w zakwaszonej próbce po usuwaniu związków z próbki gazem (inertnym)
- 2. wypłukiwalny/usuwalny węgiel organiczny (lotny) (Purgeable (volatile) Organic Carbon, POC, VOC) węgiel organiczny usuwany z obojętnej lub zakwaszonej próbce wraz z gazem (inertnym) oznaczany z zastosowaniem meody:

 Purge and Trap Gas Chromatography

Rodzaje oznaczanego węgla:

rozpuszczona materia organiczna (*Dissolved Organic Matter, DOM*) - to główne źródło węgla organicznego w wodach; jest to mieszania substancji o różnym składzie, np.: metanu, rozpuszczalnych substancji humusowych, wolnych aminokwasów, sacharydów i in., nierzadko trudnym do określenia.

Rozpuszczony węgiel organiczny (Dissoved Organic Carbon, DOC) jest przyswajalny głównie dla bakterii, w mniejszym stopniu przez inne mikroorganizmy, natomiast jest bardzo słabo wykorzystywany przez zwierzęta.

Znaczna część DOC, np. substancje humusowe, jest trudno przyswajalna także dla bakterii.

Metody oznaczania substancji organicznych (węgla):

- oznaczanie węgla analiza elementarna,
- metody wagowe,
- 3. spektroskopia IR, Ramana,
- 4. spektrometria mas,
- 5. NMR,
- metody chromatograficzne,
- 7. XRD/XRPD analiza strukturalna.

Próbki z matrycą biologiczną

Ekosystem:

obiekt/obszar środowiskowy; jednostka funkcjonalna biosfery.

Składniki ekosystemu:

- biocenoza ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą różnymi zależnościami,
- 2. biotop nieożywione elementy tego obszaru.

Typy badań flory i fauny (biocenoza):

- rozwój gatunków i populacji (biologia),
- porównanie rozwoju w różnych środowiskach (biologia),
- 3. bioakumulacja (analiza środowiskowa),
- szacowanie zagrożenia ekologicznego (analiza środowiskowa)
 - bioindykacja i bioindykatory, biomonitoring.

Rodzaje materiału biologicznego stosowanego w analizie środowiskowej jako bioindykatory:


- plankton,
- bentos,
- bakterie,
- organizmy prymitywne, np. mchy, porosty,
- ryby,
- rośliny.

Plankton:

swobodnie pływające w zbiornikach wodnych drobne organizmy roślinne i zwierzęce.

- Stanowi biologiczny składnik wody w rzekach, stawach, jeziorach.
- ✓ Służy do oceny stanu ekosystemu wodnego (reaguje na zmiany w środowisku).

Plankton:



Plankton:

krytyczne parametry przy próbkowaniu: czas, miejsce, sposób (technika) i ilość pobranego materiału.

- ✓ Stabilizacja i przechowywanie próbek: pH < 2, około 4°C, minimalna ekspozycja na światło.
- ✓ Stabilizacja chemiczna (przykłady):
 - 70% etanol
 - 5% buforowany roztwór formaliny (zooplankton).

Bentos (gr. benthos - głębina):

organizmy zamieszkujące dno zbiornika wodnego.

- Skład bentosu: rośliny, zwierzęta, pierwotniaki oraz bakterie - skład zależy od rodzaju zbiornika (płytki staw, ocean).
- Organizmy tworzące bentos są czułe na zanieczyszczenie środowiska i jego zmiany.

Bentos (gr. benthos - głębina):



Bentos:

próbkowanie zwykle dwuetapowe:

- zbieranie osadu wraz bentosem,
- oddzielanie bentosu od osadu.
- Próbka musi mieć odpowiednie rozmiary.
- ✓ Konserwacja: 10% roztwór formaliny lub 70% etanol.

Bakterie:

zbiera się je głównie w środowisku wodnym do wysterylizowanych butli szklanych.

Służą do oceny mikrobiologicznej danego ekosystemu wodnego oraz przydatności wody do celów spożywczych.

- Przechowywanie w ciemni.
- ✓ Analiza po 1h lub po 24h.

Ryby:

poddawane analizie ponieważ są:

- 1. bioindykatorami czułymi na zmiany środowiska,
- 2. żywnością.

Próbkowanie:

- z uwzględnieniem regulacji prawnych (licencje),
- biorąc pod uwagę cykle życiowe oraz drogi migracji (połów tylko w pewnych okresach),
- ✓ równoczesny pobór próbek ryb i wody.

Ryby:

- ✓ konserwacja:
 - mrożenie,
 - chemiczna przechowywanie w 10% roztworze formaliny.
- ✓ analiza:
 - pierwiastkowa, włączając specjację (Hg, As),
 - substancje organiczne.

!!! Trudności w interpretacji wyników z uwagi na dużą mobilność ryb.

Rośliny:

- ✓ rodzaje próbek:
 - liście, kora i korzenie drzew (rzadko krzewów),
 - trawy,
 - inne rośliny (najczęściej spożywcze).
- ✓ krytyczne parametry próbkowania:
 - czas (pora roku),
 - sposób zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Skala porostowa:



http://szkolazklasa2012.ceo.nq.pl

Rośliny:

przykład procedury poboru roślin dla potrzeb dokarmiania dolistnego

opracowany w Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie

Próbki pobiera się z miejsc charakterystycznych dla łanu rośliny uprawnej - 20-30 próbek pojedynczych z przekątnej pola lub idąc zygzakiem.

Tworzy się próbę średnią wielkości około 0,3 kg.

Próbkę zapakowaną w worek foliowy z etykietą zawierającą imię i nazwisko, miejscowość oraz szkic pola dostarcza się do SCHR w celu oznaczenia składu chemicznego.

Rośliny – pobieranie próbek:

- zboża próbki roślin pobiera się, gdy 60-80% roślin posiada pierwsze kolanko na wysokości 2 cm nad ziemią (wysokość roślin 10-18 cm); rośliny ścina się 1 cm nad ziemią i tworzy próbę średnią,
- burak cukrowy 50-60 dni po wschodach pobiera się
 ze środkowej części rozety liście wraz z ogonkami (nie najstarsze
 i nie najmłodsze),
- ziemniak liście wierzchołkowe przed zwarciem rzędów,
- rzepak rozwinięte liście na początku wegetacji lub w fazie zielonego (zwartego) pąka,
- kukurydza rozwinięte liście przy wysokości roślin 40-60 cm,
- trawy całe rośliny, początek wegetacji, w fazie kwitnienia,
- chmiel w pełni rozwinięte liście w połowie sezonu,
- tytoń najwyższe, w pełni rozwinięte liście, przed kwitnieniem lub w połowie sezonu,
- warzywa w pełni rozwinięte liście.

Rośliny:

etapy wstępnego przygotowania próbek do analizy:

- 1. mycie (różne procedury),
- 2. suszenie,
- 3. homogenizacja,
- 4. opcjonalnie: separacja części,
- 5. analiza sitowa.

Skład chemiczny liści:

- substancje nieorganiczne
 (różne sole mineralne; kompleksy) najczęściej
 oznaczamy pierwiastki,
- substancje organiczne typu: związki garbnikowe, olejki eteryczne, alkaloidy (teina), związki białkowe i aminokwasy, pigmenty, skrobia, węglowodany (cukry proste i złożone), witaminy, pektyny.

Rośliny:

- ✓ rodzaje przeprowadzanych analiz:
 - 1. elementarna,
 - pierwiastkowa typu metale śladowe najczęściej,
 - 3. azotany, szczawiany.
- ✓ metody analizy:
 - spektroskopia atomowa,
 - 2. IR, NMR, spektrofotometria,
 - chromatografia.
- metody przygotowania próbek do pomiaru:
 - mineralizacja,
 - 2. ekstrakcja.

Próbki stałe:

- osady denne i ściekowe,
- gleba,
- komposty,
- ściółka leśna,
- materiał roślinny,
- pyły i aerozole,
- odpady komunale i przemysłowe (w tym odpady niebezpieczne i popioły),
- materiał biologiczny,
- żywność.

Próbki stałe:

zależność masy próbki ogólnej od wielkości partii produktu

Próbki ciekłe, półciekłe i maziste		Próbki sypkie i w kawałkach		
Wielkość partii:	Wielkość próbki:	Wielkość partii:	Wielkość próbki:	
< 8 t	1 % całej partii	< 4 t	5 % całej partii	
8 - 60 t	80 kg	4 - 50 t	200 kg	
61 – 300 t	120 kg	51 – 200 t	400 kg	
301 – 500 t	180 kg	201 – 300 t	600 kg	

Gospodarka Odpadami – wykład dr Beaty Grabowskiej, AGH

Próbki stałe:

zależność wielkości próbki pierwotnej od wielkości ziarna

Wielkość ziaren lub kawałków [nm]	do 1	1-10	11-50	>50
Pierwotna próbka minimum [g]	100	200	1000	2500

Gospodarka Odpadami – wykład dr Beaty Grabowskiej, AGH

Operacje i procesy stosowane podczas przygotowania próbek stałych do analizy:

- 1. konserwacja,
- przechowywanie próbek (zamrażanie, przechowywanie bez dostępu światła),
- usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych (mycie w wodzie destylowanej, roztworach kwaśnych, roztworach czynników kompleksujących),
- 4. suszenie (w temperaturze pokojowej i w podwyższonej temperaturze suszarki),
- rozdrabnianie
 (kruszenie i mielenie w moździerzu lub młynku/młynie),
- 6. homogenizacja (ćwiartowanie),

Operacje i procesy stosowane podczas przygotowania próbek stałych do analizy:

- przygotowanie próbki o odpowiedniej granulacji (analiza sitowa),
- liofilizacja,
- 9. rozkład próbki (roztwarzanie w stężonych kwasach, roztwarzanie w wodorotlenkach metali, roztwarzanie w czynnikach kompleksujących, rozkład przez stapianie, spopielanie, mineralizacja z wykorzystaniem energii mikrofalowej i promieniowanie UV),
- 10. uzyskanie suchej pozostałości,
- 11. izolacja i wzbogacanie analitów (ekstrakcja za pomocą strumienia gazu, ekstrakcja rozpuszczalnikiem, w tym ekstrakcje sekwencyjna, saponifikacja, destylacja),

Operacje i procesy stosowane podczas przygotowania próbek stałych do analizy:

- 7. derywatyzacja (estryfikacja, wytwarzanie wodorków, ...),
- 8. rozdzielanie faz (odwirowywanie),
- wzbogacanie ekstraktu (odparowanie nadmiaru rozpuszczalnika),
- 10. osuszanie ekstraktu (przepuszczanie ekstraktu przez kolumnę ze środkiem suszącym lub dodawanie środka suszącego do ekstraktu),
- 11. oczyszczanie ekstraktu,
- 12. kalibracja.

Charakterystyczne grupy analitów:

- 1. metale,
- 2. składniki biogazu,
- 3. związki organiczne,
- 4. lotne związki organiczne (VOC),
- 5. dioksyny,
- 6. polichlorowane bifenyle (PCB),
- 7. wielopierścieniowe związki aromatyczne (WWA),
- 8. związki ropopochodne,
- 9. pestycydy,
- 10. związki metaloorganiczne, ...