


Permite garantizar que se han entregado los datos. Identifa las diferentes tramas y retransmite los datos dañados. Es lento y costoso, así que se usa solo en medios de transmisión con alta tasa de errores, como los inalámbricos


Multiplexación de protocolos a través de enlace

Consiste en etiquetar la trama de algún Modo de tal forma que el receptor pueda Reconocer qué transporta esa trama sin Necesidad de analizar los datos Encapsulados.



El adaptador acepta todas las tramas que recibe, vayan a no destinadas a él. Método muy útil para analizar el tráfico que pasa por un punto de la red.

Multidifusión o multicas:



Permite detectar los errores que se hayan producido durante la transmisión de una trama Al final de cada byte se incorpora un bit, llamado de a través del enlace. paridad, que toma un valor (Ejemplo 1) si el número de unos en el byte es par, o su complementario (en este caso 0), Control de errores si es impar Bits de paridad Códigos de detección Se calculan el bit de paridad para cada byte y, cada 8 bytes, de errores Información que se protege Paridad un bit de paridad adicional para cada conjunto de bits que Protocolos Ethernet protegen Bidimensional ocupan el mismo orden en cada uno de los 8 bytes. Se trata oda la trama de un tipo de código corrector. Código corrector Permite corregir algunos errores (no todos), además de detectarlos Sumas de Consiste en utilizar una topología física de estrella que Consiste en agrupar los bits en grupo de un determinado Comprobación centraliza la conexión LAN en un punto en el que un tamaño, (Ejemplo 16 bits) y tratarlos como números (checksum) dispositivo llamado conmutador redirige el tráfico del enteros. Se suman todos ellos y se utiliza el resultado nivel de enlace hacia aquel enlace concreto en el que se como código de detección. Rápido de calcular. encuentra el destinatario de la trama Códigos polinómicos Los más utilizados a nivel de enlace. Usan operaciones o de comprobación de matemáticas complejas que son costosas de implementar redundancia cíclica si no es a través de hardware, así que suelen implementarse (CRC) en el chip controlador del adaptador de red. Muy efectivos detectando errores, pero no los corrigen. Conmutador Conmutación Dispositivo de acceso que posee varios puertos de conexión a los que se conectan directa o de las tramas indirectamente los diferentes dispositivos de una red. El conmutador, además, es capaz de Switch analizar las tramas de nivel de enlace para extraer la información de destino de las mismas y redirigirlas a través del puerto concreto en el que se encuentra conectado el destinatario. **Propiedades** Los conmutadores son dispositivos "inteligentes" capaces de procesar las tramas del nivel de enlace. Poseen una memoria donde almacenan una tabla de direccionamiento MAC que asocia las direcciones MAC de los dispositivos - Detectar si la trama ha llegado con errores y, en caso afirmativo, conectados directa o indirectamente al conmutador con el puerto al que se descartarla o iniciar el procedimiento correspondiente. encuentran conectados dichos dispositivos. Y su memoria intermedia almacena - Averiguar las direcciones MAC de origen y destino de la trama. en una cola de mensajes las tramas que llegan, impidiendo colisiones. - Conocida la MAC origen de la trama, comprobar si existe en la - Reenviar la trama por el puerto que corresponda: tabla de direccionamiento MAC la entrada que asocia la MAC 1- Si la MAC es broadcast, la reenviará por el resto de puertos. del dispositivo remitente con el puerto por el que ha sido recibida

la trama. Si esta asociación no existe, la almacena en la memoria.

2- Si la MAC es multicast, el resultado dependerá del conmutador.

3- Si la MAC es unicast, va a un único puerto.

Dominios de colisión

La región de una red donde dos tramas pueden colisionar recibe el nombre de dominio de colisión. en redes basadas en buses o en concentradores, el dominio de colisión comprende toda la red. (Se entiende que los conmutadores separan la red en distintos dominios de colisión).

Dominios de difusión

Protocolos de enlace

en las LAN

Es aquel por donde se propaga una trama de broadcast una vez lanzada al medio. (Para separar una red en distintos dominios de difusión usaríamos un enrutador o router, pero este pertenece al nivel de red de la pila OSI.).

#### Ethernet DIX

Utilizaba CSMA/CD a traves de un bus de cable coaxial y su trama disponía de direccionamiento MAC de 48 bits, un campo para identificar el protocolo de red y un campo de control de errores.

Ethernet DIX-II

DIX compatible con el estándar IEEE 802.3. Multiplexación de protocolos igual que el original.

Redes Ethernet actuales: Ethernet II En una misma LAN coexisten IEEE 802.3 y DIX-II.

FDDI (Fiber distributed data inferface)
Protocolo de acceso a la red basado en un topología física
De doble anillo de fibra óptica y un protocolo de enlace
Tipo token passing. Los dos anillos operan en sentido
Inverso y así se consigue un enlace full-duplex entre
Cada nodo. En desuso como las token ring.



 6.16. Ejemplo de dominios de colisión y de difusión en una LAN.

IEEE 802.3 y derivados Definen exclusivamente servicios de la subcapa MAC. Usan

CSMA/CD, direccionamiento físico de 48 bits, un campo para indicar los bytes que ocupan los datos de una trama y un campo de control de errores.

Token ring y estándar 802.5
Creado por el IBM en los años 70. Topología
Física de estrella con un dispositivo central
Llamado unidad de acceso multiestación (MSAU)
Utilizaba el protocolo de paso de testngo
(token passing). Como tuvo éxito, el IEEE
Elaboró un estándar basado en él: IEEE 802.5

#### Formato de las tramas

## Preámbulo

8 Bytes que permiten sincronizar el reloj del receptor con el del emisor y delimitar el inicio de la trama.

## Dirección MAC Destino

Dirección MAC 48 bits (6 Bytes) configurada en el dispositivo que queremos que acepte la trama, es decir, la del receptor.

## Dirección MAC Origen

Dirección MAC de 48 bits (6 Bytes) configurada en el dispositivo que ha originado la trama.

# Tipo / Longitud

Este campo marca la única diferencia entre las tramas de Ethernet DIX-II y las del IEEE 802.3.

En DIX-II hace referencia a qué protocolo se encuentra encapsulado en la trama.

En IEEE 802.3 se refiere al tamaño, en bytes, de los datos encapsulados de la trama. (46-1500 bytes).


#### **Datos**

Datos que encapsula la trama y que proceden de las capas superiores, como por ejemplo un paquete IP. Si los datos son menos de 46 bytes, se completan con bits de relleno que después el receptor debe eliminar.

Al límite de 1500 bytes se le denomina unidad máxima de transmisión del protocolo o MTU.

# FCS (Frame Check Sequence)

Campo para el control de errores. Se trata de CRC de 32 bits calculado en el emisor a partir de todos los bits de los campos de la cabecera y del campo de datos.



# Acceso al medio compartido Se usa CSMA/CD, de tal forma que:

Paso 1: Antes de emitir, sondea el medio. Si está ocupado, se espera un tiempo aleatorio y se vuelve a sondear. Cuando está libre, se emite.

Paso 2: Durante la emisión se sondea el medio para detectar si se produce una colisión. Si esta tiene lugar, se detiene la transmisión y, al cabo de un tiempo, se vuelve a reintentar el paso 1.

Sincronización y delimitación de las tramas Se llevan a cabo mediante el preámbulo del inicio de la trama. Para determinar la finalización de la trama el receptor tiene que conocer la longitud de la misma.

## Control de errores

Se lleva a cabo mediante el campo FCS. Cuando la trama llega a su destino, el receptor vuelve a calcular el valor de este campo y lo compara con el recibido. Si es distinto, la trama se descarta.


Multiplexación de protocolos superiores Servicio exclusivo de Ethernet DIX-II y es típico de la subcapa LLC. Para llevar a Cabo esta multiplexación se utiliza el campo tipo de la trama.

# Espacio entre tramas

Al finalizar cualquier transmisión, el emisor debe mantenerse sin transmitir el tiempo equivalente a la transmisión de 96 bits. A este tiempo se le conoce como espacio o hueco entre tramas (IFG, interframe gap), y su finalidad es proporcionar a los dispositivos el tiempo necesario para acabar de procesar la trama y Prepararse para recibir la siguiente, si la hubiera.

# Especificaciones Físicas

- 1- Velocidad
- 2- Multiplexación
- 3- Tipo de medio



Sencillos, con pocos puertos (4-8) y NO CONFIGURABLES. Antes operaban a 100 Mbps y ahora ya a 1000Mbps

Tamaño estándar para encajar en los racks (10-19 pulgadas), gran cantidad de puertos (12,24,36,...) y operan a 1000 Mbps. Siempre tienen un puerto Uplink que opera a mayor velocidad que el resto de puertos.

Tanto para fibra óptica como para cableado de cobre de pares trenzados, especialmente para 5e y superiores.

Son aquellos que son CONFIGURABLES, ya sea para multicast, para la monitorización de la red, o para opciones avanzadas, como las VLAN. Suelen disponer de interfaz de configuración punto a punto, o un puerto específico de configuración que implementa el nivel de red, tiene una dirección IP y permite la administración remota del dispositivo.

1 Pulgada = 2,5 cms (+ o -)

tener más de uno.

Puntos de acceso inalámbricos (access points)
permite integrar a los dispositivos de una red inalámbrica en una LAN Cableada.

Si el Switch pierde la conexión a la corriente eléctrica, perdería las MACs de los terminales asociados a él y tendría que recuperarlas al volverse a encender.