T+环境助手 v1.5 用户手册

环境助手功能介绍	3
环境助手使用说明	3
使用环境助手	3
1.1 第一步: 选择检测的机器类型	4
1.2 第二步: 设置参数[可选]	4
1.3 第三步: 开始检测	6
网络速度检测	8
1.1 客户端连接服务器速度	8
1.2 检测瓶颈方案1	0
	环境助手使用说明 1.1 第一步: 选择检测的机器类型 1.2 第二步: 设置参数[可选] 1.3 第三步: 开始检测

(一)、环境助手功能介绍

作为 B/S 架构的 T+产品实施和应用过程中,经常在软件(操作系统、数据库(以及安全)、浏览器等)和硬件环境(服务器、网络等)上遇到各种各样的问题。导致伙伴无法自己定位和解决,影响了用户产品正常使用。

《T+环境助手》即是把常见环境问题进行了整理,功能涉及到硬件、软件、安全、网络瓶颈检测及方案诊断等内容,操作采用"一键式检测"、"一键式修复"和"一键式优化"的简单操作方式,说明伙伴和客户解决各种问题。环境助手主要功能涉及如下内容:

▶ 硬件检测

对通 T+产品硬件要求检测,如果计算机硬件(CPU、内存、磁盘等)不符合最低配置,环境工具会根据当前配置给出建议配置

▶ 软件检测

对操作系统及各种服务器软件、客户软件的安装版本,以及这些软件的补丁版本进行检测,检测是否符合配置,如果检测到某个软件不符合产品要求,则会自动进行安装修复,对个别不能够自动安装/修复的,如操作系统软件,则会给出安装说明和建议安装版本。

▶ 网速瓶颈检测/诊断

对客户端机器/服务端机器分别进行网络速度检测,检测完成后会给出当前线路速度;针对网络瓶颈定位,提供诊断方案。

▶ 产品优化/安全设置

例如,针对 IIS、浏览器等优化的设置,环境助手会自动根据当前环境设置为最佳 配置;另外,对数据库安全检测、产品服务运行状态等进行自动检测/修复。

工具设计为绿色软件,支持/兼容所有的主流计算机所有硬件、软件,可随身携带,随时使用。工作设计最大的特点是功能集成,把客户遇到各种复杂问题集成为一个具有:检测、修复、优化、以及安全检查功能的工具,而不用再让伙伴/用户对各种疑难问题归纳。

(二)、环境助手使用说明

1). 使用环境助手

从畅捷通支持网站下载环境助手后解压缩 (rar 包),双击运行 "T3MachineCheck.exe" 文件,即可打开如下主界面:



图 1: 环境助手主界面

1.1 第一步: 选择检测的机器类型

在此主接口中您可以选择检测的机器类型,如下:



图 2: 设置检测服务器类型

- ▶ 服务器—如果当前机器作为服务器使用,则选择此项
- ▶ 客户端机器—如果当前机器作为客户端机器使用,则选择此项
- ▶ 单机一如果当前机器作为单机模式使用,则选择此项 说明:单机是指当前机器即作为服务器使用,又作为客户端机器使用。

1.2 第二步: 设置参数[可选]

说明:此步骤是可选的,如果必要的参数未设置,环境助手在检测开始时会弹出相应的设置接口供输入。

点击《设置》按钮,则环境助手程序会根据您在第一步选择的检测机器类型,弹出不同的设置界面。

如果您选择的检测机器类型为: 服务器,则会弹出如下接口:




图 3:《服务器》检测类型 设置接口

在此接口中可修改 IIS 参数设置。在系统能正常使用情况下,一般保留预设即可;有时候 80 端口被工信局封闭,可根据提示修改为其它端口,以确保系统正常运行。

如果您选择的检测机器类型为:客户端机器,则会弹出如下接口:




图 4:《客户端》检测类型 设置接口

在此接口中,可以设置产品服务器地址和网速测试目标服务器类型(后面有详细介绍网络速度测试方案)。

单机 检测类型,无设置界面。

在此接口中可修改 IIS 参数设置。在系统能正常使用情况下,一般保留预设即可;有时候 80 端口被安全部封闭,可根据提示修改为其它端口,以确保系统正常运行。

设置好后,点击《关闭窗口》按钮,关闭设置接口,回到主接口。

1.3 第三步: 开始检测

单击《开始检测》环境助手即可进行检测。检测完成,会针对检测的每一项给出检测结果符合/不符合/警告。如下:



图 6:《服务器》检测类型 检测结果

若出现不符合项,【一键修复】按钮即可修复能修复的项目,并弹出修复结果。也可点击不符合项行进行【单项修复】。

对检测结果中的硬件 CPU 和内存,如果提示不符合也不影响系统运行,但可能会导致系统运行时产生性能问题,如 CPU 瓶颈和内存瓶颈。

注意:系统硬件,操作系统不在环境助手提供的自动修复范围内,系统补丁可通过插入安装盘进行修复。

另外,在服务器类型检测接口中你还可以更细粒度的设置服务器类型:

- ▶ 全部[产品服务器+数据库服务器]
- ▶ 产品服务器
- ▶ 数据库服务器

此设置主要用于分布式部署的情况,即产品服务器和数据库服务器分离部署场景。



2). 网络速度检测

在客户常见问题中,网络瓶颈问题占了很大的比例,为此环境助手专门增加了网络速度检测功能。

1.1 客户端连接服务器速度

在《客户端机器》检测类型接口,网络监视器部分会显示当前机器连接目标机器的速度,如下所示:



图 7:《客户端机器》检测类型 检测结果

如上图中网络速度状况: 网络速度 非常快。

具体设置过程如下:

点击《设置》按钮,打开《客户端》检测类型 设置接口,如下图所示:




图 8:《客户端》检测类型 设置接口

在此设置接口中,在服务器地址区域要输入正确的产品服务器地址或域名,请参考接口中的提示进行设置。若 IIS 中配置默认网站的端口不是 80 端口,则需要在地址或域名后面增加端口号,例如: 127.0.0.1:81。

然后点击《关闭窗口》按钮,回到《客户端》检测类型主接口,点击《开始检测》即可在网 速监视器中显示网络连接速度。

如果速度足够快,则表明网络带宽良好;否则,请参考后面 1.2 节诊断原因。 此时的网络速度是指的线路速度,即单网站连接服务器的最大速度,在实际评估网络带宽是 否符合要求时,还应该考虑客户并发站点数,使用者并发数建议。

附-网速测试失败,故障解决快捷方式:

如果连接失败,则可以用浏览器进行检测一下是否有故障。打开浏览器,输入:

http://{产品服务器地址}/ywtpro/components/checkenvclient.exe

[说明:此档为测试档]

如果无法下载此测试文件,则说明网络连接问题或输入的产品服务器地址(以及未安装产品情况)不正确。

1.2 检测瓶颈方案

1.2.1 方案概述

在 1.1 节中,能够测试出客户端机器连接服务器的实际速度。这是非常重要的,我们知道客户端机器连接服务端机器的实际速度,才能判断当前的网络带宽速度是优还是差。

但是,根据这一个数据还不能确定瓶颈在哪,还无法确定是客户端瓶颈还是服务端瓶颈。基于此,可采用如下方案解决,以确认网络瓶颈是在客户端机器,还是在服务端机器,还是客户端和服务器都存在瓶颈(如网络硬设备、上网方式、网络提供商提供的带宽比较小等原因导致)。

环境助手会提供给我们真实的数据,然后我们根据检测方案去判断网络瓶颈。下面就详细说一下检测方法,请先看一下下面这个图:




图 9: 网速诊断方案示意图

先了解以下以下这张图结构:

上图中有三个机器:

▶ 用户客户端机器 (简称 A): 普通的客户端

- ▶ 用户服务器 (简称 B): 安装产品服务器的机器
- ➤ Internet 高速服务器 (简称 C): 畅捷通公司提供的一台高速服务器,服务器不会产生瓶颈,可以测试出 连接这个机器的客户端的最大连接速度。

还有四条线路速度:

- ▶ 客户端机器连接服务器的下载速度(简称线1)
- ▶ 服务器连接普通客户端机器的下载速度(简称线 2)
- > 客户端机器连接 Internet 高速服务器的下载速度(简称线 3)
- ▶ 服务器连接 Internet 高速服务器的下载速度(简称线 4)

在前面(二).2).1.1 小节只测试出客户端连接速度,即《线1》的速度,准确地讲这个速度是指客户端连接服务器的实际速度,比如值为50K,网速比较差。通过此值只能确定:

- 可能是客户端有瓶颈
- 可能服务端有瓶颈
- 还可能客户端和服务端都有瓶颈。

基于此局限性,我们提供了一台 Internet 高速服务器来协助客户实现网络速度检测,找出网络带宽瓶颈。具体过程是:

第一步,首先检测出客户端机器和服务器的对连(双向下载)速度

第二步, 然后检测出客户端机器和 Internet 高速服务器的下载速度

第三步,最后检测出服务器和 Internet 高速服务器的下载速度

然后,然后比较这四组数据,进行两两对比,确定瓶颈所在。

1.2.2 实施网速诊断

注意:诊断方案之前要确保以下两项要就绪:

- 1. 在客户端机器上和服务器上都要装上产品。客户端机器只要装上产品即可,不作其它要求,仅用于检测网速使用。
- 2. 公司内其他所有人要停止上网,确保单纯的网络环境,本方案是测试四条线路的最大速度,如果有其他人员上网干扰会导致测试的数据不准确(带宽速度偏差)。

举个实际的例子说明检测过程:

第一步,请按如下步骤操作:

把环境助手放在客户端机器上运行,检测结果为:客户端连接服务器的速度为50K; 把环境助手放在服务器上运行,检测结果为:服务器连接客户端的速度为80K。

第二步,请按如下步骤操作:

把环境助手放在客户端机器上运行,检测结果为:客户端连接 Internet 高速服务器的速度为 200K。

第三步,请按如下步骤操作:

把环境助手放在服务器上运行,检测结果为:服务器连接 Internet 高速服务器的速度为 80K。

检测的数据,用表格归纳如下:

终端类型	目标类型	实际速度(KBytes)	结论
客户端机器	Internet 高速服务器	200K	客户端最大下行速
			度为 200K
服务器	Internet 高速服务器	80K	服务器最大下行速
			度为 80K
客户端机器	服务器	50K	实际值 50K 小于与
			Internet 高速服务器
			连接的速度(200K),
			说明受到服务器速
			度的限制;同时测试
			出服务器的上行速
			度最大 50K。
服务器	客户端机器	80K	服务器连接 Internet
			高速服务器和客户
			端机器的速度都是
			80K,说明客户端不
			存在瓶颈; 反之, 如
			果此值小于 80K,则
			客户端可能存在瓶
			颈(指小于与 Internet
			高速服务器连接速
			度)。
			同时检测出客户端
			的上行速度最大为
			80K∘

表 1: 网络故障检测示例

以上是整个检测过程。总结一下,以上过程其余就是对:线 1、线 2、线 3、线 4两两比较,确认瓶颈在哪台机器的上行或下行。

由于这是一个诊断方案,在检测过程中的每个步骤要我们伙伴主观去判断,而不是功能。所以很难提供"傻瓜式"的操作,把这块作为一个方案独立出来讲解。事实上学会方案要比学会"傻瓜式"的操作更重要,学会方案可以灵活自如地应用多种客户实际场景。