Умные указатели

Практическое объектно-ориентированное программирование

30.10.2024

План

- Проблема владения
- Уникальное владение
- Совместное владение
- Закольцованный мир

Владение ресурсом

Памятью владеет тот, кто её выделяет и освобождает. void foo(S*);
S *presource = new S;
foo(p);
delete p;
Что может пойти не так в этом коде?

RAII: resource acquisition is initialization

```
• Стандарт управления ресурсом это RAII классы. template <typename S> int foo(int n) {
   RAIIPointer<S> p = make_raiiptr<S>(n); // RAII
   // .... some code ....
   if (condition)
   return FAILURE; // dtor called
   // .... some code ....
   return SUCCESS; // dtor called
}
```

Нулевой вариант

```
    Как вы думаете почему нет такого стандартного класса? template <typename T> class CopyingPointer {
        T *value;
        public:
            CopyingPointer(T *value) : value(value) {}
            CopyingPointer(const CopyingPointer& rhs) :
            value(new T*rhs.value)
            CopyingPointer(CopyingPointer&& rhs) : value(rhs.value) {
            rhs.value = nullptr;
        }
```

Список разумных альтернатив

- Семантика значения (уникальное владение).
- Запрет копирования и перемещения (уникальное владение).
- Запрет копирования (уникальное владение).
- Подсчёт ссылок в контрольном блоке (совместное владение).
- Интрузивный подсчёт ссылок (совместное владение).

Немного о некопируемых объектах

• Допустим у нас есть объект с запрещенным копированием и присваиванием.

```
T *value;
public:
ScopedPointer(T *value) : value(value) {}
ScopedPointer(const ScopedPointer& rhs) = delete;
ScopedPointer(ScopedPointer&& rhs) = delete;
```

template <typename T> class ScopedPointer {

• В каких случаях можно его передать и вернуть по значению?

PRVALUE elision

```
void foo(ScopedPointer<int>);
foo(ScopedPointer<int>new int(42)); // OK
auto bar() {
  return ScopedPointer<int>new int(42); // OK
}
auto n = bar(); // OK
auto buz() {
  ScopedPointer<int> t{new int(42)};
  return t; // FAIL, NRVO case
}
```

Идея для unqiue ptr

```
template <typename T> class UniquePointer {
 T *value:
public:
UniquePointer(T *value) : value(value) {}
UniquePointer(UniquePointer& rhs) = delete;
UniquePointer& operator= (const UniquePointer& rhs) = delete;
UniquePointer(UniquePointer&& rhs) : ptr(rhs.ptr) {
 rhs.ptr = nullptr;
UniquePointer& operator= (UniquePointer&& rhs) {
 std::swap(*this, rhs); return *this;
```

Немного о перемещаемых объектах

Для перемещаемых именованных объектов возврат по значению работает как перемещение.
decltype(auto) buz() {
 UniquePointer<int> t{new int(42)};
 return t; // → UniquePointer<int>
}
 auto n = buz(); // → UniquePointer<int>, ok
Не надо лишний раз писать std::move на результат.
return std::move(t); // → UniquePointer<int>&&

Вариант проектирования

```
• Но что если отделить удаление в отдельный параметр шаблона?
template <typename T, typename Deleter = default delete<T> >
class unique ptr {
T*ptr;
Deleter del ;
public:
unique ptr(T *ptr = nullptr, Deleter del = Deleter()):
ptr (ptr), del (del) {}
unique ptr() { del (ptr ); }
// и так далее
• Как мог бы выглядеть default delete?
```

Проблема unique_ptr to array

• Хотелось бы чтобы правильно отрабатывали массиво-подобные типы.

```
unique_ptr<int[]> ui (new int[1000]());

• Что в этом случае можно сделать?

template <typename T,typename Deleter = default_delete<T>>

class unique_ptr;

template <typename T> struct default_delete {

void operator() (T *ptr) { delete ptr; }
}:
```

Влияние на размеры

- Как вы думаете, влияет ли на размер необходимость хранить удалитель?
- Можете ли вы предложить вариант реализации чтобы не было проблем?

Внутренний tuple

Интересный вариант решения это внутренний tuple.
 template <typename T, typename Deleter = default_delete<T>>
 class unique_ptr {
 std::tuple<T *, Deleter> content_;

• Теперь благодаря ЕВСО мы тратим не больше места, чем нужно

Уникальные указатели и аллокаторы

```
Рассмотрим следующую интересную схему.
struct Bar { pmr::string data{"data"}; };
struct Foo {
std::unique_ptr<Bar> bar_{ std::make_unique<Bar>() };
};
Использование
pmr::vector<Foo> foos; // по умолчанию стоит test<sub>r</sub> esource foos.emplace_back();
foos.emplace_back();
Что на экране?
```

Давайте немного усложним Foo

```
    Поскольку в стандарте нет pmr::unique_ptr, сделаем это руками class Foo {
    unique_ptr<Bar, polymorphic_allocator_delete> d_bar;
    public:
        Foo(polymorphic_allocator<byte> alloc) : d_bar(nullptr, alloc) {
        // тут выделение ресурса в терминах аллокатора
        }
    };
```

• Как будем реализовать пользовательский удалитель?

Пользовательский удалитель

```
    Примерный вид удалителя

class polymorphic allocator delete {
 polymorphic allocator<br/>byte> alloc;
public:
 polymorphic allocator delete(polymorphic allocator<br/>byte> alloc):
  alloc(alloc) {}
 template <typename T> void operator()(T *ptr) {
  alloc.destroy(ptr);
  alloc.deallocate(ptr, 1);
```

Конструктор для Foo

```
    Поскольку в стандарте нет pmr::unique_ptr, сделаем это руками class Foo {
    unique_ptr<Bar, polymorphic_allocator_delete> d_bar;
    public:
        Foo(polymorphic_allocator<byte> alloc) : d_bar(nullptr, alloc) {
            Bar *const bar = alloc.allocate(1);
            alloc.construct(bar);
            d_bar.reset(bar);
        }
    }; • И что теперь на экране?
```


```
    Кажется ли вам хорошей идеей дерево из unique_ptr?
    template <typename Data> class Tree {
        struct Node {
            unique_ptr<Node> left, right;
            Data d; // предполагаем некопируемые данные
        };
        unique_ptr<Node> top_;
        public:
        ??? find (int inorder pos);
```

Идея для метода find в дереве

• Вариант с совместным владением требует перестройки дерева под себя template <typename Data> class Tree { struct Node { shared ptr<Node> left, right; Data d: shared ptr<Node> top ; public: shared ptr<Node> find (int inorder pos);

• Здесь есть существенная проблема. Какая?

Что тут можно сделать?



- Благодаря созданию с алиасингом, данные могут ссылаться не на все, а на часть данных контрольного блока.
- При этом владение сохраняется за контрольным блоком.

Проблема: два контрольных блока

• Представим, что два разных разделяемых указателя были сделаны из одного.

```
Node *n = new Node();
shared_ptr<Node> spn1(n);
shared_ptr<Node> spn2(n);
```

- Это приводит к созданию двух контрольных блоков и той же проблеме двойного удаления, от которой мы исходно пытались уйти с помощью подсчёта ссылок.
- Это ещё один аргумент за make_shared, которая исключает такие проблемы

Пошарить самого себя

shared ptr < Node > bp2 = bp1 - setspn();

• Все ли видят тут проблему?

Совместное владение предполагает иной подход к копированию.
 struct Node
 shared_ptr<Node> getspn()
 return shared_ptr<Node>(this); // грубая ошибка
 ;
 shared_ptr<Node> bp1 = make_shared<Node>();

Curiously recurring template parameter

• Идиома CRTP очень проста: мы используем одновременно шаблоны и наследование.

 $template < class \ T > \ class \ Base \$


class Derived: public Base < Derived >

- Мы наследуемся от базы, параметризованной самим наследником!
- Более подробно мы поговорим об этой технике на следующей лекции

Правильный вариант

Правильная стратегия действий.
 struct Node: enable_shared_from_this<Node> {
 shared_ptr<Node> getspn() {
 return shared_from_this();
 }
 };
 Как бы вы реализовали enable_shared_from_this?

Как paботает enable_shared_from_this



- Сохраняет некий указатель на контрольный блок в классе.
- Предоставляет для конструктора shared_ptr интерфейс по проверке, что такой указатель в классе есть.
- Обсуждение: может ли указатель на контрольный блок быть shared_ptr?

Правильное использование

```
struct Node: enable_shared_from_this<Node> {
    shared_ptr<Node> getspn() { return shared_from_this(); }
    private:
    some_ptr control_block_pointer;
};
auto n = make_shared<Node>(); // контрольный блок создан
    shared_ptr<Node> gp1 = n.getspn(); // OK
    • Необходимость такой дисциплины удручает и частично мотивирует
    фабричные методы.
```

Форсим правильное использование

```
struct Node: enable shared from this < Node > {
 shared ptr<Node> getspn() { return shared from this(); }
 template<typename ... T>
 static shared ptr<Node> create(T&& ... t) {
  return shared ptr<Node>(new Node(forward<T>(t)...));
private:
 some ptr control block pointer;
 Node(node args);
```

Приведение

- Говорят, что обычные указатели ковариантны
- \bullet Если В законно преобразуется к A, то B* законно преобразуется к A* class A ;

```
class B : public A ;
```

```
B *b = new B(); A *a = static_cast < A*>(b);
```

- Но шаблонные классы (в том числе класс shared_ptr) инвариантны
- \bullet Отношения между A и B не распространяются на S<A> и S shared_ptr b = make_shared(); shared_ptr<A> a = ???

Приведение

• Есть способы сохранить нечто вроде свойств указателей. class A $\{\}$;

```
class B : public A {};
B *b = new B();
A *a = static_cast<A*>(b);
shared_ptr<B> b = make_shared<B>();
shared_ptr<A> a = static_pointer_cast
```

shared_ptrA = static_pointer_castA>(b);


• Аналогично работают dynamic_pointer_cast и const_pointer_cast, имитируя известные приведения.

 \bullet «Shared pointer is as good as global variable when it comes to being able to reason about code that uses one» \bigcirc Sean Parent

Пользовательские удалители

- При разделяемом владении момент освобождения ресурса бывает вообще не очевиден. Тем важнее задать способ освобождения. $SDL_Surface* s = SDL_LoadBMP(....); // хочется shared_ptr$
- Здесь явно не достаточно обычного delete для освобождения shared_ptr<SDL_Surface>(SDL_LoadBMP(....), SDL_FreeSurface);
- Важно отметить: в отличии от unique_ptr, пользовательский удалитель не является частью типа. Он идёт не в шаблонный параметр, а в конструктор.
- Из-за этого надо его явно указывать даже для встроенных массивов.
- Кто-нибудь понимает почему это так?

Где лежит deleter в shared ptr



Для разделяемого указателя всё равно нужен контрольный блок.

• Поэтому нет никаких оснований усложнять типизацию.

• Какие основные проблемы создаёт копирование и подсчёт ссылок при работе с разделяемыми указателями?

Закольцованные указатели

• Главная проблема указателей с совместным владением это возможность циркулярных ссылок. struct Node { shared ptr<Node> parent, left, right; shared ptr<Node> master = make shared<Node>(); // счётчик:1 shared ptr<Node> slave = make shared<Node>(); // счётчик:1 slave->parent = master; // счётчик:2 master->left = slave; // счётчик:2 } // LEAK

Решение: слабые указатели

• Слабый указатель не владеет объектом, на который указывает. struct Node { weak ptr<Node> parent; shared ptr<Node> left, right; shared ptr<Node> master = make shared<Node>(); // счётчик:1 shared ptr<Node> slave = make shared<Node>(); // счётчик:1 slave->parent = master; // счётчик:1 master->left = slave; // счётчик:2 } // OK, уничтожен master, после чего slave

Слабый указатель нельзя разыменовать

• Простое разыменование не сработает.

```
auto t = make_shared<int>(42);
weak_ptr<int> w = t;
int xt = *t; // ok
// сделать int xw = *w нельзя
```

• Зато его можно превратить в сильный указатель и потом разыменовать.

```
auto tprime = w.lock();
int xtp = *tprime;
```


• Защёлкивание не вовремя может создать те же проблемы циклической ссылки, но они более контролируемы.

Слабый указатель не может повиснуть

```
Типичный случай, приводящий к подвисанию обычных указателей. weak_ptr<int> foo () {
  auto res = make_shared<int>(42);
  return res;
} // в этот момент память была освобождена
  weak_ptr<int> result = foo();
  assert (result.expired());
  assert (result.lock() == nullptr);
• Слабый указатель можно проверить на истечение срока жизни.
```


- Слаови указатель можно проверить на истечение срока жизни.
- Это даёт большие возможности для контроля валидности состояния.

Как может быть устроен weak ptr



- Пока есть сильные ссылки, данные Data сохраняются в куче.
- Слабые указатели могут с помощью lock() получить к ним доступ, так как Data pointer не nullptr.

Как может быть устроен shared_ptr



- Если не остаётся ни одной сильной ссылки, то:
- control block живёт пока есть слабые ссылки.
- Data освобождается.
- Data pointer становится nullptr
- Если weak pointer указывает на control block без сильных ссылок, то он expired.

- Интересно, что make_unique было почти стилистическим решением.
- При этом make_shared имеет весомые аргументы как за, так и против.
- В обоих случаях безопасность исключений это важный аргумент за и его не надо забывать.

```
foo(unique_ptr<T>(new T(1)), unique_ptr<T>(new T(2))); foo(make_unique<T>(1), make_unique<T>(2));
```

• Первая строчка плоха (все ли видят почему?) вторая решает проблему

- Интересно, что make_unique было почти чисто стилистическим решением.
- При этом make_shared имеет весомые аргументы как за, так и против.
- В обоих случаях безопасность исключений это важный аргумент за и его не надо забывать.

```
foo(shared\_ptr<T>(new\ T(1)),\ shared\_ptr<T>(new\ T(2)));\\foo(make\_shared<T>(1),\ make\_shared<T>(2));
```

- Все те же самые соображения в силе.
- Есть ли специфичные аргументы?

- Интересно, что make_unique было почти чисто стилистическим решением.
- При этом make_shared имеет весомые аргументы как за, так и против.
- В обоих случаях безопасность исключений это важный аргумент за и его не надо забывать.

```
foo(shared_ptr<T>(new T(1)));
foo(make_shared<T>(1));
```

• Все ли понимают почему здесь первая строчка не безопасна, а вторая безопасна?