Ссылки. Инкапсуляция.

Введение объектно-ориентированное программирование

13.02.2025

Немного об указателях

- Если указатель это просто расстояние, может быть и нулевое расстояние?
- Нулевой указатель это специальный "маркер ничего". По нему ничего не лежит.
- ullet Не надо путать 0, NULL и nullptr. if (!p) $\{ \mbox{ smth(); } \} // \mbox{ сработает во всех трёх случаях}$
- ullet В языке C++ наш выбор nullptr и мы поймём почему это так когда дойдём до перегрузки функций.

Синтаксис ссылок

 Базовый синтаксис Ivalue ссылок это одинарный амперсанд. int x: int &y = x; // теперь у это просто ещё одно имя для х • Чем же ссылки удобнее указателей? int $x[2] = \{10, 20\};$ int &xref = x[0]; int *xptr = &x[0]: xref += 1: xptr += 1; assert(xref == 11);assert(*xptr == 20);

Правила для ссылок

• Единожды связанную ссылку нельзя перевязать.

```
int x, y;
int &xref = x; // теперь нет возможности связать имя xref с
переменной у
xref = y; // то же, что x = y
```

- Ссылки прозрачны для операций, включая взятие адреса.
- int *xptr = &xref; // то же самое, что &x
- Сами ссылки не имеют адреса. Нельзя сделать указатель на ссылку. int &*xrefptr = &xref; // ошибка int *& xptrref = xptr; // ok, ссылка на указатель

Константность для ссылок

• Все ли помнят правила константности для указателей? const char *s1; // ? char const *s2; // ? char * const s3; // ? char const * const s4; // ?

Константность для ссылок

- Все ли помнят правила константности для указателей? const char *s1; // указатель на константные данные (west-const) char const *s2; // указатель на константные данные (east-const) char * const s3; // константный указатель на (изменяемые) данные char const * const s4; // константный указатель на константные данные Правила для ссылок гораздо проще.
- char &r1=r; // неконстантная ссылка (на изменяемые данные) const char &r2=r1; // константная ссылка (на константные данные)

Использование ссылок

- Представим некую функцию, которой нужно читать два тяжёлых объекта.
- Эта сигнатура плоха (все ли понимают чем?)
 int foo(Heavy fst, Heavier snd) {// fst.x
- \bullet Эта сигнатура куда лучше но придётся разыменовывать указатели. int foo(const Heavy *fst, const Heavier *snd) $\{ // \text{ fst-}>x \}$
- ullet Эта сигнатура использует указатели неявно. int foo(const Heavy &fst, const Heavier &snd) { // fst.x

Использование ссылок

```
    Синонимы внутри больших объектов.
    void mytype::change_internal(some_big_obj &obj) {
        int &internal = obj.somewhere[5].guts.internal;
        // код, активно изменяющий internal
    }
```

- Здесь разница заметнее. Указатель был бы ячейкой памяти. Ссылка это просто имя.
- Кроме того, указатель всегда может быть изменён. int *internal = &obj.somewhere[5].guts.internal; internal +=5; // не имеет смысла тут, но всегда возможно!

Немного священных войн

- Многие считают, что ссылка это плохой out-параметр так как она не очевидна при вызове.
- Другие считают, что указатель плох как out-параметр, т.к. он двусмысленен.

```
void foo(int \&);
void bar(int *); // не очевидно, что это не массив
int x;
foo(x); // не очевидно, что x это out-param
bar(\&x);
```

•Что вы думаете?

Немного священных войн

```
• Дополнительный аргумент это состояние внутри функции. void foo(int &x) { // очевидно, что x содержит int } void bar(int *x) { // не очевидно, что x не nullptr }
```

• Более ограниченный интерфейс ссылок часто позволяет сократить рантайм- проверки.

Обсуждение

• Как вы думаете, почему this это указатель а не ссылка?

```
    Давайте ещё разок напишем его на C++.
    struct list_t {
        struct node_t {
        node_t *next_, *prev_;
        int data_;
        };
        node_t *top_, *back_;
};
```

• Можем ли мы написать для него метод length?

```
size_t list_t::length() const {
  size_t len = 0;
  node_t *cur = top_;
  while(cur != nullptr) {
    len += 1;
    cur = cur->next_;
  }
  return len;
};
```

• Что не так с этим методом?

```
size_t list_t::length() const {
    size_t len = 0;
    node_t *cur = top_;
    while(cur != nullptr) { // а с чего мы взяли, что нет петли?
    len += 1;
    cur = cur->next_;
    }
    return len;
}:
```

• Он может иметь недетерминированное время работы.

```
list_t l;
// тут как-то заполняем
l.top_->next_ = l.top_; // oops
size t len = l.length();
```

- Можем ли мы проверить, что в списке нет петли?
- Алгоритм Флойда вычисляет количество элементорв даже если петля есть.
- Но что если мы хотим теперь написать метод reverse?
- Надо ли в начале reverse опять вызывать алгоритм Флойда, проверяя нет ли петли и удваивая общее время работы?

Инварианты

- Все методы списка существенно упростятся, если он сможет сохранять свои инварианты.
- Что для этого нужно?
- Есть методы типа, которые пишем мы как разработчики типа. Сохранять инварианты в методах обязанность разработчика и он обычно с ней справляется.
- Но есть внешние функции, работающие с объектами этого типа. И вот они как раз являются источником проблем.
- Есть ли у нас языковые средства, чтобы запретить всем, кроме методов класса, работать с его состоянием?

Инкапсуляция в языке С++

• В языке C++ для инкапсуляции используется специальный механизм private, позволяющий ограничить видимость полей и методов.

```
struct list_t {
private:
    struct node_t;
    node_t *top_, *back_;
public:
    int length() const;
};
```

• В структуре по умолчанию все поля public.

Инкапсуляция в языке С++

• В языке C++ для инкапсуляции используется специальный механизм private, позволяющий ограничить видимость полей и методов.

```
class list_t {
//private:
    struct node_t;
    node_t *top_, *back_;
public:
    int length() const;
```

• Новое ключевое слово class определяет по умолчанию закрытые поля.

Неконсистентное состояние

- У нас есть линейная модель памяти
- Разве это не значит, что просто приведя указатель объект к char* мы можем нарушить все инварианты?
- Да можем (по крайней мере для standard-layout и для trivially copyable). Идея в том, что мы не хотим этого делать.
- Объект у которого нарушены инварианты это объект в неконсистентном состоянии операции над ним опасны и непредсказуемы.
- Никакой программист, будучи в своём уме, не приведёт свой или чужой объект в неконсистентное состояние по доброй воле.

Обсуждение: ссылки

```
• Ссылки тоже сохраняют инварианты. int foo(const int *p) { int t = *p; free(p); return t; } int bar(const int &p) { return p; } foo(nullptr); // это невозможно проделать c bar double d = 1.0; int *q = *reinterpret_cast<int **>(&d); foo(q); // это невозможно проделать c bar
```

• Инвариант const int reference: правильное и не вам принадлежащее целое число под ней. Именно поэтому побитовое представление ссылки скрыто.

Важное замечание

```
    Инкапсуляция это свойство типа, а не его объектов. class list {
    node *top_, *back_; public:
    void concat_with(list other) {
    for (auto cur = other.top_; // всё нормально, мы можем
        cur!= other.back_; // работать не только c this
        cur = cur->next_) // а с любым объектом list
        push(cur->data); };
```

Конструкторы и деструкторы

- Инкапсуляция делает критически важными конструкторы.
- Теперь состояние объектов просто нельзя установить извне.

```
class list {
  node *top_ = nullptr, *back_ = nullptr;
public:
  list(size_t initial_len); // ctor
  ~list(); // dtor
```

• Но в случае со списком, его нельзя и очистить извне. Поэтому важными становятся также деструкторы. Синтаксис показан на слайде.

Обсуждение

- Увы, старые добрые malloc и free ничего не знают о конструкторах и деструкторах.
- Созданный с их помощью в динамической памяти объект не будет корректно инициализирован и будет создан в невалидном состоянии.
- Что делать?

Аллокация динамической памяти

В языке C++ аллокация делается через new и delete. Они вызывают конструкторы и деструкторы создаваемых объектов.

- Важно запомнить парность операторов. int *t = new Widget; // выделяем скалярный объект delete t; // освобождаем скалярный объект int *p = new Widget[5]; // выделяем массив delete [] p; // освобождаем массив
- Вы не должны пытаться освободить через delete выделенное через new[] и наоборот.
- Вы не должны смешивать new/delete с механизмом malloc/free.

Семантика new и delete

• Парность вызовов крайне важна.

using mvi = MyVector<int>;

mvi *pv = new mvi; //ctor

mvi *pvs = new MyVector<int>[5]; //5 ctors

mvi *vpv = static_cast<mvi *> malloc(sizeof(mvi)); // no ctor

delete pv; // dtor

delete[] pvs; // 5 dtors

free(vpv); // no dtor

• По типу ру и руз очень похожи. Как в точке удаления по руз понять что нужно пять деструкторов?

Обсуждение

```
• Что вы думаете о ссылке на выделенную память? int *p = new int[5]; int &x = p[3];
```

Обсуждение

- Что вы думаете о ссылке на выделенную память? int p = new int[5]; int x = p[3];
- Вроде всё хорошо если бы не червячок сомнения. А что будет после delete?