Aaron Andal

UF3 - ADMINISTRACIÓ AVANÇADA DE XARXES

Activitat 1.2. VLAN

En una **empresa** de **publicitat**, voleu realitzar dues **configuracions** per tal de comunicar les **VLANs** entre **dos switchs**.


- La primera configuració la fareu amb dos enllaços normals
- la segona la fareu mitjançant un enllaç troncal.


Les dades bàsiques de les VLAN que haureu de configurar en tots dos exercicis són les següents:

- VLAN 100 Administració
 - 0 192.168.100.0/24
 - o Ports fa0/1 i fa0/2
- VLAN 10 Direcció
 - 0 192.168.10.0/24
 - Ports fa0/3 fa0/5
- VLAN 50 Dissenyadors
 - 0 192.168.50.0/24
 - Ports fa0/6 fa0/19
- VLAN 60 Comercials
 - o 192.168.60.0/24
 - Ports fa0/20 fa0/24

Primera part: enllaços normals

Donada la següent topologia:





Departament - Automòbils

Departament - Esport

 Tanqueu tots els ports tant del Switch0 com del Switch1. Només han de quedar oberts els següents ports fa0/3, fa0/4, fa0/6, fa0/7, fa0/20 i fa0/21 (fixeu-vos que, com que no hem d'utilitzar la VLAN 100, deixarem tots els seus ports tancats).

```
Switch (config) #interface range
fastEthernet0/1-2
Switch (config-if-range) #shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)#interface fastEthernet0/5
Switch (config-if) #shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config) #interface range fastEthernet 0/8-19
Switch (config-if-range) #shutdown
Switch(config-if)#
                      exit
Switch (config) #interface range fastEthernet 0/22-24
Switch (config-if-range) #shutdown
Switch(config-if)#
                      exit
```

2. Creeu les VLANs en tots dos switchs amb les característiques indicades anteriorment. Associeu els ports a les VLAN

VLAN10

```
Switch (config) #vlan 10
```

Switch (config-vlan) #name direccio

Switch(config-vlan)#exit

Switch (config) #interface range fastEthernet0/3-5

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range) #switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)#exit

VLAN50

Switch (config) #vlan 50

Switch (config-vlan) #name dissenyadors

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config) #interface range fastEthernet0/6-19

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch (config-if-range) #switchport access vlan 50

Switch (config-if-range) #exit

VLAN60

Switch (config) #vlan 60

Switch (config-vlan) #name comercials

Switch (config-vlan) #exit


Switch (config) #interface range fastEthernet0/20-24

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range) #switchport access vlan 60

Switch(config-if-range)#exit

3. Configureu els PCs amb IP estàtica i connecteu-los al switch corresponent (connectareu cada PC al 2n port de cada VLAN). Connecteu tots dos switch a través de 3 cables Ethernet. Cada cable Ethernet estarà connectat al primer port de cada VLAN.



PC	INTERFACE	VLAN	IP

PC1-PC5	fastEthernet0/3 -5	10	192.168.10. 2-192.168.1 0.3
PC0-PC4	fastEthernet0/6 -19	50	192.168.50. 2-192.168.5 0.3
PC2-PC3	fastEthernet0/2 0-24	60	192.168.60. 2-192.168.6 0.3


4. Comproveu que els PCs de la mateixa VLAN es poden fer ping entre ells.

Tots el Pcs que estan a la mateixa VLAN tenen conexio entre ells, pero els que no estan dins de la mateixa VLAN no tenen conexio.

Segona part: enllaç troncal

Donada la següent topologia:

Empresa de Publicitat



1. Tanqueu tots els ports tant del Switch0 com del Switch1. Només han de quedar oberts els primers ports de cada VLAN. És a dir, els ports fa0/1, fa0/3, fa0/6 i fa0/20.

Switch(config)#interface range fastEthernet0/2

Switch(config-if)#shutdown

Switch(config-if)# exit

Switch (config) #interface fastEthernet0/4-5

Switch(config-if-range)#shutdown

Switch(config-if)# exit

Switch(config)#interface range fastEthernet 0/7-19

```
Switch(config-if-range) #shutdown

Switch(config-if) # exit

Switch(config) #interface range fastEthernet 0/21-24

Switch(config-if-range) #shutdown

Switch(config-if) # exit
```

2. Creeu les VLANs en tots dos switchs amb les característiques indicades al capdamunt de l'enunciat. Associeu els ports a les VLAN

VLAN10

```
Switch(config) #vlan 10

Switch(config-vlan) #name direccio

Switch(config-vlan) #exit

Switch(config) #interface range fastEthernet0/3-5

Switch(config-if-range) #switchport mode access

Switch(config-if-range) #switchport access vlan 10

Switch(config-if-range) #exit
```

VLAN50

Switch(config) #vlan 50

Switch(config-vlan) #name dissenyadors

Switch(config-vlan) #exit

Switch(config) #interface range fastEthernet0/6-19

Switch(config-if-range) #switchport mode access

Switch(config-if-range) #switchport access vlan 50

Switch(config-if-range) #exit

VLAN60

Switch(config) #vlan 60

Switch(config-vlan) #name comercials

Switch(config-vlan) #exit


Switch(config) #interface range fastEthernet0/20-24

Switch(config-if-range) #switchport mode access

Switch(config-if-range) #switchport access vlan 60

Switch(config-if-range) #exit

3. Configureu els PCs amb IP estàtica i connecteu-los al switch corresponent.



PC	INTERFACE	VLAN	IP
PC1-PC5	fastEthernet0/3 -5	10	192.168.10. 2-192.168.1 0.3

PC0-PC4	fastEthernet0/6	50	192.168.50. 2-192.168.5 0.3
PC2-PC3	fastEthernet0/2 0-24	60	192.168.60. 2-192.168.6 0.3

4. Configureu l'enllaç troncal en el port fa0/1.

Switch(config)#interface fastEthernet0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

5. Associeu la VLAN Nativa a l'enllaç troncal.

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1

6. Comproveu que els PCs de la mateixa VLAN es poden fer ping entre ells.

Tots els Pcs que estan a la mateixa VLAN tenen conexio entre ells, pero els que no estan dins de la mateixa VLAN no tenen connexió.