Compartición de datos con NFS

NyFSes el protocolo tradicional de compartición de archivos en sistemas Unix. Aunque su antigüedad lo hace menos popular a ojos de los jóvenes usuarios de Linux, sigue siendo interesante conocerlo por la rapidez yyla simplicidad en su despliegue para una compartición entre dos sistemas Linux o Unix. Además, NyFSestá gozando recientemente de un renovado interés gracias a algunas aplicaciones que lo usan, como las infraestructuras Vmware para acceder a espacios de almacenamiento de bajo coste o las unidades multimedia domésticas que acceden a servidores de archivos.

1. Compartición de directorios

a. Observación de comparticiones activas

Las comparticiones NyFSactivas en un sistema se declaran mediante un directorio local yyestán accesibles para algunos clientes con ciertas opciones. Los clientes autorizados así como las opciones se declaran cuando se activa la compartición. Si se encuentra un sistema yyæonfigurado, puede ser útil hacer un diagnóstico de las comparticiones activas de este sistema. yEstædiagnóstico se realiza usando el comando **exportfs**.

yEjemplade uso del comando exportfs para observar las comparticiones activas

yEneste ejemplo, el directorio /perso se comparte solamente para la dirección 192.168.0.20, mientras que /nas se comparte para todos los clientes.

```
alfa:~# exportfs
/data/perso <192.168.0.20>
/nas <world>
alfa:~#
```

Se pueden observar las estadísticas relacionadas con la actividad NyF9mediante el comando nfsstat.

Visualización de estadísticas de NFS

yEtomando nfsstat sirve sobre todo para verificar una actividad o una ausencia de actividad en un servidor NyFS.

```
usuario@servidor:~$ nfsstat
Server rpc stats:
calls
          badcalls
                               badclnt
                     badauth
                                          xdrcall
12
          Ω
                     0
                               0
                                          Ω
Server nfs v3:
                                                  access
                                                              readlink
null
            getattr
                         setattr
                                     lookup
2
                                                           9% 0
        18% 2
                     18% 0
                                  0% 2
                                              18% 1
                                                                        08
                                    mkdir
                                                 symlink
read
            write
                        create
                                                              mknod
         0% O
                                  0% O
                                                           0% 0
0
                      0% 0
                                               0% 0
                                                                        O %
                                     link
                                                 readdir
                                                              readdirplus
            rmdir
remove
                       rename
                      0% 0
                                  0% 0
                                               0% 0
                                                           0% 0
0
         O% O
            fsinfo
                        pathconf
fsstat
                                    commit.
0
         0% 3
                     27% 1
                                  9% 0
                                               N %
Client rpc stats:
calls
          retrans
                     authrefrsh
0
          0
                     0
usuario@servidor:~$
```

b. Compartición puntual

yElcomando **exportfs** también permite declarar una compartición de forma interactiva. Se utiliza para declarar comparticiones puntuales.

Sintaxis del comando exportfs para una compartición puntual

| Comando exportfs: opciones yyparámetros | |
|---|--|
| dirección_cliente | Dirección IP del cliente o de la red que se puede conectar a la compartición. yEl comodín "*" autoriza a todos los clientes para que se puedan conectar. |
| ruta_compartición | Ruta absoluta del directorio que se comparte. |

Por supuesto, hace yyamucho tiempo que el control de acceso basado en la dirección IP no es una garantía de seguridad.

c. Servicio NyFSycompartición permanente

Naturalmente, se puede declarar una compartición permanente activa para el inicio del servicio NyFSyEstadeclaración se realiza en el archivo /etc/exports. Hayque tener en cuenta que, según la distribución, este archivo posiblemente no se hayyæreado después de la instalación del servicio yyhayque crearlo desde cero.

yFormatdel archivo /etc/exports

compartición1 dirección_cliente1
compartición2 dirección_cliente2

yEstærchivo se lee cada vez que arranca el servicio NyFSo en cada llamada al comando **exporfs** con la opción **-a**. Hayy que tener en cuenta que las comparticiones se expresan siempre con su ruta absoluta, es decir, se expresan en relación a la raíz del sistema de archivos.

yEscript de administración del servicio NyFSprovoca la ejecución de tres daemons estándar:

- portmap: gestiona las peticiones RPC (Remote Procedure Call).
- nfsd: espacio de usuario del servicio NyFSInicia los threads NyFSpara las conexiones cliente.
- mountd: gestiona las peticiones de montaje de los clientes.

yEtomando **rpcinfo** permite efectuar una petición RPC a un servidor yymostrar los daemons gestionados.

d. Opciones de compartición

Algunas opciones modifican el comportamiento del servidor NyFSpara cada una de las comparticiones que alberga. Las opciones se especifican mediante el comando **exportfs** si se utiliza dinámicamente o en el archivo /etc/exports si se utiliza NyFScomo servicio.

| Opciones NyFScomunes | | |
|----------------------|---|--|
| ro | Acceso en modo sólo lectura. | |
| rw | Acceso en modo lectura / escritura. | |
| sync | Acceso en modo escritura síncrona. Los datos se escriben inmediatamente. | |
| async | Acceso en modo escritura asíncrona. Utilización de una caché de escritura. | |
| root_squash | Comportamiento por defecto. La cuenta root pierde sus privilegios en la compartición. | |
| no_root_squash | La cuenta root conserva sus privilegios en la compartición. | |
| nolock | No se bloquean los archivos a los que se accede. | |

yEjemplade uso del comando exportfs con la opción de sólo lectura

Si haywarias opciones, se deben separar por comas.

```
root@servidor# exportfs -o ro *:/data
root@servidor#
```

yEjemplade archivo /etc/exports con la opción de sólo lectura

yEparámetro * o una dirección IP de un cliente autorizado son indispensables para un buen funcionamiento.

```
/data *(ro)
```

yEjemplade visualización de las comparticiones activas con sus opciones

Se muestran las opciones explícitas así como las opciones por defecto.

```
alfa:~# exportfs -v
/perso 192.168.0.20(rw,wdelay,root_squash,no_subtree_check)
/data <world>(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check)
alfa:~#
```

2. Configuración de clientes

a. Visualización de las comparticiones remotas

yEtomando **showmount** permite mostrar la información de un servidor NyFS emoto.

Visualización de las comparticiones remotas con showmount

```
showmount --exports servidor
```

Donde servidor representa la dirección IP del servidor del que queremos obtener las comparticiones.

b. Montaje de un directorio remoto

Los ordenadores cliente acceden a una compartición NyFSmediante una operación de montaje. Usan la compartición montada como si de una estructura de directorios local se tratase.

Montaje de una compartición NFS

mount -t nfs dirección_servidor:/ruta_compartición punto_de_montaje

| Montaje NyFSppciones yyparámetros | | |
|-----------------------------------|---|--|
| -t nfs | Indica que el dispositivo que se montará es una compartición NyFS emota e invoca al subprograma cliente NyFS. | |
| dirección_servidor | La dirección IP del servidor NyFS. | |
| ruta_compartición | La ruta absoluta del directorio compartido en el servidor. | |
| punto_de_montaje | yEtlirectorio local del cliente en el que se montará la compartición NyFS. | |

3. Administración de las identidades

a. Los permisos del cliente

Puede ser bastante sorprendente comprobar que no se solicita ningún tipo de identificación en la conexión a una compartición NyFS. Se encontrará conectado sin tener que haber proporcionado credenciales. De hecho, NyFS considera que los identificadores de los usuarios son coherentes entre el servidor y sus clientes, es decir, que todas las cuentas de usuario son idénticas en todas las máquinas y yque sus identificadores de usuario (uid) son todos los mismos.

Cuando un cliente se conecta a una compartición NyFS,presenta su uid yytiene exactamente los permisos que el usuario con el mismo uid en el servidor. No se realiza ningún control.

b. yEtaso particular del superusuario

Como la cuenta root tiene el uid 0 sea cual sea el sistema Linux, un cliente que se conecta al servidor con su cuenta de superusuario en teoría debería tener todos los privilegios en la compartición. yEstaembarazosa situación se resuelve mediante la aplicación implícita de una opción de compartición: **root_squash**. yErefecto, si un servidor recibe una solicitud de conexión de una cuenta con el uid 0, modifica su identificador yyle aplica en la compartición el uid de una cuenta de servicio NyFSyEstæuenta (según la distribución nfsanonyymous,nfsnobodyy,nobodyy...)en general sólo tendrá permisos del conjunto de usuarios "otros" en el sistema del servidor.