ASIX M01

A05-14 Serveis de xarxa

- Serveis http, ftp, tftp.
- Servei NFS
- Servei SAMBA
- Navegador gràfic per connectar a serveis: nautilus.
- Client de serveis: DHCP, DNS, LDAP

Índex de continguts

Serveis de xarxa	3
Administració de serveis de xarxa	
Servei http	3
Servei ftp	
Servei tftp	4
Servei NFS	6
Servei NFS	6
Examinar el servei	6
Exemples d'exportacions	7
Client: examinar i muntar directoris exportats	10
Muntatges manuals / automatitzats	
Informació tècnica de les connexions nfs	
Servei SAMBA	15
Client SAMBA	15
Software de samba	15
Buscar clients SMB	16
Connectar a recursos	18
Servei SAMBA	20
Instal·lar i configurar el servei	20
Configuració del servei per defecte	22
Crear recursos compartits de disc	25
Crear comptes d'usuari samba	26
Exemples de connexió client al servidor local	27
Compartir impressores	
Identificar noms "windows" de host: winnames	28
Verificar la configuració samba	28
Nautilus: client de serveis de xarxa gràfic	
Nautilus	31
Clients de serveis DNS, DHCP i LDAP	32
Client DNS	32
Client DHCP	32
Client LDAP	33

Serveis de xarxa

Administració de serveis de xarxa

Servei http

- Instal·lar i configurar el servei.
- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Utilització client del servei.

Servei http

01) Instal·lar el servei de pàgines web http:

- a) Instal·lar el servei.
- b) Omplir amb contingut el servei (populate).
- c) Comprovar-ne el funcionament: local, remot
- 02) Identificar els components i la configuració del servei:
 - a) Paquet, info del paquet i components del paquet.
 - b) Fitxer executable, fitxers de configuració, documentació i directoris significatius.
 - c) Fitxers de: pid, lock.
 - d) fitxers i configuració de log.
 - e) Configuració del servei: service, chkconfig.
- 03) Monitorització del servei i tràfic de xarxa:
 - a) Identificar el port del servei.
 - b) Anàlisi dels ports oberts.
 - c) Monitoritzar tràfic http amb una eina de xarxa: wireshsrk, iptraf, ss, netstat
- 04) Navegar pels continguts http:
 - a) Usar elinks per observar contingut http en mode text.
 - b) Usar wget per descarregar contingut web.

Servei ftp

- Instal·lar i configurar el servei.
- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Utilització client del servei.

Servei ftp

- 05) Instal·lar el servei very secure ftp daemon:
 - a) Instal·lar el servei.
 - b) Omplir amb contingut el servei (populate).
 - c) Comprovar-ne el funcionament: local, remot
- 06) Identificar els components i la configuració del servei:
 - a) Paquet, info del paquet i components del paquet.
 - b) Fitxer executable, fitxers de configuració, documentació i directoris significatius.
 - c) Fitxers de: pid, lock.
 - d) fitxers i configuració de log.
 - e) Configuració del servei: service, chkconfig.
- 07) Monitorització del servei i tràfic de xarxa:
 - a) Identificar el port del servei.
 - b) Anàlisi dels ports oberts.
 - c) Monitoritzar tràfic ftp amb una eina de xarxa: wireshsrk, iptraf, ss, netstat
- 08) Navegar pels continguts ftp:
 - a) User el client ftp per:
 - * descarregar un fitxer, un conjunts de fitxers.
 - * descarregar un fitxer desant-lo en una ubicació diferent i amb un nom diferent.
 - * descarregar un conjunt de fitxers a una ubicació destí concreta.
 - b) Usar wget per descarregar contingut ftp.

Servei tftp

- Instal·lar i configurar el servei.
- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Utilització client del servei.

Servei tftp

09) Instal·lar el servei tftp:

- a) Instal·lar el servei.
- b) Omplir amb contingut el servei (populate).

A05-14 Serveis de xarxa

- c) Comprovar-ne el funcionament: local, remot
- 10) Identificar els components i la configuració del servei:
 - a) Paquet, info del paquet i components del paquet.
 - b) Fitxer executable, fitxers de configuració, documentació i directoris significatius.
 - c) Fitxers de: pid, lock.
 - d) fitxers i configuració de log.
 - e) Configuració del servei: service, chkconfig.
- 11) Monitorització del servei i tràfic de xarxa:
 - a) Identificar el port del servei.
 - b) Anàlisi dels ports oberts.
 - c) Monitoritzar tràfic ftp amb una eina de xarxa: wireshsrk, iptraf, ss, netstat
- 12) Navegar pels continguts tftp:
 - a) User el client tftp per:
 - * descarregar un fitxer
 - * pujar un fitxer al servidor.
 - b) Usar wget per descarregar contingut tftp.

Servei NFS

Servei NFS

- Instal·lar i configurar el servei.
- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Exemples de configuracions d'exportació diferents.

Servei NFS

- 13) Instal·lar el servei NFS:
 - a) Instal·lar el servei.
 - b) Omplir amb contingut el servei (populate).
 - c) Comprovar-ne el funcionament: local, remot
- 14) Identificar els components i la configuració del servei:
 - a) Paquet, info del paquet i components del paquet.
 - b) Fitxer executable, fitxers de configuració, documentació i directoris significatius.
 - c) Fitxers de: pid, lock.
 - d) fitxers i configuració de log.
 - e) Configuració del servei: service, chkconfig.
- 15) Monitorització del servei i tràfic de xarxa:
 - a) Identificar el port del servei.
 - b) Anàlisi dels ports oberts.
 - c) Monitoritzar tràfic NFS amb una eina de xarxa: wireshsrk, iptraf, ss, netstat
- 16) Exemples d'exportacions:

Exportar /tmp/m01/public a tota la xarxa d'informàtica.

Exportar /tmp/m01/readonly a tot el món però només de lectura.

Exportar /tmp/m01/neighbor només al pc veí en mode read/write.

Exportar /tmp/m01/friends només als pcs de la meteixa fila.

Examinar el servei

Examinar el servei

service nfs status

rpc.svcgssd està aturat rpc.mountd està aturat nfsd està aturat

A05-14 Serveis de xarxa

rpc.rquotad està aturat

Els paquets i els seus fitxers

rpm -qa | grep nfs

nfs-utils-lib-1.1.5-1.fc13.i686 nfs-utils-1.2.2-2.fc13.i686

Els executables

rpm -ql nfs-utils | grep bin

/sbin/mount.nfs

/sbin/mount.nfs4

/sbin/rpc.statd

/sbin/umount.nfs

/sbin/umount.nfs4

/usr/sbin/exportfs

/usr/sbin/gss_clnt_send_err

/usr/sbin/gss_destroy_creds

/usr/sbin/mountstats

/usr/sbin/nfsiostat

/usr/sbin/nfsstat

/usr/sbin/rpc.gssd

/usr/sbin/rpc.idmapd

/usr/sbin/rpc.mountd

/usr/sbin/rpc.nfsd

/usr/sbin/rpc.svcgssd

/usr/sbin/rpcdebug

/usr/sbin/showmount

/usr/sbin/sm-notify

/usr/sbin/start-statd

L'executable i el man per definir exportacions

rpm -ql nfs-utils | grep exportfs

/usr/sbin/exportfs

/usr/share/man/man8/exportfs.8.gz

Observar el format del fitxer de configuració de les exportacions

man 5 exports

Exemples d'exportacions

- Exemples extrets del man.
- Exemples per fer a classe.

Exemples extrets del man exportfs

The following adds all directories listed in /etc/exports to /var/lib/nfs/etab and pushes the resulting export entries into the ker- nel:

/pub

/srv/www

```
# exportfs -a
       To export the /usr/tmp directory to host django, allowing asynchronous writes, one
       would do this:
       # exportfs -o async django:/usr/tmp
       To unexport the /usr/tmp directory:
       # exportfs -u django:/usr/tmp
       To unexport all the directories listed in /etc/exports:
       # exportfs -au
# Exemple extret del man 5 exports
   # sample /etc/exports file
              master(rw) trusty(rw,no_root_squash)
                 proj*.local.domain(rw)
    /projects
               *.local.domain(ro) @trusted(rw)
    /usr
    /home/joe
                  pc001(rw,all squash,anonuid=150,anongid=100)
```

The first line exports the entire filesystem to machines master and trusty. In addition to write access, all uid squashing is turned off for host trusty. The second and third entry show examples for wildcard host-names and netgroups (this is the entry '@trusted'). The fourth line shows the entry for the PC/NFS client discussed above. Line 5 exports the public FTP directory to every host in the world, executing all requests under the nobody account. The insecure option in this entry also allows clients with NFS implementations that don't use a reserved port for NFS. The sixth line exports a directory read-write to the machine 'server' as well as the '@trusted' netgroup, and read-only to netgroup '@external', all three mounts with the 'sync' option enabled.

-sync,rw server @trusted @external(ro)

*(ro,insecure,all squash)

Comprovar funcionament servei # service nfs restart S'està aturant l'NFS mountd: [FET] S'està aturant el dimoni NFS: [FET] S'estan aturant les quotes NFS: [FET] S'estan aturant els serveis NFS: [FET] S'està aturant RPC svcgssd: [FET] S'està iniciant RPC svcgssd: [FET] S'estan iniciant els serveis NFS: [FET] S'estan iniciant les quotes NFS: [FET] S'està iniciant el dimoni NFS: [FET] S'està iniciant NFS mountd:

Exportar directoris a la classe

cat /etc/exports

Definicio d'exportacions a l'aula

/tmp *(rw)

/etc 192.168.0.*(ro) # incorrecte /boot/grub -ro pc01 pc02 pc03 pc04

/usr/share/doc -ro *.informatica.escoladeltreball.org

Exportar els directoris

exportfs -a

Mostrar una mica de info en exportar

exportfs -av

exporting pc01.informatica.escoladeltreball.org:/boot/grub exporting pc02.informatica.escoladeltreball.org:/boot/grub exporting pc03.informatica.escoladeltreball.org:/boot/grub exporting pc04.informatica.escoladeltreball.org:/boot/grub exporting *.informatica.escoladeltreball.org:/usr/share/doc exporting 192.168.0.*:/etc # incorrecte exporting *:/tmp

Llistar què està exportant el host

exportfs

/boot/grub pc01.informatica.escoladeltreball.org /boot/grub pc02.informatica.escoladeltreball.org /boot/grub pc03.informatica.escoladeltreball.org /boot/grub pc04.informatica.escoladeltreball.org

/etc 192.168.0.* # incorrecte

/usr/share/doc *.informatica.escoladeltreball.org

/tmp <world>

Idem llistat mostrant les opcions d'exportació (verbose)

exportfs -v

/boot/grub pc01.informatica.escoladeltreball.org(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check)
/boot/grub pc02.informatica.escoladeltreball.org(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check)
/boot/grub pc03.informatica.escoladeltreball.org(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check)
/boot/grub pc04.informatica.escoladeltreball.org(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check)

/etc 192.168.0.*(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check) # incorrecte

/usr/share/doc *.informatica.escoladeltreball.org(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check)

/tmp <world>(rw,wdelay,root_squash,no_subtree_check)

Deixar d'exportar el directori grub per al pc04

exportfs -u pc04:/boot/grub

A05-14 Serveis de xarxa

```
# Comprovar-ho
# exportfs
/boot/grub
              pc01.informatica.escoladeltreball.org
/boot/grub
              pc02.informatica.escoladeltreball.org
/boot/grub
              pc03.informatica.escoladeltreball.org
/usr/share/doc *.informatica.escoladeltreball.org
              192.168.0.*
                             # incorrecte
/etc
/tmp
              <world>
# Si es modifica la configuració d'exportació del fitxer /etc/exports, cal recarregar els serveis a
exportar
# vim /etc/exports
# rectificar la línia
/etc
              192.168.0.0/24(ro)
# exportfs -r
# Deixar-ho d'exportar tot
# exportfs -au
# o be aturar el servei
# service nfs stop
```

Client: examinar i muntar directoris exportats

- Examinar els directoris que exporta un host.
- Muntar directoris remots (exportats via nfs) al client.
- Examinar els directoris muntats en el client.

```
# Comprovar des d'un altre client que està exportant un host concret
# showmount -e pc53
Export list for pc53:
/tmp
/usr/share/doc
                      *.informatica.escoladeltreball.org
                      192.168.0.0/24(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check)
/etc
/boot/grub
                     pc01.informatica.escoladeltreball.org
# Comprovar què està exportant gandhi
# showmount -e gandhi
Export list for gandhi:
/home gss/krb5
# Muntar en el client els directoris exportats pel servidor nfs
# mkdir /mnt/dir1
# mkdir /mnt/dir2
# mkdir /mnt/dir3
```

muntar el directori tmp del servidor (exportat a tothom) al client # mount -t nfs pc82:/tmp/mnt/dir1 # mount -t nfs pc82:/tmp on /mnt/dir1 type nfs (rw,vers=4,addr=192.168.0.22,clientaddr=192.168.0.50) # Muntar el directori /usr/share/doc del servidor en el client (és ro) # mount -t nfs pc82:/usr/share/doc/mnt/dir2 # mount -t nfs pc82:/tmp on /mnt/dir1 type nfs (rw,vers=4,addr=192.168.0.22,clientaddr=192.168.0.50) pc82:/usr/share/doc on /mnt/dir2 type nfs (ro,vers=4,addr=192.168.0.22,clientaddr=192.168.0.50) # date > /mnt/dir2/nou.txt -bash: /mnt/dir2/nou.txt: El sistema de fitxers és només de lectura # Muntar el directori /boot/grub del servidor des d'un client NO autoritzat # mount -t nfs pc82:/boot/grub /mnt/dir3 mount.nfs: access denied by server while mounting pc82:/boot/grub # mount -v -t nfs pc82:/boot/grub /mnt/dir3 mount.nfs: timeout set for Wed May 11 16:50:45 2011 mount.nfs: trying text-based options 'vers=4,addr=192.168.0.22,clientaddr=192.168.0.50' mount.nfs: mount(2): No such file or directory mount.nfs: trying text-based options 'addr=192.168.0.22' mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6 mount.nfs: trying 192.168.0.22 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049 mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17 mount.nfs: trying 192.168.0.22 prog 100005 vers 3 prot UDP port 55759 mount.nfs: mount(2): Permission denied mount.nfs: access denied by server while mounting pc82:/boot/grub # Muntar /etc del servidor en el client # perquè no va si el client és el propi servidor? # mount -t nfs pc82:/etc/mnt/ # mount -t nfs pc82:/etc on /mnt type nfs (rw,vers=4,addr=192.168.0.22,clientaddr=192.168.0.51)

Muntatges manuals / automatitzats

- Muntar manualment amb mount.
- Afegir opcions de muntatge amb -o o a la columna pertinent del fstab.
- Muntar automatitzadament usant /etc/fstab.

```
# Manualment
# mount -t nfs pc82:/tmp /mnt/dir1
# mount pc82:/tmp /mnt/dir2
# mount -t nfs4 -o sec=krb5 gandhi:/ /mnt/dir3
```

Automatitzat

ACCESS:

5 ops (3%)

avg bytes sent per op: 192

backlog wait: 0.000000

0 retrans (0%)

grep "nfs" /etc/fstab

gandhi:/ /home nfs4 sec=krb5 0 0 pc82:/tmp /mnt nfs defaults 0 0

Informació tècnica de les connexions nfs

• Ordres: mountstats, nfsiostat, nfsstat.

informació dels punts de muntatge # mountstats /mnt/dir1 Stats for pc82:/tmp/ mounted on /mnt/dir1: options: mount rw,vers=4,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,acregmin=3,acregmax=60,acdirmin=30,acdirm ax=60,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.22,minorversion= NFS server capabilities: caps=0x7ffe,wtmult=512,dtsize=4096,bsize=0,namlen=255 NFSv4 capability flags: bm0=0xfdffbfff,bm1=0xf9be3e,acl=0x3 NFS security flavor: 1 pseudoflavor: 0 NFS byte counts: applications read 0 bytes via read(2) applications wrote 0 bytes via write(2) applications read 0 bytes via O_DIRECT read(2) applications wrote 0 bytes via O_DIRECT write(2) client read 0 bytes via NFS READ client wrote 0 bytes via NFS WRITE **RPC** statistics: 138 RPC requests sent, 138 RPC replies received (0 XIDs not found) average backlog queue length: 0 OPEN: 1 ops (0%) 0 retrans (0%) 0 major timeouts avg bytes sent per op: 304 avg bytes received per op: 60 backlog wait: 0.000000 RTT: 0.000000 total 0.000000 time: execute (milliseconds) **FSINFO:** 1 ops (0%) 0 retrans (0%) 0 major timeouts avg bytes sent per op: 188 avg bytes received per op: 92 backlog wait: 0.000000 RTT: 0.000000 total time: 0.000000 execute (milliseconds)

RTT: 0.600000

0 major timeouts

avg bytes received per op: 276

total

execute

time:

0.600000

```
(milliseconds)
GETATTR:
       3 ops (2%)
                      0 retrans (0%)
                                             0 major timeouts
       avg bytes sent per op: 188
                                     avg bytes received per op: 260
       backlog wait: 0.000000
                                      RTT: 4.666667
                                                            total
                                                                                             4.666667
                                                                                  time:
                                                                      execute
(milliseconds)
LOOKUP:
       6 ops (4%)
                      0 retrans (0%)
                                             0 major timeouts
                                      avg bytes received per op: 137
       avg bytes sent per op: 204
       backlog wait: 0.000000
                                      RTT: 0.500000
                                                            total
                                                                                  time:
                                                                                             0.500000
                                                                      execute
(milliseconds)
PATHCONF:
       1 ops (0%)
                      0 retrans (0%)
                                             0 major timeouts
                                      avg bytes received per op: 72
       avg bytes sent per op: 184
       backlog wait: 0.000000
                                     RTT: 0.000000
                                                            total
                                                                                             0.000000
                                                                                  time:
                                                                      execute
(milliseconds)
SERVER_CAPS:
       3 ops (2%)
                      0 retrans (0%)
                                             0 major timeouts
       avg bytes sent per op: 184
                                     avg bytes received per op: 88
       backlog wait: 0.000000
                                     RTT: 0.333333
                                                            total
                                                                                  time:
                                                                                             0.333333
                                                                      execute
(milliseconds)
# nfsiostat
gandhi:/ mounted on /home:
 op/s
               rpc bklog
 4.78
               0.00
read:
               ops/s
                        kB/s
                               kB/op retrans
                                                    avg RTT (ms)
                                                                    avg exe (ms)
                0.327
                       5.084
                              15.532
                                         0(0.0\%)
                                                     7.279
                                                                    7.508
                        kB/s
                               kB/op retrans
                                                     avg RTT (ms)
                                                                    avg exe (ms)
write:
               ops/s
                0.357
                       3.956
                              11.094
                                        0(0.0\%)
                                                      4.620
                                                                    5.940
pc82:/tmp/ mounted on /mnt/dir1:
               rpc bklog
 op/s
 0.08
               0.00
                        kB/s
                               kB/op retrans
read:
           ops/s
                                                     avg RTT (ms)
                                                                    avg exe (ms)
        0.000
                               0.000
                                        0(0.0\%)
                      0.000
                                                      0.000
                                                                    0.000
write:
           ops/s
                        kB/s
                               kB/op retrans
                                                     avg RTT (ms)
                                                                    avg exe (ms)
        0.000
                       0.000
                               0.000
                                        0(0.0\%)
                                                      0.000
                                                                    0.000
# nfsstat
Server rpc stats:
       badcalls badauth badclnt xdrcall
             0
219
Server nfs v3:
null
                setattr
                         lookup
                                           readlink
        getattr
                                   access
                                                     0%
9
    100% 0
                0%0
                         0% 0
                                  0%0
                                           0% 0
                         mkdir
                                           mknod
read
        write
                 create
                                   symlink
     0%0
0
               0% 0
                        0% 0
                                 0%0
                                           0% 0
                                                    0%
         rmdir
                 rename link
                                     readdir
                                              readdirplus
remove
     0% 0
               0%0
                        0% 0
                                 0%0
                                           0%0
                                                    0%
       fsinfo
                pathconf commit
fsstat
     0%0
               0% 0
                        0%0
                                 0%
```

A05-14 Serveis de xarxa

```
Server nfs v4:
null
        compound
3
      1% 207
               98%
Server nfs v4 operations:
op0-unused op1-unused op2-future access
                                           close
                                                   commit
      0%0
               0% 0
                        0% 19
                                  4% 0
                                           0%0
                                                     0%
                                                link
create
        delegpurge delegreturn getattr getfh
                                                      0%
      0%0
               0% 0
                                  37% 26
                                             5% 0
0
                        0% 171
lock
        lockt
                 locku
                          lookup
                                   lookup_root nverify
      0% 0
               0% 0
                        0% 35
                                  7% 0
                                           0% 0
0
                                                  putpubfh
         openattr open_conf open_dgrd putfh
open
      0% 0
               0% 0
                                  0% 187
                        0% 0
                                           40% 0
                                                     0%
putrootfh read
                  readdir readlink remove
                                               rename
19
      4% 0
               0%0
                         0%0
                                  0%0
                                           0% 0
                            secinfo
         restorefh savefh
                                              setcltid
renew
                                     setattr
                                           0% 1
     0%0
               0% 1
                                 0%0
0
                        0% 0
                                                    0%
setcltidconf verify
                            rellockowner bc_ctl
                 write
                                                bind_conn
     0%0
               0% 0
                        0% 0
                                 0%0
                                           0% 0
                                                    0%
2
exchange_id create_ses destroy_ses free_stateid getdirdeleg getdevinfo
     0%0
               0% 0
                        0% 0
                                 0% 0
                                           0% 0
                                                    0%
getdevlist layoutcommit layoutget layoutreturn secinfononam sequence
               0% 0
                        0% 0
                                  0%0
                                           0% 0
set_ssv
         test_stateid want_deleg destroy_clid reclaim_comp
     0%0
               0% 0
                        0%0
                                  0%0
                                           0%
Client rpc stats:
calls retrans
               authrefrsh
134625 0
```

Servei SAMBA

Client SAMBA

- Instal·lar i configurar el servei.
- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Exemples de configuracions de compartició de recursos diferents.

Client SAMBA

21) Instal·lar el software de SAMBA client.

Identificar els components i la seva configuració:

- a) Paquet, info del paquet i components del paquet.
- b) Fitxers executables, fitxers de configuració, documentació i directoris significatius.
- 22) Llistar les utilitats samba client i indicar què fa cada una d'elles.
- 23) exemples de les utilitats:
 - a) Llistar els serveis oferts en un domini concret.
 - b) Llistar els serveis oferts en un host concret
 - c) Connectar a un recurs de xarxa compartir: una carpeta de disc.
 - d) Connectar a un recurs de xarxa compartir: una impressora.
 - e) Descarregar un fitxer usant l'utilitat equivalent a wget.
 - f) muntar un recurs de xarxa compartit amb mount o amb l'utilitat equivalent per a samba.

Software de samba

• Identificar els paquets i els seus components

rpm -qa | grep smb

libsmbclient-3.5.6-69.fc13.i686 pam_smb-1.1.7-11.fc12.i686 gvfs-smb-1.6.2-1.fc13.i686

rpm -qa | grep samba

samba-common-3.5.6-69.fc13.i686 samba-client-3.5.6-69.fc13.i686 samba-winbind-clients-3.5.6-69.fc13.i686

rpm -qa | grep cifs

cifs-utils-4.7-1.fc13.i686

yum -y install samba-swat # rpm -qa | grep samba

samba-swat-3.5.8-74.fc13.i686 samba-client-3.5.8-74.fc13.i686 samba-3.5.8-74.fc13.i686 samba-winbind-clients-3.5.6-69.fc13.i686 samba-common-3.5.8-74.fc13.i686

Buscar clients SMB

- Buscar clients samba.
- Examinar els recursos d'un servidor samba.
- Connectar-se a un recurs.
- Ordres:
 - o findsmb
 - smbtree
 - smbclient -L <server>
 - smbclient //<server>/recurs
 - o mount -o username:usuari,password=xx -t cifs //server/recurs <mount-point>
 - smbstatus
 - smbget
 - smbspool

Eines smb

locate smb | grep bin

/usr/bin/findsmb

/usr/bin/smbcacls

/usr/bin/smbclient

/usr/bin/smbcontrol

/usr/bin/smbcquotas

/usr/bin/smbget

/usr/bin/smbpasswd

/usr/bin/smbprint

/usr/bin/smbspool

/usr/bin/smbtar

/usr/bin/smbtree

/usr/sbin/cupsaddsmb

Ordres

smb <tab>

smbcacls smbcontrol smbget smbprint smbtar smbclient smbcquotas smbpasswd smbspool smbtree

Identificar un win a la xarxa local

edt-winsamba GRUPO_TRABAJO

Buscar equips smb

findsmb

*=DMB +=LMB

IP ADDR NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION

Llistar els recursos compartits per un servidor

smbclient -L 192.168.0.219

Enter root's password:

Anonymous login successful

Domain=[GRUPO_TRABAJO] OS=[Windows Server 2003 3790] Server=[Windows Server 2003 5.2]

Sharename Type Comment

IPC\$ IPC IPC remota

winpublic Disk carpeta compartida del server Edt-winsamba

ADMIN\$ Disk Admin remota

C\$ Disk Recurso predeterminado winclub Disk carpeta restringida

Anonymous login successful

Domain=[GRUPO_TRABAJO] OS=[Windows Server 2003 3790] Server=[Windows Server 2003 5.2]

Server Comment

EDT-WINSAMBA Equip virtual per a connexions a win

Workgroup Master

GRUPO_TRABAJO EDT-WINSAMBA

Llistar els recursos de edt-winsamba

smbtree

Enter root's password: GRUPO_TRABAJO

\\EDT-WINSAMBA Equip virtual per a connexions a win

\\EDT-WINSAMBA\\winclub carpeta restringida \\EDT-WINSAMBA\\C\$ Recurso predeterminado

\\EDT-WINSAMBA\ADMIN\$ Admin remota

\\EDT-WINSAMBA\\winpublic carpeta compartida del server edt-winsamba

\\EDT-WINSAMBA\IPC\$ IPC remota

Connectar a recursos

- Amb *smbclient* que permet navegar per el recurs client tipus ftp.
- Muntar un recurs amb *mount* (-o username=<nom,password=<passwd> -t cifs //server/recurs <mount-point>).
- Descarregar continguts amb *smbget*. utilitat tipus wget per a samba.

```
# Connectar a un recurs amb smbclient
# es tracta d'un client tipus ftp.
# smbclient -v //192.168.0.219/winpublic -U administrador
Enter administrador's password:
Domain=[EDT-WINSAMBA] OS=[Windows Server 2003 3790] Server=[Windows Server 2003
5.21
smb: \>
# llistar
smb: \> dir
                      D
                            0 Wed May 11 16:06:46 2011
                            0 Wed May 11 16:06:46 2011
                      D
 llegir.txt
                      A 141 Wed May 11 16:08:00 2011
             65393 blocks of size 32768. 4386 blocks available
# Ajuda, ordres disponibles
smb: \> help
         allinfo
                    altname
                                archive
                                           blocksize
cancel
           case_sensitive cd
                                  chmod
                                               chown
                                        echo
close
          del
                    dir
                              du
                   getfacl
                              hardlink
exit
          get
                                          help
history
           iosize
                     lcd
                               link
                                         lock
            ls
                     1
                              mask
                                         md
lowercase
           mkdir
                      more
mget
                                 mput
                                             newer
           posix
open
                     posix_encrypt posix_open
                                                 posix_mkdir
posix_rmdir posix_unlink print
                                     prompt
                                                 put
                    queue
                                         readlink
pwd
                               quit
           q
rd
         recurse
                    reget
                               rename
                                           reput
                     showacls
                                 setmode
rm
          rmdir
                                              stat
svmlink
                     tarmode
                                 translate
                                             unlock
            tar
volume
            vuid
                      wdel
                                 logon
                                            listconnect
showconnect ...
# Muntar un recurs amb mount
# mount -o username=Administrador,password=xxxxx -t cifs //192.168.0.219/winpublic /mnt
# mount -t cifs
//192.168.0.219/winpublic on /mnt type cifs (rw)
```

Descarregar contingut amb smbget (utilitat tipus wget)

smbget smb://192.168.0.219/winpublic/carta01.txt

Username for winpublic at 192.168.0.219 [guest] administrador

Password for winpublic at 192.168.0.219: xxxxxx

Using workgroup MYGROUP, user administrador

smb://192.168.0.219/winpublic/carta01.txt can't be found on the remote server

Rectificar el grup de treball, no és "MYGROUP" sinó "GRUPO_TRABAJO"

\$ smbget -u administrador -w GRUPO_TRABAJO smb://192.168.0.219/winclub/carta01.txt

Password for winclub at 192.168.0.219: xxxx

Using workgroup GRUPO TRABAJO, user administrador

smb://192.168.0.219/winclub/carta01.txt

Downloaded 141b in 4 seconds

Indicar l'usuari i el password

smbget -u pere -p pere -w GRUPO_TRABAJO smb://192.168.0.219/winclub/carta01.txt

Using workgroup GRUPO_TRABAJO, user pere

smb://192.168.0.219/winclub/carta01.txt

Downloaded 141b in 0 seconds

Usar les impressores compartides del servidor

smbclient -L 192.168.0.219

Enter root's password:

Anonymous login successful

Domain=[GRUPO_TRABAJO] OS=[Windows Server 2003 3790] Server=[Windows Server 2003 5.2]

Sharename Type Comment

AGFA Printer impressora agfa imaginaria de la màquina virtual

IPC\$ IPC IPC remota

print\$ Disk Controladores de impresora

winpublic Disk carpeta compartida del server edt-winsamba

ADMIN\$ Disk Admin remota
C\$ Disk Recurso predeterminado

HPColor Printer impressora virtual de la màquina virtual

winclub Disk carpeta restringida

Opcions de smbspool per enviar treballs d'impressió

smb://server[:port]/printer

- smb://workgroup/server[:port]/printer
- smb://username:password@server[:port]/printer
- smb://username:password@workgroup/server[:port]/printer

smbspool smb://pere:pere@GRUPO_TRABAJO/192.168.0.219/HPColor \ 1 pere TITLE 1 "" carta01.txt

DEBUG: Connected with username/password...

Servei SAMBA

- Instal·lar i configurar el servei.
- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Exemples de configuracions de compartició de recursos diferents.

Servei SAMBA Server

17) Instal·lar el servei SAMBA:

- a) Instal·lar el servei.
- b) Omplir amb contingut el servei (populate).
- c) Comprovar-ne el funcionament: local, remot
- 18) Identificar els components i la configuració del servei:
 - a) Paquet, info del paquet i components del paquet.
 - b) Fitxer executable, fitxers de configuració, documentació i directoris significatius.
 - c) Fitxers de: pid, lock.
 - d) fitxers i configuració de log.
 - e) Configuració del servei: service, chkconfig.
- 19) Monitorització del servei i tràfic de xarxa:
 - a) Identificar el port del servei.
 - b) Anàlisi dels ports oberts.
 - c) Monitoritzar tràfic SAMBA amb una eina de xarxa: wireshsrk, iptraf, ss, netstat
- 20) Exemples d'exportacions de samba servidor:

Exportar /tmp/m01/public amb tota la xarxa d'informàtica.

Exportar /tmp/m01/readonly amb tot el món però només de lectura.

Exportar /tmp/m01/neighbor només amb el pc veí en mode read/write.

Exportar /tmp/m01/friends només als pcs de la meteixa fila.

Exportar una de les impressores locals a tothom.

Exportar una de les impressores locals a un sol host remot.

Instal·lar i configurar el servei

- Observar els paquets i els fitxers que contenen.
- Identificar el servei. Configurar-ne els runlevels.
 - Servei smb.
 - Servei nmb.

Llistat de paquets de samba, smb i cifs

rpm -qa | grep -E "smb|samba|nmb|cifs" samba-swat-3.5.8-74.fc13.i686 samba-client-3.5.8-74.fc13.i686 libsmbclient-3.5.6-69.fc13.i686 pam_smb-1.1.7-11.fc12.i686 gvfs-smb-1.6.2-1.fc13.i686 samba-3.5.8-74.fc13.i686

cifs-utils-4.7-1.fc13.i686

samba-winbind-clients-3.5.6-69.fc13.i686

samba-common-3.5.8-74.fc13.i686

Buscar els daemon del servei: servei smb i sevei nmb

rpm -ql samba | grep bin

/usr/bin/eventlogadm

/usr/bin/mksmbpasswd.sh

/usr/bin/smbstatus

/usr/sbin/nmbd

/usr/sbin/smbd

Observar els nivells d'execució per defecte

chkconfig --list | grep -E "smb|nmb"

0:aturat 1:aturat 2:aturat 3:aturat 4:aturat 5:aturat 6:aturat nmb 0:aturat 1:aturat 2:aturat 3:aturat 4:aturat 5:aturat 6:aturat smb

Engegar el servei

service smb start

S'estan iniciant els serveis SMB: [FET]

service nmb start

S'estan iniciant els serveis NMB: [FET]

Observar el pid dels serveis

\$ ll /var/run/smbd.pid

-rw-r--r-- 1 root root 6 12 mai 14:20 /var/run/smbd.pid

\$ cat /var/run/smbd.pid

11607

\$ ll /var/run/nmbd.pid

-rw-r--r-- 1 root root 6 12 mai 14:20 /var/run/nmbd.pid

\$ cat /var/run/nmbd.pid

11623

\$ ps ax | grep -E "smb|nmb"

11607? Ss 0:00 smbd -D 11623? Ss 0:00 nmbd -D S 0:00 smbd -D 11632?

11860 pts/0 S+ 0:00 grep -E smb|nmb

Configuració del servei per defecte

- Observar els recursos compartits per defecte.
- Identificar el "grup de treball", el "nom del host" i el "nom dels recursos" que proporciona el servidor samba.
- Observar els fitxers de configuració per defecte.

```
# El servei està en funcionament
# service smb status
smbd (pid 11607) s'està executant...
# service nmb status
nmbd (pid 11623) s'està executant..
# Llistat dels recursos smb de la xarxa local
$ findsmb
                 *=DMB
                  +=LMB
IP ADDR
             NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION
192.168.0.22 PC82
                        +[MYGROUP] [Unix] [Samba 3.5.8-74.fc13]
# Llistat dels recursos de la xarxa local
# grup de treball: MYGROUP
# host server: PC82
$ smbtree
Enter root's password:
MYGROUP
      \\PC82
                          Samba Server Version 3.5.8-74.fc13
             \PC82\HP-Color-LaserJet-CP3505 HP Color LaserJet CP3505
             \PC82\HP-LaserJet-P3005 HP LaserJet P3005
             \\PC82\IPC$
                                 IPC Service (Samba Server Version 3.5.8-74.fc13)
# Consulta dels recursos d'un host
$ smbclient -L \\PC82
Enter root's password:
Anonymous login successful
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.8-74.fc13]
      Sharename
                    Type
                            Comment
      IPC$
                         IPC Service (Samba Server Version 3.5.8-74.fc13)
                 IPC
      HP-LaserJet-P3005 Printer HP LaserJet P3005
      HP-Color-LaserJet-CP3505 Printer HP Color LaserJet CP3505
Anonymous login successful
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.8-74.fc13]
      Server
                    Comment
```

```
PC82 Samba Server Version 3.5.8-74.fc13

Workgroup Master
------
GRUPO_TRABAJO EDT-WINSAMBA
MYGROUP PC82
```

Obtenir ajuda de la configuració

man smb.conf

Identificar el fitxer de configuració i exemples

\$ locate smb.conf

/etc/pam_smb.conf

/etc/samba/smb.conf

/usr/share/doc/pam_smb-1.1.7/pam_smb.conf.example

/usr/share/man/man5/smb.conf.5.gz

/usr/share/swat/help/manpages/smb.conf.5.html

Fitxers de configuració

\$ cat /etc/samba/

lmhosts smb.conf smbusers

Configuració samba per defecte

```
# less /etc/samba/smb.conf
```

```
...... <suprimit> .....
# ------ Network-Related Options ------
# workgroup = the Windows NT domain name or workgroup name, for example, MYGROUP.
# server string = the equivalent of the Windows NT Description field.
# netbios name = used to specify a server name that is not tied to the hostname.
# interfaces = used to configure Samba to listen on multiple network interfaces.
# If you have multiple interfaces, you can use the "interfaces =" option to
# configure which of those interfaces Samba listens on. Never omit the localhost
# interface (lo).
# hosts allow = the hosts allowed to connect. This option can also be used on a
# per-share basis.
# hosts deny = the hosts not allowed to connect. This option can also be used on
# a per-share basis.
    workgroup = MYGROUP
    server string = Samba Server Version %v
    netbios name = MYSERVER
```

```
interfaces = lo eth0 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
   hosts allow = 127. 192.168.12. 192.168.13.
...... <suprimit> .....
# ----- Logging Options -----
# log file = specify where log files are written to and how they are split.
# max log size = specify the maximum size log files are allowed to reach. Log
# files are rotated when they reach the size specified with "max log size".
    # log files split per-machine:
   log file = /var/log/samba/log.%m
   # maximum size of 50KB per log file, then rotate:
   max log size = 50
...... <suprimit> .....
#====== Share Definitions ============
[homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    writable = yes
    valid users = %S
    valid users = MYDOMAIN\%S
[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
     guest ok = no
    writable = no
    printable = yes
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons:
     [netlogon]
     comment = Network Logon Service
     path = /var/lib/samba/netlogon
    guest ok = ves
     writable = no
    share modes = no
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share.
# The default is to use the user's home directory:
     [Profiles]
     path = /var/lib/samba/profiles
     browseable = no
     guest ok = yes
# A publicly accessible directory that is read only, except for users in the
# "staff" group (which have write permissions):
     [public]
     comment = Public Stuff
     path = /home/samba
```

```
public = yes
writable = yes
printable = no
write list = +staff
```

Crear recursos compartits de disc

- Publicar directoris propis com a recursos de xarxa compartits.
- Opcions de compartir:
 - o public o provat.
 - read only o write (indicar qui amb writelist).
 - o browseable.
 - o printable.

```
# Definir recursos de xarxa en el fitxer /etc/samba/smb.conf
# cat /etc/samba/smb.conf
...... <suprimit> .....
# ------ Definicions fetes a classe ------
# Compartir /tmp amb rw per a tothom
    [public]
    comment = Access public tmp rw per a tothom
    path = /tmp
   public = yes
   writable = yes
    printable = no
   browseable = yes
# Acces public a /usr/share /doc e read only
    [documentacio]
    comment = Access public ro a /usr/share/doc
   path = /usr/share/doc
   public = yes
   writable = no
   browseable = yes
# Acces public a /usr/share/man pero no browseable
   [man]
    comment = Access public ro a /usr/share/man
    path = /usr/share/man
   public = yes
   writable = no
   browseable = no
# Compartir /tmp/m01 amb rw per a tothom
   [proves]
```

```
comment = Access public a /tmp/m01 amb rw
    path = \frac{tmp}{m01}
    public = yes
    writable = yes
    printable = no
    browseable = yes
# Recarregar el servei (fa falta realment?)
$ service smb restart
S'estan aturant els serveis SMB:
                                             [FET]
S'estan iniciant els serveis SMB:
                                             [FET]
$ service nmb restart
S'estan aturant els serveis NMB:
                                              [FET]
S'estan iniciant els serveis NMB:
                                              [FET]
# Observar els recursos de xarxa compartits pel servidor samba
$ smbtree
MYGROUP
      \\PC82
                           Samba Server Version 3.5.8-74.fc13
             \PC82\HP-Color-LaserJet-CP3505 HP Color LaserJet CP3505
             \PC82\HP-LaserJet-P3005 HP LaserJet P3005
                                  IPC Service (Samba Server Version 3.5.8-74.fc13)
             \\PC82\IPC$
                                         Access public a /tmp/m01 amb rw
             \\PC82\proves
             \\PC82\documentacio
                                         Access public ro a /usr/share/doc
             \\PC82\public
                                         Access public tmp rw per a tothom
             # observeu que no mostra \\pc82\ man perquè NO és browseable
```

Crear comptes d'usuari samba

- Es poden incloure usuaris del sistema Linux en els comptes d'usuari samba.
- El samba porta el resgistre dels seus usuaris al fitxer xx.

```
# Disposar en el sistema Linux d'un compte d'usuari pere
# useradd -d /tmp/pere pere
# passwd pere

# Usuaris definits per defecte al samba
# cat /etc/samba/smbusers
# Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ...
root = administrator admin
nobody = guest pcguest smbguest

# Afegir l'usuari pere
# smbpasswd -a pere
New SMB password:
Retype new SMB password:
```

Added user pere.

Exemples de connexió client al servidor local

- Llistar els recursos d'un servidor samba amb *smbclient -L*.
- Connectar (tipus ftp) amb un recurs samba amb *smbclient*.
- Descarregar fitxers de recursos samba amb *smbget* (tipus wget).
- Muntar recursos de disc samba amb *mount*.

Connectar des d'un client qualsevol als recursos de xarxa compartits # grup de treball: MYGROUP, host: PC82

smbclient -v //pc82/public

Enter root's password:

Anonymous login successful

Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.8-74.fc13]

smb: \>

smbclient -v //pc82/man

Enter root's password:

Anonymous login successful

Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.8-74.fc13]

smb: \>

smb: \> pwd

Current directory is \\pc82\man\

smb: \>

Muntar recursos de xarxa compartits

mount -v -o username=pere,password=pere -t cifs //pc82/man /mnt mount.cifs kernel mount options:

ip=192.168.0.22,unc=\\pc82\man,,ver=1,user=pere,pass=******

mount -t cifs

//pc82/man on /mnt type cifs (rw)

Descarregar fitxers tipus wget

smbget smb://pc82/proves/carta.txt

Username for proves at pc82 [guest]

Password for proves at pc82:

Using workgroup MYGROUP, guest user

smb://pc82/proves/carta.txt

Downloaded 428b in 5 seconds

Compartir impressores

• Usar les impressores pròpies definides en el sistema via cups o /etc/printcap

```
# Extracte de /etc/samba/smb.conf
      ------ Printing Options -
# The options in this section allow you to configure a non-default printing system.
# load printers = when set you yes, the list of printers is automatically
# loaded, rather than setting them up individually.
# cups options = allows you to pass options to the CUPS library. Setting this
# option to raw, for example, allows you to use drivers on your Windows clients.
# printcap name = used to specify an alternative printcap file.
    load printers = yes
    cups options = raw
    printcap name = /etc/printcap
    # obtain a list of printers automatically on UNIX System V systems:
    printcap name = lpstat
    printing = cups
[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    guest ok = no
    writable = no
    printable = yes
```

Identificar noms "windows" de host: winnames

usar nmblookup

```
# Identificar els noms de host i ips
# nmblookup pc82
querying pc82 on 192.168.0.255
192.168.0.22 pc82<00>
# nmblookup edt-winsamba
querying edt-winsamba on 192.168.0.255
192.168.0.229 edt-winsamba<00>
```

Verificar la configuració samba

• Usar la utilitat *testparm* per verificar que els recursos de xarxa que s'han compartit en el samba s'han definit correctament en el fitxer de configuració.

```
# Verificar que el fitxer de configuració /etc/samba/smb.conf és correcte.
# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[public]"
Processing section "[documentacio]"
Processing section "[man]"
Processing section "[proves]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
Press enter to see a dump of your service definitions
[global]
       workgroup = MYGROUP
       server string = Samba Server Version %v
       log file = /var/log/samba/log.%m
       max log size = 50
       cups options = raw
[homes]
       comment = Home Directories
       read only = No
       browseable = No
[printers]
       comment = All Printers
       path = /var/spool/samba
       printable = Yes
       browseable = No
[public]
       comment = Access public tmp rw per a tothom
       path = /tmp
       read only = No
       guest ok = Yes
[documentacio]
       comment = Access public ro a /usr/share/doc
       path = /usr/share/doc
       guest ok = Yes
[man]
       comment = Access public ro a /usr/share/man
       path = /usr/share/man
```

A05-14 Serveis de xarxa

```
guest ok = Yes
browseable = No

[proves]

comment = Access public a /tmp/m01 amb rw
path = /tmp/m01
read only = No
guest ok = Yes
```

Nautilus: client de serveis de xarxa gràfic

Nautilus

Connectar amb nautilus a recursos de xarxa remots.

Client gràfic Nautilus: per accedir a recursos de xarxa

24) Usar el nautilus per:

- connectar via ftp
- connectar via ssh
- connectar via smb

Exemples ftp:

ftp.//anonymous@gandhi

ftp://hisxxxx@gandhi/home/users/inf/hisi1/hisxxxx

Exemples ssh /sftp:

sftp://hisxxxx@pc00/

sftp://hisxxxx@pc00/home/users/inf/hisx1/hisxxxx

Exemples samba:

smb://pc00/public

smb://192.168.0.229/winpublic/

smb://edt-winsamba/winclub/

smb://pere@edt-winsamba/winclub/

smb://pere@GRUPO_TRABAJO/edt-winsamba/winclub/

Clients de serveis DNS, DHCP i LDAP

Client DNS

- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Identificar la configuració del client dns.

Client dns

- 01) Identificar els components i la configuració del client dns:
 - a) Fitxers de configuració.
 - b) Logs de funcionament.
- 02) Monitorització del servei i tràfic de xarxa d'una consulta dns:
 - a) Identificar el port del servei.
 - b) Anàlisi dels ports oberts.
 - c) Monitoritzar tràfic dns amb una eina de xarxa: wireshsrk, iptraf, ss, netstat

Client DHCP

- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Identificar la configuració del client dhcp i els fitxers de leases.

Client dhcp

- 03) Identificar els components i la configuració del client dhcp:
 - a) Paquet, info del paquet i components del paquet.
 - b) Fitxers executables, fitxers de configuració, documentació i directoris significatius.
 - c) Configuració de la xarxa per al dhcp.
 - d) Fitxers de leasses.
- 04) Monitorització del servei i tràfic de xarxa:
 - a) Identificar el port del servei.
 - b) Anàlisi dels ports oberts.
 - c) Monitoritzar tràfic dhcp amb una eina de xarxa: wireshsrk, iptraf, ss, netstat

Client LDAP

- Examinar els components: paquets, fitxers, documentació i directoris.
- Monitoritzar el servei.
- Identificar la configuració del client ldap.

Client LDAP

- 05) Identificar els components i la configuració del client LDAP:
 - a) Paquet, info del paquet i components del paquet.
 - b) Fitxer executable, fitxers de configuració, documentació i directoris significatius.
 - c) fitxers i configuració de log.
 - d) Configuració del client ldap.
- 06) Monitorització del servei i tràfic de xarxa:
 - a) Identificar el port del servei.
 - b) Anàlisi dels ports oberts.
 - c) Monitoritzar tràfic ldap amb una eina de xarxa: wireshsrk, iptraf, ss, netstat