Pointeur this

Le pointeur **this** est un pointeur sur l'objet courant. Toutes les méthodes reçoivent ce pointeur en paramètre de manière implicite. Ainsi, si on prend l'exemple de la méthode setName() de la classe Employee :

```
void Employee::setName(string name) {
    name_ = name;
}
```

Une manière équivalente d'écrire cette fonction serait :

```
void Employee::setName(string name) {
    this->name_ = name;
}
```

Car c'est un pointeur.

Notez qu'on fait appel à l'opérateur d'accès (->) vu précédemment, et non pas à (.), puisqu'il faut déréférencer le pointeur **this** avant d'accéder à l'attribut name_ de l'objet courant. Supposons maintenant que nous voulions appeler plusieurs fois consécutives une méthode d'un objet. Imaginons par exemple une méthode incrementer(), que l'on veut appliquer plusieurs fois :

```
int main() {
    ClassA objet;
    objet.incrementer();
    objet.incrementer();
    objet.incrementer();
}
```

Si la méthode nous retournait une référence au même objet, le même effet pourrait être obtenu en faisant des appels en cascade:

```
int main() {
    ClasseA objet;
    objet.incrementer().incrementer();
}
```

Le pointeur **this** est particulièrement intéressant lorsqu'on veut faire ce genre de manipulations puisqu'il nous permet de retourner une référence vers l'objet courant. La définition et l'implémentation de la classe ClasseA serait alors :

```
class Classe A {
public:
    Classe A & incrementer();
private:
    int att;
};

Classe A & Classe A :: incrementer() {
    ++att;
};

Classe A :: Classe A(): att_(0) {}
```

Programmation orientée objet

Introduction à la surcharge des opérateurs et fonctions

Surcharge de fonctions

- Il y a surcharge de fonction lorsqu'on définit et implémente une nouvelle fonction qui a le même nom qu'une fonction existante, mais dont:
 - Le nombre de paramètres est différent et/ou
 - Le type d'un ou plusieurs paramètres est différent
- Certains types sont susceptibles à la conversion automatique (« casts »), il faut donc faire bien attention

Exemples

Attention: Le type de retour n'est pas un critère qui satisfait la surcharge de fonctions

```
void f(int a) {}
                                             Le nombre de
void f(int a, double b) {}
                                             paramètres est
                                             différent
void f(int a, double b, int c) {}
void f(int a, double b, string s) {}
                                            Le type du
void f(int a, double b, Fraction f) {}
                                            dernier paramètre
                                            est différent
void f(int a, double b, Point p) {}
```

Surcharges d'opérateurs

- Consiste à redéfinir la fonctionnalité d'un opérateur tel que +, -, ou += pour une classe.
- Étant donné qu'on fait de la surcharge de fonctions, on ne peut pas créer de nouveaux opérateurs, on se contente de redéfinir ceux existants
- Conservé, il faut donc bien comprendre le fonctionnement d'un opérateur avant de le surcharger

Opérateurs définis en C++

cppreference - surcharge des opérateurs

Pouvant être surchargés

Ne pouvant être surchargés

```
+ - * / % ^ & | [] ()
~ = < > += -= *= /=
%= ^= &=!++ -- -> ,
>> << &&!= <= >=
|= || <<= >>= ==
new delete
```

. :: ?: .* sizeof

Types d'opérateurs

- Les opérateurs ont un nombre déterminé de paramètres et ne peuvent pas avoir de paramètres par défaut
- Les opérateurs binaires acceptent deux paramètres qui sont, dans l'ordre, l'opérande de gauche et l'opérande de droite. Les opérateurs ne sont donc pas commutatifs. L'opérateur d'addition (+) est binaire 2 objets.
- Les opérateurs unaires acceptent un seul paramètre qui est l'objet courant. L'opérateur d'incrémentation (++) est unaire

Programmation orientée objet

Surcharge interne des opérateurs

La surcharge interne

- Il est possible de surcharger un opérateur en tant que fonction membre
- Dans ce cas, l'opérande de gauche est toujours l'objet courant
- La surcharge de l'opérateur prendra alors comme paramètre l'opérande de droite s'il y a lieu
- Ce type de surcharge doit être priorisé lorsqu'il est possible de le faire puisqu'elle respecte l'encapsulation de la classe

Exemple - Surcharge des opérateurs de Fraction

On veut pouvoir faire:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = f1 + f2;
}
```

• Un appel équivalent serait:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = f1 operator+(f2);
}
```

Exemple - Surcharge de l'opérateur + pour Fraction

```
class Fraction{
public:
    Fraction();
    Fraction(const double& num, const double& denum);

Fraction operator+ (const Fraction& fract) const;

private:
    long numerateur_;
    long denominateur_;
    void simplifier();
};
```

Exemple - Surcharge de l'opérateur + pour Fraction

Exemple - Surcharge de l'opérateur + de Fraction

On veut pouvoir faire:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = f1 + 1;
}
```

• Un appel équivalent serait:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = f1.operator+(1);
}
```

Exemple - Surcharge de l'opérateur + pour Fraction

```
class Fraction{
public:
   Fraction();
   Fraction(const double& num, const double& denum);
   Fraction operator+ (const Fraction& fract) const;
   Fraction operator+ (const long& entier) const;
private:
   long numerateur ;
   long denominateur ;
   void simplifier();
};
```

La signature est la même, sauf pour le type de l'opérande de droite

Exemple - Surcharge de l'opérateur ++ de Fraction

On veut pouvoir faire:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    ++f1;
}
```

• Un appel équivalent serait:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f1.operator++();
}
```

Exemple - Surcharge des opérateurs de Fraction

```
class Fraction{
public:
    Fraction();
    Fraction(const double& num, const double& denum);
    Fraction operator+(const Fraction& fract) const;
    Fraction operator+(const long& entier) const;
    Fraction& operator++();
private: objet ce qui permet un long numerateur; appel en concede
                                        Parce qu'on modifie l'état de
                                        l'objet et qu'on retourne une
    long denominateur ;
                                            référence vers celui-ci
    void simplifier();
};
```

Exemple - Surcharge des opérateurs de Fraction

```
Fraction& Fraction::operator++() {
  *this = \[ *this + 1; \]
  return *this;
                            Cette façon est plus facile à
                           comprendre et donc préferable
                             à l'autre implémentation
Fraction& Fraction::operator++() {
  *this = operator+(1);
  return *this;
```

Exemple - Surcharge de l'opérateur + de Fraction

On veut pouvoir faire:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = 1 + f1;
}
On peut seulement
```

• Un appel équivalent serait:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2) f2(4, 5), f3;
    f3 = 1.pperator+(f1);
}
```

surchargé les

Exemple - Surcharge de l'opérateur + de Fraction

On veut pouvoir faire:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = 1 + f1;
}
On d
l'opérate
```

Un appel équivalent serait;

On doit surcharger l'opérateur + de manière externe

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = operator+(1, f1);
}
```

Programmation orientée objet

Surcharge externe des opérateurs

07/05/2020 Martine Bellaïche 1

Surcharge externe

- Il est possible de surcharger un opérateur en tant que fonction globale
- On surcharge les opérateurs de manière externe lorsque l'opérande de gauche n'est pas un objet de la classe courante
- Lorsque l'opérateur est surchargé en fonction globale standard, toutes les fonctions nécessaires pour manipuler l'objet doivent être définies dans l'interface de sa classe puisque la fonction n'est pas membre

Exemple - Surcharge de l'opérateur + de Fraction

On veut pouvoir faire:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = 1 + f1;
}
```

• Un appel équivalent serait:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    f3 = operator+(1, f1);
}
```

Exemple – Surcharge de l'opérateur + de Fraction

```
class Fraction{
public:
    Fraction operator+(const Fraction& fract) const;
    Fraction operator+(const long& entier) const;
private:
   long numerateur ;
                                      Parce qu'une fonction globale
    long denominateur_;
                                       ne peut pas être constante
   void simplifier();
};
     fonction globale qui se fait à l'enteriour de la glasse.
Fraction operator+(const long&, const Fraction&);
Fraction operator+(const long& e, const Fraction& f) {
       return (f + e);
                                    L'opérateur + fait partie de
                                      l'interface de Fraction
```

Exemple - Surcharge de l'opérateur << de Fraction

On veut pouvoir faire:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    cout << f1 << endl;
}</pre>
```

• Un appel équivalent serait:

```
int main() {
    Fraction f1(1, 2), f2(4, 5), f3;
    operator<<(cout, f1) << endl;
}</pre>
```

Exemple - Surcharge de l'opérateur << de Fraction

```
class Fraction{
public:
    Fraction();
    Fraction(const double& num, const double& denum);
                               Non, on surcharge l'opérateur
private:
    long numerateur ;
                                    << en fonction friend
    long denominateur ;
    void simplifier();
};
ostream& operator<<(ostream& o, const Fraction& f) {</pre>
        return o << f.getNumerateur() << "/" <<</pre>
                f.getDenominateur();
```

Fonction friend

- Une fonction friend est une fonction globale qui a un accès privilégié aux membres privés d'une classe
- Ce concept ne détruit pas l'encapsulation puisque:
 - une classe contrôle quelle fonctions deviennent friend
 - les opérateurs font partie de l'interface et alors doivent être inclus dans la définition de la classe
 - c'est plus fiable qu'ajouter des accesseurs publiques juste pour l'opérateur

Exemple - Surcharge de l'opérateur << de Fraction

```
class Fraction{
public:
   Fraction();
    Fraction(const double& num, const double& denum);
   friend | ostream& operator<<(ostream& o, const Fraction& f);</pre>
private:
   long numerateur ;
   long denominateur ;
                                     Parce qu'une fonction globale
   void simplifier();
                                      ne peut pas être constante
};
ostream& operator<<(ostream& o, const Fraction& f)
       return o << f.numerateur_ << "/" << f.denominateur_;</pre>
         friend permet abis d'acceder de ja son privi le giée aux attibu
```