Programmation orientée objet

Pointeurs intelligents

Motivation

- Un pointeur brut est un pointeur dont le type est directement T*, où T peut être un int, un string, un Employee, ...
- Les pointeurs bruts sont une source majeure de problèmes.
- Les problèmes se trouvent majoritairement au niveau de:
 - la possession de mémoire
 - Qui doit désallouer la mémoire dynamique?
 - Quand désallouer la mémoire d'un pointeur partagé?
 - la désallocation des pointeurs
 - Risque de fuite de mémoire
 - Risque d'erreur d'exécution(« undefined behavior »)

Bonnes pratiques en C++

- Pour ces raisons: (C++ core guidelines)
 - Jamais transférer la possession de la mémoire à l'aide d'un pointeur ou référence brut (I.11)
 - Un pointeur ou référence brut ne devrait jamais posséder une ressource mémoire (R.3, R.4)

https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines

Qu'est-ce qu'un pointeur intelligent?

- Un pointeur intelligent est une classe de la librairie standard qui encapsule la notion de pointeur:
 - S'occupe d'allouer et désallouer la mémoire dynamique
 - Les opérateurs de déréférencement (*, ->), d'accès ([]) et de comparaison sont accessibles par un pointeur intelligent de la même manière qu'un pointeur brut
- Pour pouvoir utiliser les pointeurs intelligents, on doit inclure leur librairie:

#include <memory>

Classes de pointeurs intelligents

- Propriétaire unique: unique_ptr
 - Un objet de type unique_ptr est le seul à pointer vers l'espace mémoire qu'il a créé
 - Un objet de type unique_ptr décide de la durée de vie de l'espace mémoire vers lequel il pointe
- Plusieurs propriétaires: shared_ptr
 - Un objet de type shared_ptr peut partagée la mémoire qu'il a crée avec d'autres objets du même type
 - Lorsqu'il n'y a plus d'objets de type shared_ptr qui pointe vers l'espace mémoire, l'espace est automatiquement désallouée

cppreference - shared ptr et unique ptr

Création de pointeurs intelligents

À la sortie de la fonction, les variables locales sont détruites. L'espace mémoire allouée dynamiquement par les pointeurs intelligents est désallouée par ceux-ci lors de leur destruction.

Manipulation des pointeurs intelligents

```
int main() {
   unique ptr<Employee> emp ptr unique =
          make unique<Employee>("Bob");
  emp ptr unique->setName("Bobette");
   cout << emp_ptr_unique->getName() << endl; //"Bobette"</pre>
   Employee emp;
   *emp ptr unique = emp;
   cout << emp ptr unique->getName() << endl; //"unknown"</pre>
   unique ptr<Employee[]> emp tableau =
          make_unique<Employee[]>(1);
   cout << [emp_tableau[0].getName() << endl; //"unknown"</pre>
```

Accès au pointeur brut

```
Important
```

unique_ptr

- Une erreur de compilation se produit blanch 1 ph lorsqu'on tente de copier un pointeur per pointeur pourquoi?
- Par contre, on peut transférer la possession de la mémoire dynamique en utilisant la fonction std::move

Exemple de possession de mémoire

Avec les pointeurs bruts

```
Pas évident de savoir que l'appelant
class MaClasse {
                                          donne sa possession de la mémoire.
public:
    void posseder(Item* item) {
         delete item ;
                                              Doit libérer manuellement, sinon fuite
         item = item;
    ~MaClasse() { delete item_; }
                                             Doit initialiser sinon « undefined
private:
                                             behavior » lors du premier delete.
    Item* item = nullptr;
                                               int main() {
};
                                                   MaClasse a;
          Manque-t-il un delete après?
                                                   Item* item = new Item;
                                                   a.posseder(item);
                                                   a.posseder(new Item);
```

Exemple de possession de mémoire

Avec pointeurs intelligents uniques

```
class MaClasse {
                                                    Appelant doit donner sa possession
   public:
        void posseder(unique_ptr<Item> item){
                                                            Désallocation automatique
             item = move(item);
                                                           de l'ancien Item,
                                                           et item conserve l'espace
   private:
                                                           mémoire du paramètre item
        unique_ptr<Item> item_;
                                               Désallocation automatique
   };
                                               à la destruction
Transfert explicite; item est
                            int main() {
nullptr après
                                 MaClasse a;
                                 unique ptr<Item> item = make unique<Item>();
                                 a.posseder(move(item));
move non nécessaire
                                 a.posseder(make unique<Item>());
car objet temporaire
```

shared_ptr

- Possession de la mémoire est partagée entre différents pointeurs intelligents
 - Compteur de pointeurs intelligents qui possèdent la mémoire dynamique qui est obtenu à l'aide de la fonction use_count()
 - Mémoire dynamique libérée lorsque le dernier pointeur intelligent est détruit (compte à 0)
- Un transfert de possession de mémoire est possible en utilisant la fonction std::move() entre deux shared_ptr

```
int main() {
    shared_ptr<Item> item_1 = make_shared<Item();
    shared_ptr<Item> item_2 = item_1;
    shared_ptr<Item> item_3 = move(item_1);
    Transfert la possession →
    rien à compter;
    item_1 devient nullptr
```

shared_ptr - Partage de la possesion

```
int main() {
    shared_ptr<Item> item_1 = make_shared<Item>();
    cout << item_1.use_count() << endl; //1
    shared_ptr<Item> item_2 = item_1;
    cout << item_2.use_count() << endl; //2
    shared_ptr<Item> item_3 = move(item_1);
    cout << item_3.use_count() << endl; //2
}</pre>
```

Bonnes pratiques en C++ (suite)

- On devrait: (C++ core guidelines)
 - Utiliser unique_ptr et shared_ptr pour représenter la possession mémoire. (R.20)
 - Préférer unique_ptr à shared_ptr sauf si besoin de partager la possession. (R.21)
 - Prendre en paramètre à une fonction un pointeur intelligent si et seulement si pour changer la durée de vie de l'espace mémoire. (R.30)
 - Utiliser une simple référence (T&) ou pointeur (T*) si la fonction n'a pas à influencer la durée de vie.
 - Utiliser T* si peut être nullptr; sinon préférer T&.

Bonnes pratiques – Exemple

```
void parametreParReference(Item& item) {
    item.ajouterCaractere("A");
void parametreParPointeur(Item* item) {
    if (item != nullptr)
        item->ajouterCaractere("B");
                                           unique ptr ou shared ptr ne change
                                           rien au reste du code de cet exemple
int main() {
    unique_ptr<Item> item = make_unique<Item>();
    parametreParReference(*item);
    parametreParPointeur(item.get());
```

Résumé

- Un pointeur intelligent est une classe générique.
- La mémoire dynamique allouée est détruite quand le pointeur intelligent qui possède cette mémoire n'y pointe plus (détruit ou réaffecté).
- Cette mémoire dynamique peut ou ne pas être partagée.
- move() pour le transfert de possession de mémoire à un autre pointeur intelligent.

2020-05-04