KOMA-Script

ein wandelbares LATEX $2_{\mathcal{E}}$ -Paket

Die Anleitung

KOMA-Script

Markus Kohm

Jens-Uwe-Morawski

2014-07-07

Autoren des KOMA-Script-Pakets: Frank Neukam, Markus Kohm, Axel Kielhorn

Rechtliche Hinweise:

Der Autor dieser Anleitung ist in dieser Eigenschaft nicht verantwortlich für die Funktion oder Fehler der in dieser Anleitung beschriebenen Software. Bei der Erstellung von Texten und Abbildungen wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Der Autor kann jedoch für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hin-

weise auf Fehler ist der Autor dankbar.

In dieser Anleitung werden Warennamen ohne der Gewährleistung der freien Verwendbarkeit und ohne besondere Kennzeichnung benutzt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass viele der

Warennamen gleichzeitig eingetragene Warenzeichnen oder als solche zu betrachten sind.

Freie Bildschirm-Version ohne Optimierung des Umbruchs

Diese Anleitung ist als Bestandteil von KOMA-Script frei im Sinne der LATEX Project Public License Version 1.3c. Eine für KOMA-Script gültige deutsche Übersetzung liegt KOMA-Script in der Datei »lppl-de.txt« bei. Diese Anleitung – auch in gedruckter Form – darf nur zusammen mit den übrigen Bestandteilen von KOMA-Script weitergegeben und

verteilt werden. Eine Verteilung der Anleitung unabhängig von den übrigen Bestandteilen von KOMA-Script bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Autors.

Eine umbruchoptimierte und erweiterte Ausgabe der KOMA-Script-Anleitung ist in der dante-Edition von Lehmanns Media erschienen (siehe [KM12]).



7 Kapitel 0.

Vorwort zu KOMA-Script 3

KOMA-Script 3 unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von KOMA-Script 2.5 bis 2.98 – jedenfalls solange man sich auf die dokumentierten Möglichkeiten beschränkt. Daher werden auch diejenigen, die bereits frühere Auflagen kennen, in dieser Anleitung sehr viel Neues finden. Aber nicht nur wegen der neuen Möglichkeiten unterscheidet sich die neue Auflage von früheren.

In den vergangenen Jahren haben mich einige Kommentare von Lesern erreicht. Obwohl die Mehrheit insgesamt doch recht zufrieden schien, gab es auch die eine oder andere kritische Stimme. Während einigen die Anleitung zu kurz war, war sie anderen wiederum zu ausführlich. Zwar ist es nicht möglich, solch gegensätzliche Kritiken komplett umzusetzen. Mit der Aufteilung in mehrere Teile hoffe ich aber, sie in Form eines Kompromisses doch aufgegriffen zu haben.

Mancher bemängelte, dass das Kapitel über die Briefklasse zu wenige Beispiele enthielte. Ein komplettes Beispiel war tatsächlich erst am Ende des Kapitels zu finden. Diese Kritik habe ich aufgegriffen. In dem komplett überarbeiteten Kapitel stehen nun vollständige Briefbeispiele im Vordergrund. Durch die Weiterentwicklung von eher minimalen zu immer ausführlicheren Beispielen kann der Leser Unterschiede zwischen Voreinstellungen und selbst gewählten Konfigurationsmöglichkeiten direkt sehen. Die vielen Abbildungen ermöglichen dem Anwender außerdem, direkt herauszugreifen, was er als Endergebnis wünscht, und dann die Einstellungen aus dem zugehörigen abgedruckten Quellcode zu übernehmen und anzupassen.

Einige beklagten, dass die Nutzung der Briefklasse unbedingt erforderte, auch die Anleitung zu den Hauptklassen heranzuziehen. Auch diese Kritik habe ich in der Buchfassung aufgegriffen. Jedes Kapitel behandelt dort das jeweilige Thema nun in sich abgeschlossen. Wird etwas von den in einem Kapitel behandelten Klassen oder Paketen bereitgestellt, wird für die Erklärung dieser Möglichkeit nicht mehr insgesamt auf andere Kapitel verwiesen. Lediglich für größere Beispiele, weiterführende Informationen, eine Abbildung oder eine Tabelle kann es einmal notwendig sein, einem Querverweis in ein anderes Kapitel zu folgen. In der vorliegenden freien Version der Anleitung habe ich darauf jedoch verzichtet, um die PDF-Datei kleiner zu halten. Durch die Möglichkeit, per Hyperlink an die referenzierte Stelle zu springen, sollte dies jedoch eine vertretbare Einschränkung sein.

Die Hauptkritik betraf die Unterteilung der Kapitel. Zwar war die Unterteilung so aufgebaut, dass die Dinge, die am Anfang eines Dokuments stehen, auch am Anfang des Kapitels zu finden sind. Allerdings betraf dies auch die Klassenoptionen, weil diese nun einmal im Dokument ganz zu Anfang angegeben werden. Ich muss mir die Kritik gefallen lassen, dass ich dabei nicht berücksichtigt hatte, dass die Optionen zwar im Kopf des Dokuments gesetzt werden, ein Autor viele der Optionen aber erst dann setzt, wenn er sich mit dem zugehörigen Thema befasst. Deshalb sind die Kapitel nun komplett thematisch geordnet. Das führte nebenbei auch

8 Kapitel 0.

zu einer flacheren Hierarchie in der Gliederung.

Neben diesen Änderungen, die nur den Lesern auffallen werden, die bereits frühere Auflagen studiert haben, gibt es auch eine ganz augenfällige Änderung. Das Buch wurde wieder einmal erheblich dicker. Der gesteigerte Umfang ist zum einen in der erwähnten Umsetzung der Leserkritik begründet. Er ist aber auch den erheblich erweiterten Möglichkeiten von KOMA-Script 3 geschuldet.

Eine erfreuliche Kritik zu den früheren Auflagen war, dass es mir gelungen sei, eine eigentlich trockene Anleitung so mit Hintergrundwissen zu vermischen und in eine Sprache zu fassen, dass ein lesenswertes Buch entstanden sei. Ich wünsche dem geneigten Leser, dass mir dies erneut gelungen ist.

Leser dieser freien Bildschirm-Version müssen allerdings mit einigen Einschränkungen leben. So sind einige Informationen – hauptsächliche solche für fortgeschrittene Anwender oder die dazu geeignet sind, aus einem Anwender einen fortgeschrittenen Anwender zu machen – der Buchfassung vorbehalten. Das führt auch dazu, dass einige Links in dieser Anleitung lediglich zu einer Seite führen, auf der genau diese Tatsache erwähnt ist.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die an der Entstehung dieses Buches beteiligt waren. Besonders erwähnt seien mein Co-Autor, Jens-Uwe Morawski, die Beta-Tester und die Testleser. Darüber hinaus gilt mein Dank DANTE e.V. und Lehmanns Media, namentlich Klaus Höppner und Christoph Kaeder, die es überhaupt erst möglich gemacht haben, dass niemand mehr diese Anleitung ausdrucken muss, sondern mit [KM12] eine um rund 200 Seiten umfangreichere Version dieser Anleitung in gebundener Form verfügbar ist.

Markus Kohm, Neckarhausen im September 2008

9 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Vo	wort a	zu KOMA-Script 3	7
1.	Einle	itung	20
	1.1.	Vorwort	20
	1.2.	Dokumentaufbau	20
	1.3.	Die Geschichte von KOMA-Script	22
	1.4.	Danksagung	23
	1.5.	Rechtliches	23
	1.6.	Installation	23
	1.7.	Fehlermeldungen, Fragen, Probleme	24
	1.8.	Weitere Informationen	25
Tei KC		Script für Autoren	26
2.		spiegelberechnung mit typearea.sty	27
۷.	2.1.	Grundlagen der Satzspiegelkonstruktion	$\frac{27}{27}$
	2.2.	Satzspiegelkonstruktion durch Teilung	30
	2.3.	Satzspiegelkonstruktion durch Kreisschlagen	31
	2.4.	Frühe oder späte Optionenwahl	31
	2.5.	Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script	33
	2.6.	Einstellung des Satzspiegels und der Seitenaufteilung	34
	2.7.	Einstellung des Papierformats	49
	2.8.	Tipps	51
3.	Die I	Hauptklassen scrbook, scrreprt, scrartcl	55
	3.1.	Frühe oder späte Optionenwahl	55
	3.2.	Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script	56
	3.3.	Entwurfsmodus	56
	3.4.	Seitenaufteilung	56
	3.5.	Wahl der Schriftgröße für das Dokument	57
	3.6.	Textauszeichnungen	58
	3.7.	Dokumenttitel	64
	3.8.	Zusammenfassung	71
	3.9	Inhaltsverzeichnis	72

	3.10.	Absatzauszeichnung
	3.11.	Erkennung von rechten und linken Seiten
	3.12.	Kopf und Fuß bei vordefinierten Seitenstilen
	3.13.	Vakatseiten
	3.14.	Fußnoten
	3.15.	Abgrenzung
	3.16.	Gliederung
	3.17.	Schlauer Spruch
	3.18.	Listen
	3.19.	Mathematik
	3.20.	Gleitumgebungen für Tabellen und Abbildungen
	3.21.	Randnotizen
	3.22.	Anhang
	3.23.	Literaturverzeichnis
	3.24.	Stichwortverzeichnis
4.	Die B	Briefklasse scrlttr2 150
	4.1.	Variablen
	4.2.	Pseudolängen
	4.3.	Frühe oder späte Optionenwahl
	4.4.	Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script
	4.5.	Entwurfsmodus
	4.6.	Seitenaufteilung
	4.7.	Genereller Aufbau eines Briefdokuments
	4.8.	Wahl der Schriftgröße für das Dokument oder einen Brief 166
	4.9.	Textauszeichnungen
	4.10.	Briefbogen
	4.11.	Absatzauszeichnung
	4.12.	Erkennung von rechten und linken Seiten
	4.13.	Kopf und Fuß bei vordefinierten Seitenstilen
	4.14.	<u>Vakatseiten</u>
	4.15.	Fußnoten
	4.16.	<u>Listen</u>
	4.17.	Mathematik
	4.18.	Gleitumgebungen für Tabellen und Abbildungen
	4.19.	Randnotizen
	4.20.	Schlussgruß 207
	4.21.	Letter-Class-Option-Dateien
	4.22.	Adressdateien und Serienbriefe

Inhaltsverzeichnis

	5.1. Frühe oder späte Optionenwahl
	1
	5.3 Toytauszoichnungen
	5.5. Textauszeichnungen
	5.4. Verwendung vordefinierter Seitenstile
	5.5. Beeinflussung von definierten Seitenstilen
6.	Der Wochentag mit scrdate
7 .	Die aktuelle Zeit mit scrtime
8.	Adressdateien mit scraddr erschließen
	8.1. Überblick
	8.2. Benutzung
	8.3. Paketoptionen für Warnungen
9.	Adressdateien aus Adressdatenbanken
10.	Grundlegende Fähigkeiten der KOMA-Script-Klassen
	mit Hilfe des Pakets scrextend anderen Klassen erschließen
	10.1. Frühe oder späte Optionenwahl
	10.2. Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script
	10.3. Optionale, erweiterte Möglichkeiten
	10.4. Entwurfsmodus
	10.5. Wahl der Schriftgröße für das Dokument
	10.6. Textauszeichnungen
	1 ↑ ► TO 1 1 1 1 1 1 1
	10.8. Erkennung von rechten und linken Seiten
	10.8. Erkennung von rechten und linken Seiten10.9. Wahl eines vordefinierten Seitenstils
	10.8. Erkennung von rechten und linken Seiten10.9. Wahl eines vordefinierten Seitenstils10.10. Vakatseiten
	10.8. Erkennung von rechten und linken Seiten10.9. Wahl eines vordefinierten Seitenstils10.10. Vakatseiten10.11. Fußnoten
	10.8. Erkennung von rechten und linken Seiten10.9. Wahl eines vordefinierten Seitenstils10.10. Vakatseiten

11.2	2. Schlüssel als Eigenschaften von Familien und deren Mitgliedern	262
11.3		
11.4	. Definition sprachabhängiger Bezeichner	278
11.5	. Identifikation von KOMA-Script	285
11.6	5. Erweiterungen des L ^A T _E X-Kerns	285
11.7	7. Erweiterungen der mathematischen Fähigkeiten von ε -TEX	28
12. Pak	etabhängigkeiten mit scrlfile beherrschen	28
12.1	. Die Sache mit den Paketabhängigkeiten	28^{2}
12.2	2. Aktionen vor und nach dem Laden	28!
12.3	3. Dateien beim Einlesen ersetzen	290
12.4	Dateien gar nicht erst einlesen	293
13. Dat	eien mit scrwfile sparen und ersetzen	290
13.1	. Grundsätzliche Änderungen am LATEX-Kern	296
13.2	2. Das Eindateiensystem	29'
13.3	B. Das Klonen von Dateieinträgen	29'
13.4	Hinweis zum Entwicklungsstand	299
13.5	Bekannte Paketunverträglichkeiten	299
14. Ver	zeichnisse verwalten mit Hilfe von tochasic	300
14.1	. Grundlegende Anweisungen	300
14.2	2. Erzeugen eines Verzeichnisses	30^{2}
14.3		
14.4		
14.5	6. Alles mit einer Anweisung	317
15. Fre	mdpakete verbessern mit scrhack	32
15.1	. Entwicklungsstand	323
15.2	2. Frühe oder späte Optionenwahl	323
15.3	8. Verwendung von tochasic	323
15.4	Sonderfall hyperref	324
16. Def	inition von Ebenen und Seitenstilen mit scrlayer	32
16.1	. Hinweis zum Entwicklungsstand	32
16.2	2. Frühe oder späte Optionenwahl	325
16.3		
16.4		
16.5	8	
16.6	5. Höhe von Kopf und Fuß	346

16.7.

	16.8.	Definition und Verwaltung von Schnittstellen für Endanwender	. 348
17.	Zusät	zliche Möglichkeiten von scrlayer-scrpage	351
	17.1.	Beeinflussung von definierten Seitenstilen	. 351
	17.2.	Definition eigener Seitenstil-Paare	. 353
	17.3.	Definition einfacher Seitenstile mit dreigeteiltem Kopf und Fuß	. 355
	17.4.	Definition komplexer Seitenstile	. 358
18.	Notiz	spalten mit scrlayer-notecolumn	362
	18.1.	Hinweise zum Entwicklungsstand	. 362
	18.2.	Frühe oder späte Optionenwahl	. 363
	18.3.	Deklaration neuer Notizspalten	. 363
	18.4.	Erstellen einer Notiz	. 367
	18.5.	Erzwungene Ausgabe von Notizspalten	. 371
19.	Zusät	zliche Informationen zum Paket typearea.sty	374
	19.1.	Anweisungen für Experten	. 374
	19.2.	Lokale Einstellungen durch die Datei typearea.cfg	. 375
	19.3.	Mehr oder weniger obsolete Optionen und Anweisungen	. 376
20.	Zusät	zliche Informationen zu den Hauptklassen und scrextend	377
	20.1.	Ergänzende Hinweise zu Benutzeranweisungen	. 377
	20.2.	Zusammenspiel von KOMA-Script und anderen Paketen	. 377
	20.3.	Anweisungen für Experten	. 377
	20.4.	Mehr oder weniger obsolete Optionen und Anweisungen	. 385
21.	Zusät	zliche Informationen zur Briefklasse scrlttr2	386
	21.1.	Pseudolängen für fortgeschrittene Anwender	. 386
		21.1.1. Faltmarken	. 391
		21.1.2. Briefkopf	. 394
		21.1.3. Anschrift	. 395
		21.1.4. Absenderergänzungen	. 398
		21.1.5. Geschäftszeile	. 398
		21.1.6. Betreff	. 399
		21.1.7. Schlussgruß	. 400
		21.1.8. Briefbogenfuß	. 400
	21.2.	Variablen für fortgeschrittene Anwender	
	21.3.	1co-Dateien für fortgeschrittene Anwender	
		21.3.1. Überwachung des Papierformats	
		21.3.2. Positionen sichtbar machen	
	21.4.	Unterstützung verschiedener Sprachen	

21.5. Von der obsoleten scrlettr zur aktuellen scrlttr2	412
Änderungliste	414
Literaturverzeichnis	421
Allgemeiner Index . Befehle, Umgebungen und Variablen . Längen und Zähler . Elemente mit der Möglichkeit zur Schriftumschaltung .	429 439 440
Dateien Klassen und Pakete	441

Abbildungsverzeichnis

2.1.	Doppelseite mit der Rasterkonstruktion für die klassische Neunerteilung nach	20
	Abzug einer Bindekorrektur	30
3.1.	Parameter für die Darstellung der Fußnoten	91
3.3.	Beispiel: Verwendung von \captionaboveof innerhalb einer fremden	
	Gleitumgebung	133
3.2.	Beispiel: Ein Rechteck	133
3.4.	Beispiel: Bildbeschreibung daneben, unten	135
3.5.	Beispiel: Bildbeschreibung daneben, mittig	135
3.6.	Beispiel: Bildbeschreibung daneben, oben	136
3.7.	Beispiel: Bildunterschrift mit Voreinstellung	139
3.8.	Beispiel: Bildunterschrift mit teilweise hängendem Einzug	139
3.9.	Beispiel: Bildunterschrift mit hängendem Einzug und Umbruch	139
3.10.	Beispiel: Bildunterschrift mit Einzug in der zweiten Zeile	139
4.1.	Genereller Aufbau eines Briefdokuments mit beliebig vielen einzelnen Briefen .	158
4.2.	Genereller Aufbau eines einzelnen Briefes innerhalb eines Briefdokuments	158
4.3.	Beispiel: Brief mit Anschrift und Anrede	161
4.4.	Beispiel: Brief mit Anschrift, Anrede, Text und Grußfloskel	162
4.5.	Beispiel: Brief mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel und Postskriptum	164
4.6.	Beispiel: Brief mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Postskriptum und	
	Verteiler	165
4.7.	Beispiel: Brief mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Postskriptum,	
	Anlagen und Verteiler	166
4.8.	Beispiel: Brief mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Postskriptum,	
	Anlagen, Verteiler und ungesund großer Schrift	169
4.9.	Schematische Darstellung des Briefbogens mit den wichtigsten Anweisungen	
	und Variablen für die skizzierten Elemente	173
4.10.	Beispiel: Brief mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Postskriptum,	
	Anlagen, Verteiler und Lochermarke	175
4.11.	Beispiel: Brief mit Absender, Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur,	
	Postskriptum, Anlagen und Verteiler	179
4.12.	Beispiel: Brief mit Absender, Trennlinie, Anschrift, Anrede, Text,	
	Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke	180

	Lochermarke; Standard- vs. erweiterter Briefkopf	184
4.14.	Beispiel: Brief mit erweitertem Absender, Trennlinie, Anschrift, Anrede,	
	Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und	
	Lochermarke; links- vs. rechtsbündiger Briefkopf	185
4.15.	Beispiel: Brief mit erweitertem Absender, Logo, Trennlinie, Anschrift,	
	Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und	
	Lochermarke; Absender links vs. rechts vs. zentriert	187
4.16.	Beispiel: Brief mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift,	
	Absenderergänzung, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum,	
	Anlagen, Verteiler und Lochermarke	193
4.17.	Beispiel: Brief mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift,	
	Absenderergänzung, Ort, Datum, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur,	
	Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke	197
4.18.	Beispiel: Brief mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift,	
	Absenderergänzung, Ort, Datum, Betreff, Anrede, Text, Grußfloskel,	
	Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke	200
4.19.	Beispiel: Brief mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift,	
	Absenderergänzung, Ort, Datum, Betreff, Anrede, Text, Grußfloskel,	
	geänderter Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke	209
4.20.	Beispiel: Brief mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift,	
	Absenderergänzung, Ort, Datum, Betreff, Anrede, Text, Grußfloskel,	
	geänderter Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke mit	
	lco-Datei	212
5.1.	Befehle zum Setzen des Seitenkopfes	225
5.2.	Befehle zum Setzen des Seitenfußes	
0.4.	Determe zum betzen des bettemabes	220
17.1.	Elemente dreigeteilter Seitenstile	358
18.1.	Eine Ergebnisseite zu dem Beispiel in Kapitel 18	373

21.1. Schematische Darstellung der wichtigsten Pseudolängen für den Briefbogen \dots 392

4.13. Beispiel: Brief mit erweitertem Absender, Trennlinie, Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und

Tabellenverzeichnis

2.1. 2.2.	Satzspiegelmaße in Abhängigkeit von <i>DIV</i> bei A4	36 37
2.2.	DIV-Voreinstellungen für A4	39
	Symbolische Werte für Option DIV und das <i>DIV</i> -Argument von \typearea	39 41
2.4.	Symbolische BCOR-Argumente für \typearea	$\frac{41}{42}$
2.5. 2.6.	Standardwerte für einfache Schalter in KOMA-Script	$\frac{42}{52}$
3.1.	Klassengegenüberstellung	55
3.2.	Elemente, deren Schrift bei scrbook, scrreprt oder scrartcl mit \setkomafont und \addtokomafont verändert werden kann	60
3.3.	Schriftvoreinstellungen für die Elemente des Titels	68
3.4.	Der Haupttitel	69
3.5.	Mögliche Werte für Option toc	73
3.6.	Schriftvoreinstellungen für die Elemente des Inhaltsverzeichnisses	75
3.7.	Mögliche Werte für Option parskip	77
3.8.	Schriftvoreinstellungen für die Elemente des Seitenstils	82
3.9.	Makros zur Festlegung des Seitenstils besonderer Seiten	83
	Verfügbare Nummerierungsstile für Seitenzahlen	85
	Mögliche Werte für Option footnotes	88
	Mögliche Werte für Option open	93
	Mögliche Werte für Option headings	95
	Mögliche Werte für Option numbers	98
	Schriftvoreinstellungen für die Elemente der Gliederung bei	
	scrbook und scrreprt	102
3.16.	Schriftvoreinstellungen für die Elemente des Spruchs	
	Mögliche Werte für Option captions	
	Schriftvoreinstellungen für die Elemente der Tabellen- oder	
	Abbildungsunterschrift bzwüberschrift	131
3.19.	Beispiel: Maße des Rechtecks aus Abbildung 3.2	133
3.20.	Mögliche Werte für Option listof	142
3.21.	Mögliche Werte für Option bibliography	147
3.22.	Mögliche Werte für Option index	149
4.1.	Von der Klasse scrlttr2 unterstützte Variablen	150
4.2.	Elemente, deren Schrift bei der Klasse scrlttr2 mit \setkomafont und	
	\addtokomafont verändert werden kann	168

4.3. Kombinierbare Werte für die Konfiguration der Faltmarken mit der Option

	foldmarks
4.4.	Mögliche Werte für Option fromalign bei scrlttr2
4.5.	Mögliche Werte für Option fromrule bei scrlttr2
4.6.	Vordefinierte Bezeichnungen der Variablen für die
	Absenderangaben im Briefkopf
4.7.	Vordefinierte Bezeichnungen und Inhalte der Trennzeichen für die
	Absenderangaben im Briefkopf ohne Option symbolicnumbers
4.8.	Mögliche Werte für Option addrfield bei scrlttr2
4.9.	Schriftvoreinstellungen für die Elemente des Anschriftfensters 190
4.10.	Mögliche Werte für Option priority bei scrlttr2
4.11.	Mögliche Werte für Option locfield bei scrlttr2
4.12.	Mögliche Werte für Option refline bei scrlttr2
4.13.	Vordefinierte Bezeichnungen der Variablen der Geschäftszeile 195
4.14.	Schriftvoreinstellungen für die Elemente der Geschäftszeile
4.15.	Vordefinierte Bezeichnungen der Variablen für den Betreff
4.16.	Mögliche Werte für Option subject bei scrlttr2
4.17.	Mögliche Werte für Option pagenumber bei scrlttr2
4.18.	Vordefinierte 1co-Dateien
5.1.	Elemente, deren Schrift bei scrlayer-scrpage mit \setkomafont und
0.1.	\addtokomafont verändert werden kann, einschließlich der jeweiligen
	Voreinstellung
5.2.	Mögliche Werte für Option markcase
5.3.	Symbolische Werte für Option headwidth und footwidth
0.0.	Symbolische Weite für Option neutwirden und 1000wirden
10.1.	Optional verfügbare, erweiterte Möglichkeiten von scrextend
11.1.	Überblick über übliche sprachabhängige Begriffe
14.9	Ontion on fin die Anweigung \ De alexa New TOO
	Optionen für die Anweisung \DeclareNewTOC
14.1.	Gegenüberstellung von Beispielumgebung remarkbox und Umgebung figure . 319
16.1.	Optionen für die Definition von Seiten-Ebenen mit ihrer jeweiligen
	Bedeutung als Ebenen-Eigenschaft
16.2.	Optionen und gleichnamige Haken für Ebenen-Seitenstile (in der Reihenfolge
	ihrer Abarbeitung)
17.1.	Von scrlayer-scrpage zu einem Seitenstil definierte Ebenen
18.1.	Mögliche Einstellungen für die Deklaration von Notizspalten
-	

20.1.	Voreinstellungen der Anweisungen für die vertikalen Abstände bei
	Kapitel-Überschriften von scrbook und scrreprt
20.2.	Voreinstellungen der Anweisungen für die vertikalen Abstände bei
	Teile-Überschriften von scrbook und scrreprt
20.3.	Voreinstellungen der Anweisungen für die vertikalen Abstände bei
	Teile-Überschriften von scrartcl
21.1.	Von der Klasse scrittr2 verwendete Pseudolängen
21.2.	Sprachabhängige Ausgabeformate für das Datum
21.3.	Voreinstellungen für die sprachabhängigen Begriffe

Einleitung

Dieses Kapitel enthält unter anderem wichtige Informationen über den Aufbau der Anleitung und die Geschichte von KOMA-Script, die Jahre vor der ersten Version beginnt. Darüber hinaus finden Sie Informationen für den Fall, dass Sie auf Fehler stoßen.

1.1. Vorwort

KOMA-Script ist ein sehr komplexes Paket (engl. bundle). Dies ist schon allein darin begründet, dass es nicht nur aus einer einzigen Klasse (engl. class) oder einem einzigen Paket (engl. package), sondern einer Vielzahl derer besteht. Zwar sind die Klassen als Gegenstücke zu den Standardklassen konzipiert (siehe Kapitel 3), das heißt jedoch insbesondere nicht, dass sie nur über die Befehle, Umgebungen und Einstellmöglichkeiten der Standardklassen verfügen oder deren Aussehen als Standardeinstellung übernehmen. Die Fähigkeiten von KOMA-Script reichen teilweise weit über die Fähigkeiten der Standardklassen hinaus. Manche davon sind auch als Ergänzung zu den Grundfähigkeiten des IATFX-Kerns zu betrachten.

Allein aus dem Vorgenannten ergibt sich schon zwangsläufig, dass die Dokumentation zu KOMA-Script sehr umfangreich ausfällt. Hinzu kommt, dass KOMA-Script in der Regel nicht gelehrt wird. Das heißt, es gibt keinen Lehrer, der seine Schüler kennt und damit den Unterricht und das Unterrichtsmaterial entsprechend wählen und anpassen kann. Es wäre ein Leichtes, die Dokumentation für irgendeine Zielgruppe zu verfassen. Die Schwierigkeit, der sich der Autor gegenüber sieht, besteht jedoch darin, dass eine Anleitung für alle möglichen Zielgruppen benötigt wird. Ich habe mich bemüht, eine Anleitung zu erstellen, die für den Informatiker gleichermaßen geeignet ist wie für die Sekretärin des Fischhändlers. Ich habe mich bemüht, obwohl es sich dabei eigentlich um ein unmögliches Unterfangen handelt. Ergebnis sind zahlreiche Kompromisse. Ich bitte jedoch, die Problematik bei eventuellen Beschwerden zu berücksichtigen und bei der Verbesserung der derzeitigen Lösung zu helfen.

Trotz des Umfangs der Anleitung bitte ich außerdem darum, im Falle von Problemen zunächst die Dokumentation zu konsultieren. Als erste Anlaufstelle sei auf den mehrteiligen Index am Ende des Dokuments hingewiesen. Zur Dokumentation gehören neben dieser Anleitung auch alle Text-Dokumente, die Bestandteil des Pakets sind. Sie sind in manifest.txt vollständig aufgeführt

1.2. Dokumentaufbau

Diese Anleitung ist in mehrere Teile untergliedert. Es gibt einen Teil für Anwender, einen für fortgeschrittene Anwender und Experten und einen Anhang mit weiterführenden Informationen und Beispielen für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen.

Teil I richtet sich dabei an alle KOMA-Script-Anwender. Das bedeutet, dass hier auch einige Informationen für IATEX-Neulinge zu finden sind. Insbesondere ist dieser Teil mit vielen Beispielen angereichert, die dem reinen Anwender zur Verdeutlichung der Erklärungen dienen sollen. Scheuen Sie sich nicht, diese Beispiele selbst auszuprobieren und durch Abwandlung herauszufinden, wie KOMA-Script funktioniert. Trotz allem ist diese Anleitung jedoch keine Einführung in IATEX. IATEX-Neulingen seien daher Dokumente wie [DGS+12] nahe gelegt. Wiedereinsteiger aus der Zeit von IATEX 2.09 sei zumindest [Tea05b] empfohlen. Auch das Studium des einen oder anderen Buches zu IATEX wird empfohlen. Literaturempfehlungen finden sich beispielsweise in [Wik]. Der Umfang von [Wik] ist ebenfalls erheblich. Dennoch wird darum gebeten, das Dokument nicht nur irgendwo vorliegen zu haben, sondern es mindestens einmal zu lesen und bei Problemen zu konsultieren.

Teil II richtet sich an fortgeschrittene KOMA-Script-Anwender. Das sind all diejenigen, die sich bereits mit IATEX auskennen oder schon einige Zeit mit KOMA-Script gearbeitet haben und jetzt etwas besser verstehen wollen, wie KOMA-Script funktioniert, wie es mit anderen Paketen interagiert und wie man speziellere Aufgaben mit KOMA-Script lösen kann. Dazu werden die Klassenbeschreibungen aus Teil I in einigen Aspekten nochmals aufgegriffen und näher erläutert. Dazu kommt die Dokumentation von Anweisungen, die speziell für fortgeschrittene Anwender und Experten vorgesehen sind. Ergänzt wird dies durch die Dokumentation von Paketen, die für den Anwender normalerweise insofern verborgen sind, als sie unter der Oberfläche der Klassen und Anwenderpakete ihre Arbeit verrichten. Diese Pakete sind ausdrücklich auch für die Verwendung durch andere Klassen- und Paketautoren vorgesehen.

Der Anhang, der nur in der Buchfassung zu finden ist, richtet sich an diejenigen, denen all diese Informationen nicht genügen. Es gibt dort zum einen Hintergrundwissen zu Fragen der Typografie, mit denen dem fortgeschrittenen Anwender eine Grundlage für fundierte eigene Entscheidungen vermittelt werden soll. Darüber hinaus sind dort Beispiele für angehende Paketautoren zu finden. Diese Beispiele sind weniger dazu gedacht, einfach übernommen zu werden. Vielmehr sollen sie Wissen um Planung und Durchführung von IATEX-Projekten sowie einiger grundlegender IATEX-Anweisungen für Paketautoren vermitteln.

Die Kapitel-Einteilung der Anleitung soll ebenfalls dabei helfen, nur die Teile lesen zu müssen, die tatsächlich von Interesse sind. Um dies zu erreichen, sind die Informationen zu den einzelnen Klassen und Paketen nicht über das gesamte Dokument verteilt, sondern jeweils in einem Kapitel konzentriert. Querverweise in ein anderes Kapitel sind damit in der Regel auch Verweise auf einen anderen Teil des Gesamtpakets. Da die drei Hauptklassen in weiten Teilen übereinstimmen, sind sie in einem gemeinsamen Kapitel zusammengefasst. Die Unterschiede werden deutlich hervorgehoben, soweit sinnvoll auch durch eine entsprechende Randnotiz. Dies geschieht beispielsweise wie hier, wenn etwas nur die Klasse scrartcl betrifft. Nachteil dieses Vorgehens ist, dass diejenigen, die KOMA-Script insgesamt kennenlernen wollen, in einigen Kapiteln auf bereits Bekanntes stoßen werden. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihr Wissen zu vertiefen.

'issen zu vertiefen. Unterschiedliche Schriftarten werden auch zur Hervorhebung unterschiedlicher Dinge ver-

scrartcl

wendet. So werden die Namen von Paketen und Klassen anders angezeigt als Dateinamen. Optionen, \Anweisungen, Umgebungen, Variablen und Pseudolängen werden einheitlich hervorgehoben. Der *Platzhalter* für einen Parameter wird jedoch anders dargestellt als ein konkreter Wert eines Parameters. So zeigt etwa \begin{Umgebung}, wie eine Umgebung ganz allgemein eingeleitet wird, wohingegen \begin{document} angibt, wie die konkrete Umgebung document beginnt. Dabei ist dann document ein konkreter Wert für den Parameter *Umgebung* der Anweisung \begin.

1.3. Die Geschichte von KOMA-Script

Anfang der 90er Jahre wurde Frank Neukam damit beauftragt, ein Vorlesungsskript zu setzen. Damals war noch IATEX 2.09 aktuell und es gab keine Unterscheidung nach Klassen und Paketen, sondern alles waren Stile (engl. styles). Die Standarddokumentstile erschienen ihm für ein Vorlesungsskript nicht optimal und boten auch nicht alle Befehle und Umgebungen, die er benötigte.

Zur selben Zeit beschäftigte sich Frank auch mit Fragen der Typografie, insbesondere mit [Tsc87]. Damit stand für ihn fest, nicht nur irgendeinen Dokumentstil für Skripten zu erstellen, sondern allgemein eine Stilfamilie, die den Regeln der europäischen Typografie folgt. Script war geboren.

Der KOMA-Script-Autor traf auf Script ungefähr zum Jahreswechsel 1992/1993. Im Gegensatz zu Frank Neukam hatte er häufig mit Dokumenten im A5-Format zu tun. Zu jenem Zeitpunkt wurde A5 weder von den Standardstilen noch von Script unterstützt. Daher dauerte es nicht lange, bis er erste Veränderungen an Script vornahm. Diese fanden sich auch in Script-2 wieder, das im Dezember 1993 von Frank veröffentlicht wurde.

Mitte 1994 erschien dann \LaTeX 2_{ε} . Die damit einhergehenden Änderungen waren tiefgreifend. Daher blieb dem Anwender von Script-2 nur die Entscheidung, sich entweder auf den Kompatibilitätsmodus von \LaTeX zu beschränken, oder auf Script zu verzichten. Wie viele andere wollte ich beides nicht. Also machte der KOMA-Script-Autor sich daran, einen Script-Nachfolger für \LaTeX zu entwickeln, der am 7. Juli 1994 unter dem Namen KOMA-Script erschienen ist. Ich will hier nicht näher auf die Wirren eingehen, die es um die offizielle Nachfolge von Script gab und warum dieser neue Name gewählt wurde. Tatsache ist, dass auch aus Franks Sicht KOMA-Script der Nachfolger von Script-2 ist. Zu erwähnen ist noch, dass KOMA-Script ursprünglich ohne Briefklasse erschienen war. Diese wurde im Dezember 1994 von Axel Kielhorn beigesteuert. Noch etwas später erstellte Axel Sommerfeldt den ersten richtigen scrguide zu KOMA-Script.

Seither ist einige Zeit vergangen. LATEX hat sich kaum verändert, die LATEX-Landschaft erheblich. KOMA-Script wurde weiterentwickelt. Es findet nicht mehr allein im deutschsprachigen Raum Anwender, sondern in ganz Europa, Nordamerika, Australien und Asien. Diese Anwender suchen bei KOMA-Script nicht allein nach einem typografisch ansprechenden Ergebnis. Zu beobachten ist vielmehr, dass bei KOMA-Script ein neuer Schwerpunkt entstanden ist: Flexi-

bilisierung durch Variabilisierung. Unter diesem Schlagwort verstehe ich die Möglichkeit, in das Erscheinungsbild an vielen Stellen eingreifen zu können. Dies führte zu vielen neuen Makros, die mehr schlecht als recht in die existierende Dokumentation integriert wurden. Irgendwann wurde es damit auch Zeit für eine komplett überarbeitete Anleitung.

1.4. Danksagung

Mein persönlicher Dank gilt Frank Neukam, ohne dessen Script-Familie es vermutlich KOMA-Script nie gegeben hätte. Mein Dank gilt denjenigen, die an der Entstehung von KOMA-Script und den Anleitungen mitgewirkt haben. Dieses Mal danke ich Elke, Jana, Ben und Edoardo stellvertretend für Beta-Test und Kritik. Ich hoffe, ihr macht damit noch weiter.

Ganz besonderen Dank bin ich den Gründern und den Mitgliedern von DANTE, Deutschsprachige Anwendervereinigung TEX e.V., schuldig, durch die letztlich die Verbreitung von TEX und LATEX und allen Paketen einschließlich KOMA-Script an einer zentralen Stelle überhaupt ermöglicht wird. In gleicher Weise bedanke ich mich bei den aktiven Helfern auf der Mailingliste TEX-D-L (siehe [Wik])m in der Usenet-Gruppe de.comp.text.tex und den vielen LATEX-Foren im Internet, die mir so manche Antwort auf Fragen zu KOMA-Script abnehmen.

Mein Dank gilt aber auch allen, die mich immer wieder aufgemuntert haben, weiter zu machen und dieses oder jenes noch besser, weniger fehlerhaft oder schlicht zusätzlich zu implementieren. Ganz besonders bedanke ich mich noch einmal bei dem äußerst großzügigen Spender, der mich mit dem bisher und vermutlich für alle Zeiten größten Einzelbetrag für die bisher geleistete Arbeit an KOMA-Script bedacht hat.

1.5. Rechtliches

KOMA-Script steht unter der LATEX Project Public Licence. Eine nicht offizielle deutsche Ubersetzung ist Bestandteil des KOMA-Script-Pakets. In allen Zweifelsfällen gilt im deutschsprachigen Raum der Text lppl-de.txt, während in allen anderen Ländern der Text lppl.txt anzuwenden ist.

Für die Korrektheit der Anleitung, Teile der Anleitung oder einer anderen in diesem Paket enthaltenen Dokumentation wird keine Gewähr übernommen.

1.6. Installation

Die drei wichtigsten TEX-Distributionen, MacTEX, MiKTEX und TEX Live, stellen KOMA-Script über Ihre jeweiligen Paketverwaltungen bereit. Es wird empfohlen, die Installation und Aktualisierung von KOMA-Script darüber vorzunehmen. Die manuelle Installation von KOMA-Script ohne Verwendung der jeweiligen Paketverwaltung wird in der Datei INSTALLD.txt, die Bestandteil jeder KOMA-Script-Verteilung ist, beschrieben. Beachten Sie

dazu auch die jeweilige Dokumentation zur installierten TFX-Distribution.

Daneben gibt es auf [KDP] seit einiger Zeit Installationspakete von Zwischenversionen von KOMA-Script für die wichtigsten Distributionen. Für deren Installation ist die dortige Anleitung zu beachten.

1.7. Fehlermeldungen, Fragen, Probleme

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie einen Fehler in der Anleitung, einer der KOMA-Script-Klassen, einem der KOMA-Script-Pakete oder einem anderen Bestandteil von KOMA-Script gefunden haben, so sollten Sie wie folgt vorgehen. Prüfen Sie zunächst, ob inzwischen eine neue Version von KOMA-Script erschienen ist. Installieren Sie diese neue Version und kontrollieren Sie, ob der Fehler oder das Problem auch dann noch vorhanden ist.

Wenn es sich nicht um einen Fehler in der Dokumentation handelt und der Fehler oder das Problem nach einem Update noch immer auftritt, erstellen Sie bitte wie in [Wik] angegeben ein minimales Beispiel. Gehen Sie dazu wie unten beschrieben vor. Oft lässt sich ein Problem durch ein minimales Beispiel so weit eingrenzen, dass bereits vom Anwender selbst festgestellt werden kann, ob es sich um einen Anwendungsfehler handelt oder nicht. Auch ist so sehr häufig zu erkennen, welche Pakete oder Klassen konkret das Problem verursachen und ob es sich überhaupt um ein KOMA-Script-Problem handelt. Dies können Sie gegebenenfalls zusätzlich überprüfen, indem Sie statt einer KOMA-Script-Klasse einen Test mit der entsprechenden Standardklasse vornehmen. Danach ist dann auch klar, ob der Fehlerbericht an den Autor von KOMA-Script oder an den Autor eines anderen Pakets zu richten ist. Sie sollten spätestens jetzt noch einmal gründlich die Anleitungen der entsprechenden Paket, Klassen und KOMA-Script-Bestandteile studieren sowie [Wik] konsultieren. Möglicherweise existiert ja bereits eine Lösung für Ihr Problem, so dass sich eine Fehlermeldung erübrigt.

Wenn Sie denken, dass Sie einen noch unbekannten Fehler gefunden haben, oder es aus anderem Grund für sinnvoll oder notwendig erachten, den KOMA-Script-Autor zu kontaktieren, so sollten Sie dabei folgende Angaben keinesfalls vergessen:

- Tritt das Problem auch auf, wenn statt einer KOMA-Script-Klasse eine Standardklasse verwendet wird? In dem Fall liegt der Fehler höchst wahrscheinlich nicht bei KOMA-Script. Es ist dann sinnvoller, die Frage in einem öffentlichen Forum, einer Mailingliste oder im Usenet zu stellen.
- Welche KOMA-Script-Version verwenden Sie? Entsprechende Informationen finden Sie in der log-Datei des IATEX-Laufs jedes Dokuments, das eine KOMA-Script-Klasse verwendet.
- Welches Betriebssystem und welche TEX-Distribution wird verwendet? Diese Angaben erscheinen bei einem bestriebssystemunabhängigen Paket wie KOMA-Script oder LATEX eher überflüssig. Es zeigt sich aber immer wieder, dass sie durchaus eine Rolle spielen können.

• Was genau ist das Problem oder der Fehler? Beschreiben Sie das Problem oder den Fehler lieber zu ausführlich als zu knapp. Oftmals ist es sinnvoll auch die Hintergründe zu erläutern.

• Wie sieht ein vollständiges Minimalbeispiel aus? Ein solches vollständiges Minimalbeispiel kann jeder leicht selbst erstellen, indem Schritt für Schritt Inhalte und Pakete aus dem Problemdokument auskommentiert werden. Am Ende bleibt ein Dokument, das nur die Pakete lädt und nur die Teile enthält, die für das Problem notwendig sind. Außerdem sollten alle geladenen Abbildungen durch \rule-Anweisungen entsprechender Größe ersetzt werden. Vor dem Verschicken entfernt man nun die auskommentierten Teile, fügt als erste Zeile die Anweisung \listfiles ein und führt einen weiteren LATEX-Lauf durch. Man erhält dann am Ende der log-Datei eine Übersicht über die verwendeten Pakete. Das vollständige Minimalbeispiel und die log-Datei fügen Sie ihrer Beschreibung hinzu.

Schicken Sie keine Pakete, PDF- oder PS- oder DVI-Dateien mit. Falls die gesamte Problemoder Fehlerbeschreibung einschließlich Minimalbeispiel und log-Datei größer als ein paar Dutzend KByte ist, haben Sie mit größter Wahrscheinlichkeit etwas falsch gemacht. Anderenfalls schicken Sie Ihre Mitteilung an komascript@gmx.info.

Häufig werden Sie eine Frage zu KOMA-Script oder im Zusammenhang mit KOMA-Script lieber öffentlich, beispielsweise in de.comp.text.tex oder dem Forum auf [KDP], stellen wollen. Auch in diesem Fall sollten Sie obige Punkte beachten, in der Regel jedoch auf die log-Datei verzichten. Fügen Sie stattdessen nur die Liste der Pakete und Paketversionen aus der log-Datei an. Im Falle einer Fehlermeldung zitieren Sie diese ebenfalls aus der log-Datei.

Bitte beachten Sie, dass typografisch nicht optimale Voreinstellungen keine Fehler darstellen. Aus Gründen der Kompatibilität werden Voreinstellungen nach Möglichkeit auch in neuen KOMA-Script-Versionen beibehalten. Darüber hinaus ist Typografie auch eine Frage der Sprache und Kultur. Die Voreinstellungen von KOMA-Script stellen daher zwangsläufig einen Kompromiss dar.

1.8. Weitere Informationen

Sobald Sie im Umgang mit KOMA-Script geübt sind, werden Sie sich möglicherweise Beispiele zu schwierigeren Aufgaben wünschen. Solche Beispiele gehen über die Vermittlung von Grundwissen hinaus und sind daher nicht Bestandteil dieser Anleitung. Auf den Internetseiten des KOMA-Script Documentation Projects [KDP] finden Sie jedoch weiterführende Beispiele. Diese sind für fortgeschrittene LATEX-Anwender konzipiert. Für Anfänger sind sie wenig oder nicht geeignet.

Teil I.

KOMA-Script für Autoren

In diesem Teil sind die Informationen für die Autoren von Artikeln, Berichten, Büchern und Briefen zu finden. Dabei wird davon ausgegangen, dass der normale Anwender sich weniger dafür interessiert, wie in KOMA-Script die Dinge implementiert sind und wo die Schwierigkeiten dabei liegen. Auch ist es für den normalen Anwender wenig interessant, welche obsoleten Optionen und Anweisungen noch enthalten sind. Er will wissen, wie er aktuell etwas erreichen kann. Eventuell ist er noch an typografischen Hintergrundinformationen interessiert.

Die wenigen Passagen, die weiterführende Informationen und Begründungen enthalten und deshalb für ungeduldige Leser weniger von Interesse sind, wurden in diesem Teil in serifenloser Schrift gesetzt und können bei Bedarf übersprungen werden. Wer hingegen noch mehr Informationen zu Hintergründen der Implementierung, Nebenwirkungen bei Verwendung anderer Pakete und zu obsoleten Optionen oder Anweisungen sucht, sei auf Teil II ab Seite 261 verwiesen. Darüber hinaus beschäftigt sich jener Teil von KOMA-Script auch mit all den Möglichkeiten, die speziell für Autoren von Paketen und Klassen geschaffen wurden.

Satzspiegelberechnung mit typearea.sty

Viele IATEX-Klassen, darunter auch die Standardklassen, bieten dem Anwender eine weitgehend feste Aufteilung von Rändern und Textbereich. Bei den Standardklassen ist die konkrete Aufteilung in engen Grenzen von der gewählten Schriftgröße abhängig. Darüber hinaus gibt es Pakete wie geometry (siehe [Ume10]), die dem Anwender die volle Kontrolle, aber auch die Verantwortung für die Einstellungen des Textbereichs und der Ränder überlassen.

KOMA-Script geht mit dem Paket typearea einen etwas anderen Weg. Hier werden basierend auf einer in der Typografie etablierten Konstruktion Einstellmöglichkeiten und Automatismen geboten, die es dem Anwender erleichtern, eine gute Wahl zu treffen.

2.1. Grundlagen der Satzspiegelkonstruktion

Betrachtet man eine einzelne Seite eines Buches oder eines anderen Druckwerkes, so besteht diese auf den ersten Blick aus den Rändern, einem Kopfbereich, einem Textkörper und einem Fußbereich. Genauer betrachtet kommt noch ein Abstand zwischen Kopfbereich und Textkörper sowie zwischen Textkörper und Fußbereich hinzu. Der Textkörper heißt in der Fachsprache der Typografen und Setzer Satzspiegel. Die Aufteilung dieser Bereiche, sowie ihre Anordnung zueinander und auf dem Papier nennen wir Satzspiegeldefinition oder Satzspiegelkonstruktion.

In der Literatur werden verschiedene Algorithmen und heuristische Verfahren zur Konstruktion eines guten Satzspiegels vorgeschlagen und diskutiert [Koh02]. Häufig findet man dabei ein Verfahren, das mit verschiedenen Diagonalen und Schnittpunkten arbeitet. Das gewünschte Ergebnis dabei ist, dass das Seitenverhältnis des Satzspiegels dem Seitenverhältnis der Seite entspricht. Bei einem einseitigen Dokument sollen außerdem der linke und der rechte Rand gleich breit sein, während der obere zum unteren Rand im Verhältnis 1:2 stehen sollte. Bei einem doppelseitigen Dokument, beispielsweise einem Buch, ist hingegen zu beachten, dass der gesamte innere Rand genauso groß sein sollte wie jeder der beiden äußeren Ränder. Eine einzelne Seite steuert dabei jeweils nur die Hälfte des inneren Randes bei.

Im vorherigen Absatz wurde *die Seite* erwähnt und hervorgehoben. Irrtümlich wird oftmals angenommen, das Format der Seite wäre mit dem Format des Papiers gleichzusetzen. Betrachtet man jedoch ein gebundenes Druckerzeugnis, so ist zu erkennen, dass ein Teil des Papiers in der Bindung verschwindet und nicht mehr als Seite zu sehen ist. Für den Satzspiegel ist jedoch nicht entscheidend, welches Format das Papier hat, sondern, was der Leser für einen Eindruck vom Format der Seite bekommt. Damit ist klar, dass bei der Berechnung des Satzspiegels der Teil, der durch die Bindung versteckt wird, aus dem Papierformat herausgerechnet und dann zum inneren Rand hinzugefügt werden muss. Wir nennen diesen Teil *Bindekorrektur*. Die Bindekorrektur ist also rechnerischer Bestandteil des *Bundstegs*, nicht jedoch des sichtbaren inneren Randes.

Die Bindekorrektur ist vom jeweiligen Produktionsvorgang abhängig und kann nicht allgemein

festgelegt werden. Es handelt sich dabei also um einen Parameter, der für jeden Produktionsvorgang neu festzulegen ist. Im professionellen Bereich spielt dieser Wert nur eine geringe Rolle, da ohnehin auf größere Papierbögen gedruckt und entsprechend geschnitten wird. Beim Schneiden wird dann wiederum sichergestellt, dass obige Verhältnisse für die sichtbare Doppelseite eingehalten sind.

Wir wissen nun also, wie die einzelnen Teile zueinander stehen. Wir wissen aber noch nicht, wie breit und hoch der Satzspiegel ist. Kennen wir eines dieser beiden Maße, so ergeben sich zusammen mit dem Papierformat und dem Seitenformat oder der Bindekorrektur alle anderen Maße durch Lösung mehrerer mathematischer Gleichungen:

```
Satzspiegelh\"ohe: Satzspiegelbreite = Seitenh\"ohe: Seitenbreite
oberer\ Rand: unterer\ Rand = 1:2
linker\ Rand: rechter\ Rand = 1:1
innerer\ Randanteil: \ddot{a}u\~{B}erer\ Rand = 1:2
Seitenbreite = Papierbreite - Bindekorrektur
oberer\ Rand + unterer\ Rand = Seitenh\"{o}he - Satzspiegelh\"{o}he
linker\ Rand + rechter\ Rand = Seitenbreite - Satzspiegelbreite
innerer\ Randanteil + \ddot{a}u\~{B}erer\ Rand = Seitenbreite - Satzspiegelbreite
innerer\ Randanteil + Bindekorrektur = Bundsteg
```

Dabei gibt es *linker Rand* und *rechter Rand* nur im einseitigen Druck. Entsprechend gibt es *innerer Randanteil* und *äußerer Rand* nur im doppelseitigen Druck.

In den Gleichungen wird mit *innerer Randanteil* gearbeitet, weil der komplette innere Rand ein Element der vollständigen Doppelseite ist. Zu einer Seite gehört also nur die Hälfte des inneren Randes: *innerer Randanteil*.

Die Frage nach der Breite des Satzspiegels wird in der Literatur ebenfalls diskutiert. Die optimale Satzspiegelbreite ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- Größe, Laufweite und Art der verwendeten Schrift
- Verwendeter Durchschuss
- Länge der Worte
- Verfügbarer Platz

Der Einfluss der Schrift wird deutlich, wenn man sich bewusst macht, wozu Serifen dienen. Serifen sind kleine Striche an den Linienenden der Buchstaben. Buchstaben, die mit vertikalen Linien auf die Grundlinie der Textzeile treffen, lösen diese eher auf, als dass sie das Auge auf der Linie halten. Genau bei diesen Buchstaben liegen die Serifen horizontal auf der Grundlinie und verstärken damit die Zeilenwirkung der Schrift. Das Auge kann der Textzeile nicht nur beim Lesen der Worte, sondern insbesondere auch beim schnellen Zurückspringen an den Anfang der nächsten Zeile besser folgen.

Damit darf die Zeile bei einer Schrift mit Serifen genau genommen länger sein als bei einer Schrift ohne Serifen.

Unter dem Durchschuss versteht man den Abstand zwischen Textzeilen. Bei LATEX ist ein Durchschuss von etwa 20 % der Schriftgröße voreingestellt. Mit Befehlen wie \linespread oder besser mit Hilfe von Paketen wie setspace (siehe [TF11]) kann der Durchschuss verändert werden. Ein großer Durchschuss erleichtert dem Auge die Verfolgung einer Zeile. Bei sehr großem Durchschuss wird das Lesen aber dadurch gestört, dass das Auge zwischen den Zeilen weite Wege zurücklegen muss. Daneben wird sich der Leser des entstehenden Streifeneffekts sehr deutlich und unangenehm bewusst. Der Graueindruck der Seite ist in diesem Fall gestört. Dennoch dürfen bei großem Durchschuss die Zeilen länger sein.

Auf der Suche nach konkreten Werten für gute Zeilenlängen findet man in der Literatur je nach Autor unterschiedliche Angaben. Teilweise ist dies auch in der Muttersprache des Autors begründet. Das Auge springt nämlich üblicherweise von Wort zu Wort, wobei kurze Worte diese Aufgabe erleichtern. Über alle Sprachen und Schriftarten hinweg kann man sagen, dass eine Zeilenlänge von 60 bis 70 Zeichen, einschließlich Leer- und Satzzeichen, einen brauchbaren Kompromiss darstellen. Ein gut gewählter Durchschuss wird dabei vorausgesetzt. Bei den Voreinstellungen von LATEX braucht man sich über Letzteres normalerweise keine Sorgen zu machen. Größere Zeilenlängen darf man nur Gewohnheitslesern zumuten, die täglich viele Stunden lesend zubringen. Aber auch dann sind Zeilenlängen jenseits von 80 Zeichen unzumutbar. In jedem Fall ist dann der Durchschuss anzupassen. 5 % bis 10 % zusätzlich sind dabei als Faustregel empfehlenswert. Bei Schriften wie Palatino, die bereits bei einer normalen Zeilenlänge nach 5 % mehr Durchschuss verlangt, können es auch mehr sein.

Bevor wir uns an die konkrete Konstruktion machen, fehlen jetzt nur noch Kleinigkeiten, die man wissen sollte. LATEX beginnt die erste Zeile des Textbereichs einer Seite nicht am oberen Rand des Textbereichs, sondern setzt die Grundlinie der Zeile mit einem definierten Mindestabstand zum oberen Rand des Textbereichs. Des Weiteren verfügt LATFX über die beiden Befehle \raggedbottom und \flushbottom. Der erste dieser Befehle legt fest, dass die letzte Zeile einer jeden Seite dort liegen soll, wo sie eben zu liegen kommt. Das kann dazu führen, dass sich die Position der letzten Zeile von Seite zu Seite vertikal um nahezu eine Zeile verändern kann – bei Zusammentreffen des Seitenendes mit Überschriften, Abbildungen, Tabellen oder Ähnlichem auch mehr. Im doppelseitigen Druck ist das in der Regel unerwünscht. Mit dem zweiten Befehl, \flushbottom, wird hingegen festgelegt, dass die letzte Zeile immer am unteren Rand des Textbereichs zu liegen kommt. Um diesen vertikalen Ausgleich zu erreichen, muss LATEX gegebenenfalls dehnbare vertikale Abstände über das erlaubte Maß hinaus strecken. Ein solcher Abstand ist beispielsweise der Absatzabstand. Dies gilt in der Regel auch, wenn man gar keinen Absatzabstand verwendet. Um nicht bereits auf normalen Seiten, auf denen der Absatzabstand das einzige dehnbare vertikale Maß darstellt, eine Dehnung zu erzwingen, sollte die Höhe des Textbereichs ein Vielfaches der Textzeilenhöhe zuzüglich des Abstandes der ersten Zeile vom oberen Rand des Textbereichs sein.

Soweit die Grundlagen. Es folgen die beiden von KOMA-Script angebotenen Konstruktionen.




Abbildung 2.1.: Doppelseite mit der Rasterkonstruktion für die klassische Neunerteilung nach Abzug einer Bindekorrektur

2.2. Satzspiegelkonstruktion durch Teilung

Der einfachste Weg, um zu erreichen, dass der Textbereich dasselbe Seitenverhältnis aufweist wie die Seite, ist folgender:

- Zunächst zieht man an der Innenseite des Papiers den Teil *BCOR*, der für die Bindekorrektur benötigt wird, ab und teilt die restliche Seite vertikal in eine Anzahl *DIV* gleich hoher Streifen.
- Dann teilt man die Seite horizontal in die gleiche Anzahl *DIV* gleich breiter Streifen.
- Nun verwendet man den obersten horizontalen Streifen als oberen und die beiden untersten horizontalen Streifen als unteren Rand. Im doppelseitigen Druck verwendet man außerdem den innersten vertikalen Streifen als inneren und die beiden äußersten vertikalen Streifen als äußeren Rand.
- Zum inneren Rand gibt man dann noch BCOR hinzu.

Was nun innerhalb der Seite noch übrig bleibt, ist der Textbereich. Die Breite bzw. Höhe der Ränder und des Textbereichs resultiert damit automatisch aus der Anzahl *DIV* der Streifen. Da für die Ränder insgesamt jeweils drei Streifen benötigt werden, muss *DIV* zwingend größer als drei sein. Damit der Satzspiegel horizontal und vertikal jeweils mindestens doppelt so viel Platz wie die Ränder einnimmt, sollte *DIV* sogar mindestens 9 betragen. Mit diesem Wert ist die Konstruktion auch als *klassische Neunerteilung* bekannt (siehe Abbildung 2.1).

Bei KOMA-Script ist diese Art der Konstruktion im Paket typearea realisiert, wobei der untere Rand weniger als eine Textzeile kleiner ausfallen kann, um die im vorherigen Abschnitt erwähnte

Nebenbedingung für die Satzspiegelhöhe einzuhalten und damit die dort erwähnte Problematik in Bezug auf \flushbottom zu mindern. Dabei sind für A4-Papier je nach Schriftgröße unterschiedliche Werte für DIV voreingestellt, die Tabelle 2.2, Seite 37 zu entnehmen sind. Bei Verzicht auf Bindekorrektur, wenn also BCOR = 0 pt gilt, ergeben sich in etwa die Satzspiegelmaße aus Tabelle 2.1, Seite 36.

Neben den voreingestellten Werten kann man *BCOR* und *DIV* direkt beim Laden des Pakets als Option angeben (siehe Abschnitt 2.6 ab Seite 34). Zusätzlich existiert ein Befehl, mit dem man einen Satzspiegel explizit berechnen kann und dem man die beiden Werte als Parameter übergibt (siehe ebenfalls Abschnitt 2.6, Seite 41).

Das typearea-Paket bietet außerdem die Möglichkeit, den optimalen *DIV*-Wert automatisch zu bestimmen. Dieser ist von der Schrift und dem Durchschuss abhängig, der zum Zeitpunkt der Satzspiegelberechnung eingestellt ist. Siehe hierzu ebenfalls Abschnitt 2.6, Seite 37).

2.3. Satzspiegelkonstruktion durch Kreisschlagen

Neben der zuvor beschriebenen Satzspiegelkonstruktion gibt es in der Literatur noch eine eher klassische oder sogar mittelalterliche Methode. Bei diesem Verfahren will man die gleichen Werte nicht nur in Form des Seitenverhältnisses wiederfinden; man geht außerdem davon aus, dass das Optimum dann erreicht wird, wenn die Höhe des Textbereichs der Breite der Seite entspricht. Das genaue Verfahren ist beispielsweise in [Tsc87] nachzulesen.

Als Nachteil dieses spätmittelalterlichen Buchseitenkanons ergibt sich, dass die Breite des Textbereichs nicht mehr von der Schriftart abhängt. Es wird also nicht mehr der zur Schrift passende Textbereich gewählt, stattdessen muss der Autor oder Setzer unbedingt die zum Textbereich passende Schrift wählen. Dies ist als zwingend zu betrachten.

Im typearea-Paket wird diese Konstruktion dahingehend abgewandelt, dass durch Auswahl eines ausgezeichneten – normalerweise unsinnigen – DIV-Wertes oder eine spezielle Paket-Option derjenige DIV-Wert ermittelt wird, bei dem der resultierende Satzspiegel dem spätmittelalterlichen Buchseitenkanon am nächsten kommt. Es wird also wiederum auf die Satzspiegelkonstruktion durch Teilung zurückgegriffen.

2.4. Frühe oder späte Optionenwahl

In diesem Abschnitt wird eine Besonderheit von KOMA-Script vorgestellt, die neben typearea auch andere KOMA-Script-Pakete und -Klassen betrifft. Damit die Anwender alle Informationen zu einem Paket oder einer Klasse im jeweiligen Kapitel finden, ist dieser Abschnitt nahezu gleichlautend in mehreren Kapiteln zu finden. Anwender, die nicht nur an der Anleitung zu einem Paket oder einer Klasse interessiert sind, sondern sich einen Gesamtüberblick über KOMA-Script verschaffen wollen, brauchen diesen Abschnitt nur in einem der Kapitel zu lesen und können ihn beim weiteren Studium der Anleitung dann überspringen.

\documentclass[Optionenliste]{KOMA-Script-Klasse} \usepackage[Optionenliste]{Paket-Liste}

Bei LATEX ist vorgesehen, dass Anwender Klassenoptionen in Form einer durch Komma getrennten Liste einfacher Schlüsselwörter als optionales Argument von \documentclass angeben. Außer an die Klasse werden diese Optionen auch an alle Pakete weitergereicht, die diese Optionen auch an alle Pakete weitergereicht.

Außer an die Klasse werden diese Optionen auch an alle Pakete weitergereicht, die diese Optionen verstehen. Ebenso ist vorgesehen, dass Anwender Paketoptionen in Form einer durch Komma getrennten Liste einfacher Schlüsselwörter als optionales Argument von \usepackage angeben. KOMA-Script erweitert den Mechanismus der Optionen für die KOMA-Script-

Option, sondern kann auch die Form Option=Wert haben. Bis auf diesen Unterschied arbeiten \documentclass und \usepackage bei KOMA-Script wie in [Tea05b] oder jeder LATEX-Einführung, beispielsweise [DGS+12], beschrieben.

Bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse sollten im Übrigen beim Laden des Pakets typeares oder scrhase keine Optionen angegeben werden. Das ist darin begründet dass die

Klassen und einige Pakete um weitere Möglichkeiten. So haben die meisten Optionen bei KOMA-Script zusätzlich einen Wert. Eine Option hat also nicht unbedingt nur die Form

typearea oder scrbase keine Optionen angegeben werden. Das ist darin begründet, dass die Klasse diese Pakete bereits ohne Optionen lädt und LATEX das mehrmalige Laden eines Pakets mit unterschiedlicher Angabe von Optionen verweigert.

Das Setzen der Optionen mit \documentclass oder \usepackage hat übrigens einen entscheidenden Nachteil: Anweisungen, Längen, Zähler und ähnliches können darin leicht zerbrechen. So führt die Verwendung einer LATEX-Länge im Wert einer Option bei diesen Anweisungen zu einer Fehlermeldung, noch bevor der Wert an KOMA-Script übergeben wird, es also die Kontrolle darüber übernehmen könnte. Wertzuweisungen mit LATEX-Längen oder LATEX-Zählern sollten daher nie per \documentclass oder \usepackage, sondern immer mit den nachfolgend dokumentierten Anweisungen \KOMAoptions oder \KOMAoption vorgenommen werden.

\KOMAoptions{Optionenliste}
\KOMAoption{Option}{Werteliste}

v3.00

v3.00

KOMA-Script bietet bei den meisten Klassen- und Paketoptionen auch die Möglichkeit, den Wert der Optionen noch nach dem Laden der Klasse beziehungsweise des Pakets zu ändern. Man kann dann wahlweise mit der Anweisung \KOMAoptions die Werte einer Reihe von Optionen ändern. Jede Option der Optionenliste hat dabei die Form Option=Wert.

Einige Optionen besitzen auch einen Säumniswert (engl. default value). Versäumt man die Angabe eines Wertes, verwendet man die Option also einfach in der Form Option, so wird automatisch dieser Säumniswert angenommen.

Manche Optionen können gleichzeitig mehrere Werte besitzen. Für solche Optionen besteht die Möglichkeit, mit \KOMAoption der einen Option nacheinander eine Reihe von Werten zuzuweisen. Die einzelnen Werte sind dabei in der Werteliste durch Komma voneinander getrennt.

Soll ein Wert ein Gleichheitszeichen oder ein Komma enthalten, so ist der Wert in geschweifte Klammern zu setzen.

KOMA-Script bedient sich für die Realisierung dieser Möglichkeit der Anweisungen \FamilyOptions und \FamilyOption mit der Familie »KOMA«. Siehe dazu Teil II, Abschnitt 11.2, Seite 266.

2.5. Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script

Wer seine Dokumente im Quellcode archiviert, legt in der Regel allergrößten Wert darauf, dass bei zukünftigen IATEX-Läufen immer wieder exakt dasselbe Ergebnis erzielt wird. In einigen Fällen führen aber Verbesserungen und Korrekturen am Paket zu Änderungen im Verhalten, inbesondere beim Umbruch. Dies ist jedoch manchmal eher unerwünscht.

```
version=Wert
version=first
version=last
```

v3-29.64a

Seit Version 2.96a besteht bei KOMA-Script, bei scrlttr2 bereits seit Version 2.9t und bei typearea erst seit Version 3.01b, die Wahl, ob eine Quelldatei soweit irgend möglich auch zukünftig bei einem IATEX-Lauf zu exakt demselben Ergebnis führen soll oder ob jeweils entsprechend der Anpassungen der neusten Version zu setzen ist. Zu welcher Version Kompatibilität herzustellen ist, wird dabei über die Option version festgelegt. Kompatibilität zur ältesten unterstützten KOMA-Script-Version kann mit version=first oder version=2.9 oder version=2.9t erreicht werden. Bei Angabe einer unbekannten Version als Wert wird eine Warnung ausgegeben und sicherheitshalber version=first angenommen.

Mit version=last kann die jeweils neuste Version ausgewählt werden. In diesem Fall wird also auf zukünftige Kompatibilität verzichtet. Wird die Option ohne Wertangabe verwendet, so wird ebenfalls last angenommen. Dies entspricht auch der Voreinstellung, solange keine obsolete Option verwendet wird.

v3.01a

Bei der Verwendung einer obsoleten Option von KOMA-Script 2 setzt KOMA-Script 3 automatisch version=first. In der dabei ausgegebenen Warnung wird erklärt, wie man diese Kompatibilitätsumschaltung verhindern kann. Alternativ kann man auch nach der obsoleten Option selbst eine abweichende Einstellung für Option version wählen.

Die Frage der Kompatibilität betrifft in erster Linie Fragen des Umbruchs. Neue Möglichkeiten, die sich nicht auf den Umbruch auswirken, sind auch dann verfügbar, wenn man per Option die Kompatibilität zu einer älteren Version ausgewählt hat. Die Option hat keine Auswirkungen auf Umbruchänderungen, die bei Verwendung einer neueren Version durch Beseitigung eindeutiger Fehler entstehen. Wer auch im Fehlerfall unbedingte Umbruchkompatibilität benötigt, sollte stattdessen mit dem Dokument auch die verwendete KOMA-Script-Version archivieren.

Es ist zu beachten, dass die Option version nach dem Laden des Pakets typearea nicht mehr verändert werden kann. Das Setzen mit \KOMAoptions oder \KOMAoption ist daher nicht vorgesehen.

2.6. Einstellung des Satzspiegels und der Seitenaufteilung

Das Paket typearea bietet zwei unterschiedliche Benutzerschnittstellen, um auf die Satzspiegelkonstruktion Einfluss zu nehmen. Die wichtigste Möglichkeit ist die Angabe von Optionen. Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, können die Optionen dabei auf unterschiedlichen Wegen gesetzt werden.

In diesem Abschnitt wird die Klasse protokol verwendet werden. Es handelt sich dabei nicht um eine KOMA-Script-Klasse, sondern um eine hypothetische Klasse. Diese Anleitung geht von dem Idealfall aus, dass für jede Aufgabe eine dafür passende Klasse zur Verfügung steht.

BCOR=Korrektur

v3.00

Mit Hilfe der Option BCOR=Korrektur geben Sie den absoluten Wert der Bindekorrektur an, also die Breite des Bereichs, der durch die Bindung von der Papierbreite verloren geht. Dieser Wert wird in der Satzspiegelkonstruktion automatisch berücksichtigt und bei der Ausgabe wieder dem inneren beziehungsweise linken Rand zugeschlagen. Als Korrektur können Sie jede von TEX verstandene Maßeinheit angeben.

Beispiel: Angenommen, Sie erstellen einen Finanzbericht. Das Ganze soll einseitig in A4 gedruckt und anschließend in eine Klemmmappe geheftet werden. Die Klemme der Mappe verdeckt 7,5 mm. Der Papierstapel ist sehr dünn, deshalb gehen beim Knicken und Blättern durchschnittlich höchstens weitere 0,75 mm verloren. Sie schreiben dann also:

```
\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage[BCOR=8.25mm]{typearea}
```

oder

```
\documentclass[a4paper,BCOR=8.25mm]{report}
\usepackage{typearea}
```

bei Angabe von BCOR als globale Option.

Bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse kann das explizite Laden von typearea entfallen:

```
\documentclass[BCOR=8.25mm]{scrreprt}
```

Die Option a4paper konnte bei scrreprt entfallen, da diese der Voreinstellung bei allen KOMA-Script-Klassen entspricht.

Setzt man die Option erst später auf einen neuen Wert, verwendet man also beispielsweise

```
\documentclass{scrreprt} \KOMAoptions{BCOR=8.25mm}
```

so werden bereits beim Laden der Klasse scrreprt Standardeinstellungen vorgenommen. Beim Ändern der Einstellung mit Hilfe einer der Anweisung \KOMAoptions oder \KOMAoption wird dann automatisch ein neuer Satzspiegel mit neuen Randeinstellungen berechnet.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Option bei Verwendung einer der KOMA-Script-Klassen wie im Beispiel als Klassenoption oder per \KOMAoptions beziehungsweise \KOMAoption nach dem Laden der Klasse übergeben werden muss. Weder sollte das Paket typearea bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse explizit per \usepackage geladen, noch die Option dabei als optionales Argument angegeben werden. Wird die Option per \KOMAoptions oder \KOMAoption nach dem Laden des Pakets geändert, so werden Satzspiegel und Ränder automatisch neu berechnet.

$exttt{DIV=}Faktor$

Mit Hilfe der Option DIV=Faktor wird festgelegt, in wie viele Streifen die Seite horizontal

und vertikal bei der Satzspiegelkonstruktion eingeteilt wird. Die genaue Konstruktion ist Abschnitt 2.2 zu entnehmen. Wichtig zu wissen ist, dass gilt: Je größer der Faktor, desto größer wird der Textbereich und desto kleiner die Ränder. Als Faktor kann jeder ganzzahlige Wert ab 4 verwendet werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass sehr große Werte dazu führen können, dass Randbedingungen der Satzspiegelkonstruktion, je nach Wahl der weiteren Optionen, verletzt werden. So kann die Kopfzeile im Extremfall auch außerhalb der Seite liegen. Bei Verwendung der Option DIV=Faktor sind Sie für die Einhaltung der Randbedingungen sowie eine nach typografischen Gesichtspunkten günstige Zeilenlänge selbst verantwortlich.

In Tabelle 2.1 finden Sie für das Seitenformat A4 ohne Bindekorrektur die aus einigen *DIV*-Faktoren resultierenden Satzspiegelgrößen. Dabei werden die weiteren von der Schriftgröße abhängigen Nebenbedingungen nicht berücksichtigt.

Beispiel: Angenommen, Sie schreiben ein Sitzungsprotokoll. Sie verwenden dafür die Klasse protokol. Das Ganze soll doppelseitig werden. In Ihrer Firma wird die Schriftart Bookman in 12 pt verwendet. Diese Schriftart, die zu den Standard-PostScript-Schriften gehört, wird in IATEX mit der Anweisung \usepackage{bookman} aktiviert. Die Schriftart Bookman läuft sehr weit, das heißt, die einzelnen Zeichen sind im Verhältnis zur Höhe relativ breit. Deshalb ist Ihnen die Voreinstellung für den DIV-Wert in typearea zu gering. Statt einem Wert von 12 sind Sie nach gründlichem Studium dieses Kapitels einschließlich der weiterführenden Abschnitte überzeugt, dass ein Wert 15 angebracht ist. Das Protokoll wird nicht gebunden, sondern gelocht und in einen Ordner abgeheftet. Eine Bindekorrektur ist deshalb nicht notwendig. Sie schreiben also:

```
\documentclass[a4paper,twoside]{protokol}
\usepackage{bookman}
\usepackage[DIV=15]{typearea}
```

Tabelle 2.1.: Satzspiegelmaße in Abhängigkeit von DIV bei A4 ohne Berücksichtigung von **\topskip**

	Satzspiegel		Ränder	
DIV	Breite	Höhe	oben	innen
6	105,00	148,50	49,50	35,00
7	120,00	169,71	$42,\!43$	30,00
8	$131,\!25$	$185,\!63$	37,13	$26,\!25$
9	140,00	198,00	33,00	$23,\!33$
10	147,00	207,90	29,70	21,00
11	152,73	216,00	27,00	19,09
12	$157,\!50$	222,75	24,75	17,50
13	$161,\!54$	228,46	$22,\!85$	$16,\!15$
14	165,00	233,36	$21,\!21$	15,00
15	168,00	237,60	19,80	14,00

(alle Längen in mm)

Als Sie fertig sind, macht man Sie darauf aufmerksam, dass die Protokolle neuerdings gesammelt und am Quartalsende alle zusammen als Buch gebunden werden. Die Bindung erfolgt als einfache Leimbindung, weil den Band ohnehin nie wieder jemand anschaut und er nur wegen ISO 9000 angefertigt wird. Für die Bindung einschließlich Biegefalz werden durchschnittlich 12 mm benötigt. Sie ändern die Optionen von typearea also entsprechend ab und verwenden die Klasse für Protokolle nach ISO 9000:

```
\documentclass[a4paper,twoside]{iso9000p}
\usepackage{bookman}
\usepackage[DIV=15,BCOR=12mm]{typearea}
```

Natürlich können Sie auch hier wieder eine KOMA-Script-Klasse verwenden:

```
\documentclass[twoside,DIV=15,BCOR=12mm]{scrartcl}
\usepackage{bookman}
```

Option a4paper entspricht der Voreinstellung und konnte daher entfallen.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Option DIV bei Verwendung einer der KOMA-Script-Klassen wie im Beispiel als Klassenoption oder per \KOMAoptions beziehungsweise \KOMAoption nach dem Laden der Klasse übergeben werden muss. Weder sollte das Paket typearea bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse explizit per \usepackage geladen, noch die Option dabei als optionales Argument angegeben werden. Wird die Option per \KOMAoptions oder \KOMAoption nach dem Laden des Pakets geändert, so werden Satzspiegel und Rändern automatisch neu berechnet.

Tabelle 2.2.: DIV-Voreinstellungen für A4 bei Verzicht auf BCOR

Grundschriftgröße:	$10\mathrm{pt}$	$11\mathrm{pt}$	12 pt
DIV:	8	10	12

DIV=calc DIV=classic

v3.00 Wie bei

Wie bereits in Abschnitt 2.2 erwähnt, gibt es nur für das Papierformat A4 feste Voreinstellungen für den DIV-Wert. Diese sind Tabelle 2.2 zu entnehmen. Solche festen Werte haben allerdings den Nachteil, dass sie die Laufweite der verwendeten Schrift nicht berücksichtigen. Das kann bei A4 und recht schmalen Schriften sehr rasch zu unangenehm hoher Zeichenzahl je Zeile führen. Siehe hierzu die Überlegungen in Abschnitt 2.1. Wird ein anderes Papierformat gewählt, so berechnet typearea selbst einen guten DIV-Wert. Natürlich können Sie diese Berechnung auch für A4 wählen. Hierzu verwenden Sie DIV=calc an Stelle von DIV=Faktor. Selbstverständlich können Sie diese Option auch explizit bei allen anderen Papierformaten angeben. Wenn Sie die automatische Berechnung wünschen, ist diese Angabe sogar sinnvoll, da die Möglichkeit besteht, in einer Konfigurationsdatei andere Voreinstellungen zu setzen (siehe Abschnitt 19.2). Eine explizit angegebene Option DIV=calc überschreibt diese Vorkonfiguration aber.

Die in Abschnitt 2.3 erwähnte klassische Konstruktion, der mittelalterliche Buchseitenkanon, ist ebenfalls auswählbar. Verwenden Sie in diesem Fall an Stelle von DIV=Faktor oder DIV=calc einfach DIV=classic. Es wird dann ein DIV-Wert ermittelt, der eine möglichst gute Näherung an den mittelalterlichen Buchseitenkanon darstellt.

Beispiel: In dem bei der Option DIV=Faktor aufgeführten Beispiel mit der Schriftart Bookman gab es ja genau das Problem, dass man einen zur Schriftart besser passenden DIV-Wert haben wollte. Man könnte also in Abwandlung des ersten Beispiels auch einfach die Ermittlung dieses Wertes typearea überlassen:

```
\documentclass[a4paper,twoside]{protokol}
\usepackage{bookman}
\usepackage[DIV=calc]{typearea}
```

Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Option bei Verwendung einer der KOMA-Script-Klassen wie im Beispiel als Klassenoption oder per \KOMAoptions beziehungsweise \KOMAoption nach dem Laden der Klasse übergeben werden muss. Weder sollte das Paket typearea bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse explizit per \usepackage geladen, noch die Option dabei als optionales Argument angegeben werden. Wird die Option per \KOMAoptions oder \KOMAoption nach dem Laden des Pakets geändert, so werden Satzspiegel und Rändern automatisch neu berechnet.OptionDIV =classic

```
DIV=current
DIV=last
```

v3.00 Wenn Sie bis hier die Beispiele aufmerksam verfolgt haben, wissen Sie eigentlich bereits, wie

man die Berechnung eines *DIV*-Wertes in Abhängigkeit von der gewählten Schrift erreicht, wenn eine KOMA-Script-Klasse zusammen mit einem Schriftpaket verwendet wird.

Das Problem dabei ist, dass die KOMA-Script-Klasse das Paket typearea bereits selbst lädt.

Die Übergabe der Optionen als optionale Argumente von \usepackage ist also nicht möglich. Es würde auch nichts nützen, die Option DIV=calc als optionales Argument von \documentclass anzugeben. Diese Option würde direkt beim Laden des Pakets typearea ausgewertet. Damit würden Satzspiegel und Ränder für die LATEX-Standardschrift und nicht für die später geladene Schrift berechnet.

Selbstverständlich ist es möglich, mit \KOMAoptions{DIV=calc} oder \KOMAoption{DIV}{calc} nach dem Laden des Schriftpakets Satzspiegel und Ränder neu berechnen zu lassen. Dabei wird dann über den Wert calc direkt ein *DIV*-Wert für eine gute Zeilenlänge eingefordert.

Da es aber häufig praktischer ist, die Einstellung für die Option DIV nicht erst nach dem Laden der Schrift vorzunehmen, sondern an herausgehobener Stelle, beispielsweise beim Laden der Klasse, bietet typearea zwei weitere symbolische Werte für diese Option.

Mit DIV=current wird eine Neuberechnung von Satzspiegel und Rändern angestoßen, wobei

v3.00

berechnung des Satzspiegels nach Wahl einer anderen Grundschrift von Interesse. Vielmehr ist das dann nützlich, wenn man etwa nach Änderung des Durchschusses bei Beibehaltung des Teilers DIV die Randbedingung sicherstellen will, dass \textheight abzüglich \topskip ein Vielfaches von \baselineskip sein sollte.

Mit DIV=last wird eine Neuberechnung von Satzspiegel und Rändern angestoßen, wobei

genau der DIV-Wert verwendet wird, der aktuell eingestellt ist. Dies ist weniger für die Neu-

v3.00

Beispiel: Gehen wir wieder davon aus, dass für die Schriftart Bookman ein Satzspiegel mit guter Zeilenlänge berechnet werden soll. Gleichzeitig wird eine KOMA-Script-Klasse verwendet. Dies ist mit dem symbolischen Wert last und der Anweisung \KOMAoptions sehr einfach möglich:

genau dieselbe Einstellung wie bei der letzten Berechnung verwendet wird.

Wird später entschieden, dass ein anderer *DIV*-Wert verwendet werden soll, so muss nur die Einstellung im optionalen Argument von \documentclass geändert werden.

Eine Zusammenfassung aller möglichen symbolischen Werte für die Option DIV finden Sie in Tabelle 2.3. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass auch die Verwendung des Pakets fontenc dazu führen kann, dass LATEX eine andere Schrift lädt.

Tabelle 2.3.: Mögliche symbolische Werte für die Option DIV oder das *DIV*-Argument der Anweisung \typearea[BCOR]{DIV}

areaset

Satzspiegel neu anordnen.

calc

Satzspiegelberechnung einschließlich Ermittlung eines guten DIV-Wertes erneut durchführen.

classic

Satzspiegelberechnung nach dem mittelalterlichen Buchseitenkanon (Kreisberechnung) erneut durchführen.

current

Satzspiegelberechnung mit dem aktuell gültigen DIV-Wert erneut durchführen.

default

Satzspiegelberechnung mit dem Standardwert für das aktuelle Seitenformat und die aktuelle Schriftgröße erneut durchführen. Falls kein Standardwert existiert, calc anwenden.

last

Satzspiegelberechnung mit demselben DIV-Argument, das beim letzten Aufruf angegeben wurde, erneut durchführen.

Häufig wird die Satzspiegelneuberechnung im Zusammenhang mit der Veränderung des Zeilenabstandes (*Durchschuss*) benötigt. Da der Satzspiegel unbedingt so berechnet werden sollte, dass eine ganze Anzahl an Zeilen in den Textbereich passt, muss bei Verwendung eines anderen Durchschusses als des normalen der Satzspiegel für diesen Zeilenabstand neu berechnet werden.

Beispiel: Angenommen, für eine Diplomarbeit wird die Schriftgröße 10 pt bei eineinhalbzeiligem Satz zwingend gefordert. LATEX setzt normalerweise bei 10 pt mit 2 pt Durchschuss, also 1,2-zeilig. Deshalb muss als zusätzlicher Dehnfaktor der Wert 1,25 verwendet werden. Gehen wir außerdem davon aus, dass eine Bindekorrektur von 12 mm benötigt wird. Dann könnte die Lösung dieses Problems wie folgt aussehen:

Da typearea selbst immer die Anweisung \normalsize bei Berechnung eines neuen Satzspiegels ausführt, ist es nicht zwingend notwendig, nach \linespread den gewählten Durchschuss mit \selectfont zu aktivieren, damit dieser für die Neuberechnung verwendet wird.

Das gleiche Beispiel sähe unter Verwendung des setspace-Pakets (siehe [TF11]) wie folgt aus:

Wie man an dem Beispiel sieht, spart man sich mit dem setspace-Paket das Wissen um den korrekten Dehnungswert. Dies gilt allerdings nur für die Standardschriftgrößen 10 pt, 11 pt und 12 pt. Für alle anderen Schriftgrößen verwendet das Paket eine Näherung.

An dieser Stelle erscheint es mir angebracht, darauf hinzuweisen, dass der Zeilenabstand für die Titelseite wieder auf den normalen Wert zurückgesetzt werden sollte und außerdem auch die Verzeichnisse mit dem normalen Zeilenabstand gesetzt werden sollten.

Beispiel: Ein vollständiges Beispiel wäre also:

Siehe hierzu auch die Anmerkungen in Abschnitt 2.8. Die Anweisung \AfterTOCHead wird in Teil II, Kapitel 14 auf Seite 308 vorgestellt.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Optionen auch zur Verwendung mit \KOMAoptions oder \KOMAoption nach dem Laden des Pakets vorgesehen sind und dann eine automatische Neuberechnung von Satzspiegel und Rändern auslösen.

Tabelle 2.4.: Mögliche symbolische BCOR-Argumente für \typearea[BCOR]{DIV}

current

Satzspiegelberechnung mit dem aktuell gültigen BCOR-Wert erneut durchführen.

\typearea[BCOR]{DIV} \recalctypearea

Wird die Option DIV oder die Option BCOR nach dem Laden des Pakets typearea gesetzt, so wird intern die Anweisung \typearea aufgerufen. Dabei wird beim Setzen der Option DIV für BCOR intern der symbolische Wert current verwendet, der aus Gründen der Vollständigkeit auch in Tabelle 2.4 zu finden ist. Beim Setzen der Option BCOR wird für DIV hingegen der symbolische Wert last verwendet. Wollen Sie, dass Satzspiegel und Rändern stattdessen mit dem symbolischen Wert current für DIV neu berechnet werden, so können Sie direkt \typearea[current]{current} verwenden.

Sollen die Werte sowohl von BCOR als auch DIV geändert werden, so ist die Verwendung von \typearea zu empfehlen, da hierbei die Ränder und der Satzspiegel nur einmal neu berechnet werden. Hingegen werden bei \KOMAoptions{DIV=DIV,BCOR=BCOR} Ränder und Satzspiegel zunächst bei der Änderung für DIV und dann zusätzlich bei der Änderung für BCOR neu berechnet.

Der Befehl \typearea ist derzeit so definiert, dass es auch möglich ist, mitten in einem Dokument den Satzspiegel zu wechseln. Dabei werden allerdings Annahmen über den Aufbau des LATEX-Kerns gemacht und interne Definitionen und Größen des LATEX-Kerns verändert. Da am LATEX-Kern nur noch zur Beseitigung von Fehlern notwendige Änderungen vorgenommen werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies in zukünftigen Versionen von LATEX $2_{\mathcal{E}}$ noch funktionieren wird. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. Die Verwendung innerhalb des Dokuments führt außerdem immer zu einem Seitenumbruch.

Da \KOMAoption{DIV}{last} oder \KOMAoptions{DIV=last} beziehungsweise \typearea[current]{last} für die Neuberechnung des Satzspiegels und der Ränder recht häufig benötigt werden, gibt es dafür die abkürzende Anweisung \recalctypearea.

Beispiel: Wenn Ihnen die Schreibweisen

\KOMAoptions{DIV=last}

oder

v3.00

\typearea[current]{last}

für die Neuberechnung von Satzspiegel und Rändern aufgrund der vielen Sonderzeichen zu umständlich ist, können Sie einfach

\recalctypearea

verwenden.

Tabelle 2.5.: Standardwerte für alle einfachen Schalter in KOMA-Script

true	aktiviert die Option
on	aktiviert die Option
yes	aktiviert die Option
false	deaktiviert die Option
off	deaktiviert die Option
no	deaktiviert die Option

Bedeutung

Wert

twoside=Ein-Aus-Wert twoside=semi

Wie in Abschnitt 2.1 erklärt, hängt die Randverteilung davon ab, ob ein Dokument ein- oder zweiseitig gesetzt werden soll. Bei einseitigem Satz sind der linke und rechte Rand gleich breit, während bei doppelseitigem Satz der innere Randanteil einer Seite nur halb so groß ist wie der jeweilige äußere Rand. Um diese Unterscheidung vornehmen zu können, muss

typearea mit Option twoside mitgeteilt werden, ob das Dokument doppelseitig gesetzt wird. Als Ein-Aus-Wert kann dabei einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5 verwendet werden. Wird die Option ohne Wert-Angabe verwendet, so wird der Wert true angenommen, also doppelseitiger Satz verwendet. Deaktivieren der Option führt zu einseitigem Satz. Außer den Werten aus Tabelle 2.5 kann jedoch auch noch der Wert semi angegeben wer-

den. Dieser Wert semi führt zu doppelseitigem Satz mit einseitigen Rändern und einseitigen,

v3.00

v3.12

also nicht alternierenden Marginalien. Eine eventuelle Bindekorrektur (siehe Option BCOR, Seite 34) wird jedoch ab KOMA-Script Version 3.12 wie beim doppelseitigen Satz auf Seiten mit ungerader Nummer dem linken Rand und auf Seiten mit gerader Nummer dem rechten Rand zugeschlagen. Wird auf Kompatibilität zu einer Version früheren Version zurückgeschaltet (siehe Abschnitt 2.5, Seite 33), so ist die Bindekorrektur jedoch auch bei twoside=semi immer Teil des linken Randes.

Die Option kann als Klassenoption bei \documentclass, als Paketoption bei \usepackage oder auch nach dem Laden von typearea per \KOMAoptions oder \KOMAoption gesetzt werden. Eine Verwendung dieser Option nach dem Laden von typearea führt automatisch zur Neuberechnung des Satzspiegels mittels \recalctypearea (siehe Seite 41). War vor der Option doppelseitiger Satz aktiv, wird noch vor der Neuberechnung auf die nächste ungerade Seite

twocolumn = Ein-Aus-Wert

umbrochen.

Für die Berechnung eines guten Satzspiegels mit Hilfe von DIV=calc ist es erforderlich zu wissen, ob das Dokument ein- oder zweispaltig gesetzt wird. Da die Betrachtungen zur Zeilenlänge aus Abschnitt 2.1 dann für jede einzelne Spalte gelten, darf der Satzspiegel in doppelspaltigen Dokumenten bis zu doppelt so breit sein wie in einspaltigen Dokumenten.

Um diese Unterscheidung vornehmen zu können, muss typearea mit Option twocolumn mitgeteilt werden, ob das Dokument doppelspaltig gesetzt wird. Als Ein-Aus-Wert kann dabei einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5 verwendet werden. Wird die Option ohne Wert-Angabe verwendet, so wird der Wert true angenommen, also doppelspaltiger Satz verwendet. Ein Deaktivieren der Option führt wieder zum voreingestellten, einspaltigen Satz.

Die Option kann als Klassenoption bei \documentclass, als Paketoption bei \usepackage oder auch nach dem Laden von typearea per \KOMAoptions oder \KOMAoption gesetzt werden. Eine Verwendung dieser Option nach dem Laden von typearea führt automatisch zur Neuberechnung des Satzspiegels mittels \recalctypearea (siehe Seite 41).

$$\label{eq:continuity} \begin{split} \text{headinclude=} Ein\text{-}Aus\text{-}Wert \\ \text{footinclude=} Ein\text{-}Aus\text{-}Wert \end{split}$$

Bisher wurde zwar erklärt, wie die Satzspiegelkonstruktion funktioniert und in welchem Verhältnis einerseits die Ränder zueinander stehen, andererseits der Textkörper zur Seite steht, aber eine entscheidende Frage blieb ausgeklammert: Was genau ist *der Rand?*

Auf den ersten Blick wirkt diese Frage trivial: Der Rand ist der Teil der Seite, der oben, unten, links und rechts frei bleibt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Der äußere Rand ist keineswegs immer leer. Teilweise findet man darin noch gesetzte Randnotizen (siehe den Befehl \marginpar beispielsweise in [DGS⁺12] bzw. Abschnitt 3.21).

Beim oberen und unteren Rand stellt sich die Frage, wie Kopf- und Fußzeile zu behandeln sind. Gehören diese beiden zum Textkörper oder zum jeweiligen Rand? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Eindeutig ist, dass ein leerer Fuß und ein leerer Kopf zum Rand zu rechnen sind. Schließlich können sie nicht vom restlichen Rand unterschieden werden. Ein Fuß, der nur die Paginierung enthält, wirkt optisch ebenfalls eher wie Rand und sollte deshalb zu diesem gerechnet werden. Für die optische Wirkung ist dabei unwesentlich, ob der Fuß beim Lesen oder Überfliegen leicht als Fuß erkannt werden kann oder nicht. Entscheidend ist, wie eine wohlgefüllte Seite bei *unscharfer Betrachtung* wirkt. Dazu bedient man sich beispielsweise seiner altersweitsichtigen Großeltern, denen man die Brille stibitzt und dann die Seite etwa einen halben Meter von der Nasenspitze entfernt hält. In Ermangelung erreichbarer Großeltern kann man sich auch damit behelfen, dass man die eigenen Augen auf Fernsicht stellt, die Seite aber nur mit ausgestreckten Armen hält. Brillenträger sind hier deutlich im Vorteil. Hat man eine Fußzeile, die neben der Paginierung weitere, weitschweifige Angaben enthält, beispielsweise einen Copyright-Hinweis, so wirkt die Fußzeile eher wie ein etwas abgesetzter Teil des Textkörpers. Bei der Berechnung des Satzspiegels sollte das berücksichtigt werden.

Bei der Kopfzeile sieht es noch schwieriger aus. In der Kopfzeile wird häufig der Kolumnentitel gesetzt. Arbeitet man mit einem lebenden Kolumnentitel, also der Wiederholung der ersten bzw. zweiten Gliederungsebene in der Kopfzeile, und hat gleichzeitig sehr lange Überschriften, so erhält man automatisch sehr lange Kopfzeilen. In diesem Fall wirkt der Kopf wiederum wie ein abgesetzter Teil des Textkörpers und weniger wie leerer Rand. Verstärkt wird dieser Effekt noch, wenn neben

dem Kolumnentitel auch die Paginierung im Kopf erfolgt. Dadurch erhält man einen links und rechts abgeschlossenen Bereich, der kaum noch als leerer Rand wirkt. Schwieriger ist es bei Paginierung im Fuß und Überschriften, deren Länge sehr stark schwankt. Hier kann der Kopf der einen Seite wie Textkörper wirken, der Kopf der anderen Seite jedoch eher wie Rand. Keinesfalls sollte man die Seiten jedoch unterschiedlich behandeln. Das würde zu vertikal springenden Köpfen führen und ist nicht einmal für ein Daumenkino geeignet. Ich rate in diesem Fall dazu, den Kopf zum Textkörper zu rechnen.

Ganz einfach fällt die Entscheidung, wenn Kopf oder Fuß durch eine Linie vom eigentlichen Textkörper abgetrennt sind. Dadurch erhält man eine geschlossene Wirkung und der Kopf bzw. Fuß sollte unbedingt zum Textkörper gerechnet werden. Wie gesagt: Die durch die Trennlinie verbesserte Erkennung des Kopfes oder Fußes ist hier unerheblich. Entscheidend ist die unscharfe Betrachtung.

Das typearea-Paket trifft die Entscheidung, ob ein Kopf oder Fuß zum Textkörper gehört oder davon getrennt zum Rand gerechnet werden muss, nicht selbst. Stattdessen kann mit den Optionen headinclude und footinclude eingestellt werden, ob der Kopf und der Fuß zum Textkörper gerechnet werden sollen. Die Optionen verstehen dabei als Ein-Aus-Wert die Standardwerte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5, Seite 42 angegeben sind. Man kann die

verwendet, also der Kopf oder Fuß zum Satzspiegel gerechnet.

Wenn Sie unsicher sind, was die richtige Einstellung ist, lesen Sie bitte obige Erläuterungen.

Voreingestellt sind normalerweise headinclude=false und footinclude=false. Dies kann sich jedoch bei den KOMA-Script-Klassen je nach Klassenoption oder bei Verwendung anderer

Optionen auch ohne Wertzuweisung verwenden. In diesem Fall wird true als Ein-Aus-Wert

KOMA-Script-Pakete generell ändern (siehe Abschnitt 3.1 und Kapitel 5).

Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Optionen bei Verwendung einer der KOMA-Script-Klassen als Klassenoptionen oder per \KOMAoptions beziehungsweise \KOMAoption nach dem Laden der Klasse übergeben werden müssen. Eine Änderung dieser Optionen nach dem Laden von typearea führt dabei nicht zu einer automatischen Neuberechnung des Satzspiegels. Vielmehr wirkt sich die Änderung erst bei der nächsten Neuberechnung des Satzspiegels aus. Zur Neuberechnung des Satzspiegels siehe Option DIV mit den Werten last oder current

(siehe Seite 38) oder die Anweisung \recalctypearea (siehe Seite 41).

$\verb|mpinclude=|Ein-Aus-Wert||$

 $\overline{\mathbf{v}_{2.8q}}$ Neben Dokumenten, bei denen der Kopf und der Fuß der Seite eher zum Textbereich als zum

v3.00

v3.00

Rand gehört, gibt es auch Dokumente, bei denen dies für Randnotizen zutrifft. Mit der Option mpinclude kann genau dies erreicht werden. Die Option versteht dabei als Ein-Aus-Wert die Standardwerte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5, Seite 42 angegeben sind. Man kann die Option auch ohne Wertzuweisung verwenden. In diesem Fall wird true als Ein-Aus-Wert verwendet.

Der Effekt von mpinclude=true ist, dass eine Breiteneinheit vom Textbereich weggenommen und als Bereich für die Randnotizen verwendet wird. Mit mpinclude=false, was der

Voreinstellung entspricht, wird hingegen ein Teil des Randes für Randnotizen verwendet. Dies ist, je nachdem ob einseitig oder doppelseitig gearbeitet wird, ebenfalls eine Breiteneinheit oder auch eineinhalb Breiteneinheiten. In der Regel ist die Verwendung von mpinclude=true nicht anzuraten und sollte Experten vorbehalten bleiben.

In den meisten Fällen, in denen die Option mpinclude sinnvoll ist, werden außerdem breitere Randnotizen benötigt. In sehr vielen Fällen sollte dabei aber nicht die gesamte Breite, sondern nur ein Teil davon dem Textbereich zugeordnet werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Rand für Zitate verwendet wird. Solche Zitate werden üblicherweise im Flattersatz gesetzt, wobei die bündige Kante an den Textbereich anschließt. Da sich kein geschlossener optischer Eindruck ergibt, dürfen die flatternden Enden also durchaus teilweise in den Rand ragen. Man kann das einfach erreichen, indem man zum einen die Option mpinclude verwendet. Zum anderen vergrößert man die Länge \marginparwidth nach der Berechnung des Satzspiegels noch mit Hilfe der \addtolength-Anweisung. Um welchen Wert man vergrößern sollte, hängt vom Einzelfall ab und erfordert einiges Fingerspitzengefühl. Auch deshalb ist die Option mpinclude eher etwas für Experten. Natürlich kann man auch festlegen, dass die Randnotizen beispielsweise zu einem Drittel in den Rand hineinragen sollen, und das wie folgt erreichen:

\setlength{\marginparwidth}{1.5\marginparwidth}

Da es derzeit keine Option gibt, um mehr Platz für die Randnotizen innerhalb des Textbereichs vorzusehen, gibt es nur eine Möglichkeit, dies zu erreichen: Die Anpassung von \textwidth und \marginparwidth nach der Berechnung des Satzspiegels. Siehe dazu \AfterCalculatingTypearea in Abschnitt 19.1, Seite 375.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Option bei Verwendung einer der KOMA-Script-Klassen als Klassenoption oder per \KOMAoptions beziehungsweise oder \KOMAoption nach dem Laden der Klasse übergeben werden muss. Eine Änderung dieser Option nach dem Laden von typearea führt nicht zu einer automatischen Neuberechnung des Satzspiegels. Vielmehr wirkt sich die Änderung erst bei der nächsten Neuberechnung des Satzspiegels aus. Zur Neuberechnung des Satzspiegels siehe Option DIV mit den Werten last oder current (siehe Seite 38) oder die Anweisung \recalctypearea (siehe Seite 41).

headlines=Zeilenanzahl headheight=Höhe

Es ist nun also bekannt, wie man Satzspiegel mit dem typearea-Paket berechnet und wie man dabei angibt, ob der Kopf oder Fuß zum Textkörper oder zum Rand gehört. Insbesondere für den Kopf fehlt aber noch die Angabe, wie hoch er denn eigentlich sein soll. Hierzu dienen die Optionen headlines und headheight.

v3.00

Die Option headlines setzt man dabei auf die Anzahl der Kopfzeilen. Normalerweise arbeitet das typearea-Paket mit 1,25 Kopfzeilen. Dieser Wert stellt einen Kompromiss dar. Zum einen ist er groß genug, um auch für eine unterstrichene Kopfzeile (siehe Abschnitt 3.1) Platz zu bieten, zum anderen ist er klein genug, um das Randgewicht nicht zu stark zu verändern,

wenn mit einer einfachen, nicht unterstrichenen Kopfzeile gearbeitet wird. Damit ist der voreingestellte Wert in den meisten Standardfällen ein guter Wert. In einigen Fällen will oder muss man aber die Kopfhöhe genauer den tatsächlichen Erfordernissen anpassen.

Beispiel: Angenommen, es soll ein Text mit einem zweizeiligen Kopf erstellt werden. Normalerweise würde dies dazu führen, dass auf jeder Seite eine Warnung »overfull \vbox« von Late X ausgegeben würde. Um dies zu verhindern, wird das typearea-Paket angewiesen, einen entsprechenden Satzspiegel zu berechnen:

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[headlines=2.1]{typearea}
```

Es ist auch wieder möglich und bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse empfehlenswert, diese Option direkt an die Klasse zu übergeben:

```
\documentclass[headlines=2.1]{scrartcl}
```

Befehle, mit denen dann der Inhalt der zweizeiligen Kopfzeile definiert werden kann, sind in Kapitel 5 zu finden.

In einigen Fällen ist es nützlich, wenn man die Kopfhöhe nicht in Zeilen, sondern direkt als Längenwert angeben kann. Dies ist mit Hilfe der alternativ verwendbaren Option headheight möglich. Als Höhe sind alle Längen und Größen verwendbar, die LATEX kennt. Es ist jedoch zu beachten, dass bei Verwendung einer LATEX-Länge wie \baselineskip nicht deren Größe zum Zeitpunkt des Setzens der Option, sondern zum Zeitpunkt der Berechnung des Satzspiegels und der Ränder entscheidend ist.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Optionen bei Verwendung einer der KOMA-Script-Klassen als Klassenoptionen oder per \KOMAoptions beziehungsweise \KOMAoption nach dem Laden der Klasse übergeben werden müssen. Eine Änderung dieser Optionen nach dem Laden von typearea führt nicht zu einer automatischen Neuberechnung des Satzspiegels. Vielmehr wirkt sich die Änderung erst bei der nächsten Neuberechnung des Satzspiegels aus. Zur Neuberechnung des Satzspiegels siehe Option DIV mit den Werten last oder current (siehe Seite 38) oder die Anweisung \recalctypearea (siehe Seite 41).

```
footlines=Zeilenanzahl footheight=Höhe
```

Wie schon für den Kopf fehlt aber noch die Angabe, wie hoch der Fuß sein soll. Hierzu dienen die Optionen footlines und footheight. Allerdings ist die Höhe des Fußes im Gegensatz zur Höhe des Kopfes keine Länge des LATEX-Kerns selbst. Daher definiert typearea zur Einführung eine neue Länge \footheight, falls diese noch nicht existiert. Ob diese dann auch beispielsweise von Klassen und Paketen für die Gestaltung von Kopf und Fuß verwendet wird, hängt von den verwendeten Klassen und Paketen ab. Das KOMA-Script-Paket scrlayer-scrpage

berücksichtigt \footheight und arbeitet somit aktiv mit typearea zusammen. Die KOMA-Script-Klassen berücksichtigen \footheight hingegen nicht, da sie ohne Paketunterstützung nur Seitenstile mit einzeiligen Seitenfüßen anbieten.

Die Option footlines setzt man vergleichbar zu headlines auf die Anzahl der Fußzeilen. Normalerweise arbeitet das typearea-Paket mit 1,25 Fußzeilen. Dieser Wert stellt einen Kompromiss dar. Zum einen ist er groß genug, um auch für eine über- und unterstrichene Fußzeile (siehe Abschnitt 3.1) Platz zu bieten, zum anderen ist er klein genug, um das Randgewicht nicht zu stark zu verändern, wenn mit einer einfachen Fußzeile ohne Trennlinien gearbeitet wird. Damit ist der voreingestellte Wert in den meisten Standardfällen ein guter Wert. In einigen Fällen will oder muss man aber die Fußhöhe genauer den tatsächlichen Erfordernissen anpassen.

Beispiel: Angenommen, im Fuß soll eine zweizeilige Copyright-Angabe gesetzt werden. Zwar gibt es in LATEX selbst keinen Test, ob der für den Fuß vorgesehene Platz dafür genügend Raum bietet, die Überschreitung der vorgesehenen Höhe resultiert aber wahrscheinlich in einer unausgeglichenen Verteilung von Satzspiegeln und Rändern. Außerdem führt beispielsweise das Paket scrlayer-scrpage, mit dem ein solcher Fußinhalt gesetzt werden könnte, durchaus eine entsprechende Überprüfung durch und meldet gegebenenfalls auch Überschreitungen. Daher ist es sinnvoll, die benötigte größere Fußhöhe bereits bei der Berechnung des Satzspiegels anzugeben:

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[footlines=2.1]{typearea}
```

Es ist auch wieder möglich und bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse empfehlenswert, diese Option direkt an die Klasse zu übergeben:

```
\documentclass[footlines=2.1]{scrartcl}
```

Befehle, mit denen dann der Inhalt der zweizeiligen Fußzeile definiert werden kann, sind in Kapitel 5 zu finden.

In einigen Fällen ist es nützlich, wenn man die Fußhöhe nicht in Zeilen, sondern direkt als Längenwert angeben kann. Dies ist mit Hilfe der alternativ verwendbaren Option footheight möglich. Als Höhe sind alle Längen und Größen verwendbar, die LATEX kennt. Es ist jedoch zu beachten, dass bei Verwendung einer LATEX-Länge wie \baselineskip nicht deren Größe zum Zeitpunkt des Setzens der Option, sondern zum Zeitpunkt der Berechnung des Satzspiegels und der Ränder entscheidend ist.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Optionen bei Verwendung einer der KOMA-Script-Klassen als Klassenoptionen oder per \KOMAoptions beziehungsweise \KOMAoption nach dem Laden der Klasse übergeben werden müssen. Eine Änderung dieser Optionen nach dem Laden von typearea führt nicht zu einer automatischen Neuberechnung des Satzspiegels. Vielmehr wirkt sich die Änderung erst bei der nächsten Neuberechnung des Satzspiegels aus. Zur Neu-

berechnung des Satzspiegels siehe Option DIV mit den Werten last oder current (siehe Seite 38) oder die Anweisung \recalctypearea (siehe Seite 41).

\areaset[BCOR]{Breite}{Höhe}

Bis hier wurde nun eine Menge darüber erzählt, wie man einen guten Satzspiegel für Standardanwendungen erstellt und wie das typearea-Paket dem Anwender diese Arbeit erleichtert, ihm aber gleichzeitig Möglichkeiten der Einflussnahme bietet. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen der Textkörper eine bestimmte Größe exakt einhalten soll, ohne dass dabei auf gute Satzspiegelkonstruktion oder auf weitere Nebenbedingungen zu achten ist. Trotzdem sollen die Ränder so gut wie möglich verteilt und dabei gegebenenfalls auch eine Bindekorrektur berücksichtigt werden. Das typearea-Paket bietet hierfür den Befehl \areaset, dem man neben der optionalen Bindekorrektur als Parameter die Breite und Höhe des Textbereichs übergibt. Die Ränder und deren Verteilung werden dann automatisch berechnet, wobei gegebenenfalls auch die Einstellungen der Paketoptionen headinclude und footinclude berücksichtigt werden. Die Optionen headlines und headheight bleiben in diesem Fall jedoch unberücksichtigt!

Beispiel: Angenommen, ein Text auf A4-Papier soll genau die Breite von 60 Zeichen in der Typewriter-Schrift haben und exakt 30 Zeilen je Seite besitzen. Dann könnte mit folgender Präambel gearbeitet werden:

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{typearea}
\newlength{\CharsLX}% Breite von 60 Zeichen
\newlength{\LinesXXX}% Hoehe von 30 Zeilen
\settowidth{\CharsLX}{\texttt{1234567890}}
\setlength{\CharsLX}{6\CharsLX}
\setlength{\LinesXXX}{\topskip}
\addtolength{\LinesXXX}{29\baselineskip}
\areaset{\CharsLX}{\LinesXXX}
```

Der Faktor von 29 statt 30 ist damit begründet, dass die Grundlinie der obersten Zeile bereits am obersten Rand des um \topskip verringerten Satzspiegels liegt, solange die Höhe der obersten Zeile kleiner als \topskip ist. Die oberste Zeile benötigt damit keine Höhe. Die Unterlängen der untersten Zeile ragen dafür unter den Satzspiegel.

Soll stattdessen ein Gedichtband mit quadratischem Textbereich der Seitenlänge 15 cm und einem Binderand von 1 cm gesetzt werden, so ist folgendes möglich:

```
\documentclass{gedichte}
\usepackage{typearea}
\areaset[1cm] {15cm}{15cm}
```

DIV=areaset

V3.00 In seltenen Fällen ist es nützlich, wenn man den aktuell eingestellten Satzspiegel neu ausrichten lassen kann. Dies ist mit der Option DIV=areaset möglich, wobei \KOMAoptions{DIV=areaset} der Anweisung

\areaset[current]{\textwidth}{\textheight}

entspricht. Dasselbe Ergebnis erhält man auch, wenn DIV=last verwendet wird und der Satzspiegel zuletzt per \areaset eingestellt wurde.

Satzspiegel zuletzt per \areaset eingestellt wurde.

Wenn Sie konkrete Vorgaben bezüglich der Ränder zu erfüllen haben, ist typearea nicht geeignet. In diesem Fall ist die Verwendung des Paketes geometry (siehe [Ume10])

2.7. Einstellung des Papierformats

Das Papierformat ist ein entscheidendes Grundmerkmal eines Dokuments. Wie bereits bei der Vorstellung der unterstützten Satzspiegelkonstruktionen (siehe Abschnitt 2.1 bis Abschnitt 2.3 ab Seite 27) aufgezeigt, steht und fällt die Aufteilung der Seite und damit das gesamte Dokumentlayout mit der Wahl des Papierformats. Während die LATEX-Standardklassen auf einige wenige Formate festgelegt sind, unterstützt KOMA-Script mit dem Paket typearea selbst ausgefallene Seitengrößen.

paper=Format

empfehlenswert.

Die Option paper ist das zentrale Element der Formatauswahl bei KOMA-Script. Als Format wird dabei zunächst das amerikanische letter, legal und executive unterstützt. Darüber hinaus sind die ISO-Formate der Reihen A, B, C und D möglich, also beispielsweise A4 oder – klein geschrieben – a4.

Querformate werden dadurch unterstützt, dass man die Option ein weiteres Mal mit dem Wert landscape oder seascape angibt. Dabei unterscheiden sich landscape und seascape nur darin, dass das Programm dwins bei landscape um -90° dreht, während bei seascape

nur darin, dass das Programm dvips bei landscape um -90° dreht, während bei seascape um +90° gedreht wird. Hilfreich ist seascape also vor allem dann, wenn ein PostScript-Anzeigeprogramm die Seiten im Querformat auf dem Kopf stellt. Damit der Unterschied eine Rolle spielt, muss auch die nachfolgend beschriebene Option pagesize verwendet werden.

Zusätzlich kann das *Format* auch in der Form *Breite*: *Höhe* angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bis Version 3.01a *Höhe* und *Breite* vertauscht waren. Dies ist insbesondere dann zu beachten, wenn mit einer entsprechenden Kompatibilitätseinstellung (siehe Option version, Abschnitt 2.5, Seite 33) gearbeitet wird.

Beispiel: Angenommen, es soll eine Karteikarte im Format ISO-A8 quer bedruckt werden. Dabei sollen die Ränder sehr klein gewählt werden. Außerdem wird auf eine Kopfund eine Fußzeile verzichtet.

v3.02c

v3.01b

```
\documentclass{article}
  \usepackage[headinclude=false,footinclude=false,%
              paper=A8,paper=landscape]{typearea}
  \areaset{7cm}{5cm}
  \pagestyle{empty}
  \begin{document}
  \section*{Definierte Papierformate}
  letter, legal, executive, a0, a1 \dots\ %
  b0, b1 \dots\ c0, c1 \dots\ d0, d1 \dots
  \end{document}
Haben die Karteikarten das Sonderformat (Breite: Höhe) 5 cm: 3 cm, so ist dies mit
  \documentclass{article}
  \usepackage[headinclude=false,footinclude=false,
              paper=5cm:3cm]{typearea}
  \areaset{4cm}{2.4cm}
  \pagestyle{empty}
  \begin{document}
  \section*{Definierte Papierformate}
  letter, legal, executive, a0, a1 \dots\ %
  b0, b1 \dots\ c0, c1 \dots\ d0, d1 \dots
  \end{document}
möglich.
```

In der Voreinstellung wird bei KOMA-Script mit A4-Papier in der Ausrichtung portrait gearbeitet. Dies ist ein Unterschied zu den Standardklassen, bei denen in der Voreinstellung das amerikanische Format letter verwendet wird.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese Option bei Verwendung einer der KOMA-Script-Klassen als Klassenoption oder per \KOMAoptions beziehungsweise \KOMAoption nach dem Laden der Klasse übergeben werden muss. Eine Änderung des Papierformats oder der Papierausrichtung mit Hilfe der Anweisung \KOMAoptions oder \KOMAoption nach dem Laden von typearea führt nicht zu einer automatischen Neuberechnung des Satzspiegels. Vielmehr wirkt sich die Änderung erst bei der nächsten Neuberechnung des Satzspiegels aus. Zur Neuberechnung des Satzspiegels siehe Option DIV mit den Werten last oder current (siehe Seite 38) oder die Anweisung \recalctypearea (siehe Seite 41).

${\tt pagesize=} \textit{Ausgabetreiber}$

Die oben genannten Mechanismen zur Auswahl des Papierformats haben nur insofern einen Einfluss auf die Ausgabe, als interne LATEX-Maße gesetzt werden. Das typearea verwendet diese dann bei der Aufteilung der Seite in Ränder und Textbereich. Die Spezifikation des DVI-Formats sieht aber an keiner Stelle Angaben zum Papierformat vor. Wird direkt aus dem DVI-Format in eine

Low-Level-Druckersprache wie PCL¹ oder ESC/P2² ausgegeben, spielt dies normalerweise keine Rolle, da auch bei diesen Ausgaben der 0-Bezugspunkt wie bei DVI links oben liegt. Wird aber in Sprachen wie PostScript oder PDF übersetzt, bei denen der 0-Bezugspunkt an anderer Stelle liegt und außerdem das Papierformat in der Ausgabedatei angegeben werden sollte, so fehlt diese Information. Als Lösung des Problems verwendet der entsprechende Treiber eine voreingestellte Papiergröße, die der Anwender entweder per Option oder durch entsprechende Angabe in der TeX-Quelldatei verändern kann. Bei Verwendung des DVI-Treibers dvips oder dvipdfm kann diese Angabe in Form einer \special-Anweisung erfolgen. Bei pdfTeX oder VTeX werden stattdessen zwei Längen entsprechend gesetzt.

Mit der Option pagesize kann eingestellt werden, für welchen Ausgabetreiber die Papiergröße in das Ausgabedokument geschrieben wird. Die unterstützten Ausgabetreiber sind Tabelle 2.6 zu entnehmen. Voreingestellt ist pagesize=false. Die Verwendung der Option in der Form pagesize ohne Angabe eines Wertes entspricht pagesize=auto.

Beispiel: Angenommen, es soll ein Dokument sowohl als DVI-Datei verwendet werden, als auch eine Online-Version im PDF-Format erstellt werden. Dann könnte die Präambel beispielsweise so beginnen:

```
\documentclass{article}
\usepackage[paper=A4,pagesize]{typearea}
```

Wird nun für die Bearbeitung pdfTEX verwendet und die PDF-Ausgabe aktiviert, so werden die beiden Spezialgrößen \pdfpagewidth und \pdfpageheight entsprechend gesetzt. Wird jedoch eine DVI-Datei erzeugt – egal ob mit LATEX oder pdfLATEX –, so wird ein \special an den Anfang dieser Datei geschrieben.

Es wird empfohlen, die Option pagesize immer anzugeben. In der Regel ist dabei die Methode ohne *Ausgabetreiber* oder mit auto oder automedia günstig.

2.8. Tipps

Insbesondere für die Erstellung von schriftlichen Arbeiten während des Studiums findet man häufig Vorschriften, die einer typografischen Begutachtung nicht nur in keiner Weise standhalten, sondern massiv gegen alle Regeln der Typografie verstoßen. Ursache für solche Regeln ist oft typografische Inkompetenz derjenigen, die sie herausgeben. Manchmal ist die Ursache auch im Ausgangspunkt begründet, nämlich der Schreibmaschine. Mit einer Schreibmaschine oder einer Textverarbeitung von 1980 ist es ohne erheblichen Aufwand kaum möglich, typografisch perfekte Ergebnisse zu erzielen. Also wurden einst Vorschriften erlassen, die leicht erfüllbar schienen und dem Korrektor trotzdem entgegenkommen. Dazu zählen dann Randeinstellungen, die für einseitigen Druck mit einer Schreibmaschine zu brauchbaren Zeilenlängen führen.

¹PCL ist die Druckersprache, die HP für seine Tinten- und Laserdrucker verwendet.

²ESC/P2 ist die Druckersprache, die EPSON für seine Nadel-, Tinten- und Laserdrucker benutzt.

Tabelle 2.6.: Ausgabetreiber für Option pagesize=Ausgabetreiber

auto

Falls die pdfTEX-spezifischen Register \pdfpagewidth und \pdfpageheight vorhanden sind, wird der Ausgabetreiber pdftex aktiviert. Zusätzlich wird auch der Ausgabetreiber dvips verwendet.

automedia

Dies entspricht dem Ausgabetreiber auto. Allerdings werden zusätzlich auch noch die VTEX-spezifischen Register \mediawidth und \mediaheight gesetzt, falls diese definiert sind.

false, no, off

Die Papiergröße wird nicht an den Ausgabetreiber gemeldet.

dvipdfmx

Die Papiergröße wird als \special{pagesize=Breite, Höhe} in die DVI-Datei geschrieben. Der Name des Ausgabetreibers kommt daher, dass das Programm dvipdfmx eine Papierformatumschaltung über diese Anweisung auch innerhalb des Dokuments erlaubt.

dvips

Bei Verwendung innerhalb der Dokumentpräambel wird die Papiergröße über \special{pagesize=Breite, Höhe} in das Dokument geschrieben. Da das Programm dvips keine Papierformatumschaltung innerhalb des Dokuments unterstützt, wird bei Bedarf im Dokument ein recht unsauberer Hack verwendet, um die Umschaltung nach Möglichkeit dennoch zu erreichen. Papierformatumschaltung nach der Dokumentprämbel bei gleichzeitiger Verwendung des Ausgabetreibers dvips erfolgen daher auf eigene Gefahr!

pdftex

Die Papiergröße wird über die pdfTEX-spezifischen Register \pdfpagewidth und \pdfpageheight gesetzt. Dies ist auch jederzeit innerhalb des Dokuments problemlos möglich.

v3.05a

Um nicht extrem kurze Zeilen zu erhalten, die durch Flattersatz zudem verschlimmert werden, werden die Ränder schmal gehalten und für Korrekturen stattdessen ein großer Durchschuss in Form von eineinhalbzeiligem Satz vorgeschrieben. Bevor moderne Textverarbeitungssysteme verfügbar wurden, wäre – außer mit TEX – einzeiliger Satz die einzige Alternative gewesen. Dabei wäre dann selbst das Anbringen von Korrekturzeichen schwierig geworden. Als die Verwendung von Computern für die Erstellung schriftlicher Arbeiten üblicher wurde, hat sich manches Mal auch der Spieltrieb des einen oder anderen Studenten gezeigt, der durch Verwendung einer Schmuckschrift seine Arbeit aufpeppen und so eine bessere Note mit weniger Einsatz herausschinden wollte. Nicht bedacht hat er dabei, dass solche Schriften schlechter zu lesen und deshalb für den Zweck ungeeignet sind. Damit hielten zwei Brotschriften Einzug in die Vorschriften, die weder zusammenpassen noch im Falle von Times wirklich gut geeignet sind. Times ist eine relativ enge Schrift, die Anfang des 20. Jahrhunderts speziell für schmale Spalten im englischen Zeitungssatz entworfen wurde. In modernen Schnitten ist dies etwas entschärft. Dennoch passt die häufig vorgeschriebene Times meist nicht zu den gleichzeitig gegebenen Randvorgaben.

IATEX setzt bereits von sich aus mit ausreichendem Durchschuss. Gleichzeitig sind die Ränder bei sinnvollen Zeilenlängen groß genug, um Platz für Korrekturen zu bieten. Dabei wirkt die Seite trotz einer Fülle von Text großzügig angelegt.

Oft sind die typografisch mehr als fragwürdigen Satzvorschriften mit LATEX auch außerordentlich schwierig umzusetzen. So kann eine feste Anzahl von »Anschlägen« nur dann eingehalten werden, wenn keine proportionale Schrift verwendet wird. Es gibt nur wenige gute nichtproportionale Schriften. Häufig wird versucht, durch ausladende Serifen beispielsweise beim kleinen »i« oder »l« die unterschiedliche Breite der Zeichen auszugleichen. Dies kann nicht funktionieren. Im Ergebnis wirkt der Text unruhig und zerrissen. Außerdem verträgt sich eine solche Schrift kaum mit dem im deutschen Sprachraum üblichen und allgemein vorzuziehenden Blocksatz. Gewisse Vorgaben können daher bei Verwendung von LATEX nur ignoriert oder großzügig ausgelegt werden, etwa indem man »60 Anschläge pro Zeile« nicht als feste, sondern als durchschnittliche oder maximale Angabe interpretiert.

Wie ausgeführt, sind Satzvorschriften meist dazu gedacht, ein brauchbares Ergebnis zu erhalten, auch wenn der Ausführende selbst nicht weiß, was dabei zu beachten ist. Brauchbar bedeutet häufig: lesbar und korrigierbar. Nach meiner Auffassung wird ein mit LATEX und dem typearea-Paket gesetzter Text bezüglich des Satzspiegels diesen Anforderungen von vornherein gerecht. Wenn Sie also mit Vorschriften konfrontiert sind, die offensichtlich erheblich davon abweichen, so empfehle ich, dem Betreuer einen Textauszug vorzulegen und nachzufragen, ob es gestattet ist, die Arbeit trotz der Abweichungen in dieser Form zu liefern. Gegebenenfalls kann durch Veränderung der Option DIV der Satzspiegel moderat angepasst werden. Von der Verwendung von \areaset zu diesem Zweck rate ich jedoch ab. Schlimmstenfalls verwenden Sie das nicht zu KOMA-Script gehörende geometry-Paket (siehe [Ume10]) oder verändern Sie die Satzspiegelparameter von LATEX selbst. Die von typearea ermittelten Werte finden Sie in der log-Datei Ihres Dokuments. Damit sollten moderate Anpassungen möglich sein. Achten

Sie jedoch unbedingt darauf, dass die Proportionen des Textbereichs mit denen der Seite unter Berücksichtigung der Bindekorrektur annähernd übereinstimmen.

Sollte es unbedingt erforderlich sein, den Text eineinhalbzeilig zu setzen, so definieren Sie keinesfalls \baselinestretch um. Dieses Vorgehen wird zwar allzu häufig empfohlen, ist aber seit der Einführung von \LaTeX 2ε im Jahre 1994 obsolet. Verwenden Sie schlimmstenfalls den Befehl \linespread. Ich empfehle das Paket setspace, das nicht zu KOMA-Script gehört (siehe [TF11]). Auch sollten Sie typearea nach der Umstellung des Zeilenabstandes den Satzspiegel für diesen Abstand berechnen lassen, jedoch für den Titel, besser auch für die Verzeichnisse – sowie das Literaturverzeichnis und den Index – wieder auf normalen Satz umschalten. Das setspace-Paket bietet dafür eine spezielle Umgebung und eigene Befehle.

Das typearea-Paket berechnet auch bei der Option DIV=calc einen sehr großzügigen Textbereich. Viele konservative Typografen werden feststellen, dass die resultierende Zeilenlänge noch zu groß ist. Der berechnete DIV-Wert ist ebenfalls in der log-Datei zum jeweiligen Dokument zu finden. Sie können also leicht nach dem ersten LATEX-Lauf einen kleineren Wert wählen.

Nicht selten wird mir die Frage gestellt, warum ich eigentlich kapitelweise auf einer Satzspiegelberechnung herumreite, während es sehr viel einfacher wäre, nur ein Paket zur Verfügung zu stellen, mit dem man die Ränder wie bei einer Textverarbeitung einstellen kann. Oft wird auch behauptet, ein solches Paket wäre ohnehin die bessere Lösung, da jeder selbst wisse, wie gute Ränder zu wählen seien, und die Ränder von KOMA-Script wären ohnehin nicht gut. Ich erlaube mir zum Abschluss dieses Kapitels ein passendes Zitat von Hans Peter Willberg und Friedrich Forssmann, zwei der angesehensten Typografen der Gegenwart (siehe [WF00]):

Das Selbermachen ist längst üblich, die Ergebnisse oft fragwürdig, weil Laien-Typografen nicht sehen, was nicht stimmt und nicht wissen können, worauf es ankommt. So gewöhnt man sich an falsche und schlechte Typografie. [...] Jetzt könnte der Einwand kommen, Typografie sei doch Geschmackssache. Wenn es um Dekoration ginge, könnte man das Argument vielleicht gelten lassen, da es aber bei Typografie in erster Linie um Information geht, können Fehler nicht nur stören, sondern sogar Schaden anrichten.

Die Hauptklassen scrbook, scrreprt, scrartcl

Die Hauptklassen des KOMA-Script-Pakets sind als Äquivalent zu den LATEX-Standardklassen angelegt. Das bedeutet, dass zu den drei Standardklassen book, report und article im KOMA-Script-Paket Entsprechungen zu finden sind. Daneben ist auch für die Standardklasse letter eine Entsprechung vorhanden. Der Briefklasse in KOMA-Script ist jedoch ein eigenes Kapitel gewidmet, da sie sich von den drei Hauptklassen grundsätzlich unterscheidet (siehe Kapitel 4).

Die einfachste Möglichkeit, an Stelle einer Standardklasse eine KOMA-Script-Klasse zu verwenden, ist das Ersetzen des Klassennamens in der Anweisung \documentclass entsprechend Tabelle 3.1. Man tauscht also beispielsweise \documentclass{book} gegen \documentclass{scrbook}. Der anschließende IATEX-Lauf sollte lediglich einige Layoutänderungen mit sich bringen. Ein großer Teil der in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen vielfältigen Möglichkeiten und Optionen werden von den KOMA-Script-Klassen zusätzlich geboten.

Lassen Sie mich der Erläuterung der Klassen noch eine Bemerkung vorausschicken. Oft ist man sich am Anfang eines Dokuments unsicher, welche Einstellungen konkret zu wählen sind. Bei einigen Einstellungen, wie der Auswahl des Papierformats, mögen sie bereits vorab feststehen. Aber schon die Frage nach der Seitenaufteilung könnte im Voraus schwer zu beantworten sein. Andererseits sollten diese Angaben für die Haupttätigkeiten des Autors – Entwurf der Gliederung, Schreiben des Textes, Zusammenstellen von Abbildungen, Tabellen und Verzeichnissen – zunächst auch unerheblich sein. Konzentrieren Sie sich als Autor erst einmal auf den Inhalt. Wenn der dann steht, können Sie sich um die Feinheiten der Form kümmern. Neben der Auswahl der Optionen gehören dazu dann auch Dinge wie die Korrektur der Trennung und möglicherweise dezente Eingriffe in den Seitenumbruch oder die Verteilung von Abbildungen und Tabellen.

3.1. Frühe oder späte Optionenwahl

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.4 geschrieben wurde.

Tabelle 3.1.: Gegenüberstellung der Standardklassen und der KOMA-Script-Klassen

Standard-Klasse	KOMA-Script-Klasse
article	scrartcl
report	scrreprt
book	scrbook
letter	scrlttr2

3.2. Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.5 geschrieben wurde.

3.3. Entwurfsmodus

Viele Klassen und viele Pakete kennen neben dem normalen Satzmodus auch einen Entwurfsmodus. Die Unterschiede zwischen diesen beiden sind so vielfältig wie die Klassen und Pakete, die diese Unterscheidung anbieten.

draft=Ein-Aus-Wert

v3.00

Mit dieser Option wird zwischen Dokumenten im Entwurfsstadium und fertigen Dokumenten unterschieden. Als *Ein-Aus-Wert* kann einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. Bei Aktivierung der Option werden im Falle überlanger Zeilen am Zeilenende kleine, schwarze Kästchen ausgegeben. Diese Kästchen erleichtern dem ungeübten Auge, Absätze ausfindig zu machen, die manueller Nachbearbeitung bedürfen. Demgegenüber erscheinen in der Standardeinstellung draft=false keine solchen Kästchen. Solche Zeilen verschwinden übrigens häufig durch Verwendung des Pakets microtype [Sch13].

3.4. Seitenaufteilung

Eine Dokumentseite besteht aus unterschiedlichen Teilen, wie den Rändern, dem Kopf, dem Fuß, dem Textbereich, einer Marginalienspalte und den Abständen zwischen diesen Elementen. KOMA-Script unterscheidet dabei auch noch zwischen der Gesamtseite oder dem Papier und der sichtbaren Seite. Ohne Zweifel gehört die Aufteilung der Seite in diese unterschiedlichen Teile zu den Grundfähigkeiten einer Klasse. Bei KOMA-Script wird diese Arbeit an das Paket typearea delegiert. Dieses Paket kann auch zusammen mit anderen Klassen verwendet werden. Die KOMA-Script-Klassen laden typearea jedoch selbständig. Es ist daher weder notwendig noch sinnvoll, das Paket bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse auch noch explizit per \usepackage zu laden. Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.

Einige Einstellungen der KOMA-Script-Klassen haben auch Auswirkungen auf die Seitenaufteilung und umgekehrt. Diese Auswirkungen werden bei den entsprechenden Einstellungen dokumentiert.

Für die weitere Erklärung zur Wahl des Papierformats, der Aufteilung der Seite in Ränder und Satzspiegel und die Wahl von ein- oder zweispaltigem Satz sei auf die Anleitung des Pakets typearea verwiesen. Diese ist in Kapitel 2 ab Seite 27 zu finden.

\flushbottom \raggedbottom

Insbesondere bei doppelseitigen Dokumenten ist es wünschenswert, wenn nicht nur alle ersten Zeilen eines Satzspiegels mit ihrer Grundlinie auf der gleichen Höhe liegen, sondern auch die letzten Zeilen

einer Doppelseite. Enthält eine Seite nur Text ohne Absätze und Überschriften, so hat man das automatisch, wenn bei der Konstruktion des Satzspiegels einige Grundregeln befolgt wurden. Aber bereits dann, wenn Absätze mit einem halben Grundlinienabstand markiert werden, genügt es, wenn die Anzahl der Absätze auf der einen Seite um eine ungerade Zahl von der auf der anderen Seite abweicht, damit dieses Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Es ist dann notwendig, dass man zumindest einige der vertikalen Abstände etwas dehnt oder staucht, um das Ziel wieder zu erreichen. TEX kennt zu diesem Zweck dehn- und stauchbare Abstände und LATEX bietet dann die Möglichkeit, diesen vertikalen Ausgleich automatisch durchzuführen.

Wird über die Option twoside (siehe Abschnitt 2.6, Seite 42) doppelseitiger Satz angefordert, so wird der vertikale Ausgleich ebenfalls eingeschaltet. Man kann ihn aber auch mit \flushbottom jederzeit ab der aktuellen Seite explizit fordern. Umgekehrt ist es möglich, mit \raggedbottom den vertikalen Ausgleich ab der aktuellen Seite explizit abzuschalten. Dies entspricht der Voreinstellung bei einseitigem Satz.

KOMA-Script verwendet übrigens einen leicht modifizierten Verzicht auf den vertikalen Ausgleich.

3.5. Wahl der Schriftgröße für das Dokument

Die Grundschrift und deren Größe sind zentrale Elemente der Gestaltung eines Dokuments. Wie in Kapitel 2 ausgeführt wurde, hängt die Aufteilung zwischen Satzspiegel und Rändern wesentlich davon ab. Die Grundschrift ist dabei die Schrift, die für die Masse des Textes eines Dokuments verwendet wird. Alle davon abweichenden Einstellungen, sei es in der Form, der Dicke, der Neigung oder der Größe, stehen in einer Beziehung zur Grundschrift.

fontsize=*Größe*

Während von den Standardklassen und den meisten anderen Klassen nur eine sehr beschränkte Anzahl an Schriftgrößen unterstützt wird, bietet KOMA-Script die Möglichkeit, jede beliebige Größe für die Grundschrift anzugeben. Dabei kann als Einheit für die Größe auch jede bekannte TEX-Einheit verwendet werden. Wird die Größe ohne Einheit angegeben, so wird pt als Einheit angenommen.

Wird die Option innerhalb des Dokuments gesetzt, so werden ab diesem Punkt die Grundschriftgröße und alle davon abhängigen Größen geändert. Das kann beispielsweise dann nützlich sein, wenn der Anhang insgesamt in einer kleineren Schriftgröße gesetzt werden soll. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Verwendung nach dem Laden der Klasse die Aufteilung zwischen Satzspiegel und Rändern nicht automatisch neu berechnet wird (siehe \recalctypearea, Abschnitt 2.6, Seite 41). Wird diese Neuberechnung jedoch vorgenommen, so erfolgt sie auf Basis der jeweils gültigen Grundschriftgröße. Die Auswirkungen des Wechsels der Grundschriftgröße auf zusätzlich geladene Pakete sind von diesen Paketen abhängig. Es können also Fehler auftreten, die nicht als Fehler von KOMA-Script angesehen werden.

Diese Option sollte keinesfalls als Ersatz für \fontsize (siehe [Tea05a]) missverstanden werden. Sie sollte auch nicht an Stelle einer der von der Grundschrift abhängigen Schriftgrößenanweisungen, \tiny bis \Huge, verwendet werden!

Voreingestellt ist bei scrbook, scrreprt und scrartcl fontsize=11pt. Demgegenüber ist übrigens bei den Standardklassen 10pt voreingestellt. Dies ist bei einem Wechsel von den Standardklassen zu den KOMA-Script-Klassen gegebenenfalls zu beachten.

3.6. Textauszeichnungen

LATEX verfügt über eine ganze Reihe von Anweisungen zur Textauszeichnung. Neben der Wahl der Schriftart gehören dazu auch Befehle zur Wahl einer Textgröße oder der Textausrichtung. Näheres zu den normalerweise definierten Möglichkeiten ist [DGS⁺12], [Tea05b] und [Tea05a] zu entnehmen.

```
\label{textsuperscript} $$ \text{textsubscript} $$ Text$ $$
```

Im IATEX-Kern ist bereits die Anweisung \textsuperscript definiert, mit der *Text* höher gestellt werden kann. Leider bietet IATEX selbst keine entsprechende Anweisung, um Text tief statt hoch zu stellen. KOMA-Script definiert dafür \textsubscript.

Beispiel: Sie schreiben einen Text über den menschlichen Stoffwechsel. Darin kommen hin und wieder einfache chemische Summenformeln vor. Dabei sind einzelne Ziffern tief zu stellen. Im Sinne des logischen Markups definieren Sie zunächst in der Dokumentpräambel oder einem eigenen Paket:

```
\newcommand*{\Molek}[2]{#1\textsubscript{#2}}
```

Damit schreiben Sie dann:

Die Zelle bezieht ihre Energie unter anderem aus der Reaktion von \Molek C6\Molek H{12}\Molek 06 und \Molek 02 zu \Molek H2\Molek 0{} und \Molek C{}\Molek 02. Arsen (\Molek{As}{}) wirkt sich auf den Stoffwechsel sehr nachteilig aus.

Das Ergebnis sieht daraufhin so aus:

Die Zelle bezieht ihre Energie unter anderem aus der Reaktion von $C_6H_{12}O_6$ und O_2 zu H_2O und CO_2 . Arsen (As) wirkt sich auf den Stoffwechsel sehr nachteilig aus.

Etwas später entscheiden Sie, dass Summenformeln grundsätzlich serifenlos geschrieben werden sollen. Nun zeigt sich, wie gut die Entscheidung für konsequentes logisches Markup war. Sie müssen nur die \Molek-Anweisung umdefinieren:

```
\newcommand*{\Molek}[2]{%
  \textsf{#1\textsubscript{#2}}%
}
```

Schon ändert sich die Ausgabe im gesamten Dokument:

Die Zelle bezieht ihr Energie unter anderem aus der Reaktion von $C_6H_{12}O_6$ und O_2 zu H_2O und CO_2 . Arsen (As) wirkt sich auf den Stoffwechsel sehr nachteilig aus.

```
\setkomafont{Element}{Befehle}
\addtokomafont{Element}{Befehle}
\usekomafont{Element}
```

v2.8p

Mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont ist es möglich, die Befehle festzulegen, mit denen die Schrift eines bestimmten Elements umgeschaltet wird. Theoretisch könnten als Befehle alle möglichen Anweisungen einschließlich Textausgaben verwendet werden. Sie sollten sich jedoch unbedingt auf solche Anweisungen beschränken, mit denen wirklich nur ein Schriftattribut umgeschaltet wird. In der Regel werden dies Befehle wie \normalfont, \rmfamily, \sffamily, \ttfamily, \mdseries, \bfseries, \upshape, \itshape, \slange, \schape oder einer der Befehle \Huge, \huge, \LARGE, \Large, \large, \normalsize, \small, \footnotesize, \scriptsize und \tiny sein. Die Erklärung zu diesen Befehlen entnehmen Sie bitte [DGS+12], [Tea05b] oder [Tea05a]. Auch Farbumschaltungen wie \normalcolor sind möglich (siehe [Car05] und [Ker07]). Die Verwendung anderer Anweisungen, inbesondere solcher, die Umdefinierungen vornehmen oder zu Ausgaben führen, ist nicht vorgesehen. Seltsames Verhalten ist in diesen Fällen möglich und stellt keinen Fehler dar.

Mit \setkomafont wird die Schriftumschaltung eines Elements mit einer völlig neuen Definition versehen. Demgegenüber wird mit \addtokomafont die existierende Definition lediglich erweitert. Es wird empfohlen, beide Anweisungen nicht innerhalb des Dokuments, sondern nur in der Dokumentpräambel zu verwenden. Beispiele für die Verwendung entnehmen Sie bitte den Abschnitten zu den jeweiligen Elementen. Namen und Bedeutung der einzelnen Elemente sind in Tabelle 3.2 aufgelistet. Die Voreinstellungen sind den jeweiligen Abschnitten zu entnehmen.

Mit der Anweisung \usekomafont kann die aktuelle Schriftart auf diejenige umgeschaltet werden, die für das angegebene *Element* definiert ist.

Beispiel: Angenommen, für das Element captionlabel soll dieselbe Schriftart wie für descriptionlabel verwenden. Das erreichen Sie einfach mit:

```
\setkomafont{captionlabel}{%
  \usekomafont{descriptionlabel}%
}
```

Weitere Beispiele finden Sie in den Abschnitten zu den jeweiligen Elementen.

Tabelle 3.2.: Elemente, deren Schrift bei scrbook, scrreprt oder scrartcl mit \setkomafont und \addtokomafont verändert werden kann

author

v3.12

Autorangaben im Haupttitel des Dokuments mit \maketitle, also das Argument von \author (siehe Abschnitt 3.7, Seite 67)

caption

Text einer Abbildungs- oder Tabellenunter- oder -überschrift (siehe Abschnitt 3.20, Seite 129)

captionlabel

Label einer Abbildungs- oder Tabellenunter- oder -überschrift; Anwendung erfolgt nach dem Element caption (siehe Abschnitt 3.20, Seite 129)

chapter

Überschrift der Ebene \chapter (siehe Abschnitt 3.16, Seite 98)

chapterentry

Inhaltsverzeichniseintrag der Ebene \chapter (siehe Abschnitt 3.9, Seite 75)

chapterentrypagenumber

Seitenzahl des Inhaltsverzeichniseintrags der Ebene \chapter abweichend vom Element chapterentry (siehe Abschnitt 3.9, Seite 75)

${\tt chapterprefix}$

Kapitelnummernzeile bei Einstellung chapterprefix=true oder appendixprefix=true (siehe Abschnitt 3.16, Seite 94)

date

v3.12

Datum im Haupttitel des Dokuments mit \maketitle, also das Argument von \date (siehe Abschnitt 3.7, Seite 67)

dedication

v3.12

Widmung nach dem Haupttitel des Dokuments mit \maketitle, also das Argument von \dedication (siehe Abschnitt 3.7, Seite 70)

descriptionlabel

Label, also das optionale Argument der \item-Anweisung, in einer description-Umgebung (siehe Abschnitt 3.18, Seite 118)

. .

Tabelle 3.2.: Elemente, deren Schrift verändert werden kann (Fortsetzung)

dictum

mit \dictum gesetzter schlauer Spruch (siehe Abschnitt 3.17, Seite 113)

dictumauthor

Urheber eines schlauen Spruchs; Anwendung erfolgt nach dem Element dictum (siehe Abschnitt 3.17, Seite 113)

dictumtext

alternative Bezeichnung für dictum

disposition

alle Gliederungsüberschriften, also die Argumente von \part bis \subparagraph und \minisec sowie die Überschrift der Zusammenfassung; die Anwendung erfolgt vor dem Element der jeweiligen Gliederungsebene (siehe Abschnitt 3.16 ab Seite 93)

footnote

Marke und Text einer Fußnote (siehe Abschnitt 3.14, Seite 88)

footnotelabel

Marke einer Fußnote; Anwendung erfolgt nach dem Element footnote (siehe Abschnitt 3.14, Seite 88)

footnotereference

Referenzierung der Fußnotenmarke im Text (siehe Abschnitt 3.14, Seite 88)

footnoterule

Linie über dem Fußnotenapparat (siehe Abschnitt 3.14, Seite 91)

labelinglabel

Label, also das optionale Argument der \item-Anweisung, und Trennzeichen, also das optionale Argument der labeling-Umgebung, in einer labeling-Umgebung (siehe Abschnitt 3.18, Seite 119)

labelingseparator

Trennzeichen, also das optionale Argument der labeling-Umgebung, in einer labeling-Umgebung; Anwendung erfolgt nach dem Element labelinglabel (siehe Abschnitt 3.18, Seite 119)

minisec

mit \minisec gesetzte Überschrift (siehe Abschnitt 3.16 ab Seite 104)

Tabelle 3.2.: Elemente, deren Schrift verändert werden kann (Fortsetzung)

pagefoot

wird nur verwendet, wenn das Paket scrlayer-scrpage geladen ist (siehe Kapitel 5, Seite 227)

pagehead

alternative Bezeichnung für pageheadfoot

pageheadfoot

Seitenkopf und Seitenfuß bei allen von KOMA-Script definierten Seitenstilen (siehe Abschnitt 3.12 ab Seite 79)

pagenumber

Seitenzahl im Kopf oder Fuß der Seite (siehe Abschnitt 3.12)

pagination

alternative Bezeichnung für pagenumber

paragraph

Überschrift der Ebene \paragraph (siehe Abschnitt 3.16, Seite 98)

part

Überschrift der Ebene \part, jedoch ohne die Zeile mit der Nummer des Teils (siehe Abschnitt 3.16, Seite 98)

partentry

Inhaltsverzeichniseintrag der Ebene \part (siehe Abschnitt 3.9, Seite 75)

partentrypagenumber

Seitenzahl des Inhaltsverzeichniseintrags der Ebene \part abweichend vom Element partentry (siehe Abschnitt 3.9, Seite 75)

partnumber

Zeile mit der Nummer des Teils in Überschrift der Ebene \part (siehe Abschnitt 3.16, Seite 98)

publishers

Verlagsangabe im Haupttitel des Dokuments mit \maketitle, also das Argument von \publishers (siehe Abschnitt 3.7, Seite 67)

section

Überschrift der Ebene \section (siehe Abschnitt 3.16, Seite 98)

Tabelle 3.2.: Elemente, deren Schrift verändert werden kann (Fortsetzung)

sectionentry

Inhaltsverzeichniseintrag der Ebene \section (nur bei scrartcl verfügbar, siehe Abschnitt 3.9, Seite 75)

sectionentrypagenumber

Seitenzahl des Inhaltsverzeichniseintrags der Ebene \section abweichend vom Element sectionentry (nur bei scrartcl verfügbar, siehe Abschnitt 3.9, Seite 75)

sectioning

alternative Bezeichnung für disposition

subject

Typisierung des Dokuments, also das Argument von \subject auf der Haupttitelseite mit \maketitle (siehe Abschnitt 3.7, Seite 67)

subparagraph

Überschrift der Ebene \subparagraph (siehe Abschnitt 3.16, Seite 98)

subsection

Überschrift der Ebene \subsection (siehe Abschnitt 3.16, Seite 98)

subsubsection

Überschrift der Ebene \subsubsection (siehe Abschnitt 3.16, Seite 98)

subtitle

Untertitel des Dokuments, also das Argument von \subtitle auf der Haupttitelseite mit \maketitle (siehe Abschnitt 3.7, Seite 67)

title

Haupttitel des Dokuments, also das Argument von \title bei Verwendung von \maketitle (bezüglich der Größe des Haupttitels siehe die ergänzenden Bemerkungen im Text von Abschnitt 3.7 ab Seite 67)

titlehead

Kopf über dem Haupttitel des Dokuments, also das Argument von \titlehead mit \maketitle (siehe Abschnitt 3.7, Seite 67)

```
\usefontofkomafont{Element} \useencodingofkomafont{Element} \usesizeofkomafont{Element} \usefamilyofkomafont{Element} \useseriesofkomafont{Element} \useshapeofkomafont{Element}
```

v3.12

Manchmal werden in der Schrifteinstellung eines Elements auch Dinge vorgenommen, die mit der Schrift eigentlich gar nichts zu tun haben, obwohl dies ausdrücklich nicht empfohlen wird. Soll dann nur die Schrifteinstellung aber keine dieser zusätzlichen Einstellungen ausgeführt werden, so kann statt \usekomafont die Anweisung \usefontofkomafont verwendet werden. Diese Anweisung übernimmt nur die Schriftgröße und den Grundlinienabstand, die Codierung (engl. encoding), die Familie (engl. family), die Strichstärke oder Ausprägung (engl. font series) und die Form oder Ausrichtung (engl. font shape).

Mit den übrigen Anweisungen können auch einzelne Schriftattribute übernommen werden. Dabei übernimmt \usesizeofkomafont sowohl die Schriftgröße als auch den Grundlinienabstand.

3.7. Dokumenttitel

Bei Dokumenten wird zwischen zwei Arten von Titeln für das gesamte Dokument unterschieden. Zum einen gibt es die Titelseiten. Hierbei steht der Dokumenttitel zusammen mit einigen zusätzlichen Informationen wie dem Autor auf einer eigenen Seite. Neben der Haupttitelseite kann es dabei weitere Titelseiten, etwa Schmutztitel, Verlagsinformationen, Widmung oder ähnliche, geben. Zum anderen gibt es den Titelkopf. Dabei erscheint der Titel lediglich am Anfang einer neuen – in der Regel der ersten – Seite. Unterhalb dieser Titelzeilen wird das Dokument beispielsweise mit der Zusammenfassung, einem Vorwort oder dem Inhaltsverzeichnis fortgesetzt.

```
titlepage=Ein-Aus-Wert titlepage=firstiscover
```

v3.00

Mit dieser Option wird ausgewählt, ob für die mit \maketitle (siehe Seite 65) gesetzte Titelei eigene Seiten verwendet werden, oder stattdessen die Titelei von \maketitle als Titelkopf gesetzt wird. Als Ein-Aus-Wert kann einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden.

Mit titlepage=true oder titlepage wird die Titelei in Form von Titelseiten ausgewählt. Die Anweisung \maketitle verwendet titlepage-Umgebungen zum Setzen dieser Seiten, die somit normalerweise weder Seitenkopf noch Seitenfuß erhalten. Bei KOMA-Script wurde die Titelei gegenüber den Standardklassen stark erweitert.

Demgegenüber wird mit titlepage=false erreicht, dass ein Titelkopf (engl.: *in-page title*) gesetzt wird. Das heißt, die Titelei wird lediglich speziell hervorgehoben, auf der Seite mit dem

Titel kann aber nachfolgend weiteres Material, beispielsweise eine Zusammenfassung oder ein Abschnitt gesetzt werden.

v3.12

Mit der dritten Möglichkeit, titlepage=firstiscover, werden nicht nur Titelseiten aktiviert. Es wird auch dafür gesorgt, dass die erste von \maketitle ausgegebene Titelseite, also entweder der Schmutztitel oder der Haupttitel, als Umschlagseite ausgegeben wird. Jede andere Einstellung für die Option titlepage hebt diese Einstellung wieder auf. Die Ränder dieser Umschlagseite werden über \coverpagetopmargin (oberer Rand), \coverpageleftmargin (linker Rand), \coverpagerightmargin (rechter Rand) und natürlich \coverpagebottommargin (unterer Rand) bestimmt. Die Voreinstellungen sind von den Längen \topmargin und \evensidemargin abhängig und können mit \renewcommand geändert werden.

Bei den Klassen scrbook und scrreprt sind Titelseiten voreingestellt. Demgegenüber verwendet scrartcl in der Voreinstellung einen Titelkopf.

```
\begin{titlepage}
...
\end{titlepage}
```

Grundsätzlich werden bei den Standardklassen und bei KOMA-Script alle Titelseiten in einer speziellen Umgebung, der titlepage-Umgebung, gesetzt. Diese Umgebung startet immer mit einer neuen Seite – im zweiseitigen Layout sogar mit einer neuen rechten Seite – im einspaltigen Modus. Für eine Seite wird der Seitenstil mit \thispagestyle{empty} geändert, so dass weder Seitenzahl noch Kolumnentitel ausgegeben werden. Am Ende der Umgebung wird die Seite automatisch beendet. Sollten Sie nicht das automatische Layout der Titelei, wie es das nachfolgend beschriebene \maketitle bietet, verwenden können, ist zu empfehlen, eine eigene Titelei mit Hilfe dieser Umgebung zu entwerfen.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen eine Titelseite, auf der lediglich oben links möglichst groß und fett das Wort »Me« steht – kein Autor, kein Datum, nichts weiter. Folgendes Dokument ermöglicht das:

```
\documentclass{scrbook}
\begin{document}
  \begin{titlepage}
   \textbf{\Huge Me}
  \end{titlepage}
\end{document}
```

\maketitle[Seitenzahl]

Während bei den Standardklassen nur maximal eine Titelseite mit den drei Angaben Titel, Autor und Datum existiert, können bei KOMA-Script mit \maketitle bis zu sechs Titelseiten gesetzt werden. Im Gegensatz zu den Standardklassen kennt \maketitle bei KOMA-Script außerdem noch ein optionales nummerisches Argument. Findet es Verwendung, so wird die

Nummer als Seitenzahl der ersten Titelseite benutzt. Diese Seitenzahl wird jedoch nicht ausgegeben, sondern beeinflusst lediglich die Zählung. Sie sollten hier unbedingt eine ungerade Zahl wählen, da sonst die gesamte Zählung durcheinander gerät. Meiner Auffassung nach gibt es nur zwei sinnvolle Anwendungen für das optionale Argument. Zum einen könnte man dem Schmutztitel die logische Seitenzahl –1 geben, um so die Seitenzählung erst ab der Haupttitelseite mit 1 zu beginnen. Zum anderen könnte man mit einer höheren Seitenzahl beginnen, beispielsweise 3, 5 oder 7, um so weitere Titelseiten zu berücksichtigen, die erst vom Verlag hinzugefügt werden. Wird ein Titelkopf verwendet, wird das optionale Argument ignoriert. Dafür kann der Seitenstil einer solchen Titelei durch Umdefinierung des Makros \titlepagestyle (siehe Abschnitt 3.12, Seite 83) verändert werden.

Die folgenden Anweisungen führen nicht unmittelbar zum Setzen der Titelei. Das Setzen der Titelei erfolgt immer mit \maketitle. Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass \maketitle nicht innerhalb einer titlepage-Umgebung zu verwenden ist. Wie in den Beispielen angegeben, sollte man nur entweder \maketitle oder titlepage verwenden.

Mit den nachfolgend erklärten Anweisungen werden lediglich die Inhalte der Titelei festgelegt. Sie müssen daher auch unbedingt vor \maketitle verwendet werden. Es ist jedoch nicht notwendig und bei Verwendung des babel-Pakets (siehe [BB13]) auch nicht empfehlenswert, diese Anweisungen in der Dokumentpräambel vor \begin{document} zu verwenden. Beispieldokumente finden Sie am Ende des Abschnitts.

\extratitle{Schmutztitel}

Früher war der Buchblock oftmals nicht durch einen Buchdeckel vor Verschmutzung geschützt. Diese Aufgabe übernahm dann die erste Seite des Buches, die meist einen Kurztitel, eben den Schmutztitel trug. Auch heute noch wird diese Extraseite vor dem eigentlichen Haupttitel gerne verwendet und enthält dann Verlagsangaben, Buchreihennummer und ähnliche Angaben.

Bei KOMA-Script ist es möglich, vor der eigentlichen Titelseite eine weitere Seite zu setzen. Als Schmutztitel kann dabei beliebiger Text – auch mehrere Absätze – gesetzt werden. Der Inhalt von Schmutztitel wird von KOMA-Script ohne zusätzliche Beeinflussung der Formatierung ausgegeben. Dadurch ist dessen Gestaltung völlig dem Anwender überlassen. Die Rückseite des Schmutztitels bleibt leer. Der Schmutztitel ergibt auch dann eine eigene Titelseite, wenn mit Titelköpfen gearbeitet wird. Die Ausgabe des mit \extratitle definierten Schmutztitels erfolgt als Bestandteil der Titelei mit \maketitle.

Beispiel: Kommen wir auf das Beispiel von oben zurück und gehen davon aus, dass das spartanische »Me« nur den Schmutztitel darstellt. Nach dem Schmutztitel soll noch der Haupttitel folgen. Dann kann wie folgt verfahren werden:

```
\documentclass{scrbook}
\begin{document}
  \extratitle{\textbf{\Huge Me}}
  \title{It's me}
```

```
\maketitle
\end{document}
```

Sie können den Schmutztitel aber auch horizontal zentriert und etwas tiefer setzen:

```
\documentclass{scrbook}
\begin{document}
   \extratitle{\vspace*{4\baselineskip}
    \begin{center}\textbf{\Huge Me}\end{center}}
   \title{It's me}
   \maketitle
\end{document}
```

Die Anweisung \title ist beim Setzen der Titelei mit Hilfe von \maketitle grundsätzlich notwendig, damit die Beispiele fehlerfrei sind. Sie wird nachfolgend erklärt.

```
\titlehead{Kopf}
\subject{Typisierung}
\title{Titel}
\subtitle{Untertitel}
\author{Autor}
\date{Datum}
\publishers{Verlag}
\and
\thanks{Fußnote}
```

Für den Inhalt der Haupttitelseite stehen sieben Elemente zur Verfügung. Die Ausgabe der Haupttitelseite erfolgt als Bestandteil der Titelei mit \maketitle, während die hier aufgeführten Anweisungen lediglich der Definition der entsprechenden Elemente dienen.

Der Kopf des Haupttitels wird mit der Anweisung \titlehead definiert. Er wird über die gesamte Textbreite in normalem Blocksatz am Anfang der Seite ausgegeben. Er kann vom Anwender frei gestaltet werden. Seine Schrift wird über das Element titlehead mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) gesteuert. Die Voreinstellung ist Tabelle 3.3 zu entnehmen.

v2.95

v3.12

Die *Typisierung* wird unmittelbar über dem *Titel* ausgegeben. Dabei findet die Schriftumschaltung für das Element subject Anwendung. Die Voreinstellung, die in Tabelle 3.3 zu finden ist, kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) verändert werden.

v2.8p

Der *Titel* wird in einer sehr großen Schrift ausgegeben. Dabei findet abgesehen von der Größe auch die Schriftumschaltung für das Element title Anwendung. Voreingestellt ist die gleiche Schrift, die für das Element disposition verwendet wird (siehe Tabelle 3.2, Seite 60). Die Voreinstellungen können mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) verändert werden. Die Größe ist jedoch davon unabhängig (siehe Tabelle 3.4, Seite 69).

mente	des	Titels	3	

Tabelle 3.3.: Voreinstellungen der Schrift für die Ele-

-	Element-Name	Voreinstellung
	author	\Large
	date	\Large
	dedication	\Large
	publishers	\Large
	subject	\normalfont\normalcolor\bfseries\Large
	subtitle	\usekomafont{title}\large
	title	\usekomafont{disposition}
	titlehead	

Der Untertitel wird in der über das Element subtitle eingestellten Schrift knapp unter v2.97c

dem Titel ausgegeben. Die Voreinstellung, die Tabelle 3.3 zu entnehmen ist, kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) verändert werden. Unter dem Untertitel folgt der Autor. Es kann auch durchaus mehr als ein Autor in-

v3.12\setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) verändert werden.

nerhalb des Arguments von \author angegeben werden. Die Autoren sind dann mit \and voneinander zu trennen. Auch für die Autoren kann die Schrift über das gleichnamige Element author, dessen Voreinstellung Tabelle 3.3 zu entnehmen ist, mit Hilfe der Anweisungen

Unter dem Autor oder den Autoren folgt das Datum. Dabei ist das aktuelle Datum, \today,

voreingestellt. Es kann jedoch mit \date eine beliebige Angabe – auch ein leere – erreicht v3.12

werden. Die Schrift wird über das Element date mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) gesteuert. Die Voreinstellung ist Tabelle 3.3 zu entnehmen. Als Letztes folgt schließlich der Verlag. Selbstverständlich kann diese Anweisung auch für andere Angaben geringer Wichtigkeit verwendet werden. Notfalls kann durch Verwendung einer \parbox über die gesamte Seitenbreite auch erreicht werden, dass diese Angabe nicht

zentriert, sondern im Blocksatz gesetzt wird. Sie ist dann als Äquivalent zum Kopf zu betrachten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sie oberhalb von eventuell vorhandenen Fußnoten ausgegeben wird. Die Schrift der Verlagsangaben ist über das Element publishers mit Hilfe v3.12der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) verän-

derbar. Die Voreinstellung ist wiederum in Tabelle 3.3 angegeben. Fußnoten werden auf der Titelseite nicht mit \footnote, sondern mit der Anweisung \thanks erzeugt. Sie dienen in der Regel für Anmerkungen bei den Autoren. Als Fußnotenzeichen werden dabei Symbole statt Zahlen verwendet. Es ist zu beachten, dass \thanks innerhalb des Arguments einer der übrigen Anweisungen, beispielsweise im Argument Autor der Anweisung \author, zu verwenden ist. Die Schrifteinstellung erfolgt dabei über das Element

footnote (siehe Abschnitt 3.14, Seite 90). Bis auf den Kopf und eventuelle Fußnoten werden alle Ausgaben horizontal zentriert. Diese größe und Ausrichtung Elemente Haupttitelseite Verwendung von \maketitle

Schrift-

bei

Tabelle 3.4.:

Element	Anweisung	Schrift	Satz
Seitenkopf Typisierung Titel Untertitel Autoren Datum	\titlehead \subject \title \subtitle \author \date	<pre>\usekomafont{titlehead} \usekomafont{subject} \usekomafont{title}\huge \usekomafont{subtitle} \usekomafont{author} \usekomafont{date}</pre>	Block- zentriert zentriert zentriert zentriert
Verlag	\publishers	\usekomafont{publishers}	zentriert

Angaben sind noch einmal kurz zusammengefasst in Tabelle 3.4 zu finden.

Beispiel: Nehmen wir nun einmal an, Sie schreiben eine Diplomarbeit. Dabei sei vorgegeben, dass die Titelseite oben linksbündig das Institut einschließlich Adresse und rechtsbündig das Semester wiedergibt. Wie üblich ist ein Titel einschließlich Autor und Abgabedatum zu setzen. Außerdem soll der Betreuer angegeben und zu erkennen sein, dass es sich um eine Diplomarbeit handelt. Sie könnten das wie folgt erreichen:

```
\documentclass{scrbook}
\usepackage[ngerman] {babel}
\begin{document}
\titlehead{{\Large Universit"at Schlauenheim
    \hfill SS~2001\\}
  Institut f"ur Raumkr"ummung\\
  Hochschulstra"se~12\\
  34567 Schlauenheim}
\subject{Diplomarbeit}
\title{Digitale Raumsimulation mit dem
  DSP\,56004}
\subtitle{Klein aber fein?}
\author{cand. stup. Uli Ungenau}
\date{30. Februar 2001}
\publishers{Betreut durch
 Prof. Dr. rer. stup. Naseweis}
\maketitle
\end{document}
```

Ein häufiges Missverständnis betrifft die Bedeutung der Haupttitelseite. Irrtümlich wird oft angenommen, es handle sich dabei um den Buchumschlag oder Buchdeckel. Daher wird häufig erwartet, dass die Titelseite nicht den Randvorgaben für doppelseitige Satzspiegel gehorcht, sondern rechts und links gleich große Ränder besitzt. Nimmt man jedoch einmal ein Buch zur Hand und klappt es auf, trifft man sehr schnell auf mindestens eine Titelseite unter dem Buchdeckel innerhalb des so genannten Buchblocks. Genau diese Titelseiten werden mit \maketitle gesetzt.

Wie beim Schmutztitel handelt es sich also auch bei der Haupttitelseite um eine Seite innerhalb des Buchblocks, die deshalb dem Satzspiegel des gesamten Dokuments gehorcht. Überhaupt ist ein Buchdeckel, das *Cover*, etwas, das man in einem getrennten Dokument erstellt. Schließlich hat er oft eine sehr individuelle Gestalt. Es spricht auch nichts dagegen, hierfür ein Grafik- oder DTP-Programm zu Hilfe zu nehmen. Ein getrenntes Dokument sollte auch deshalb verwendet werden, weil es später auf ein anderes Druckmedium, etwa Karton, und möglicherweise mit einem anderen Drucker ausgegeben werden soll.

Seit KOMA-Script 3.12 kann man die erste von \maketitle ausgegebene Titelseite alternativ aber auch als Umschlagseite formatieren lassen. Dabei ändern sich nur die für diese Seite verwendeten Ränder (siehe Option titlepage=firstiscover auf Seite 64).

```
\label{thm:continuous} $$ \sup_{\boldsymbol{\Gamma} \in \mathcal{T}(\boldsymbol{\Gamma}) \in \mathcal{T}(\boldsymbol{\Gamma}) \in \mathcal{T}(\boldsymbol{\Gamma})} $$ $$ is the problem of the problem
```

Im doppelseitigen Druck bleibt bei den Standardklassen die Rückseite des Blatts mit der Titelseite leer. Bei KOMA-Script lässt sich die Rückseite der Haupttitelseite hingegen für weitere Angaben nutzen. Dabei wird zwischen genau zwei Elementen unterschieden, die der Anwender frei gestalten kann: dem Titelrückseitenkopf und dem Titelrückseitenfuß. Dabei kann der Kopf bis zum Fuß reichen und umgekehrt. Nimmt man diese Anleitung als Beispiel, so wurde der Haftungsausschluss mit Hilfe von \uppertitleback gesetzt.

```
\dedication{Widmung}
```

v3.12

KOMA-Script bietet eine eigene Widmungsseite. Diese Widmung wird zentriert und in der Voreinstellung mit etwas größerer Schrift gesetzt. Die genaue Schrifteinstellung für das Element dedication, die Tabelle 3.3, Seite 68 zu entnehmen ist, kann über die Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) verändert werden.

Die Rückseite ist wie bei der Seite mit dem Schmutztitel grundsätzlich leer. Die Widmungsseite wird zusammen mit der restlichen Titelei mit \maketitle ausgegeben und muss daher vor dieser Anweisung definiert sein.

Beispiel: Nehmen wir dieses Mal an, dass Sie einen Gedichtband schreiben, den Sie Ihrer Frau widmen wollen. Das könnte wie folgt aussehen:

```
\documentclass{scrbook}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\extratitle{\textbf{\Huge In Liebe}}
\title{In Liebe}
\author{Prinz Eisenherz}
\date{1412}
\lowertitleback{%
Dieser Gedichtband wurde mit Hilfe von
{\KOMAScript} und {\LaTeX} gesetzt.}
```

```
\uppertitleback{%
    Selbstverlach\par
    Auf"|lage: 1 Exemplar}
\dedication{%
    Meinem Schnuckelchen\\
    in ewiger Liebe\\
    von Deinem Hasenboppelchen.}
\maketitle
\end{document}
```

Ich bitte, die Kosenamen nach eigenen Vorlieben zu ersetzen.

3.8. Zusammenfassung

Insbesondere bei Artikeln, seltener bei Berichten findet man unmittelbar unter der Titelei und noch vor dem Inhaltsverzeichnis eine Zusammenfassung. Bei Verwendung eines Titelkopfes ist die Zusammenfassung in der Regel ein rechts und links eingezogener Block. Im Vergleich dazu wird bei Verwendung von Titelseiten die Zusammenfassung eher als Kapitel oder Abschnitt gesetzt.

abstract=Ein-Aus-Wert

scræprt, scrartcl

scrartcl.

scrreprt

Bei den Standardklassen setzt die abstract-Umgebung noch den zentrierten Titel »Zusammenfassung« vor die Zusammenfassung. Früher war dies durchaus üblich. Inzwischen sind wir durch das Zeitunglesen darin geübt, einen entsprechend hervorgehobenen Text am Anfang eines Artikels oder Berichts als Zusammenfassung zu erkennen. Dies gilt umso mehr, wenn dieser Text noch vor dem Inhaltsverzeichnis steht. Zudem verwundert es, wenn ausgerechnet diese Überschrift klein und zentriert ist. KOMA-Script bietet mit der Option abstract die Möglichkeit, die Überschrift über der Zusammenfassung ein- oder auszuschalten. Als Ein-Aus-Wert kann einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. Voreingestellt ist bei KOMA-Script false.

Bei Büchern wird in der Regel eine andere Art der Zusammenfassung verwendet. Dort setzt man ein entsprechendes Kapitel an den Anfang oder Ende des Werks. Oft wird diese Zusammenfassung entweder mit der Einleitung oder einem weiteren Ausblick verknüpft. Daher gibt es bei scrbook überhaupt keine abstract-Umgebung. Bei Berichten im weiteren Sinne, etwa einer Studien- oder Diplomarbeit, ist ebenfalls eine Zusammenfassung in dieser Form zu empfehlen.

```
\begin{abstract}
...
\end{abstract}
```

Einige IATEX-Klassen bieten eine spezielle Umgebung für diese Zusammenfassung, die abstract-Umgebung. Diese wird unmittelbar ausgegeben, ist also nicht Bestandteil der mit

\maketitle gesetzten Titelei. Bitte beachten Sie unbedingt, dass es sich bei abstract um eine Umgebung und nicht um eine Anweisung handelt. Ob die Zusammenfassung mit einer Überschrift versehen wird oder nicht, wird über die Option abstract gesteuert (siehe oben).

Bei Büchern ist die Zusammenfassung häufig Bestandteil der Einleitung oder eines gesonderten Kapitels am Ende des Dokuments. Daher gibt es bei scrbook keine abstract-Umgebung. Bei Verwendung der Klasse scrreprt ist es sicher eine Überlegung wert, ob man nicht genauso verfahren sollte. Siehe hierzu in Abschnitt 3.16 die Anweisungen \chapter* und \addchap oder \addchap* (Seite 104).

Wird ein Titelkopf (siehe Option titlepage, Abschnitt 3.7, Seite 64) verwendet, so wird die Zusammenfassung intern mit Hilfe einer quotation-Umgebung (siehe Abschnitt 3.18, Seite 122) gesetzt. Dabei werden Absatzanfänge normalerweise mit Einzug gesetzt. Soll der erste Absatz nicht eingezogen werden, so kann dieser Einzug mit \noindent unmittelbar nach \begin{abstract} unterdrückt werden.

3.9. Inhaltsverzeichnis

sich der *Einstellung* listofnumbered.

Auf die Titelei und eine eventuell vorhandene Zusammenfassung folgt normalerweise das Inhaltsverzeichnis. Häufig findet man nach dem Inhaltsverzeichnis auch noch die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise von Tabellen und Abbildungen (siehe Abschnitt 3.20).

Neuerdings ist es fast schon üblich geworden Tabellen- und Abbildungsverzeichnis sowie das

toc=Einstellung

Literaturverzeichnis, seltener das Stichwortverzeichnis, ins Inhaltsverzeichnis aufzunehmen. Dies hat sicher auch mit der neuen Mode zu tun, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ans Buchende zu stellen. Beide Verzeichnisse haben von Aufbau und Intention eine deutliche Ähnlichkeit mit dem Inhaltsverzeichnis. Daher betrachte ich die Entwicklung skeptisch. Da es keinen Sinn hat, nur das Tabellen- oder nur das Abbildungsverzeichnis ohne das jeweils andere ins Inhaltsverzeichnis aufzunehmen, werden mit der Einstellung listof beide Verzeichnisse gemeinsam ins Inhaltsverzeichnis aufgenommen. Dabei werden auch Verzeichnisse berücksichtigt, die mit Hilfe des float-Pakets ab Version 1.2e (siehe [Lin01]) oder floatrow (siehe [Lap08]) erstellt werden. Als Verzeichnisse, die den Inhalt anderer Abschnitte des Werks auf-

Das Stichwortverzeichnis erhält mit toc=index einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Da das Stichwortverzeichnis ebenfalls nur Verweise auf den Inhalt anderer Abschnitte enthält, wird auch dieser Eintrag grundsätzlich nicht nummeriert. Eine Abweichung von diesem Grundsatz wird von KOMA-Script nicht unterstützt.

führen, erhalten Tabellen-, Abbildungs- und die mit den genannten Paketen erzeugten Verzeichnisse grundsätzlich keine Kapitelnummer. Wer diesen Grundsatz ignorieren will, bedient

Das Literaturverzeichnis stellt eine etwas andere Art von Verzeichnis dar. Hier wird nicht der Inhalt des vorliegenden Werks aufgelistet, sondern auf externe Inhalte verwiesen. Mit

dieser Begründung könnte man argumentieren, dass das Literaturverzeichnis ein eigenes Kapitel bzw. einen eigenen Abschnitt darstelle und somit eine Nummer verdiene. Die Option toc=bibliographynumbered führt genau dazu, einschließlich des dann fälligen Eintrags im Inhaltsverzeichnis. Ich selbst bin allerdings der Meinung, dass bei dieser Argumentation auch ein klassisches, kommentiertes Quellenverzeichnis ein eigenes Kapitel wäre. Außerdem ist das Literaturverzeichnis letztlich nichts, was man selbst geschrieben hat. Deshalb erscheint mir allenfalls ein nicht nummerierter Eintrag im Inhaltsverzeichnis angemessen, was mit der Einstellung toc=bibliography erreicht wird.

v2.8q

Normalerweise wird das Inhaltsverzeichnis so formatiert, dass die Gliederungsebenen unterschiedlich weit eingezogen werden. Dabei wird für die Gliederungsnummer jeder Ebene ein Raum fester Breite vorgesehen, in dem die Nummer linksbündig gesetzt wird. Dies entspricht der Einstellung toc=graduated.

v3.00

Werden sehr viele Gliederungspunkte verwendet, so werden die Gliederungsnummern sehr breit. Damit reicht der vorgesehene Platz nicht aus. In [Wik] wird für solche Fälle vorgeschlagen, die Erzeugung des Inhaltsverzeichnisses umzudefinieren. KOMA-Script bietet jedoch eine alternative Formatierung an, bei der das Problem nicht auftritt. Bei Verwendung der Option toc=flat werden die unterschiedlichen Gliederungsebenen nicht unterschiedlich weit eingezogen. Stattdessen wird eine tabellenartige Form gewählt, in der alle Gliederungsnummern und alle Gliederungstexte jeweils in einer Spalte linksbündig untereinander stehen. Der für die Gliederungsnummern benötigte Platz wird dabei automatisch ermittelt.

Einen Überblick über alle möglichen Werte für die *Einstellung* von toc ist in Tabelle 3.5 zu finden.

Tabelle 3.5.: Mögliche Werte für Option toc zur Einstellung von Form und Inhalt des Inhaltsverzeichnisses

bibliography, bib

Das Literaturverzeichnis erhält einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis, ohne dass es nummeriert wird.

bibliographynumbered, bibnumbered, numberedbibliography, numberedbib

Das Literaturverzeichnis erhält einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis und wird nummeriert.

flat, left

Das Inhaltsverzeichnis erhält eine tabellarische Form. Die Gliederungsnummern sind dabei die erste Spalte, die Überschriften die zweite Spalte, die Seitenzahlen die dritte Spalte. Der Platz, der für die Gliederungsnummern reserviert wird, richtet sich nach dem benötigten Platz des vorherigen IATEX-Laufs.

Tabelle 3.5.: Mögliche Werte für Option toc (Fortsetzung)

graduated, indent, indented

Das Inhaltsverzeichnis erhält eine hierarchische Form. Es steht nur ein begrenzter Platz für die Gliederungsnummern zur Verfügung.

indenttextentries, indentunnumbered, numberline

Die Eigenschaft numberline (siehe Abschnitt 14.2, Seite 309) wird für das Inhaltsverzeichnis gesetzt. Dadurch werden nicht nummerierte Einträge linksbündig

mit dem Text von nummerierten Einträgen gleicher Ebene gesetzt.

index, idx

Das Stichwortverzeichnis erhält einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis, ohne dass es nummeriert wird.

leftaligntextentries, leftalignunnumbered, nonumberline

Die Eigenschaft numberline (siehe Abschnitt 14.2, Seite 309) wird für das Inhaltsverzeichnis gelöscht. Dadurch werden nicht nummerierte Einträge linksbündig mit den Nummer von nummerierten Einträgen gleicher Ebene gesetzt. Dies entspricht der Voreinstellung.

listof

Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis, erhalten einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis, ohne dass sie nummeriert werden.

listofnumbered, numberedlistof

Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis, erhalten einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis und werden nummeriert.

nobibliography, nobib

Das Literaturverzeichnis erhält keinen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.

noindex, noidx

Das Stichwortverzeichnis erhält keinen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.

nolistof

Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis, erhalten keinen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.

v3.12

v3.12

lungen der Schrift für die
Elemente des Inhaltsver-
zeichnisses

Tabelle 3.6.: Voreinstel-

е	Element	Voreinstellung
-	partentry	\usekomafont{disposition}\large
	partentrypagenumber	
	chapterentry	\usekomafont{disposition}
	chapterentrypagenumber	
	sectionentry	\usekomafont{disposition}
	sectionentrypagenumber	

\tableofcontents

notwendig. Mit der oben erläuterten Option toc kann der Umfang und die Form des Inhaltsverzeichnisses beeinflusst werden. Nach einer Umschaltung der Option sind ebenfalls mindestens zwei weitere LATEX-Läufe notwendig.

Der Eintrag für die oberste Gliederungsebene unter \part, also \chapter bei scrbook und screent beziehungsweise \section bei scratch sowie der Gliederungsebene \part selbst wird

Die Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses wird mit \tableofcontents erreicht. Um ein korrektes Inhaltsverzeichnis zu erhalten, sind nach jeder Änderung mindestens zwei LATFX-Läufe

scrreprt beziehungsweise \section bei scrartcl, sowie der Gliederungsebene \part selbst wird nicht eingerückt. Gleichzeitig befinden sich zwischen dem Text der Gliederungsebene und der Seitenzahl keine Pünktchen. Die typografischen Gründe dafür liegen in der normalerweise anderen Schriftart sowie der erwünschten Hervorhebung. Das Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung ist mit den Voreinstellungen gesetzt und dient als Beispiel. Die Schrift dieser beiden oberen Inhaltsverzeichniseinträge ist außerdem über die Elemente partentry und für scrbook und scrreprt über chapterentry beziehungsweise sectionentry für scrartcl einstellbar. Die Schrift der Seitenzahlen kann jeweils davon abweichend über die Elemente partentrypagenumber und

chapterentrypagenumber (scrbook und scrreprt) beziehungsweise sectionentrypagenumber (scrartcl) eingestellt werden (siehe auch Abschnitt 3.6, Seite 59, sowie Tabelle 3.2, Seite 60).

Die Voreinstellungen der Elemente sind Tabelle 3.6 zu entnehmen.

nicht zum Setzen von tocdepth verwendet werden.

tocdepth

Normalerweise werden bei den Klassen scrbook und scrreprt die Gliederungsebenen \part bis \subsection und bei der Klasse scrartcl die Ebenen \part bis \subsubsection in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen. Dies wid über den Zähler tocdepth gesteuert. Dabei steht der Wert -1 für \part, 0 für \chapter und so weiter. Durch Setzen oder Erhöhen oder Verringern des Zählers kann bestimmt werden, bis zu welcher Gliederungsebene Einträge in

das Inhaltsverzeichnis erfolgen sollen. Dies ist übrigens bei den Standardklassen ganz genauso. Bitten beachten Sie, dass die Werte für tocdepth und secnumdepth (siehe Abschnitt 3.16, Seite 111) bei scrartcl für \part nicht übereinstimmen. Dies wurde aus Gründen der Kompati-

bilität von der Standardklasse article übernommen. Daher sollte die Anweisung \partnumdepth

scrartcl

v2.97c

Beispiel: Angenommen, Sie setzen einen Artikel, bei dem die Gliederungsebene \subsubsection verwendet wird. Gehen wir weiter davon aus, dass Sie diese Gliederungsebene aber nicht im Inhaltsverzeichnis haben wollen. Dann könnte die Präambel Ihres Dokuments wie folgt aussehen:

```
\documentclass{scrartcl}
\setcounter{tocdepth}{2}
```

Sie setzen den Zähler tocdepth also auf 2, weil Sie wissen, dass dies der Wert für \subsection ist. Wissen Sie stattdessen nur, dass normalerweise bei scrartcl Einträge in das Inhaltsverzeichnis bis zur Ebene \subsubsection erfolgen, können Sie auch einfach vom voreingestellten Wert des Zählers tocdepth eins abziehen:

```
\documentclass{scrartcl}
\addtocounter{tocdepth}{-1}
```

Den Wert, den Sie zu tocdepth addieren oder davon subtrahieren müssen, können Sie nach mindestens zwei LATEX-Läufen einfach im Inhaltsverzeichnis abzählen.

3.10. Absatzauszeichnung

Die Standardklassen setzen Absätze normalerweise mit Absatzeinzug und ohne Absatzabstand. Bei Verwendung eines normalen Satzspiegels, wie ihn typearea bietet, ist dies die vorteilhafteste Absatzauszeichnung. Würde man ohne Einzug und Abstand arbeiten, hätte der Leser als Anhaltspunkt nur die Länge der letzten Zeile. Im Extremfall kann es sehr schwer sein, zu erkennen, ob eine Zeile voll ist oder nicht. Des Weiteren stellt der Typograf fest, dass die Auszeichnung des Absatzendes am Anfang der nächsten Zeile leicht vergessen ist. Demgegenüber ist eine Auszeichnung am Absatzanfang einprägsamer. Der Absatzabstand hat den Nachteil, dass er in verschiedenem Zusammenhang leicht verloren geht. So wäre nach einer abgesetzten Formel nicht mehr festzustellen, ob der Absatz fortgesetzt wird oder ein neuer beginnt. Auch am Seitenanfang müsste zurückgeblättert werden, um feststellen zu können, ob mit der Seite auch ein neuer Absatz beginnt. All diese Probleme sind beim Absatzeinzug nicht gegeben. Eine Kombination von Absatzeinzug und Absatzabstand ist wegen der übertriebenen Redundanz abzulehnen. Der Einzug alleine ist deutlich genug. Der einzige Nachteil des Absatzeinzugs liegt in der Verkürzung der Zeile. Damit gewinnt der Absatzabstand bei ohnehin kurzen Zeilen, etwa

parskip=Methode

v3.00

im Zeitungssatz, seine Berechtigung.

Hin und wieder wird ein Layout mit Absatzabstand an Stelle des voreingestellten Absatzeinzugs gefordert. Die KOMA-Script-Klassen bieten mit der Option parskip eine Reihe von Möglichkeiten, um dies zu erreichen. Die Methode setzt sich dabei aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil ist entweder full oder half, wobei full für einen Absatzabstand von einer Zeile und half für einen Absatzabstand von einer halben Zeile steht. Der zweite Teil

ist eines der Zeichen »*«, »+«, »-« und kann auch entfallen. Lässt man das Zeichen weg, so wird in der letzten Zeile des Absatzes am Ende mindestens ein Geviert, das ist 1 em, frei gelassen. Mit dem Pluszeichen wird am Zeilenende mindestens ein Drittel und mit dem Stern mindestens ein Viertel einer normalen Zeile frei gelassen. Mit der Minus-Variante werden keine Vorkehrungen für die letzte Zeile eines Absatzes getroffen.

v3.08

Die Einstellung kann jederzeit geändert werden. Wird sie innerhalb des Dokuments geändert, so wird implizit die Anweisung \selectfont ausgeführt. Änderungen der Absatzauszeichnung innerhalb eines Absatzes werden erst beim nächsten Absatz sichtbar.

Neben den sich so ergebenden acht Kombinationen ist es noch möglich, als *Methode* die Werte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 zu verwenden. Das Einschalten der Option entspricht dabei full ohne angehängtes Zeichen für den Freiraum der letzten Absatzzeile, also mit mindestens einem Geviert Freiraum am Ende des Absatzes. Das Ausschalten der Option schaltet hingegen wieder auf Absatzeinzug von einem Geviert um. Dabei darf die letzte Zeile eines Absatzes auch bis zum rechten Rand reichen. Einen Überblick über alle möglichen Werte für *Methode* bietet Tabelle 3.7.

Tabelle 3.7.: Mögliche Werte für Option parskip zur Auswahl der Kennzeichnung von Absätzen

false, off, no

Absätze werden durch einen Einzug der ersten Zeilen von einem Geviert (1 em) gekennzeichnet. Der erste Absatz eines Abschnitts wird nicht eingezogen.

full, true, on, yes

Absätze werden durch einen vertikalen Abstand von einer Zeile gekennzeichnet, Absatzenden durch einen Leerraum von mind. einem Geviert (1 em) der Grundschrift am Ende der letzten Zeile.

full-

Absätze werden durch einen vertikalen Abstand von einer Zeile gekennzeichnet. Absatzenden werden nicht gekennzeichnet.

full+

Absätze werden durch einen vertikalen Abstand von einer Zeile gekennzeichnet. Absatzenden werden durch einen Leerraum von mind. einem Drittel einer normalen Zeile gekennzeichnet.

full*

Absätze werden durch einen vertikalen Abstand von einer Zeile gekennzeichnet. Absatzenden werden durch einen Leerraum von mind. einem Viertel einer normalen Zeile gekennzeichnet.

Tabelle 3.7.: Mögliche Werte für Option parskip (Fortsetzung)

half

Absätze werden durch einen vertikalen Abstand von einer halben Zeile gekennzeichnet. Absatzenden durch einen Leerraum von mind. einem Geviert (1 em) der normalen Schrift am Ende gekennzeichnet.

half-

Absätze werden durch einen vertikalen Abstand von einer halben Zeile gekennzeichnet. Absatzenden werden nicht gekennzeichnet.

half+

Absätze werden durch einen vertikalen Abstand von einer halben Zeile gekennzeichnet. Absatzenden werden durch einen Leerraum von mind. einem Drittel einer normalen Zeile gekennzeichnet.

half*

Absätze werden durch einen vertikalen Abstand von einer Zeile gekennzeichnet. Absatzenden werden durch einen Leerraum von mind. einem Viertel einer normalen Zeile gekennzeichnet.

never

Es wird auch dann kein Abstand zwischen Absätzen eingefügt, wenn für den vertikalen Ausgleich der Einstellung \flushbottom zusätzlicher vertikaler Abstand

Wird ein Absatzabstand verwendet, so verändert sich auch der Abstand vor, nach und innerhalb von Listenumgebungen. Dadurch wird verhindert, dass diese Umgebungen oder Absätze innerhalb dieser Umgebungen stärker vom Text abgesetzt werden als die Absätze des normalen Textes voneinander. Inhalts-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis werden immer ohne zusätzlichen Absatzabstand gesetzt.

Voreingestellt ist bei KOMA-Script parskip=false. Hierbei gibt es keinen Absatzabstand, sondern einen Absatzeinzug von 1 em.

3.11. Erkennung von rechten und linken Seiten

verteilt werden muss.

Bei doppelseitigen Dokumenten wird zwischen linken und rechten Seiten unterschieden. Dabei hat eine linke Seite immer eine gerade Nummer und eine rechte Seite immer eine ungerade Nummer. Die Erkennung von rechten und linken Seiten ist damit gleichbedeutend mit der Erkennung von Seiten mit gerader oder ungerader Nummer. In dieser Anleitung ist vereinfachend von ungeraden und geraden Seiten die Rede.

Bei einseitigen Dokumenten existiert die Unterscheidung zwischen linken und rechten Seiten

v3.08

nicht. Dennoch gibt es natürlich auch bei einseitigen Dokumenten sowohl Seiten mit gerader als auch Seiten mit ungerader Nummer.

Will man bei KOMA-Script feststellen, ob ein Text auf einer geraden oder einer ungeraden Seite ausgegeben wird, so verwendet man die Anweisung \ifthispageodd. Dabei wird das Argument Dann-Teil nur dann ausgeführt, wenn man sich gerade auf einer ungeraden Seite befindet. Anderenfalls kommt das Argument Sonst-Teil zur Anwendung.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen einfach nur ausgeben, ob ein Text auf einer geraden oder ungeraden Seite ausgegeben wird. Sie könnten dann beispielsweise mit der Eingabe

\ifthispageodd{un}{}gerader Seitenzahl.

Dies ist eine Seite mit

die Ausgabe

Dies ist eine Seite mit ungerader Seitenzahl.

erhalten. Beachten Sie, dass in diesem Beispiel das Argument *Sonst-Teil* leer geblieben ist.

Da die Anweisung \ifthispageodd mit einem Mechanismus arbeitet, der einem Label und einer Referenz darauf sehr ähnlich ist, werden nach jeder Textänderung mindestens zwei LATEX-Durchläufe benötigt. Erst dann ist die Entscheidung korrekt. Im ersten Durchlauf wird für die Entscheidung eine Heuristik verwendet.

Näheres zur Problematik der Erkennung von linken und rechten Seiten oder geraden und ungeraden Seitennummern ist für Experten in Abschnitt 20.1, Seite 377 zu finden.

3.12. Kopf und Fuß bei vordefinierten Seitenstilen

Eine der allgemeinen Eigenschaften eines Dokuments ist der Seitenstil. Bei LATEX versteht man unter dem Seitenstil in erster Linie den Inhalt der Kopf- und Fußzeilen.

```
headsepline=Ein-Aus-Wert footsepline=Ein-Aus-Wert
```

Optionen schaltet die jeweilige Linie aus.

Mit diesen Optionen kann eingestellt werden, ob unter Kolumnentiteln oder über dem Fuß eine horizontale Linie gewünscht wird. Als Ein-Aus-Wert kann einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. Ein Aktivieren der Option headsepline oder die Verwendung der Option ohne Wertübergabe schaltet die Linie unter den Kolumnentiteln ein. Ein Aktivieren der Option footsepline oder die Verwendung der

Option ohne Wertübergabe schaltet die Linie über der Fußzeile ein. Die Deaktivierung der

Bei den weiter unten erklärten Seitenstilen empty und plain hat die Option headsepline selbstverständlich keine Auswirkung, da hier auf einen Seitenkopf ausdrücklich verzichtet werden soll. Typografisch betrachtet hat eine solche Linie immer die Auswirkung, dass der Kopf optisch näher an den Text heranrückt. Dies bedeutet nun nicht, dass der Kopf räumlich weiter vom Textkörper weggerückt werden müsste. Stattdessen sollte der Kopf dann bei der Berechnung des Satzspiegels als zum Textkörper gehörend betrachtet werden. Dies wird bei KOMA-Script dadurch erreicht, dass bei Verwendung der Klassenoption headsepline automatisch die Paketoption headinclude mit gleichem Wert an das typearea-Paket weitergereicht wird. Entsprechendes gilt bei footsepline für footinclude. Im Gegensatz zu headsepline wirkt sich die Option footsepline auch beim Seitenstil plain aus, da plain eine Seitenzahl im Fuß ausgibt.

Die Optionen führen selbst keine automatische Neuberechnung des Satzspiegels aus. Zur Neuberechnung des Satzspiegels siehe Option DIV mit den Werten last oder current (siehe Seite 38) oder die Anweisung \recalctypearea (siehe Seite 41) in Kapitel 2.

Das Paket scrlayer-scrpage (siehe Kapitel 5) bietet weitere Einflussmöglichkeiten für Linien im Kopf und Fuß.

```
\pagestyle{Seitenstil}
\thispagestyle{lokaler Seitenstil}
```

Üblicherweise wird zwischen vier verschiedenen Seitenstilen unterschieden:

empty ist der Seitenstil, bei dem Kopf- und Fußzeile vollständig leer bleiben. Dies ist bei KOMA-Script vollkommen identisch zu den Standardklassen.

headings ist der Seitenstil für lebende Kolumnentitel. Das sind Kolumnentitel, bei denen Überschriften automatisch in den Seitenkopf übernommen werden. Im Internet oder

in Beschreibungen zu IATEX-Paketen findet man auch häufig die englische Bezeichnung » running headline«. Bei den Klassen scrbook und scrreprt werden dabei im doppelseitigen Layout die Überschriften der Kapitel und der Abschnitte in der Kopfzeile wiederholt – bei KOMA-Script jeweils außen, bei den Standardklassen innen. Die Seitenzahl wird bei KOMA-Script im Fuß außen, bei den Standardklassen im Kopf außen gesetzt. Im einseitigen Layout werden nur die Überschriften der Kapitel verwendet und bei KOMA-

Script zentriert im Kopf ausgegeben. Die Seitenzahlen werden bei KOMA-Script dann zentriert im Fuß gesetzt. Bei scrartcl wird entsprechend verfahren, jedoch eine Ebene tiefer bei Abschnitt und Unterabschnitt angesetzt, da die Gliederungsebene Kapitel hier nicht existiert.

> Während die Standardklassen automatische Kolumnentitel immer in Versalien – also Großbuchstaben – setzen, verwendet KOMA-Script die Schreibweise, die in der Überschrift vorgefunden wurde. Dies hat verschiedene typografische Gründe. So sind Versalien als Auszeichnung eigentlich viel zu mächtig. Verwendet man sie trotzdem, sollten

scrbook, scrreprt

scrartcl

sie um einen Punkt kleiner gesetzt und leicht gesperrt werden (siehe hierzu beispielsweise [Tsc60]). All dies findet bei den Standardklassen keine Beachtung.

Darüber hinaus können bei den KOMA-Script-Klassen mit den Optionen headsepline und footsepline (siehe Seite 79) Linien unter dem Kopf und über dem Fuß gesetzt werden.

myheadings entspricht weitgehend dem Seitenstil headings, allerdings werden die Kolumnentitel nicht automatisch erzeugt, sondern liegen in der Verantwortung des Anwenders. Er verwendet dazu die Anweisungen \markboth und \markright (siehe Seite 82).

plain ist der Seitenstil, bei dem keinerlei Kolumnentitel verwendet, sondern nur eine Seitenzahl ausgegeben wird. Bei den Standardklassen wird diese Seitenzahl immer mittig im Fuß ausgegeben. Bei KOMA-Script erfolgt die Ausgabe im doppelseitigen Layout stattdessen außen im Fuß. Der einseitige Seitenstil entspricht bei KOMA-Script dem der Standardklassen.

Der Seitenstil kann jederzeit mit Hilfe der \pagestyle-Anweisung gesetzt werden. Verwendet man \pagestyle vor Anweisungen, die einen Seitenumbruch mit Einfügen einer Vakatseite herbeiführen können, und soll die Änderung erst ab der neuen Seite gelten, so ist ein \cleardoublepage davor nützlich.

Für eine Änderung des Seitenstils nur der aktuellen Seite verwendet man stattdessen die Anweisung \thispagestyle. Dies geschieht auch an einigen Stellen im Dokument automatisch. Beispielsweise wird bei allen Kapitelanfangsseiten implizit die Anweisung \thispagestyle{\chapterpagestyle} ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass die Umschaltung zwischen automatischen und manuellen Kolumnentiteln bei Verwendung von scrlayer-scrpage nicht mehr über den Seitenstil, sondern mit speziellen Anweisungen erfolgt. Die beiden Seitenstile headings und myheadings sollten nicht zusammen mit diesem Paket verwendet werden.

Um die Schriftarten von Kopf und Fuß der Seite oder der Seitenzahl zu ändern, verwenden Sie die Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59). Für den Kopf und den Fuß ist dabei das gleiche Element pageheadfoot zuständig. Das Element für die Seitenzahl innerhalb des Kopfes oder Fußes heißt pagenumber. Das ebenfalls in den KOMA-Script-Klassen bereitgestellte Element pagefoot wird nur verwendet, wenn man mit dem Paket scrlayer-scrpage (siehe Kapitel 5, Seite 227) einen Seitenstil definiert, bei dem auch der Fuß Text enthält.

Die Voreinstellungen sind in Tabelle 3.8 zu finden.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen Kopf und Fuß einen Schriftgrad kleiner und kursiv setzen. Die Seitenzahl soll jedoch nicht kursiv, sondern fett gesetzt werden. Davon abgesehen, dass das Ergebnis grauenvoll aussehen wird, können Sie dies wie folgt erreichen:

v2.8p

Tabelle 3.8.: Voreinstellungen der Schrift für die Elemente des Seitenstils

Element	Voreinstellung
pagefoot pageheadfoot pagenumber	<pre>\normalfont\normalcolor\slshape \normalfont\normalcolor</pre>

```
\setkomafont{pageheadfoot}{%
  \normalfont\normalcolor\itshape\small}
\setkomafont{pagenumber}{\normalfont\bfseries}
```

Wollen Sie hingegen lediglich, dass zusätzlich zur bereits voreingestellten schrägen Variante ebenfalls eine kleinere Schrift verwendet wird, so genügt:

```
\addtokomafont{pagehead}{\small}
```

Wie Sie sehen, wurde im letzten Beispiel das Element pagehead verwendet. Das gleiche Ergebnis erhalten Sie auch, wenn Sie stattdessen pageheadfoot verwenden (siehe Tabelle 3.2, Seite 60).

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, Versalien für die automatischen Kolumnentitel zu erzwin-

gen. Wenn Sie dies wünschen, müssen Sie entweder \MakeMarkcase entsprechend umdefinieren.

Es wird jedoch empfohlen, in solchen Fällen das Paket scrlayer-scrpage zu verwenden (siehe Kapitel 5, Seite 235). Werden definiert. die Be-Seitenstile sind eventuell fehle \usekomafont{pageheadfoot}, \usekomafont{pagenumber} sowie \usekomafont{pagefoot} nützlich. Insbesondere falls Sie dafür nicht das KOMA-Script-Paket scrlayer-scrpage (siehe Kapitel 5), sondern beispielsweise das Paket fancyhdr (siehe [vO04]) einsetzen, können Sie diese Befehle in Ihren Definitionen verwenden. Dadurch bleiben Sie zu KOMA-Script möglichst kompatibel. Verwenden Sie diese Befehle in Ihren

eigenen Definitionen nicht, so bleiben Schriftänderungen wie in den vorangehenden Beispielen

unbeachtet. Das Paket scrlayer-scrpage sorgt selbst für maximale Kompatibilität.

```
\markboth{linke Marke}{rechte Marke}
\markright{rechte Marke}
```

Beim Seitenstil myheadings wird der Kolumnentitel nicht automatisch gesetzt. Stattdessen setzt man ihn mit Hilfe der Anweisungen \markboth und \markright. Dabei wird die linke Marke normalerweise im Kopf linker Seiten und die rechte Marke im Kopf rechter Seiten verwendet. Im einseitigen Satz existiert nur die rechte Marke. Bei Verwendung des Paketes scrlayer-scrpage steht außerdem die Anweisung \markleft zur Verfügung.

Die Anweisungen können auch zusammen mit anderen Seitenstilen verwendet werden. Bei Kombination mit automatischen Kolumnentiteln, etwa dem Seitenstil headings, ist der Wirkungsbereich allerdings bis zum nächsten automatischen Setzen der entsprechenden Marke begrenzt.

Tabelle 3.9.: Makros zur Festlegung des Seitenstils besonderer Seiten

\titlepagestyle

Seitenstil der Seite mit der Titelei bei Titelköpfen (siehe Abschnitt 3.7)

\partpagestyle

Seitenstil der Seiten mit \part-Titeln (siehe Abschnitt 3.16)

\chapterpagestyle

Seitenstil auf Kapitelanfangsseiten (siehe Abschnitt 3.16)

\indexpagestyle

Seitenstil der ersten Stichwortverzeichnisseite (siehe Abschnitt 3.24)

\titlepagestyle
\partpagestyle
\chapterpagestyle
\indexpagestyle

Auf einigen Seiten wird mit Hilfe von \thispagestyle automatisch ein anderer Seit-

scrbook, scrreprt

\partpagestyle und \chapterpagestyle nur bei den Klassen scrbook und scrreprt nicht jedoch bei scrartcl existieren. In der Voreinstellung ist der Seitenstil in allen vier Fällen plain. Die Bedeutung der einzelnen Makros entnehmen Sie bitte Tabelle 3.9. Die Seitenstile können mit Hilfe von \renewcommand umdefiniert werden.

enstil gewählt. Welcher Seitenstil dies ist, wird diesen vier Makros entnommen, wobei

Beispiel: Angenommen, Sie wollen nicht, dass die Seiten mit der \part-Überschrift mit einer Nummer versehen werden. Dann setzen Sie folgende Anweisung beispielsweise in der Präambel Ihres Dokuments:

```
\renewcommand*{\partpagestyle}{empty}
```

Wie Sie auf Seite 80 erfahren haben, ist der Seitenstil empty genau das, was in diesem Beispiel verlangt wird. Natürlich können Sie auch einen selbst definierten Seitenstil verwenden.

Angenommen, Sie haben mit dem Paket scrlayer-scrpage (siehe Kapitel 5) einen eigenen Seitenstil für Kapitelanfangsseiten definiert. Diesem Seitenstil haben Sie den passenden Namen chapter gegeben. Um diesen auch tatsächlich zu verwenden, definieren Sie \chapterpagestyle entsprechend um:

\renewcommand*{\chapterpagestyle}{chapter}

Angenommen, Sie wollen das Inhaltsverzeichnis eines Buches insgesamt nicht mit Seitenzahlen versehen. Danach soll aber wieder mit dem Seitenstil headings gearbeitet werden, sowie mit plain auf den Kapitelanfangsseiten. Dann verwenden Sie beispielsweise:

```
\clearpage
\pagestyle{empty}
\renewcommand*{\chapterpagestyle}{empty}
\tableofcontents
\clearpage
\pagestyle{headings}
\renewcommand*{\chapterpagestyle}{plain}
```

Sie können die Umdefinierung des Seitenstils für Kapitelanfangsseiten aber auch lokal halten. Das hat den Vorteil, dass Sie dann keine Annahmen über die vor der Änderung gültige Einstellung treffen müssen. Die Änderung des Seitenstils selbst können Sie gleichermaßen lokal halten:

```
\clearpage
\begingroup
  \pagestyle{empty}
  \renewcommand*{\chapterpagestyle}{empty}
  \tableofcontents
  \clearpage
\endgroup
```

Beachten Sie jedoch, dass Sie niemals eine nummerierte Gliederungsüberschrift in eine Gruppe packen sollten. Anderenfalls können Anweisungen wie \label rasch zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen.

Wer nun glaubt, er könne auf Kapitelanfangsseiten ebenfalls mit lebenden Kolumnentiteln arbeiten, indem er einfach

```
\renewcommand*{\chapterpagestyle}{headings} verwendet, sollte in Abschnitt 20.1, Seite 377 Näheres über die Hintergründe zu \rightmark nachlesen.
```

\pagenumbering{Nummerierungsstil}

Diese Anweisung funktioniert bei KOMA-Script in der gleichen Weise wie bei den Standardklassen. Genau genommen handelt es sich dabei weder um eine Fähigkeit der Standardklassen noch der KOMA-Script-Klassen, sondern um eine Anweisung des LATEX-Kerns. Sie wird verwendet, um den *Nummerierungsstil* für die Seitenzahlen umzuschalten.

Die Umschaltung gilt ab sofort, also ab der Seite, auf der diese Anweisung aufgerufen wird. Gegebenenfalls sollte also zuvor mit \clearpage oder \cleardoublepage diese Seite erst beendet werden. Mögliche Angaben für den Nummerierungsstil sind Tabelle 3.10 zu entnehmen.

Der Aufruf von \pagenumbering setzt immer die Seitenzahl zurück. Die aktuelle Seite bekommt also die Nummer 1 im gewählten Nummerierungsstil.

Beispiel	Bedeutung
8	arabische Zahlen
viii	kleine römische Zahlen
VIII	große römische Zahlen
h	Kleinbuchstaben
H	Großbuchstaben
	8 viii VIII h

Tabelle 3.10.: Verfügbare Nummerierungsstile für Seitenzahlen

3.13. Vakatseiten

Vakatseiten sind Seiten, die beim Satz eines Dokuments absichtlich leer bleiben. Bei LATEX werden sie jedoch in der Voreinstellung mit dem aktuell gültigen Seitenstil gesetzt. KOMA-Script bietet hier diverse Erweiterungen.

Vakatseiten findet man hauptsächlich in Büchern. Da es bei Büchern üblich ist, dass Kapitel auf einer rechten Seite beginnen, muss in dem Fall, dass das vorherigen Kapitel ebenfalls auf einer rechten Seite endet, eine leere linke Seite eingefügt werden. Aus dieser Erklärung ergibt sich auch, dass Vakatseiten normalerweise nur im doppelseitigen Satz existieren.

```
cleardoublepage=Seitenstil
cleardoublepage=current
```

v3.00

Mit Hilfe dieser Option kann man den Seitenstil der Vakatseite bestimmen, die bei Bedarf von der Anweisung \cleardoublepage eingefügt wird, um bis zur gewünschten Seite zu umbrechen. Als Seitenstil sind dabei alle bereits definierten Seitenstile (siehe Abschnitt 3.12 ab Seite 79 und Kapitel 5 ab Seite 220) verwendbar. Daneben ist auch cleardoublepage=current möglich. Dieser Fall entspricht der Voreinstellung von KOMA-Script bis Version 2.98c und führt dazu, dass die Vakatseite mit dem Seitenstil erzeugt wird, der beim Einfügen gerade aktuell ist. Ab Version 3.00 werden in der Voreinstellung entsprechend der typografischen Gepflogenheiten Vakatseiten mit dem Seitenstil empty erzeugt, wenn man nicht Kompatibilität zu früheren KOMA-Script-Versionen eingestellt hat (siehe Option version, Abschnitt 3.2,

v3.00

Seite 33).

Beispiel: Angenommen, Sie wollen, dass die Vakatseiten bis auf die Paginierung leer sind, also mit Seitenstil plain erzeugt werden. Dies erreichen Sie beispielsweise mit:

\KOMAoptions{cleardoublepage=plain}

Näheres zum Seitenstil plain ist in Abschnitt 3.12, Seite 81 zu finden.

```
\clearpage
\cleardoublepageusingstyle{Seitenstil}
\cleardoubleemptypage
\cleardoublestandardpage
\cleardoubleoddusingstyle{Seitenstil}
\cleardoubleoddemptypage
\cleardoubleoddplainpage
\cleardoubleoddplainpage
\cleardoubleoddstandardpage
\cleardoubleoddstandardpage
\cleardoubleoddstevenusingstyle{Seitenstil}
\cleardoubleevenemptypage
\cleardoubleevenemptypage
\cleardoubleevenemptypage
\cleardoubleevenstandardpage
```

Im IATEX-Kern existiert die Anweisung \clearpage, die dafür sorgt, dass alle noch nicht ausgegebenen Gleitumgebungen ausgegeben werden und anschließend eine neue Seite begonnen wird. Außerdem existiert die Anweisung \cleardoublepage, die wie \clearpage arbeitet, durch die aber im doppelseitigen Layout (siehe Option twoside in Abschnitt 2.6, Seite 42) eine neue rechte Seite begonnen wird. Dazu wird gegebenenfalls eine linke Vakatseite im aktuellen Seitenstil ausgegeben.

v3.00

Bei KOMA-Script arbeitet \cleardoubleoddstandardpage genau in der soeben für die Standardklassen beschriebenen Art und Weise. Die Anweisung \cleardoubleoddplainpage ändert demgegenüber den Seitenstil der leeren linken Seite zusätzlich auf plain, um den Kolumnentitel zu unterdrücken. Analog dazu wird bei der Anweisung \cleardoubleoddemptypage der Seitenstil empty verwendet, um sowohl Kolumnentitel als auch Seitenzahl auf der leeren linken Seite zu unterdrücken. Die Seite ist damit vollständig leer. Will man für die Vakatseite einen eigenen Seitenstil vorgeben, so ist dieser als Argument von \cleardoubleoddusingstyle anzugeben. Dabei kann jeder bereits definierte Seitenstil (siehe auch Kapitel 5) verwendet werden.

Manchmal möchte man nicht, dass Kapitel mit neuen rechten Seiten, sondern links auf einer Doppelseite beginnen. Dies widerspricht zwar dem klassischen Buchdruck, kann jedoch seine Berechtigung haben, wenn die Doppelseite am Kapitelanfang einen ganz speziellen Inhalt hat. Bei KOMA-Script ist deshalb die Anweisung \cleardoubleevenstandardpage als Äquivalent zur Anweisung \cleardoubleoddstandardpage definiert, jedoch mit dem Unterschied, dass die nächste Seite eine linke Seite ist. Entsprechendes gilt für die Anweisungen \cleardoubleevenplainpage, \cleardoubleevenemptypage und für die ein Argument erwartende Anweisung \cleardoubleevenusingstyle.

Die Arbeitsweise der Anweisungen \cleardoublestandardpage, \cleardoubleemptypage, \cleardoubleplainpage und der ein Argument erwartenden Anweisung \cleardoublepageusingstyle ist ebenso wie die Standard-Anweisung \cleardoublepage von der in Abschnitt 3.16, Seite 93 erklärten Option open abhängig und entspricht je nach Einstellung einer der in den vorherigen Absätzen erläuterten Anweisungen.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen innerhalb eines Dokuments als nächstes eine Doppelseite setzen, bei der auf der linken Seite eine Abbildung in Größe des Satzspiegels platziert wird und rechts ein neues Kapitel beginnt. Falls das vorherige Kapitel mit einer linken Seite endet, muss also eine Vakatseite eingefügt werden. Diese soll komplett leer sein. Ebenso soll die linke Bildseite weder Kopf noch Fußzeile besitzen. Zunächst wird mit

```
\KOMAoptions{cleardoublepage=empty}
```

dafür gesorgt, dass Vakatseiten mit dem Seitenstil empty, also ohne Kopf- und Fußzeile gesetzt werden. Diese Einstellung können Sie bereits in der Dokument-präambel vornehmen. Die Optionen können alternativ auch als optionale Argumente von \documentclass angegeben werden.

An der gewünschten Stelle im Dokument schreiben Sie nun:

Die erste Zeile wechselt auf die nächste linke Seite und fügt zu diesem Zweck bei Bedarf eine komplett leere rechte Seite ein. Die zweite Zeile sorgt dafür, dass diese linke Seite ebenfalls mit dem Seitenstil empty gesetzt wird. Die dritte bis sechste Zeile lädt die Bilddatei mit dem Namen bild und bringt sie auf die gewünschte Größe, ohne sie dabei zu verzerren. Hierfür wird das Paket graphicx benötigt (siehe [Car05]). Die letzte Zeile beginnt auf der nächsten – dann rechten – Seite ein neues

3.14. Fußnoten

Kapitel.

Im Unterschied zu den Standardklassen bietet KOMA-Script die Möglichkeit, die Form von Fußnoten zu konfigurieren.

footnotes=Einstellung

v3.00

Fußnoten werden im Text in der Voreinstellung mit kleinen, hochgestellten Ziffern markiert. Werden zu einer Textstelle mehrere Fußnoten hintereinander gesetzt, so entsteht der Eindruck, dass es sich nicht um zwei einzelne Fußnoten, sondern um eine einzige Fußnote mit hoher Nummer handelt. Mit footnotes=multiple werden Fußnoten, die unmittelbar aufeinander folgen, stattdessen mit Trennzeichen aneinander gereiht. Das in \multfootsep definierte Trennze-

ichen ist mit einem Komma vorbelegt. Der gesamte Mechanismus ist kompatibel zu footmisc,

Tabelle 3.11.: Mögliche Werte für Option footnotes zur Einstellung der Fußnoten

multiple

Unmittelbar aufeinander folgende Fußnotenmarkierungen werden durch \multfootsep voneinander getrennt ausgegeben.

nomultiple

Unmittelbar aufeinander folgende Fußnotenmarkierungen werden auch unmittelbar aufeinander folgend ausgegeben.

Version 5.3d (siehe [Fai11]) implementiert. Er wirkt sich sowohl auf Fußnotenmarkierungen aus, die mit \footnote gesetzt wurden, als auch auf solche, die direkt mit \footnotemark ausgegeben werden.

Es ist jederzeit möglich, mit \KOMAoptions oder \KOMAoption auf die Voreinstellung footnotes=nomultiple zurückzuschalten. Bei Problemen mit anderen Paketen, die Einfluss auf die Fußnoten nehmen, sollte die Option jedoch nicht verwendet und die Einstellung auch nicht innerhalb des Dokuments umgeschaltet werden.

Eine Zusammenfassung möglicher Werte für die *Einstellung* von footnotes bietet Tabelle 3.11.

```
\footnote[Nummer]{Text}
\footnotemark[Nummer]
\footnotetext[Nummer]{Text}
\multiplefootnoteseparator
\multfootsep
```

\newcommand*{\multfootsep}{,}

Fußnoten werden bei KOMA-Script genau wie bei den Standardklassen mit der Anweisung \footnote oder den paarweise zu verwendenden Anweisungen \footnotemark und \footnotetext erzeugt. Genau wie bei den Standardklassen ist es möglich, dass innerhalb einer Fußnote ein Seitenumbruch erfolgt. Dies geschieht in der Regel dann, wenn die zugehörige Fußnotenmarkierung so weit unten auf der Seite gesetzt wird, dass keine andere Wahl bleibt, als die Fußnote auf die nächste Seite zu umbrechen. Im Unterschied zu den Standardklassen bietet KOMA-Script aber zusätzlich die Möglichkeit, Fußnoten, die unmittelbar aufeinander folgen, automatisch zu erkennen und durch ein Trennzeichen auseinander zu rücken. Siehe hierzu die zuvor dokumentierte Option footnotes.

Will man dieses Trennzeichen stattdessen von Hand setzen, so erhält man es durch Aufruf von \multiplefootnoteseparator. Diese Anweisung sollten Anwender jedoch nicht umdefinieren, da sie neben dem Trennzeichen auch die Formatierung des Trennzeichen, beispielsweise die Wahl der Schriftgröße und das Hochstellen, enthält. Das Trennzeichen selbst ist in der Anweisung \multfootsep gespeichert. In der Voreinstellung ist dieses als

v3.00

definiert. Dieses kann umdefiniert werden.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen zu einem Wort zwei Fußnoten setzen. Im ersten Ansatz schreiben Sie dafür

```
Wort\footnote{Fußnote 1}\footnote{Fußnote 2}.
```

Nehmen wir weiter an, dass die Fußnoten mit 1 und 2 nummeriert werden. Da die beiden Fußnotennummern direkt aufeinander folgen, entsteht jedoch der Eindruck, dass das Wort nur eine Fußnote mit der Nummer 12 besitzt. Sie könnten dies nun dadurch ändern, dass Sie mit

```
\KOMAoptions{footnotes=multiple}
```

die automatische Erkennung von Fußnotenhäufungen aktivieren. Stattdessen können Sie aber auch

```
Wort\footnote{Fußnote 1}% \multiplefootnoteseparator \footnote{Fußnote 2}
```

verwenden. Das sollte auch dann noch funktionieren, wenn die automatische Erkennung aus irgendwelchen Gründen versagt oder nicht verwendet werden kann.

Nehmen wir nun an, dass Sie außerdem wollen, dass die Fußnotennummern nicht nur durch ein Komma, sondern durch ein Komma gefolgt von einem Leerzeichen getrennt werden sollen. In diesem Fall schreiben Sie

```
\renewcommand*{\multfootsep}{,\nobreakspace}
```

in Ihre Dokumentpräambel. \nobreakspace wurde hier an Stelle eines normalen Leerzeichens gewählt, damit innerhalb der Reihung der Fußnotenzeichen kein Absatz- oder Seitenumbruch erfolgen kann.

\footref{Referenz}

v3.00 Manchr

Manchmal hat man in einem Dokument eine Fußnote, zu der es im Text mehrere Verweise geben soll. Die ungünstige Lösung dafür wäre die Verwendung von \footnotemark unter Angabe der gewünschten Nummer. Ungünstig an dieser Lösung ist, dass man die Nummer kennen muss und sich diese jederzeit ändern kann. KOMA-Script bietet deshalb die Möglichkeit, den \label-Mechanismus auch für Verweise auf Fußnoten zu verwenden. Man setzt dabei in der entsprechenden Fußnote eine \label-Anweisung und kann dann mit \footref alle weiteren Fußnotenmarken für diese Fußnote im Text setzen.

Beispiel: Sie schreiben einen Text, in dem sie bei jedem Auftreten eines Markennamens eine Fußnote setzen müssen, die darauf hinweist, dass es sich um einen geschützten Markennamen handelt. Sie schreiben beispielsweise:

```
Die Firma SplischSplasch\footnote{Bei diesem Namen handelt es sich um eine registrierte Marke. Alle Rechte daran sind dem Markeninhaber vorbehalten.\label{refnote}} stellt neben SplischPlumps\footref{refnote} auch noch die verbesserte Version SplischPlatsch\footref{refnote} her.
```

Es wird dann dreimal eine Marke auf dieselbe Fußnote gesetzt, einmal mit \footnote direkt und zweimal mit \footref.

Da die Fußnotenmarken mit Hilfe des \label-Mechanismus gesetzt werden, werden nach Änderungen, die sich auf die Fußnotennummerierung auswirken, gegebenenfalls zwei IATEX-Durchläufe benötigt, bis die mit \footref gesetzten Marken korrekt sind.

Die KOMA-Script-Klassen setzen Fußnoten etwas anders als die Standardklassen. Die Fußnotenmarkierung im Text, also die Referenzierung der Fußnote, erfolgt wie bei den Standardklassen durch kleine hochgestellte Zahlen. Genauso werden die Markierungen auch in der Fußnote selbst wiedergegeben. Sie werden dabei rechtsbündig in einem Feld der Breite Markenbreite gesetzt. Die erste Zeile der Fußnote schließt direkt an das Feld der Markierung an.

Alle weiteren Zeilen werden um den Betrag von Einzug eingezogen ausgegeben. Wird der optionale Parameter Markenbreite nicht angegeben, dann entspricht er dem Wert von Einzug. Sollte die Fußnote aus mehreren Absätzen bestehen, dann wird die erste Zeile eines Absatzes zusätzlich mit dem Einzug der Größe Absatzeinzug versehen.


Abbildung 3.1 veranschaulicht die verschiedenen Parameter nochmals. Die Voreinstellung in den KOMA-Script-Klassen entspricht folgender Definition:

```
\deffootnote[1em]{1.5em}{1em}{%
  \textsuperscript{\thefootnotemark}%
}
```

Dabei wird mit Hilfe von \textsuperscript sowohl die Hochstellung als auch die Wahl einer kleineren Schrift erreicht. Die Anweisung \thefootnotemark liefert die aktuelle Fußnotenmarke ohne jegliche Formatierung.

v2.8q

Auf die Fußnote einschließlich der Markierung findet außerdem die für das Element footnote eingestellte Schriftart Anwendung. Die davon abweichende Schriftart der Markierung kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) für das Element footnotelabel davon abweichend eingestellt werden. Siehe hierzu auch Tabelle 3.2, Seite 60. Voreingestellt ist jeweils keine Umschaltung der Schrift.



Die Fußnotenmarkierung im Text wird getrennt von der Markierung vor der Fußnote definiert. Dies geschieht mit der Anweisung \deffootnotemark. Voreingestellt ist hier:

```
\deffootnotemark{\textsuperscript{\thefootnotemark}}
```

Darstellung der Fußnoten

Dabei findet die Schriftart für das Element footnotereference Anwendung (siehe Tabelle 3.2, v2.8qSeite 60). Die Markierungen im Text und in der Fußnote selbst sind also identisch. Die Schriftart kann mit den Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) jedoch geändert werden.

Beispiel: Relativ häufig wird gewünscht, dass die Markierung in der Fußnote selbst weder hochgestellt noch kleiner gesetzt wird. Dabei soll sie aber nicht direkt am Text kleben, sondern geringfügig davor stehen. Dies kann zum einen wie folgt erreicht werden:

```
\deffootnote{1em}{1em}{\thefootnotemark\}
```

eine Box der Breite 1 em gesetzt. Die folgenden Zeilen der Fußnote werden gegenüber dem linken Rand ebenfalls um 1 em eingezogen. Eine weitere, oft gefragte Formatierung sind linksbündige Fußnotenmarkierungen

Die Fußnotenmarkierung und das folgende Leerzeichen wird also rechtsbündig in

in der Fußnote. Diese können mit folgender Definition erhalten werden:

```
\deffootnote{1.5em}{1em}{%
  \makebox[1.5em][1]{\thefootnotemark}%
}
```

Sollen jedoch die Fußnoten insgesamt lediglich in einer anderen Schriftart, beispielsweise serifenlos gesetzt werden, so ist dies ganz einfach mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) zu lösen:

```
\setkomafont{footnote}{\sffamily}
```

Wie die Beispiele zeigen, ermöglicht KOMA-Script mit dieser einfachen Benutzerschnittstelle eine große Vielfalt unterschiedlicher Fußnotenformatierungen.

```
\setfootnoterule[Höhe]{Länge}
```

Üblicherweise wird zwischen dem Textbereich und dem Fußnotenapparat eine Trennlinie gesetv3.06zt, die jedoch normalerweise nicht über die gesamte Breite des Satzspiegels geht. Mit Hilfe

dieser Anweisung kann die genaue Länge und die Höhe oder Dicke der Linie bestimmt werden. Dabei werden Höhe und Länge erst beim Setzen der Linie selbst abhängig von \normalsize ausgewertet. Der optionale Parameter Höhe kann komplett entfallen und wird dann nicht geändert. Ist das Argument Höhe oder Länge leer, so wird die jeweilige Größe ebenfalls nicht geändert. Es gibt sowohl beim Setzen als auch bei Verwendung der Größen für unplausible Werte eine Warnung.

v3.07

Die Farbe der Linie kann über das Element footnoterule mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) eingestellt werden. Voreingestellt ist hierbei keinerlei Änderung von Schrift oder Farbe. Um die Farbe ändern zu können, muss außerdem ein Farbpaket wie xcolor geladen sein.

scrbook 3.15. Abgrenzung

Bei Büchern gibt es teilweise die Grobaufteilung in *Vorspann*, *Hauptteil* und *Nachspann*. Auch KOMA-Script bietet für scrbook diese Möglichkeit.

\frontmatter \mainmatter \backmatter

Mit \frontmatter wird der Vorspann eingeleitet. Im Vorspann werden die nummerierten Seiten mit römischen Seitenzahlen versehen. Kapitelüberschriften sind im Vorspann nicht nummeriert. Abschnittsüberschriften wären jedoch nummeriert, gingen von Kapitelnummer 0 aus und wären außerdem über Kapitelgrenzen hinweg durchgehend nummeriert. Dies spielt jedoch keine Rolle, da der Vorspann allenfalls für die Titelei, das Inhalts-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis und ein Vorwort verwendet wird. Das Vorwort kann also als normales Kapitel gesetzt werden. Ein Vorwort sollte niemals in Abschnitte unterteilt, sondern möglichst kurz gefasst werden. Im Vorwort wird also keine tiefere Gliederungsebene als Kapitel benötigt.

v2.97e

Kapiteln des Vorspanns haben will, enthält ab Version 2.97e die Nummerierung der Abschnitte keine Kapitelnummer. Diese Änderung gibt es nur, wenn eine Kompatibilität ab Version 2.97e eingestellt ist (siehe Option version, Abschnitt 3.2, Seite 33). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dadurch bezüglich der Nummern eine Verwechslung mit Kapitelnummern gegeben ist! Die Verwendung von \addsec und \section* (siehe Abschnitt 3.16, Seite 103 und Seite 104) sind aus Sicht des Autors im Vorspann deshalb unbedingt vorzuziehen!

Für den Fall, dass der Anwender dies anders sieht und nummerierte Abschnitte in den

v2.97e

Ab Version 2.97e enthalten auch die Nummern für Gleitumgebungen wie Tabellen und Abbildungen und die Gleichungsnummern im Vorspann keinen Kapitelanteil. Auch dies erfordert eine entsprechende Kompatibilitätseinstellung (siehe Option version, Abschnitt 3.2, Seite 33).

Mit \mainmatter wird der Hauptteil eingeleitet. Existiert kein Vorspann, so kann diese Anweisung auch entfallen. Im Hauptteil sind arabische Seitenzahlen voreingestellt. Die Seitenzählung beginnt im Hauptteil neu mit der 1.

Tabelle 3.12.: Mögliche Werte für Option open zur Auswahl von Umbrüchen mit Vakatseiten

any

Die Anweisungen \cleardoublepageusingstyle, \cleardoublestandardpage, \cleardoubleplainpage, \cleardoubleemptypage und \cleardoublepage erzeugen einen Seitenumbruch und entsprechen damit \clearpage.

left

gen einen Seitenumbruch und fügen ggf. eine Vakatseite ein, um im doppelseitigen Satz auf die nächste linke Seite zu gelangen.

Die Anweisungen \cleardoublepageusingstyle, \cleardoublestandardpage,

\cleardoubleplainpage, \cleardoubleemptypage und \cleardoublepage erzeugen einen Seitenumbruch und fügen ggf. eine Vakatseite ein, um im doppelseitigen

Die Anweisungen \cleardoublepageusingstyle, \cleardoublestandardpage, \cleardoubleplainpage, \cleardoubleemptypage und \cleardoublepage erzeu-

right

Mit \backmatter wird der Nachspann eingeleitet. Was zum Nachspann gehört, ist unterschiedlich. Manchmal wird im Nachspann nur das Literaturverzeichnis, manchmal nur das Stichwortverzeichnis gesetzt. Manchmal erscheint der gesamte Anhang im Nachspann. Der Nachspann gleicht bezüglich der Gliederungsüberschriften dem Vorspann. Eine getrennte

Seitennummerierung ist jedoch nicht vorgesehen. Falls Sie dies ebenfalls benötigen, bedienen

Sie sich bitte der Anweisung \pagenumbering aus Abschnitt 3.12, Seite 84.

3.16. Gliederung

Unter der Gliederung versteht man die Einteilung eines Dokuments in Teile, Kapitel, Abschnitte und weitere Gliederungsebenen.

open=Methode

scrbook, Bei den KOMA-Script-Klassen scrbook und scrreprt kann gewählt werden, wo im doppelseitigen Satz neue Kapitel beginnen. In der Voreinstellung beginnen bei scrreprt neue Kapitel auf der nächsten neuen Seite. Dies entspricht der Methode anst. Demograppinen bei screpel

Satz auf die nächste rechte Seite zu gelangen.

nächsten neuen Seite. Dies entspricht der *Methode* any. Demgegenüber beginnen bei scrbook neue Kapitel auf der nächsten rechten Seite. Dies entspricht der *Methode* right und ist bei den meisten Büchern üblich. In einigen Fällen sollen neue Kapitel jedoch auf der linken Seite einer kompletten Doppelseite beginnen. Dies entspricht der *Methode* left. Eine Zusammenfassung

der möglichen Werte findet sich noch einmal in Tabelle 3.12.

Neben den Kapitelanfängen wirkt sich die Option auch auf die explizite Verwendung der Anweisung \cleardoublepage ebenso wie auf \cleardoublepageusingstyle,

\cleardoublestandardpage, \cleardoubleplainpage und \cleardoubleemptypage aus. Siehe dazu Abschnitt 3.13, Seite 86. Da im einseitigen Satz nicht zwischen linken und rechten Seiten unterschieden wird, hat die Option dort keine Wirkung.

Bei der Klasse scrartcl ist die oberste Gliederungsebene unter dem Teil der Abschnitt. Daher unterstützt scrartcl diese Option nicht.

Als Ein-Aus-Wert kann einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42

des Anhangs, versehen werden. Dies ist mit der Einstellung appendixprefix=true möglich. Da sich jedoch dadurch ein inkonsistentes Layout ergibt, rate ich von der Verwendung ab.

bei

chapterprefix=true

oder

```
chapterprefix=Ein-Aus-Wert
appendixprefix=Ein-Aus-Wert
```

Bei den Standardklassen book und report werden Kapitelüberschriften in der Form ausgegeben, scrbook,

scrreprt dass zunächst in einer Zeile »Kapitel«¹ gefolgt von der Kapitelnummer steht. Erst ab der nächsten Zeile wird dann die Überschrift in linksbündigem Flattersatz ausgegeben. Bei KOMA-Script kann dieses Verhalten mit der Klassenoption chapterprefix ebenfalls erreicht werden.

verwendet werden. Voreingestellt ist chapterprefix=false, während das Verhalten der Standardklassen chapterprefix=true entspricht. Die Optionen wirken sich außerdem auf das Aussehen der automatischen Kolumnentitel für Kapitel aus (siehe Abschnitt 3.12, Seite 80). Zuweilen kommt es vor, dass man die Kapitelüberschriften im Hauptteil durchaus in der einfachen Form von chapterprefix=false setzen möchte. Gleichzeitig sollen die Überschriften im Anhang jedoch davon abweichend mit einer Präfixzeile, »Anhang« gefolgt vom Buchstaben

Kapitelnummernzeile

Die Schriftart v2.96a

mit den beiden Anweisungen appendixprefix=true kann \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) für das Element chapterprefix geändert werden. Voreingestellt ist die Verwendung des Elements chapter (siehe Seite 98, sowie Tabelle 3.15, Seite 102).

headings=Einstellung

Die Überschriften werden sowohl bei den Standardklassen als auch bei KOMA-Script normalerweise recht groß gesetzt. Dies gefällt nicht jedem und wirkt insbesondere bei kleinen Papiergrößen oft störend. Daher stehen bei KOMA-Script neben den mit der Option headings=big

der

v3.00

scrbook. scrreprt sehr groß voreingestellten Überschriften die beiden Möglichkeiten headings=normal und headings=small zur Verfügung, mit denen man insgesamt kleinere Überschriften erhält. Die aus den Optionen resultierenden Schriftgrößen sind für die Überschriften der Klassen scrbook und scrreprt Tabelle 3.15, Seite 102 zu entnehmen. Bei scrartcl werden generell etwas kleinere Überschriften verwendet. Die Abstände vor und nach Kapitelüberschriften werden von diesen Optionen ebenfalls beeinflusst.

¹Bei Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch wird »Kapitel« selbstverständlich in der jeweiligen Sprache gesetzt.

Auf Kapitelüberschriften wirken sich außerdem die Optionen headings=twolinechapter und headings=onelinechapter, was chapterprefix=true und chapterprefix=false entspricht (siehe oben) aus. Für den Anhang stehen headings=twolineappendix und headings=onelineappendix zur Verfügung, die den Optionen appendixprefix=true und appendixprefix=false entspricht (siehe ebenfalls oben).

scrbook, scrreprt

v3.10

Für Kapitel kann mit headings=openany, headings=openright und headings=openleft die Methode für Kapitelanfänge alternativ zur Verwendung der Option open mit den Werten any, right und left (siehe oben) gesetzt werden.

Eine weitere Besonderheit von KOMA-Script betrifft die Behandlung des optionalen Arguments der Gliederungsbefehle. Sowohl dessen Funktion als auch dessen Bedeutung kann durch die Einstellungen headings=optiontohead, headings=optiontotoc und headings=optiontoheadandtoc beeinflusst werden.

Eine Zusammenfassung der möglichen Einstellungen für Option headings finden Sie in Tabelle 3.13. Beispiele zur Verwendung einiger der möglichen Einstellungen sind in den nachfolgenden Beschreibungen der Gliederungsbefehle enthalten.

Tabelle 3.13.: Mögliche Werte für Option headings zur Einstellung der Überschriften

big

Verwende große Überschriften mit großen Abständen darüber und darunter.

normal

Verwende mittelgroße Überschriften mit mittelgroßen Abständen darüber und darunter.

onelineappendix, noappendixprefix, appendixwithoutprefix, appendixwithoutprefixline

Kapitelüberschriften im Anhang werden wie andere Überschriften auch gesetzt.

onelinechapter, nochapterprefix, chapterwithoutprefix, chapterwithoutprefixline

Kapitelüberschriften werden wie andere Überschriften auch gesetzt.

openany

Teile, Kapitel, Index und Nachspann verwenden \clearpage, aber nicht \cleardoublepage.

Tabelle 3.13.: Mögliche Werte für Option headings (Fortsetzung)

openleft

Die Anweisungen \cleardoublepageusingstyle, \cleardoublestandardpage, \cleardoubleplainpage, \cleardoubleemptypage und \cleardoublepage erzeugen einen Seitenumbruch und fügen ggf. eine Vakatseite ein, um im doppelseitigen Satz auf die nächste linke Seite zu gelangen. Teile, Kapitel, Index und Nachspann verwenden \cleardoublepage.

openright

Die Anweisungen \cleardoublepageusingstyle, \cleardoublestandardpage, \cleardoubleplainpage, \cleardoubleemptypage und \cleardoublepage erzeugen einen Seitenumbruch und fügen ggf. eine Vakatseite ein, um im doppelseitigen Satz auf die nächste rechte Seite zu gelangen. Teile, Kapitel, Index und Nachspann verwenden \cleardoublepage.

optiontohead

 $\overline{v_{3.10}}$ Die en

Die erweiterte Funktion des optionalen Arguments der Gliederungsbefehle wird aktiviert. In der Voreinstellung wird das optionale Argument ausschließlich für den Kolumnentitel verwendet.

optiontoheadandtoc, optiontotocandhead

v3.10

Die erweiterte Funktion des optionalen Arguments der Gliederungsbefehle wird aktiviert. In der Voreinstellung wird das optionale Argument sowohl für den Kolumnentitel als auch den Eintrag ins Inhaltsverzeichnis verwendet.

optiontotoc

v3.10

Die erweiterte Funktion des optionalen Arguments der Gliederungsbefehle wird aktiviert. In der Voreinstellung wird das optionale Argument ausschließlich für den Eintrag ins Inhaltsverzeichnis verwendet.

small

Verwende kleine Überschriften mit kleinen Abständen darüber und darunter.

twolineappendix, appendixprefix, appendixwithprefix, appendixwithprefixline Kapitelüberschriften im Anhang werden mit einer Vorsatzzeile gesetzt, deren Inhalt von \chapterformat bestimmt wird.

twolinechapter, chapterprefix, chapterwithprefix, chapterwithprefixline Kapitelüberschriften werden mit einer Vorsatzzeile gesetzt, deren Inhalt von \chapterformat bestimmt wird.

numbers=Einstellung

Nach DUDEN steht in Gliederungen, in denen ausschließlich arabische Ziffern für die Nummerierung verwendet werden, am Ende der Gliederungsnummern kein abschließender Punkt (siehe [DUD96, R 3]). Wird hingegen innerhalb der Gliederung auch mit römischen Zahlen oder Groß- oder Kleinbuchstaben gearbeitet, so steht am Ende aller Gliederungsnummern ein abschließender Punkt (siehe [DUD96, R 4]). In KOMA-Script ist ein Automatismus eingebaut, der diese etwas komplexe Regel zu erfüllen versucht. Der Automatismus wirkt sich so aus, dass normalerweise bei Verwendung des Gliederungsbefehls \part oder eines Anhangs (\appendix) auf Gliederungsnummer mit abschließendem Punkt umgeschaltet wird. Diese Information wird in der aux-Datei gespeichert und wirkt sich dann beim nächsten LATEX-Lauf auf das gesamte Dokument aus.

Manchmal versagt der mit numbers=autoendperiod voreingestellte Automatismus zum Setzen oder Weglassen des abschließenden Punktes in der Gliederungsnummer. Teilweise sehen andere Sprachen auch andere Regeln vor. Deshalb ist es beispielsweise mit der Einstellung numbers=endperiod möglich, den Punkt manuell vorzuschreiben oder mit numbers=noendperiod zu verbieten.

Es ist zu beachten, dass der Automatismus immer erst für den nächsten LATEX-Lauf die Verwendung des abschließenden Punktes ein- oder ausschaltet. Bevor also versucht wird, die korrekte Darstellung über Verwendung einer der Optionen zu erzwingen, sollte grundsätzlich ein weiterer LATEX-Lauf ohne Dokumentänderung durchgeführt werden.

Ein Zusammenfassung der möglichen Werte für die *Einstellung* von *numbers* bietet Tabelle 3.14. Im Unterschied zu den meisten anderen Einstellungen, kann diese Option nur in der Dokumentpräambel, also vor \begin{document} vorgenommen werden.

 $\begin{array}{c} \texttt{chapteratlists} \\ \texttt{chapteratlists} = \textit{Wert} \end{array}$



Wie auch bei der Option listof in Abschnitt 3.20, Seite 140 erwähnt wird, fügt normalerweise jeder mit \chapter erzeugte Kapiteleintrag einen vertikalen Abstand in die Verzeichnisse der Gleitumgebungen ein. Seit Version 2.96a gilt dies auch für die Anweisung \addchap, wenn nicht eine Kompatibilitätseinstellung zu einer früheren Version gewählt wurde (siehe Option version in Abschnitt 3.2, Seite 33).

Außerdem kann mit der Option chapteratlists der Abstand verändert werden. Dazu gibt man als Wert den gewünschten Abstand an. Bei der Voreinstellung listof=chaptergapsmall sind dies 10 pt. Mit der Einstellung chapteratlists=entry oder bei Verwendung der Form chapteratlists ohne Angabe eines Wertes wird statt des Abstandes der Kapiteleintrag selbst in die Verzeichnisse eingetragen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein solcher Eintrag auch dann erfolgt, wenn das Kapitel keine Gleitumgebung enthält.

Es ist zu beachten, dass sich eine Änderung der Einstellung je nach Art der Änderung erst nach zwei weiteren LATEX-Läufen im Verzeichnis auswirkt.

Tabelle 3.14.: Mögliche Werte für Option numbers zur Konfigurierung des Abschlusspunktes in Gliederungsnummern

autoendperiod, autoenddot, auto

KOMA-Script trifft die Entscheidung, ob am Ende von Gliederungsnummern und allen von Gliederungsnummern abhängigen Nummern ein Punkt gesetzt wird, selbst. Kommen in sämtlichen Gliederungsnummern nur arabische Ziffern vor, so wird kein Punkt gesetzt. Wird in einer Gliederungsnummer ein Buchstabe oder eine römische Zahl entdeckt, so wird der Punkt bei allen Nummern gesetzt. Referenzen auf diese Nummern werden jedoch ohne abschließenden Punkt gesetzt.

endperiod, withendperiod, periodatend, enddot, withenddot, dotatend

Bei sämtlichen Gliederungsnummern und davon abhängigen Nummern wird am Ende ein Punkt gesetzt, der bei der Referenzierung entfällt.

noendperiod, noperiodatend, noenddot, nodotatend

Gliederungsnummern und davon abhängige Nummern werden ohne abschließenden Punkt gesetzt.

```
\part[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\chapter[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\section[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\subsection[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\subsubsection[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\paragraph[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\subparagraph[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
```

Die Standardgliederungsbefehle funktionieren bei KOMA-Script im Grundsatz wie bei den Standardklassen. So kann in der Voreinstellung ganz normal über ein optionales Argument ein abweichender Text für den Kolumnentitel und das Inhaltsverzeichnis vorgegeben werden.

v3.10

Mit der Einstellung headings=optiontohead wird das optionale Argument bei KOMA-Script hingegen nur noch für den Kolumnentitel verwendet. Ein konkreter Eintrag in den Kolumnentitel erfolgt natürlich nur, wenn ein Seitenstil gewählt wird, bei dem die entsprechende Gliederungsebene überhaupt für den Kolumnentitel verwendet wird. Siehe hierzu Abschnitt 3.12 sowie Kapitel 5. Mit der Einstellung headings=optiontotoc wird das optionale Argument hingegen ausschließlich für den Eintrag ins Inhaltsverzeichnis verwendet. Auch dies selbstverständlich nur, wenn die Einstellung für den Zähler tocdepth (siehe Abschnitt 3.9, Seite 75) einen Eintrag der entsprechenden Ebene überhaupt vorsieht. Mit der Einstellung headings=optiontoheadandtoc findet schließlich das optionale Argument wieder sowohl für den Kolumnentitel als auch den Eintrag ins Inhaltsverzeichnis Verwendung. Allen drei Einstellungen ist gemeinsam, dass sie im Gegensatz zur Voreinstellung die erweiterte Interpretation des optionalen Arguments aktivieren.

v3.10

ichheitszeichen in Kurzform befindet. Ist dies der Fall, so wird das optionale Argument der Gliederungsbefehle selbst statt als Kurzform als Optionenliste interpretiert. Dabei werden die beiden Optionen head=Kolumnentitel und tocentry=Inhaltsverzeichniseintrag akzeptiert. Um ein Gleichheitszeichen oder ein Komma in einem der beiden Werte dieser Optionen unter zu bringen, muss dieses in zusätzliche geschweifte Klammern gesetzt werden.

Bei der erweiterten Interpretation des optionalen Arguments wird geprüft, ob sich ein Gle-

Bitte beachten Sie, dass dieser Mechanismus nur funktioniert, solange KOMA-Script die Kontrolle über die Gliederungsbefehle besitzt. Wird hingegen ein Paket verwendet, dass die Gliederungsbefehle oder die internen LATEX-Kern-Anweisungen für Gliederungsbefehle umdefiniert, so kann KOMA-Script diese erweiterte Funktionalität nicht mehr zur Verfügung stellen. Dies gilt auch für die immer aktive Erweiterung, dass leere Inhaltsverzeichniseinträge nicht zu einem Eintrag ohne Text führen, sondern gänzlich unterbleiben. Soll tatsächlich einmal ein leerer Eintrag ins Inhaltsverzeichnis erfolgen, so kann dies mit einem unsichtbaren Eintrag wie \mbox{} mbox{} erreicht werden.

Beispiel: Angenommen, Sie haben ein Dokument mit teilweise sehr langen Kapitelüberschriften. Diese langen Kapitelüberschriften sollen auch im Inhaltsverzeichnis ausgegeben werden. Die Kolumnentitel wollen Sie jedoch auf einzeilige Kurztexte beschränken. Dazu stellen Sie mit

```
\documentclass[headings=optiontohead]{scrbook}
```

bereits beim Laden der Klasse ein, dass das optionale Argument der Gliederungsbefehle nur für die Kolumnentitel verwendet werden soll. Im Dokument nehmen Sie dann einen entsprechenden Eintrag über das optionale Argument von \chapter vor.

```
\chapter[Kurzformen für Kapitel]
{Der Gliederungsbefehl für
Kapitelüberschriften erlaubt neben dem
Text für die eigentliche
Kapitelüberschrift auch eine Kurzform
mit steuerbarer Verwendung}
```

Etwas später wird Ihnen bewusst, dass diese lange Überschrift sehr ungünstig umbrochen wird. Sie wollen deshalb die Umbrüche für diese Überschrift selbst bestimmen. Im Inhaltsverzeichnis soll allerdings weiterhin automatisch umbrochen werden. Mit

```
\chapter[head={Kurzformen für Kapitel},
tocentry={Der Gliederungsbefehl für
Kapitelüberschriften erlaubt neben
dem Text für die eigentliche
Kapitelüberschrift auch eine Kurzform
mit steuerbarer Verwendung}]
```

```
{Der Gliederungsbefehl für Kapitelüberschriften\\ erlaubt neben dem\\
Text für die eigentliche Kapitelüberschrift\\ auch eine Kurzform\\ mit steuerbarer Verwendung}
```

setzen Sie daher die Einträge für den Kolumnentitel und das Inhaltsverzeichnis unabhängig voneinander und von der Überschrift selbst. Die Argumente der beiden Optionen head und tocentry wurden dabei in geschweifte Klammern gesetzt, damit der Inhalt der Argumente beliebig sein kann.

Die Notwendigkeit der geschweiften Klammern im vorherigen Beispiel lässt sich am besten an einem weiteren Beispiel verdeutlichen. Angenommen, sie haben als Option headings=optiontotoc gewählt und setzen nun die Überschrift:

```
\section[head=\emph{Wert}]
{Die Option head=\emph{Wert}}
Dies führt dazu, dass im Inhaltsverzeichnis der Eintrag »Die Option head=Wert«
```

und im Kolumnentitel der Eintrag » Wert« verwendet wird. In Wirklichkeit wollten Sie aber, dass im Inhaltsverzeichnis der Eintrag » head=Wert« lautet und im Kolumnentitel der Text der Überschrift übernommen wird. Dies ist dadurch zu erreichen, dass das Gleichheitszeichen in geschweifte Klammern gesetzt wird:

```
\section[head{=}\emph{Wert}]
{Die Option head=\emph{Wert}}
```

Ein ähnlicher Fall betrifft das Komma. Bei gleicher Voreinstellung der Optionen würde

```
\section[head=0, 1, 2, 3, \dots]
{Die natürlichen Zahlen mit der Null}
```

zu einer Fehlermeldung führen, weil die Kommata als Trennzeichen zwischen den einzelnen Optionen der Optionenliste »head=0, 1, 2, 3, \dots« interpretiert würden. Schreibt man hingegen

```
\section[head={0, 1, 2, 3, \dots}]

{Die natürlichen Zahlen mit der Null}
```

So ist »0, 1, 2, 3, \dots « das Argument der Option head.

Die Überschrift der Teile-Ebene (\part) unterscheidet sich von den anderen Gliederungsebenen dadurch, dass sie unabhängig von den übrigen Ebenen nummeriert wird. Das bedeutet, dass die Kapitel-Ebene (bei scrbook oder scrreprt) bzw. die Abschnitt-Ebene (bei scrartcl) über alle Teile hinweg durchgehend nummeriert wird. Darüber hinaus steht bei den Klassen

scrbook und scrreprt die Überschrift dieser Ebene zusammen mit ihrer Präambel (siehe An-

scrbook. scrreprt

weisung \setpartpreamble, Seite 112) alleine auf einer Seite. \chapter existiert nur bei Buch- und Berichtklassen, also bei book, scrbook, report und

scrreprt, nicht jedoch bei den Artikelklassen article und scrartcl. \chapter unterscheidet sich bei KOMA-Script außerdem gravierend von der Version der Standardklassen. Bei den Standard-

Diese sehr mächtige Form wird bei KOMA-Script durch eine einfache Nummer vor dem Text abgelöst, lässt sich aber durch die Optionen chapterprefix und appendixprefix einstellen (siehe Seite 94). Bitte beachten Sie, dass \part und \chapter bei scrbook und scrreprt den Seitenstil für eine

klassen wird die Kapitelnummer mit dem Präfix »Kapitel« beziehungsweise dem Kapitelnamen in der gewählten Sprache in einer Zeile vor dem eigentlichen Text der Überschrift ausgegeben.

v2.8p

scrbook. scrreprt Seite umschaltet. Der jeweilige Seitenstil ist bei KOMA-Script in den Makros \partpagestyle und \chapterpagestyle abgelegt (siehe Abschnitt 3.12, Seite 83).

und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) bestimmt werden. Dabei wird zunächst generell das Element disposition und anschließend zusätzlich je Gliederungsebene ein spezifisches Element verwendet (siehe Tabelle 3.2, Seite 60). Die Schriftart für das Element disposition ist als \normalcolor\sffamily\bfseries vordefiniert. Die Voreinstellungen für die spezifischen Elemente sind mit einer Schriftgröße vorbelegt und daher von den Einstellungen big, normal und small für die Option headings abhängig (siehe Seite 94). Sie finden die Voreinstellungen in Tabelle 3.15.

Die Schriftart aller sieben Gliederungsebenen kann mit den Anweisungen \setkomafont

Beispiel:

fett wirken. Nun könnten Sie natürlich wie folgt verfahren: \setkomafont{disposition}{\normalcolor\sffamily} \part{\appendixname} \addtokomafont{disposition}{\bfseries}

Auf diese Weise würden Sie nur für die eine Überschrift »Anhang« das Schriftattribut Fett abschalten. Sehr viel komfortabler und eleganter ist es aber, stattdessen generell für \part-Überschriften eine entsprechende Änderung vorzunehmen. Das ist wahlweise mit:

Angenommen, Sie stellen bei Verwendung der Klassenoption headings=big fest, dass die sehr großen Überschriften von Teildokumenten (\part oder \addpart) zu

\addtokomafont{part}{\normalfont\sffamily} \addtokomafont{partnumber}{\normalfont\sffamily}

oder einfach mit:

\addtokomafont{part}{\mdseries} \addtokomafont{partnumber}{\mdseries}

möglich. Die Verwendung von \setkomafont wäre zwar grundsätzlich möglich, müsste aber auch die Auswahl der Schriftgröße enthalten und würde damit die Größenänderung über die Option headings verhindern.

Tabelle 3.15.: Voreinstellungen

bei scrbook und scrreprt

Schrift für die Elemente der Gliederung

der

Klassenoption

headings=big

headings=normal

Element

chapter

section

partnumber

subsection subsubsection

paragraph subparagraph

partnumber

subsection subsubsection

paragraph

chapter section

part

part

Voreinstellung

\Huge

\huge

\huge \Large

\large

\huge

\huge \LARGE

\Large \large

\normalsize \normalsize

\normalsize

\normalsize

		subparagraph	\normalsize	
	headings=small	part partnumber chapter section subsection subsubsection paragraph subparagraph	\LARGE \LARGE \Large \large \normalsize \normalsize \normalsize \normalsize	
Die zweite Version mit \mdseries ist vorzuziehen, da diese auch dann noch zum gewünschten Ergebnis führt, wenn Sie später das Element disposition wie folgt ändern: \setkomafont{disposition}{\normalcolor\bfseries}				
Mit dieser Änderung verzie Schrift voreinzustellen.	chten Sie darauf, für	alle Gliederungse	benen serifenlose	

Ich möchte eindringlich davon abraten, die Möglichkeit zur Schriftumschaltung zu missbrauchen, um wild Schriften, Schriftgrößen und Schriftattribute miteinander zu mischen. Die Auswahl der richtigen Schrift für die richtige Aufgabe ist eine Sache für Experten und hat sehr, sehr wenig mit dem persönlichem Geschmack eines Laien zu tun. Siehe hierzu auch das

Zitat am Ende von Abschnitt 2.8, Seite 54 und die folgende Erklärung.

Unterschiedliche Schriften für unterschiedliche Gliederungsebenen sind mit KOMA-Script-Mitteln möglich. Der Laie sollte sie aber meiden wie der Teufel das Weihwasser. Dies hat typografische Gründe.

Eine Regel der Typografie besagt, dass man möglichst wenig Schriften miteinander mischen soll. Serifenlose für die Überschriften scheinen bereits ein Verstoß gegen diese Regel zu sein. Allerdings muss man wissen, dass fette, große, serifenbehaftete Buchstaben oft viel zu mächtig für eine Überschrift sind. Man müsste dann strenggenommen zumindest auf eine normale statt eine fette oder halbfette Schrift ausweichen. In tiefen Gliederungsebenen kann das aber wieder zu schwach sein. Andererseits haben Serifenlose in Überschriften eine sehr angenehme Wirkung und fast nur für Überschriften eine Berechtigung. Daher wurde diese Voreinstellung für KOMA-Script mit gutem Grund gewählt.

Größere Vielfalt sollte aber vermieden werden. Schriftenmischung ist etwas für Profis. Aus den genannten Gründen sollten Sie bei Verwendung anderer als der Standard-TEX-Fonts – egal ob CM-, EC- oder LM-Fonts – bezüglich der Verträglichkeit der serifenlosen und serifenbehafteten Schrift einen Experten zu Rate ziehen oder die Schrift für das Element disposition vorsichtshalber wie in obigem Beispiel umdefinieren. Die häufig anzutreffenden Kombinationen Times mit Helvetica oder Palatino mit Helvetica werden vom Autor als ungünstig betrachtet.

```
\part*{\(\bar{U}\)berschrift\}
\chapter*{\(\bar{U}\)berschrift\}
\subsection*{\(\bar{U}\)berschrift\}
\subsubsection*{\(\bar{U}\)berschrift\}
\paragraph*{\(\bar{U}\)berschrift\}
\subparagraph*{\(\bar{U}\)berschrift\}
```

Bei den Sternvarianten der Gliederungsbefehle erfolgt keine Nummerierung, wird kein Kolumnentitel gesetzt und kein Eintrag im Inhaltsverzeichnis vorgenommen. Der Verzicht auf den Kolumnentitel hat übrigens einen oftmals unerwünschten Effekt. Geht beispielsweise ein mit \chapter* gesetztes Kapitel über mehrere Seiten, so taucht plötzlich der Kolumnentitel des letzten Kapitels wieder auf. KOMA-Script bietet dafür aber eine Lösung, die im Anschluss beschrieben wird. \chapter* existiert selbstverständlich nur bei Buch- und Berichtklassen, also bei book, scrbook, report und scrreprt, nicht jedoch bei den Artikelklassen article und scrartcl.

scrbook, scrreprt

Bitte beachten Sie, dass \part* und \chapter* den Seitenstil für eine Seite umschalten. Während die Standardklassen dabei den Seitenstil plain verwenden, ist bei KOMA-Script der zu verwendende Seitenstil in den Makros \partpagestyle und \chapterpagestyle abgelegt (siehe Abschnitt 3.12, Seite 83).

v2.8p

Bezüglich der Möglichkeiten der Schriftumschaltung gilt das Gleiche wie zuvor in der Erklärung zu den sternlosen Varianten geschrieben. Die Elemente tragen die gleichen Namen, da sie nicht Varianten, sondern Gliederungsebenen bezeichnen.

Bei den Standardklassen gibt es keine weiteren Gliederungsbefehle. Es existieren also insbesondere keine Anweisungen, mit denen man nicht nummerierte Kapitel oder nicht nummerierte Abschnitte erzeugen kann, die ins Inhaltsverzeichnis aufgenommen werden und bei denen ein automatischer Kolumnentitel erzeugt wird.

```
\addpart[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\addchap[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\addchap*{\bar{U}berschrift}\
\addsec[Kurzform]{\bar{U}berschrift}\
\addsec*{\bar{U}berschrift}\
\addsec*{\bar{U}berschrift}\
```

KOMA-Script bietet über die Gliederungsbefehle der Standardklassen hinaus die Anweisungen \addpart, \addchap und \addsec. Diese ähneln bis auf die fehlende Nummerierung sehr den Standardanweisungen \part, \chapter und \section. Sie erzeugen also sowohl einen automatischen Kolumnentitel als auch einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis, wobei auch die Einstellungen von Option headings beachtet werden.

Einstellungen von Option headings beachtet werden.

Die Sternvarianten \addchap* und \addsec* gleichen hingegen den Standardanweisungen \chapter* und \section* mit einem winzigen, aber wichtigen Unterschied: Die Kolumnentitel werden gelöscht. Dadurch wird der oben erwähnte Effekt veralteter Kolumnentitel ausgeschlossen. Stattdessen bleibt der Kolumnentitel auf Folgeseiten leer. \addchap und

\addchap* existieren selbstverständlich nur bei Buch- und Berichtklassen, also bei scrbook

Die Anweisung \addpart erstellt entsprechend einen nicht nummerierten Dokumentteil mit einem Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Da bereits \part und \part* den Kolumnentitel löschen, ergibt sich hier nicht das oben genannte Problem mit veralteten Kolumnentiteln. Die Sternvariante \addpart* ist daher identisch mit der Sternvariante \part* und wurde nur aus Konsistenzgründen definiert.

und scrreprt, nicht jedoch bei der Artikelklasse scrartcl.

Bitte beachten Sie, dass \addpart und \addchap und deren Sternvarianten den Seitenstil für eine Seite umschalten. Der jeweilige Seitenstil ist in den Makros \partpagestyle und \chapterpagestyle abgelegt (siehe Abschnitt 3.12, Seite 83).

Bezüglich der Möglichkeiten der Schriftumschaltung gilt das gleiche wie zuvor in der Erklärung zu \part*, \chapter* und \section* geschrieben. Die Elemente tragen die gleichen

Namen, da sie nicht Varianten, sondern Gliederungsebenen bezeichnen.

scrbook, scrreprt

v2.8p

\minisec{\bulletberschrift}

Manchmal ist eine Art Überschrift wünschenswert, die zwar hervorgehoben wird, ansonsten aber eng mit dem nachfolgenden Text zusammenhängt. Eine solche Überschrift soll dann ohne große Abstände gesetzt werden.

Der Befehl \minisec bewirkt genau eine derartige Überschrift. Diese Überschrift ist keiner Gliederungsebene zugeordnet. Eine solche *Mini-Section* wird nicht in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen und erhält auch keine Nummerierung.

```
v2.96a
```

Die Schriftart des Gliederungsbefehls \minisec kann über die Elemente disposition und minisec beeinflusst werden (siehe Tabelle 3.2, Seite 60). Die Voreinstellung für das Element minisec ist leer, so dass in der Voreinstellung nur das Element disposition wirkt.

Beispiel: Sie haben einen Bausatz für eine Mausefalle entwickelt und wollen diesen getrennt nach den benötigten Materialien und der Anleitung für die Montage beschreiben. Das könnte so gemacht werden:

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{selinput}
\SelectInputMappings{
  adieresis={ä},
  germandbls={ß}
}
\begin{document}
\title{Selbstbauprojekte}
\author{Zwei Linke Daumen}
\date{\today}
\maketitle
\section{Mausefalle}
Das erste Projekt ist auch für Anfänger geeignet
und benötigt lediglich einige wenige Bauteile,
die in jedem Haushalt zu finden sein sollten.
\minisec{Bauteile}
\begin{flushleft}
  1 Brett ($100\times 50 \times 12$)\\
  1 Bierflaschenschnappverschluss\\
  1 Kugelschreiberfeder\\
  1 Reißzwecke\\
  2 Schrauben\\
  1 Hammer\\
  1 Messer
\end{flushleft}
\minisec{Montage}
Zunächst suche man das Mauseloch. Dann lege man die
Reißzwecke innen unmittelbar hinter das Loch, damit
bei den folgenden Aktionen die Maus nicht
entschlüpfen kann.
```

Anschließend klopfe man mit dem Hammer den Bierflaschenschnappverschluss in das Mauseloch. Sollte der Verschluss nicht groß genug sein, um das Loch vollständig und dauerhaft zu verschließen, nehme man stattdessen das Brett und schraube es unter Zuhilfenahme der beiden Schrauben und des Messers vor das Loch. Statt des Messers kann selbstverständlich auch ein Schraubendreher verwendet werden.

Die Kugelschreiberfeder ist dem Tierschutz zum Opfer gefallen.

Der wesentliche Teil ab der Überschrift »Bauteile« sieht anschließend wie folgt aus:

Bauteile

\end{document}

- 1 Brett $(100 \times 50 \times 12)$
- 1 Bierflaschenschnappverschluss
- 1 Kugelschreiberfeder
- 1 Reißzwecke
- 2 Schrauben
- 1 Hammer
- 1 Messer

Montage

Zunächst suche man das Mauseloch. Dann lege man die Reißzwecke innen unmittelbar hinter das Loch, damit bei den folgenden Aktionen die Maus nicht entschlüpfen kann. Anschließend klopfe man mit dem Hammer den Bierflaschenschnappverschluss in das Mauseloch. Sollte der Verschluss nicht groß genug sein, um das Loch vollständig und dauerhaft zu verschließen, nehme man stattdessen das Brett und schraube es unter Zuhilfenahme der beiden Schrauben und des Messers vor das Loch. Statt des Messers kann selbstverständlich auch ein Schraubendreher verwendet werden. Die Kugelschreiberfeder ist dem Tierschutz zum Opfer gefallen.

Zum Verständnis der Verwendung des Pakets selinput und von \SelectInputMappings sei auf [Obe07] verwiesen.

\raggedsection \raggedpart

Bei den Standardklassen werden die Überschriften ganz normal im Blocksatz ausgegeben. Dadurch können in den Überschriften Trennungen auftreten und mehrzeilige Überschriften werden auf Textbreite gedehnt. Dieses Vorgehen ist in der Typografie eher unüblich. KOMA-Script setzt Überschriften von \chapter bis \subparagraph daher in linksbündigem Flattersatz mit hängendem Einzug. Verantwortlich ist dafür die Anweisung \raggedsection, die vordefiniert ist als:

\let\raggedsection\raggedright

Die Anweisung \raggedsection kann mit \renewcommand umdefiniert werden.

Beispiel: Sie wollen auch für Überschriften Blocksatz. Dazu schreiben Sie in die Präambel

\renewcommand*{\raggedsection}{}

oder kürzer:

Ihres Dokuments:

\let\raggedsection\relax

Sie erreichen somit eine ähnliche Formatierung der Überschriften wie bei den Standardklassen. Noch ähnlicher wird es, wenn Sie diese Änderung mit der oben vorgestellten Änderung für das Element disposition kombinieren.

Die Überschriften von Teilen (\part) werden in der Voreinstellung als einzige nicht in linksbündigem Flattersatz, sondern zentriert gesetzt. Dafür ist die Anweisung \raggedpart verantwortlich, die als:

\let\raggedpart\centering

scrbook, scrreprt vordefiniert ist. Auch diese Anweisung kann mit \renewcommand umdefiniert werden.

Beispiel: Sie wollen, dass Überschriften mit \part in der gleichen Weise formatiert werden, wie alle anderen Ebenen. Dazu schreiben Sie

```
\renewcommand*{\raggedpart}{\raggedsection}
```

in die Präambel Ihres Dokuments. An dieser Stelle wurde im Gegensatz zu oben absichtlich nicht \let verwendet, da mit \let der Anweisung \raggedpart die aktuelle Bedeutung von \raggedsection zugewiesen würde. Spätere Änderungen von \raggedsection blieben also bei \raggedpart unberücksichtigt. Bei der Umdefinierung mit \renewcommand erhält \raggedpart dagegen nicht die Bedeutung von \raggedsection zum Zeitpunkt dieser Umdefinierung, sondern zum Zeitpunkt der Verwendung von \raggedpart.

scrartcl, sondern nur in den Klassen scrbook und scrreprt.

KOMA-Script fügt der Ausgabe der Gliederungsnummern oberhalb von \the Gliederungsname (siehe \the Zähler, Seite 377) eine weitere logische Ebene hinzu. Die Zähler werden für die jeweilige Überschrift nicht einfach nur ausgegeben. Sie werden mit Hilfe der parameterlosen Anweisungen \partformat, \chapterformat und der Anweisung \othersectionlevelsformat, die drei Parameter erwartet, formatiert. Die Anweisung \chapterformat existiert wie bereits \thechapter selbstverständlich nicht in der Klasse

Wie bereits bei Option numbers am Anfang dieses Abschnitts (siehe Seite 97) erläutert wurde, müssen gemäß [DUD96] die Gliederungsnummern je nach Gliederung mit einem nachfolgenden Punkt versehen werden oder dieser hat zu entfallen. Die Anweisung \autodot ist bei KOMA-Script für die Einhaltung dieser Regel verantwortlich. Auf den Punkt folgt bei allen Gliederungsebenen außer \part noch ein \enskip. Dies entspricht einem Leerraum von 0,5 em, also einem Halbgeviert.

Die Anweisung \othersectionlevelsformat erwartet als ersten Parameter den Namen der Gliederungsebene, also section, subsection, subsubsection, paragraph oder subparagraph. Als drittes Argument wird die Ausgabe des Zählers dieser Gliederungsebene, also \thesection, \thesubsection, \thesubsubsection, \text{Thesubsubsection} also \text{Thesubsubsection}.

In der Voreinstellung gibt es nur für die beiden Ebenen \part und \chapter eigene Formatierungsanweisungen, während alle anderen Gliederungsebenen mit Hilfe einer einzigen Formatierungsanweisung abgedeckt werden. Dies ist allein historisch begründet. Als Werner Lemberg für sein CJK-Paket (siehe [Lem12]) eine entsprechende Erweiterung von KOMA-Script angeregt hat, wurde nur diese Unterscheidung benötigt. Anwender sollten bei der Umdefinierung der Anweisung das zweite Argument komplett ignorieren.

Mit Hilfe von \renewcommand kann jede der drei Formatierungsanweisungen umdefiniert werden, um sie eigenen Anforderungen anzupassen. Nachfolgend finden Sie die Originaldefinitionen aus den KOMA-Script-Klassen:

```
\newcommand*{\partformat}{\gamma(\partformat) \ \newcommand*{\chapterformat}{\gamma(\partformat) \ \newcommand*{\chapterformat} \ \newcommand*{\chapterprefix{\nobreakspace}\thechapter \ \autodot\enskip} \ \newcommand*{\othersectionlevelsformat} [3] {\gamma(\partformat) \ \mathref{\gamma} \ \newcommand* \ \newcomman
```

Bitte beachten Sie, dass bei der Umdefinierung \newcommand durch \renewcommand zu ersetzen ist.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen, dass bei \part das Wort »Teil« vor der Nummer nicht ausgegeben wird. Dann können Sie beispielsweise folgende Anweisung in die Präambel Ihres Dokuments schreiben:

```
\renewcommand*{\partformat}{\thepart\autodot}
```

Genau genommen könnten Sie an dieser Stelle auch auf \autodot verzichten und stattdessen einen festen Punkt setzen. Da \part mit römischen Zahlen nummeriert wird, muss der Punkt laut [DUD96] folgen. Allerdings bringen Sie sich dann um die Möglichkeit, die Option numbers einzusetzen und so von der Regel abzuweichen. Näheres zu der Option siehe Seite 97.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Nummerierung der Abschnitte so in den Rand zu platzieren, dass der Überschriftentext links mit dem umgebenden

Text abschließt. Dies erreicht man mit:

```
\renewcommand*{\othersectionlevelsformat}[3]{%
\llap{#3\autodot\enskip}}
```

Die wenig bekannte T_EX-Anweisung \11ap sorgt dabei dafür, dass das Argument links von der aktuellen Position ausgegeben wird, ohne dass dabei die Position verändert wird. Eine bessere L^AT_EX-Lösung für dieses Problem wäre:

```
\renewcommand*{\othersectionlevelsformat}[3]{%
\makebox[0pt][r]{#3\autodot\enskip}}
```

Näheres zu den optionalen Argumenten von \makebox ist [Tea05b] zu entnehmen.

```
\verb|\chapappifchapterprefix{|}Zusatztext| \\ \verb|\chapapp| \\
```



Diese beiden Anweisungen werden nicht nur intern von KOMA-Script verwendet, sondern stehen auch dem Anwender zur Verfügung. Nachfolgend werden sie beispielsweise für die Umdefinierung anderer Anweisungen verwendet.

Bei Verwendung von Option chapterprefix=true (siehe Seite 94) setzt \chapappifchapterprefix im Hauptteil des Dokuments das Wort »Kapitel« in der aktuellen Sprache gefolgt vom Zusatztext. Im Anhang wird stattdessen das Wort »Anhang« in der aktuellen Sprache, ebenfalls gefolgt vom Zusatztext, ausgegeben. Bei der Einstellung chapterprefix=false wird hingegen nichts ausgegeben.

Die Anweisung \chapapp setzt immer das Wort »Kapitel« beziehungsweise »Anhang«. Dabei spielt die Einstellung der Option chapterprefix keine Rolle.

Da es Kapitel nur bei den Klassen scrbook und scrreprt gibt, existieren die beiden Anweisungen auch nur bei diesen Klassen.

```
\chaptermark{Kolumnentitel}
\addchapmark{Kolumnentitel}
\sectionmark{Kolumnentitel}
\addsecmark{Kolumnentitel}
\subsectionmark{Kolumnentitel}
\chaptermarkformat
\sectionmarkformat
\subsectionmarkformat
```

Wie bereits in Abschnitt 3.12 erwähnt, arbeitet der Seitenstil headings mit automatischen Kolumnentiteln. Dazu werden die Anweisungen \chaptermark und \sectionmark beziehungsweise \sectionmark und \subsectionmark entsprechend definiert. Gliederungsbefehle (\chapter, \section ...) führen automatisch eine entsprechende \...mark-Anweisung aus. Der übergebene Parameter beinhaltet dabei den Text der Gliederungsüberschrift. Die zugehörige Gliederungsnummer wird automatisch in der \...mark-Anweisung hinzugefügt. Die Formatierung erfol-

gt dabei je nach Gliederungsebene mit einer der drei Anweisungen \chaptermarkformat, \sectionmarkformat und \subsectionmarkformat.

v3.12

Da KOMA-Script zusätzlich die Gliederungsanweisungen \addchap und \addsec bereitstellt, die nicht nummerierte Überschriften erzeugen, existieren für diese auch korrespondierende Anweisungen für den Kolumnentitel. Es ist zu beachten, dass diese in der Voreinstellung ebenfalls auf \chaptermark und \sectionmark zurück greifen, dabei aber lokal den Zähler secnumdepth auf -1 setzen, um die Nummerierung von Kapiteln und Abschnitten abzuschalten. Dies sollte man beispielsweise bei der Umdefinierung von \chaptermark und \sectionmark berücksichtigen (siehe \ifnumbered auf Seite 111) oder \addchapmark und \addsecmark ebenfalls dazu passend umdefinieren.

scrbook, scrreprt scrartcl

Während bei scrartcl weder \chaptermark noch \addchapmark oder \chaptermarkformat existieren, gibt es die beiden Anweisungen \subsectionmark und \subsectionmarkformat nur bei scrartcl. Bei Verwendung des Pakets scrlayer-scrpage ändert sich dies jedoch (siehe Kapitel 5). So wie mit \chapterformat und \othersectionlevelsformat die Nummern der

Gliederungsüberschriften formatiert ausgegeben werden, werden mit den Anweisungen \chaptermarkformat, \sectionmarkformat und \subsectionmarkformat die Nummern der Gliederungsebenen in den automatischen Kolumnentiteln formatiert ausgegeben. Mit \renewcommand können sie eigenen Anforderungen angepasst werden. Die Originaldefinitionen aus den KOMA-Script-Klassen sind:

```
\newcommand*{\chaptermarkformat}{%
  \chapappifchapterprefix{\}\thechapter\autodot\enskip}
\newcommand*{\sectionmarkformat}{%
  \thesection\autodot\enskip}
\newcommand*{\subsectionmarkformat}{%
  \thesubsection\autodot\enskip}
```

Beispiel: Angenommen, Sie wollen, dass der Kapitelnummer in den Kolumnentiteln das Wort »Kapitel« vorangestellt wird. Dann setzen Sie beispielsweise diese Definition in die Präambel Ihres Dokuments:

```
\renewcommand*{\chaptermarkformat}{%
  \chapapp~\thechapter\autodot\enskip}
```

Wie Sie sehen, finden hier die beiden Anweisungen \chapapp und \chapappifchapterprefix Verwendung, die weiter oben erklärt wurden.

secnumdepth
\partnumdepth
\chapternumdepth
\sectionnumdepth
\subsectionnumdepth
\subsubsectionnumdepth
\paragraphnumdepth
\subparagraphnumdepth

Normalerweise werden bei den Klassen scrbook und scrreprt die Gliederungsebenen \part bis \subsection und bei der Klasse scrartcl die Ebenen \part bis \subsubsection nummeriert. Gesteuert wird dies über den LATEX-Zähler secnumdepth.

v3.12

Damit sich der Anwender keine abstrakten Nummern merken muss, um einstellen zu können, bis zu welcher Gliederungsebene die Überschriften nummeriert werden sollen, gibt es die Anweisungen \partnumdepth bis \subparagraphnumdepth. Diese liefern die entsprechende Nummer zur jeweiligen Gliederungsebene.

Beispiel: Sie wollen, dass in einem Buchprojekt nur die Gliederungsebenen vom Teil (engl. part) über das Kapitel (engl. chapter) bis zum Abschnitt (engl. section) nummeriert werden. Dazu müssen Sie in der Dokumentpräambel den Zähler secnumdepth auf den Wert setzen, den die Anweisung \sectionnumdepth liefert:

\setcounter{secnumdepth}{\sectionnumdepth}

Eine Umdefinierung der Anweisungen ist nicht vorgesehen und wird ausdrücklich nicht empfohlen, da dies zu unvorhergesehenen Ergebnissen sowohl mit KOMA-Script als auch bei Verwendung von Drittpaketen führen kann.

Der Zähler secnumdepth ist nicht zu verwechseln mit dem Zähler tocdepth (siehe Abschnitt 3.9, Seite 75). Auch sind die Werte je nach Klasse nicht eins zu eins übertragbar.

 $\label{linear} $$ \ifnumbered $\{Gliederungsebene\} \{Dann-Teil\} \{Else-Teil\} $$ \ifnumbered $\{Gliederungsebene\} \{Dann-Teil\} \{Else-Teil\} $$ \footnote{All States of the Content of the Co$

v3.12

Nachdem zuvor erklärt wurde, wie man bestimmen kann, welche Gliederungsebenen nummeriert werden sollen, kann mit diesen Anweisungen nun Code abhängig davon, ob eine Gliederungsebene nummeriert wird oder nicht, ausgeführt werden. Wird mit den aktuellen Einstellungen eine Gliederungsebene nummeriert, so führt \ifnumbered den Dann-Teil aus, während \ifnumbered den Else-Teil ausführt. Wird mit den aktuellen Einstellungen eine Gliederungsebene nicht nummeriert, dann führt \ifnumbered den Else-Teil aus, wohingegen \ifnunumbered den Dann-Teil ausführt. Als Gliederungsebene wird der englische Name der Ebene angegeben, also part, chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph oder subparagraph.

KOMA-Script selbst verwendet diesen Test beispielsweise in der Definition von \chaptermark beim Seitenstil headings. Dadurch wird indirekt auch sichergestellt, dass Über-

schriften mit \addchap den Kolumnentitel nicht mit einer Nummer versehen (siehe auch \addchapmark, Seite 109).

```
\setpartpreamble[Position][Breite]{Präambel} \setchapterpreamble[Position][Breite]{Präambel}
```

Teile und Kapitel können bei KOMA-Script mit einer *Präambel* versehen werden. Dies ist insbesondere im zweispaltigen Layout mit der Klassenoption twocolumn nützlich, da die *Präambel* zusammen mit der Überschrift einspaltig gesetzt wird. Die *Präambel* kann auch mehrere Absätze beinhalten. Die Anweisung zum Setzen der *Präambel* muss vor der jeweiligen \partoder \addpart- bzw. \chapter- oder \addchap-Anweisung stehen.

Beispiel: Sie schreiben einen Bericht über den Zustand einer Firma. Dabei organisieren Sie den Bericht so, dass jeder Abteilung ein eigener Teilbericht spendiert wird. Jedem dieser Teile soll außerdem eine Zusammenfassung vorangestellt werden. Diese Zusammenfassung soll auf der Titelseite jedes Teils stehen. Das ist wie folgt möglich:

```
\setpartpreamble{%
  \begin{abstract}
    Dies ist ein Blindtext zur Demonstration.
  \end{abstract}}
\part{Abteilung Grünschnitt}
```

Je nach Einstellung der Optionen für die Überschriftengröße (siehe Seite 94) und der Optionen für die Form der abstract-Umgebung (siehe Abschnitt 3.8, Seite 71), sieht das Ergebnis ungefähr wie folgt aus:

Teil III. Abteilung Grünschnitt

Zusammenfassung

Dies ist ein Blindtext zur Demonstration.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Abstände der Präambel zur Teilüberschrift bzw. zum Kapiteltext selbst verantwortlich sind. Bitte beachten Sie auch, dass die abstract-Umgebung bei der Klasse scrbook nicht existiert (siehe Abschnitt 3.8, Seite 71).

v2.8p

scrbook

scrreprt

Das erste optionale Argument *Position* bestimmt über ein bis zwei Buchstaben die Position, an der die Präambel ausgegeben wird. Für die vertikale Position existieren derzeit zwei Möglichkeiten:

```
o – über der Überschrift
u – unter der Überschrift
```

Es kann so jeweils eine Präambel unter und über der Überschrift gesetzt werden, mit drei Möglichkeiten für die horizontale Position:

- 1 linksbündig
- r rechtsbündig
- c zentriert

Dabei wird allerdings nicht der Text der *Präambel* entsprechend angeordnet, sondern eine Box, deren Breite durch das zweite optionale Argument *Breite* bestimmt wird. Wird auf das zweite optionale Argument verzichtet, so wird stattdessen die gesamte Textbreite verwendet. Damit bleibt die Option zur horizontalen Positionierung in diesem Fall wirkungslos. Es kann jeweils ein Buchstabe für die vertikale mit einem Buchstaben für die horizontale Anordnung kombiniert werden.

Eine häufigere Anwendung von \setchapterpreamble dürfte ein Spruch oder Zitat zu einer Überschrift sein. Die dazu verwendbare Anweisung \dictum ist im nachfolgenden Abschnitt erläutert. Dort findet sich auch ein entsprechendes Beispiel.

Bitte beachten Sie, dass *Präambel* bei der Platzierung über der Überschrift in den dort vorhandenen freien Platz gesetzt wird. Die Überschrift wird dabei nicht nach unten verschoben. Der Anwender ist also selbst dafür verantwortlich dass *Präambel* nicht zu groß ist und der vorhandene freie Platz über der Überschrift genügt. Siehe dazu auch \chapterheadstartvskip in Abschnitt 20.3 auf Seite 381.

3.17. Schlauer Spruch

Ein häufiger anzutreffendes Element ist ein Zitat oder eine Redewendung, die rechtsbündig unter oder über einer Überschrift gesetzt wird. Dabei werden der Spruch selbst und der Quellennachweis in der Regel speziell formatiert.

```
\dictum[Urheber]{Spruch}
\dictumwidth
\dictumauthorformat{Urheber}
\dictumrule
\raggeddictum
\raggeddictumtext
\raggeddictumauthor
```

Ein solcher Spruch kann mit Hilfe der Anweisung \dictum gesetzt werden. Bei KOMA-Script-Klassen wird für Kapitel oder Teile empfohlen, \dictum als obligatorisches Argument der Anweisung \setchapterpreamble beziehungsweise \setpartpreamble (siehe Abschnitt 3.16, Seite 112) zu verwenden. Dies ist jedoch nicht zwingend.

Der Spruch wird zusammen mit einem optional anzugebenden *Urheber* in einer \parbox (siehe [Tea05b]) der Breite \dictumwidth gesetzt. Dabei ist \dictumwidth keine Länge, die mit \setlength gesetzt wird. Es handelt sich um ein Makro, das mit \renewcommand

Tabelle 3.16.: Voreinstellungen der Schrift für die Elemente des Spruchs

-	Element	Voreinstellung
	dictumtext dictumauthor	<pre>\normalfont\normalcolor\sffamily\small \itshape</pre>

umdefiniert werden kann. Vordefiniert ist 0.3333\textwidth, also ein Drittel der jeweiligen Textbreite. Die Box selbst wird mit der Anweisung \raggeddictum ausgerichtet. Voreingestellt ist dabei \raggedleft, also rechtsbündig. \raggeddictum kann mit Hilfe von \renewcommand umdefiniert werden.

Innerhalb der Box wird der *Spruch* mit \raggeddictumtext angeordnet. Voreingestellt ist hier \raggedright, also linksbündig. Eine Umdefinierung ist auch hier mit \renewcommand möglich. Die Ausgabe erfolgt in der für Element dictumtext eingestellten Schriftart, die mit den Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) geändert werden kann. Die Voreinstellung entnehmen Sie bitte Tabelle 3.16.

Ist ein *Urheber* angegeben, so wird dieser mit einer Linie über die gesamte Breite der \parbox vom *Spruch* abgetrennt. Diese Linie ist in \dictumrule definiert. Es handelt sich dabei um ein vertikales Objekt, das mit

\newcommand*{\dictumrule}{\vskip-1ex\hrulefill\par}

vordefiniert ist.

Mit \raggeddictumauthor wird die Ausrichtung für die Linie und den Urheber vorgenommen. Voreingestellt ist \raggedleft. Auch diese Anweisung kann mit \renewcommand umdefiniert werden. Die Ausgabe erfolgt in der Form, die mit \dictumauthorformat festgelegt ist. Das Makro erwartet schlicht den \Urheber als Argument. In der Voreinstellung ist \dictumauthorformat als

\newcommand*{\dictumauthorformat}[1]{(#1)}

definiert. Der *Urheber* wird also in runde Klammern gesetzt. Für das Element dictumauthor kann dabei eine Abweichung der Schrift von der des Elementes dictumtext definiert werden. Die Voreinstellung entnehmen Sie bitte Tabelle 3.16. Eine Änderung ist mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) möglich.

Wird \dictum innerhalb der Anweisung \setchapterpreamble oder \setpartpreamble (siehe Abschnitt 3.16, Seite 112) verwendet, so ist Folgendes zu beachten: Die horizontale Anordnung erfolgt immer mit \raggeddictum. Das optionale Argument zur horizontalen Anordnung, das die beiden Anweisungen vorsehen, bleibt daher ohne Wirkung. \textwidth ist nicht die Breite des gesamten Textkörpers, sondern wie bei minipage die aktuelle Textbreite. Ist also die Breite \dictumwidth als .5\textwidth definiert und bei \setchapterpreamble wird als optionales Argument für die Breite ebenfalls .5\textwidth angegeben, so erfolgt die Ausgabe in einer Box, deren Breite ein Viertel der Breite des Textkörpers ist. Es wird empfohlen, bei Verwendung von \dictum auf die optionale Angabe einer Breite bei

v3.10

\setchapterpreamble oder \setpartpreamble zu verzichten.

Sollen mehrere schlaue Sprüche untereinander gesetzt werden, so sollten diese durch einen zusätzlichen Abstand vertikal voneinander abgesetzt werden. Ein solcher kann leicht mit der Anweisung \bigskip gesetzt werden.

Beispiel: Sie schreiben ein Kapitel über die moderne Ehe. Dabei wollen sie in der Präambel zur Kapitelüberschrift einen schlauen Spruch setzen. Dieser soll unter der Überschrift erscheinen. Also schreiben Sie:

```
\setchapterpreamble[u]{%
  \dictum[Schiller]{Drum prüfe,
    wer sich ewig bindet \dots}}
\chapter{Die moderne Ehe}
```

Die Ausgabe erfolgt dann in der Form:

```
17 Die moderne Ehe

Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...

(Schiller)
```

Wenn Sie wollen, dass nicht ein Drittel, sondern nur ein Viertel der verfügbaren Textbreite für den Spruch verwendet wird, so definieren Sie \dictumwidth wie folgt um:

\renewcommand*{\dictumwidth}{.25\textwidth}

An dieser Stelle sei noch auf das Paket ragged2e hingewiesen, mit dem man Flattersatz mit Trennung erreichen kann (siehe [Sch09]).

3.18. Listen

LATEX und die Standardklassen bieten verschiedene Umgebungen für Listen. All diese Umgebungen bietet KOMA-Script selbstverständlich auch, teilweise jedoch mit leichten Abwandlungen oder Erweiterungen. Grundsätzlich gilt, dass Listen – auch unterschiedlicher Art – bis zu einer Tiefe von vier Listen geschachtelt werden können. Eine tiefere Schachtelung wäre auch aus typografischen Gründen kaum sinnvoll, da genau genommen schon mehr als drei Ebenen nicht mehr überblickt werden können. Ich empfehle in solchen Fällen, die eine große Liste in mehrere kleinere Listen aufzuteilen.

```
\begin{itemize}
  \item
  ...
\end{itemize}
\labelitemi
\labelitemii
\labelitemiii
\labelitemiv
```

Die einfachste Form einer Liste ist die Stichpunkt- oder itemize-Liste. Bei den KOMA-Script-Klassen werden je nach Ebene folgende Aufzählungszeichen zur Einleitung eines Listenelements verwendet: » • «, »-«, »*« und » · «. Die Definition der Zeichen für die einzelnen Ebenen sind in den Makros \labelitemi, \labelitemii, \labelitemiii und \labelitemiv abgelegt. Sie können diese leicht mit \renewcommand umdefinieren. Die einzelnen Stichpunkte werden mit \item eingeleitet.

Beispiel: Sie haben eine einfache Aufzählung, die in mehreren Ebenen geschachtelt ist. Sie schreiben beispielsweise:

```
\minisec{Die Fahrzeuge im Spiel}
\begin{itemize}
  \item Flugzeuge
  \begin{itemize}
    \item Doppeldecker
    \item Transportmaschinen
    \begin{itemize}
      \item einmotorig
      \begin{itemize}
        \item{düsengetrieben}
        \item{propellergetrieben}
      \end{itemize}
      \item zweimotorig
      \begin{itemize}
        \item{düsengetrieben}
        \item{propellergetrieben}
      \end{itemize}
    \end{itemize}
    \item Drehflügler
  \end{itemize}
  \item Motorräder
  \item Automobile
    \begin{itemize}
    \item Rennwagen
    \item Personenwagen
    \item Lastwagen
    \end{itemize}
```

```
\item Fahrräder
\end{itemize}
\end{itemize}
```

Anschließend erhalten Sie:

```
Die Fahrzeuge im Spiel

    Flugzeuge

    Doppeldecker

        - Transportmaschinen
            * einmotorig
                · düsengetrieben
                · propellergetrieben
             * zweimotorig
                · düsengetrieben
                · propellergetrieben

    Drehflügler

    Motorräder

   • Automobile
        - Rennwagen
        - Personenwagen
        - Lastwagen

    Fahrräder
```

```
\begin{enumerate}
    \item
    ...
\end{enumerate}
\theenumi
\theenumii
\theenumiii
\theenumiv
\labelenumi
\labelenumii
\labelenumii
\labelenumiii
```

Die nummerierte Liste ist ebenfalls sehr häufig zu finden und bereits vom LATEX-Kern vorgesehen. Die Nummerierung erfolgt je nach Ebene in unterschiedlicher Art: mit arabischen Zahlen, mit Kleinbuchstaben, mit kleinen römischen Zahlen und mit Großbuchstaben. Die Art der Nummerierung wird dabei über die Makros \theenumi bis \theenumiv festgelegt. Das Format der Ausgabe wird von den Makros \labelenumi bis \labelenumiv bestimmt. Dabei folgt

mer, während die Werte aller anderen Ebenen von einem Punkt gefolgt werden. Die einzelnen Stichpunkte werden wieder mit \item eingeleitet.

Reispiel: Verkürzen wir des verherige Beispiel und verwenden statt der itemize- eine

auf den Wert der zweiten Ebene, der in Kleinbuchstaben ausgegeben wird, eine runde Klam-

Beispiel: Verkürzen wir das vorherige Beispiel und verwenden statt der itemize- eine enumerate-Umgebung:

```
Die Fahrzeuge im Spiel

1. Flugzeuge

a) Doppeldecker

b) Transportmaschinen

i. einmotorig

A. düsengetrieben

B. propellergetrieben

ii. mehrmotorig

2. Motorräder

a) historisch korrekt

b) futurisch nicht real
```

Innerhalb der Aufzählung können ganz normal mit \label Marken gesetzt werden, auf die dann mit \ref zugegriffen werden kann. So wurde oben hinter den düsengetriebenen, einmotorigen Flugzeugen mit »\label{bsp:duesen}« ein Label gesetzt. Der \ref-Wert ist dann »1(b)iA«.

```
\begin{description}
\item[Stichwort]
...
\end{description}

Eine weitere Listenfo
```

v2.8p

Eine weitere Listenform ist die Stichwortliste. Sie dient in erster Linie der Beschreibung einzelner Begriffe. Diese werden als optionale Parameter bei \item angegeben. Die Schriftart, die für die Hervorhebung des Stichworts verwendet wird, kann außerdem bei den KOMA-Script-

Klassen mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) für das Element descriptionlabel (siehe Tabelle 3.2, Seite 60) geändert werden. In der Voreinstellung wird \sffamily\bfseries verwendet.

Beispiel: Sie wollen, dass die Stichworte statt serifenlos und fett lediglich fett, aber in der Standardschriftart ausgegeben werden. Mit

```
\setkomafont{descriptionlabel}{\normalfont \bfseries}
```

definieren Sie daher die Schrift entsprechend um.

Ein Beispiel für die Ausgabe einer Stichwortliste ist eine Aufzählung der Seitenstile. Der Quelltext dazu lautet beispielsweise:

```
\begin{description}
  \item[empty] ist der Seitenstil, bei dem Kopf-
   und Fußzeile vollständig leer bleiben.
  \item[plain] ist der Seitenstil, bei dem
    keinerlei Kolumnentitel verwendet wird.
  \item[headings] ist der Seitenstil für
   automatische Kolumnentitel.
  \item[myheadings] ist der Seitenstil für
   manuelle Kolumnentitel.
  \end{description}
```

Diese ergibt:

```
empty ist der Seitenstil, bei dem Kopf- und Fußzeile vollständig leer bleiben.
```

plain ist der Seitenstil, bei dem keinerlei Kolumnentitel verwendet wird.

headings ist der Seitenstil für automatische Kolumnentitel.

myheadings ist der Seitenstil für manuelle Kolumnentitel.

```
\begin{labeling}[Trennzeichen]{längstes Muster}
\item[Schlüsselwort]
...
\end{labeling}
```

labeling-Umgebung. Im Unterschied zur zuvor vorgestellten Umgebung description kann bei labeling ein Muster angegeben werden, dessen Länge die Einrücktiefe bei allen Stichpunkten ergibt. Darüber hinaus kann zwischen Stichpunkt und Beschreibungstext ein optionales *Trennzeichen* festgelegt werden. Die Schriftart, die für die Hervorhebung des Schlüsselworts verwendet wird, kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) für das Element labelinglabel (siehe Tabelle 3.2, Seite 60) geändert werden. Für die davon abweichende Schriftart der Trennzeichen ist das Element labelingseparator (siehe ebenfalls Tabelle 3.2, Seite 60) zuständig.

Eine andere Form der Stichwortliste ist nur bei den KOMA-Script-Klassen vorhanden: die

v3.02

Beispiel: Wir schreiben das Beispiel der description-Umgebung etwas um:

```
\setkomafont{labelinglabel}{\ttfamily}
\setkomafont{labelingseparator}{\normalfont}
\begin{labeling}[~--]{myheadings}
\item[empty]
    Seitenstil für leere Seiten ohne Kopf und Fuß
\item[plain]
    Seitenstil für Kapitelanfänge ganz ohne
    Kolumnentitel
```

```
\item[headings]
    Seitenstil für automatische Kolumnentitel
    \item[myheadings]
    Seitenstil für manuelle Kolumnentitel
    \end{labeling}
```

Als Ergebnis erhalten wir dann:

```
empty - Seitenstil für leere Seiten ohne Kopf und Fuß

plain - Seitenstil für Kapitelanfänge ganz ohne Kolumnentitel

headings - Seitenstil für automatische Kolumnentitel

myheadings - Seitenstil für manuelle Kolumnentitel
```

Wie in diesem Beispiel zu sehen ist, kann eine eventuell geforderte Schriftumschaltung in bei KOMA-Script gewohnter Weise erreicht werden. Da sich die Schriftumschaltung für das Schlüsselwort aber auch auf die Trennzeichen auswirkt, kann es eventuell erforderlich sein, die Schriftumschaltung dafür explizit aufzuheben.

Gedacht war die Umgebung ursprünglich für Strukturen wie »Voraussetzung, Aussage, Beweis« oder »Gegeben, Gesucht, Lösung«, wie man sie in Vorlesungsskripten häufiger findet. Inzwischen findet die Umgebung aber ganz unterschiedliche Anwendungen. So wurde die Umgebung für Beispiele in dieser Anleitung mit Hilfe der labeling-Umgebung definiert.

```
\begin{verse}
...
\end{verse}
```

Die verse-Umgebung wird normalerweise nicht als Listenumgebung wahrgenommen, da hier nicht mit \item gearbeitet wird. Stattdessen wird wie innerhalb der flushleft-Umgebung mit festen Zeilenumbrüchen gearbeitet. Intern handelt es sich jedoch sowohl bei den Standardklassen als auch bei KOMA-Script durchaus um eine Listenumgebung.

Die verse-Umgebung findet hauptsächlich für Gedichte Anwendung. Dabei werden die Zeilen links und rechts eingezogen. Einzelne Verse werden mit einem festen Zeilenumbruch, also mit \\ beendet. Strophen werden ganz normal als Absatz gesetzt, also durch eine Leerzeile getrennt. Häufig findet stattdessen auch \medskip oder \bigskip Verwendung. Will man verhindern, dass am Ende eines Verses ein Seitenumbruch erfolgt, so verwendet man ganz normal * an Stelle von \\.

Beispiel: Als Beispiel ein kurzes Gedicht von Wilhelm Busch:

```
\begin{verse}
Wenn einer, der mit Mühe kaum\\*
Gekrochen ist auf einen Baum,\\*
Schon meint, dass er ein Vogel wär,\\*
```

```
So irrt sich der. 
\end{verse}
```

Mit dem Resultat:

```
Wenn einer, der mit Mühe kaum
Gekrochen ist auf einen Baum,
Schon meint, dass er ein Vogel wär,
So irrt sich der.
```

Bei einem sehr langen Vers wie:

```
\begin{verse}
  Der Philosoph wie der Hausbesitzer hat
  immer Reparaturen.\\*
  \bigskip
  Wer dir sagt, er hätte noch nie gelogen,
  dem traue nicht, mein Sohn.
\end{verse}
```

bei dem ein Zeilenumbruch innerhalb des Verses erfolgt:

```
Der Philosoph wie der Hausbesitzer hat immer Reparaturen.

Wer dir sagt, er hätte noch nie gelogen, dem traue nicht, mein Sohn.
```

kann mit * allerdings nicht verhindert werden, dass am Zeilenumbruch auch ein Seitenumbruch erfolgt. Um dies zu erreichen, müsste innerhalb der ersten Zeile zusätzlich ein \nopagebreak eingefügt werden:

```
\begin{verse}
  Der Philosoph wie der Hausbesitzer\nopagebreak{}
  hat immer Reparaturen.\\
  \bigskip
  Wer dir sagt, er hätte noch nie\nopagebreak{}
  gelogen, dem traue nicht, mein Sohn.
\end{verse}
```

Hier noch zwei Sprüche, die man immer bedenken sollte, wenn man mit scheinbar seltsamen Fragen zu LATEX oder den dazugehörigen Antworten konfrontiert ist:

```
\begin{verse}
Wir mögen's keinem gerne gönnen,\\*
Dass er was kann, was wir nicht können.\\
\bigskip
Wie klein ist das, was einer ist,\\*
Wenn man's mit seinem Dünkel misst.
\end{verse}
```

```
Wir mögen's keinem gerne gönnen,
Dass er was kann, was wir nicht können.
Wie klein ist das, was einer ist,
Wenn man's mit seinem Dünkel misst.
```

In diesen Beispielen wurde übrigens jeweils \bigskip verwendet, um zwei Sprüche voneinander zu trennen.

```
\begin{quote}
...
\end{quote}
\begin{quotation}
...
\end{quotation}
```

Diese beiden Umgebungen sind intern ebenfalls Listenumgebungen und sowohl bei den Standardklassen als auch bei KOMA-Script zu finden. Beide Umgebungen setzen Blocksatz, der rechts und links eingezogen ist. Verwendet werden die Umgebungen häufig, um längere Zitate abzusetzen. Der Unterschied zwischen beiden liegt in der Art und Weise, wie Absätze abgesetzt werden. Während bei quote Absätze durch vertikalen Abstand gekennzeichnet werden, wird bei quotation mit horizontalem Einzug der ersten Zeile eines Absatzes gearbeitet. Dies gilt auch für den ersten Absatz einer quotation-Umgebung, außer es wird \noindent vorangestellt.

Beispiel: Sie wollen eine kleine Anekdote hervorheben. Also schreiben Sie unter Verwendung der Umgebung quotation:

```
\documentclass[paper=a5,pagesize]{scrartcl}
\usepackage{selinput}
\SelectInputMappings{adieresis={\(\bar{a}\)}, germandbls={\(\bar{b}\)}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
Ein kleines Beispiel für eine Anekdote, die sich
einst in Schwaben zugetragen haben soll:
\begin{quotation}
  Es klingelt an der Tür eines Pfarrhauses in
  Stuttgart. Als die Haushälterin öffnet, steht
  ein unrasierter Mann in reichlich schäbigem
  Mantel vor der Tür und hält seine Strickmütze
  in der Hand.
  "'Gute Frau,"' verkündet der Mann in gequältem
  Ton, doch bestem Hochdeutsch,
  "'ich habe seit drei Tagen nichts mehr
  gegessen."'
```

```
Die Frau schüttelt mitleidig den Kopf und entgegnet im Brustton vollster Überzeugung:
```

```
"'Guda Moh, Sie missat sich halt zwinga!"'
\end{quotation}
\end{document}
```

Das Ergebnis könnte dann so aussehen:

Ein kleines Beispiel für eine Anekdote, die sich einst in Schwaben zugetragen haben soll:

Es klingelt an der Tür eines Pfarrhauses in Stuttgart. Als die Haushälterin öffnet, steht ein unrasierter Mann in reichlich schäbigem Mantel vor der Tür und hält seine Strickmütze in der Hand.

"Gute Frau," verkündet der Mann in gequältem Ton, doch bestem Hochdeutsch, "ich habe seit drei Tagen nichts mehr gegessen."

Die Frau schüttelt mitleidig den Kopf und entgegnet im Brustton vollster Überzeugung:

"Guda Moh, Sie missat sich halt zwinga!"

Zum Vergleich sei das Ganze an Stelle von quotation auch noch mit einer quote-Umgebung gezeigt:

Ein kleines Beispiel für eine Anekdote, die sich einst in Schwaben zugetragen haben soll:

Es klingelt an der Tür eines Pfarrhauses in Stuttgart. Als die Haushälterin öffnet, steht ein unrasierter Mann in reichlich schäbigem Mantel vor der Tür und hält seine Strickmütze in der Hand.

"Gute Frau," verkündet der Mann in gequältem Ton, doch bestem Hochdeutsch, "ich habe seit drei Tagen nichts mehr gegessen."

Die Frau schüttelt mitleidig den Kopf und entgegnet im Brustton vollster Überzeugung:

"Guda Moh, Sie missat sich halt zwinga!"

```
\begin{addmargin}[linker Einzug]{Einzug}
    ...
\end{addmargin}
\begin{addmargin*}[innerer Einzug]{Einzug}
    ...
\end{addmargin*}
```

Wie bei quote und quotation handelt es sich bei addmargin um eine Umgebung, die den Rand verändert. Im Unterschied zu den beiden erstgenannten Umgebungen kann der Anwen-

der jedoch bei addmargin wählen, um welchen Wert der Rand verändert werden kann. Des Weiteren verändert die Umgebung den Absatzeinzug und den Absatzabstand nicht. Es wird auch kein zusätzlicher vertikaler Abstand vor und nach der Umgebung eingefügt.

Ist nur das obligatorische Argument *Einzug* angegeben, so wird der Inhalt der Umgebung rechts und links um diesen Wert eingezogen. Ist das optionale Argument *linker Einzug* hingegen angegeben, so wird links abweichend von *Einzug* der Wert *linker Einzug* zum Rand addiert.

Die Sternvariante addmargin* unterscheidet sich nur im doppelseitigen Satz von der Variante ohne Stern, wobei der Unterschied auch nur dann auftritt, wenn das optionale Argument *innerer Einzug* verwendet wird. Dabei wird dann der Wert von *innerer Einzug* zum inneren Randanteil der Seite addiert. Dies ist bei rechten Seiten der linke Rand der Seite, bei

linken Seiten jedoch der rechte Rand der Seite. *Einzug* gilt dann für den jeweils anderen Rand. Bei beiden Varianten der Umgebung sind für alle Parameter auch negative Werte erlaubt. Damit kann man erreichen, dass die Umgebung in den Rand hineinragt.

Beispiel: Angenommen, Sie schreiben eine Anleitung mit kurzen Quellcode-Beispielen. Um diese sehr stark hervorzuheben, sollen sie mit horizontalen Linien vom Text abgesetzt und leicht in den äußeren Rand verschoben werden. Sie definieren sich dafür zunächst eine Umgebung:

```
\newenvironment{QuellcodeRahmen}{%
  \begin{addmargin*}[1em] {-1em}%
  \begin{minipage}{\linewidth}%
  \rule{\linewidth}{2pt}%
}{%
  \rule[.25\baselineskip]{\linewidth}{2pt}%
  \end{minipage}%
  \end{addmargin*}%
}
```

```
Zur Demonstration sei die Definition der Umgebung in der Umgebung selbst gesetzt:

\newenvironment{\QuellcodeRahmen}{%
\begin{addmargin*} [1em] {-1em}%
\begin{minipage}{\linewidth}%
\rule{\linewidth}{2pt}%
}{%
\rule[.25\baselineskip]{\linewidth}{2pt}%
\end{addmargin*}%
\end{addmargin*}%
}
Nicht zwingend schön, aber es zeigt den Nutzen.
```

Das optionale Argument der addmargin*-Umgebung sorgt dafür, dass der innere Rand um den Wert 1 em vergrößert wird. Dafür wird der äußere Rand um den

negativen Wert vergrößert, also in Wirklichkeit um 1 em verkleinert. Dies resultiert in einer Verschiebung um 1 em nach außen. Selbstverständlich kann statt 1em auch eine Länge, beispielsweise 2\parindent, verwendet werden.

Ob eine Seite eine linke oder eine rechte Seite ist, kann übrigens beim ersten LATEX-Durchlauf nicht zuverlässig festgestellt werden. Siehe dazu die Erklärungen zu den Anweisungen \ifthispageodd (Abschnitt 3.11, Seite 79) und \ifthispagewasodd (Abschnitt 20.1, Seite 377).

Im Zusammenspiel von Umgebungen wie Listen mit Absätzen ergeben sich für Laien häufiger Fragen. Daher widmet sich die weiterführende Erklärung zu Option parskip in Abschnitt 20.1, Seite 377 auch diesem Thema. Ebenfalls im Expertenteil in Abschnitt 20.1, Seite 377 wird die Problematik von mehrseitigen addmargin*-Umgebungen behandelt.

3.19. Mathematik

Die KOMA-Script-Klassen stellen keine eigenen Umgebungen für mathematische Formeln, Gleichungssysteme oder ähnliche Elemente der Mathematik bereit. Stattdessen stützt sich KOMA-Script im Bereich der Mathematik voll und ganz auf den LATEX-Kern. Dies gilt auch für die Realisierung der beiden Optionen leqno und fleqn.

Auf eine Beschreibung der Mathematikumgebungen des LATEX-Kerns, also displaymath, equation und eqnarray, wird an dieser Stelle verzichtet. Wer diese verwenden möchte, sei auf [DGS⁺12] verwiesen. Für mehr als nur einfachste mathematische Formeln und Gleichungen sei jedoch die Verwendung von Paket amsmath empfohlen (siehe [Ame02]).

leqno

Gleichungen werden normalerweise auf der rechten Seite nummeriert. Mit Hilfe der Standardoption leqno wird die Standardoptionsdatei leqno.clo geladen. Dadurch erfolgt die Nummerierung von Gleichungen links. Diese Option ist als optionales Argument von \documentclass zu verwenden. Eine Einstellung per \KOMAoptions oder \KOMAoption wird nicht unterstützt. Dies wäre auch deshalb nicht sinnvoll, weil das für den Mathematiksatz empfohlene Paket amsmath ebenfalls nur beim Laden, nicht aber zur Laufzeit auf diese Option reagieren kann.

fleqn

Gleichungen werden normalerweise horizontal zentriert ausgegeben. Mit Hilfe der Standardoption fleqn wird die Standardoptionsdatei fleqn.clo geladen. Dadurch erfolgt die Ausgabe von Gleichungen linksbündig. Diese Option ist als optionales Argument von \documentclass zu verwenden. Eine Einstellung per \KOMAoptions oder \KOMAoption wird nicht unterstützt. Dies wäre auch deshalb nicht sinnvoll, weil das für den Mathematiksatz empfohlene Paket amsmath ebenfalls nur beim Laden, nicht aber zur Laufzeit auf diese Option reagieren kann.

3.20. Gleitumgebungen für Tabellen und Abbildungen

LATEX bietet mit den Gleitumgebungen einen sehr leistungsfähigen und komfortablen Mechanismus für die automatische Anordnung von Abbildungen und Tabellen. Genau genommen sollte von »Tafeln« statt von »Tabellen« die Rede sein. Dies wäre auch zur Unterscheidung der Umgebungen table und tabular von Vorteil. Es hat sich im Deutschen aber für beides die Bezeichnung »Tabelle« eingebürgert. Das kommt vermutlich daher, dass man in table-Umgebungen üblicherweise tabular-Umgebungen setzt, auch wenn dies keineswegs zwingend ist.

Häufig werden die Gleitumgebungen von Anfängern nicht richtig verstanden. So wird oft die Forderung aufgestellt, eine Tabelle oder Abbildung genau an einer bestimmten Position im Text zu setzen. Dies ist jedoch nicht erforderlich, da auf Gleitumgebungen im Text über eine Referenz verwiesen wird. Es ist auch nicht sinnvoll, da ein solches Objekt an einer Stelle nur dann gesetzt werden kann, wenn auf der Seite noch genügend Platz für das Objekt vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, müsste das Objekt auf die nächste Seite umbrochen werden und auf der aktuellen Seite würde ein möglicherweise sehr großer leerer Raum bleiben.

Häufig findet sich in einem Dokument auch bei jedem Gleitobjekt das gleiche optionale Argument zur Platzierung des Objekts. Auch dies ist nicht sinnvoll. In solchen Fällen sollte man besser den Standardwert global ändern. Näheres dazu ist [Wik] zu entnehmen.

Ein wichtiger Hinweis sei diesem Abschnitt noch vorangestellt: Die meisten Mechanismen, die hier vorgestellt werden und über die Fähigkeiten der Standardklassen hinaus gehen, funktionieren nicht mehr, wenn Sie ein Paket verwenden, das in die Generierung von Tabellen- und Abbildungstiteln eingreift und deren Aussehen verändert. Dies sollte selbstverständlich sein, wird aber leider häufig nicht bedacht.

${\tt captions=} \textit{Einstellung}$

Bei den Standardklassen werden die Titel von Gleitumgebungen, die mit der Anweisung \caption (siehe unten) gesetzt werden, als Unterschrift formatiert. Darüber hinaus wird zwischen ein- und mehrzeiligen Unterschriften unterschieden, wobei einzeilige Unterschriften horizontal zentriert werden.

Tabellen werden jedoch häufig mit Überschriften statt mit Unterschriften versehen. Das liegt daran, dass es auch Tabellen geben kann, die sich über mehrere Seiten erstrecken. Bei solchen Tabellen möchte man natürlich bereits auf der ersten Seite wissen, worum es sich handelt. Darüber hinaus werden Tabellen zeilenweise von oben nach unten gelesen. Damit gibt es mindestens zwei gute Gründe, in der Regel alle Tabellen mit Überschriften zu versehen. KOMA-Script bietet daher mit der Einstellung captions=tableheading die Möglichkeit, bei Tabellen die Formatierung auf Überschriften zu ändern.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass mehrseitige Tabellen nicht als Gleitumgebungen gesetzt werden können. Für den automatischen Seitenumbruch von Tabellen werden außerdem Zusatzpakete wie longtable (siehe [Car04]) oder tabu (siehe [Che11]) benötigt.

Mit der Einstellung captions=tablesignature wird wieder die Voreinstellung der Formatierung als Tabellenunterschrift gewählt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die beiden Werte lediglich die Formatierung ändern. Der Ort, an dem die Über- oder Unterschrift gesetzt wird, hängt bei den Gleitumgebungen von KOMA-Script allein vom Ort ab, an dem die Anweisung \caption verwendet wird. Dies ändert sich jedoch bei Verwendung des Pakets float mit der Anweisung \restylefloat (siehe [Lin01]).

v3.09

Natürlich existiert mit den Optionen captions=figureheading und captions=figuresignature auch die entsprechende Funktion für Abbildungen. Allerdings werden Abbildungen in der Regel wie im Falle von Fotos eher als Ganzes und im Falle von Diagrammen oder Graphen eher von unten links her betrachtet. In den wenigsten Fällen dürfte es daher sinnvoll sein, nur bei Abbildungen die Formatierung von Unterschriften in Überschriften zu ändern.

Manchmal wird jedoch gewünscht, alle Gleitumgebungen mit Überschriften zu versehen. Daher gibt es bei KOMA-Script die Einstellung Optionen captions=heading und die umgekehrte Einstellung captions=signature, mit der man die Formatierungen aller Gleitumgebungen entsprechend ändern kann. Diese entfalten ihre Wirkung auch noch, wenn sie innerhalb einer Gleitumgebung verwendet werden.

float

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung des float-Pakets die Einstellungen von Unterschriften oder Überschriften nicht mehr funktionieren, sobald Sie \restylefloat auf Tabellen oder Abbildungen anwenden. Näheres zum float-Paket und \restylefloat entnehmen Sie bitte [Lin01]. Die zusätzliche Unterstützung, die KOMA-Script bei Verwendung des float-Pakets bietet, finden Sie bei der Erklärung zu komaabove (siehe Seite 136).

Bei KOMA-Script besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, mit der Einstellung captions=nooneline die Unterscheidung zwischen ein- und mehrzeiligen Über- bzw. Unterschriften abzuschalten. Dies ist beispielsweise dann wichtig, wenn man keine Zentrierung wünscht. Die Voreinstellung, bei der einzeilige Über- und Unterschriften automatisch horizontal zentriert werden, entspricht der Einstellung captions=oneline.

Als Besonderheit bietet KOMA-Script innerhalb von Gleitumgebungen die Möglichkeit, den Titel statt als Über- oder Unterschrift neben den eigentlichen Inhalt zu setzen. Die dazu notwendige Umgebung captionsbeside ist ab Seite 133 erklärt. Die Einstellungen für diese Umgebung können ebenfalls mit der Option captions geändert werden. Die dabei möglichen Werte für die jeweilige Einstellung sind Tabelle 3.17 zu entnehmen.

Tabelle 3.17.: Mögliche Werte für Option captions zur Einstellung der Formatierung von Über- und Unterschriften in Gleitumgebungen

bottombeside, besidebottom

Gleitungebungstitel der Umgebung captionsbeside (siehe Abschnitt 3.20, Seite 133) werden mit der untersten Grundlinie auf Höhe der untersten Grundlinie des Inhalts der Gleitungebung ausgerichtet.

${\tt centered} be {\tt side}, \, be {\tt side} centered, \, {\tt middle} be {\tt side}, \, be {\tt side} middle$

Gleitumgebungstitel der Umgebung captionsbeside (siehe Abschnitt 3.20, Seite 133) werden zum Inhalt der Gleitumgebung vertikal zentriert ausgerichtet.

figureheading, figureabove, abovefigure, topatfigure

Bei Abbildungen wird (ggf. abweichend von captions=signature) die Formatierung als Überschrift gewählt.

${\tt figure signature,\,figure below,\,below figure,\,bottomat figure}$

Bei Abbildungen wird (ggf. abweichend von captions=heading) die Formatierung als Unterschrift gewählt.

${\tt heading},\, {\tt above},\, {\tt top}$

Gleitumgebungstitel werden als Überschriften formatiert. Dies hat jedoch keinen Einfluss darauf, ob sie über oder unter der Gleitumgebung platziert werden. Die Option impliziert auch captions=tableheading und captions=figureheading.

innerbeside, besideinner

Gleitumgebungstitel der Umgebung captionsbeside (siehe Abschnitt 3.20, Seite 133) werden bei doppelseitigem Satz in der Voreinstellung innen neben dem Inhalt der Gleitumgebung gesetzt. Dies entspricht im einseitigen Satz captions=leftbeside.

leftbeside, besideleft

Gleitumgebungstitel der Umgebung captionsbeside (siehe Abschnitt 3.20, Seite 133) werden in der Voreinstellung links neben dem Inhalt der Gleitumgebung gesetzt.

nooneline

Einzeilige Über- und Unterschriften von Gleitumgebungen werden nicht gesondert, sondern genau wie mehrzeilige behandelt.

v3.09

v3.09

v3.09

Tabelle 3.17.: Mögliche Werte für Option captions (Fortsetzung)

oneline

Einzeilige Über- und Unterschriften von Gleitumgebungen werden gesondert behandelt, um sie horizontal zu zentrieren.

outerbeside, besideouter

Gleitumgebungstitel der Umgebung captionsbeside (siehe Abschnitt 3.20, Seite 133) werden bei doppelseitigem Satz in der Voreinstellung außen neben dem Inhalt der Gleitumgebung gesetzt. Dies entspricht im einseitigen Satz captions=rightbeside.

rightbeside, besideright

Gleitumgebungstitel der Umgebung captionsbeside (siehe Abschnitt 3.20, Seite 133) werden in der Voreinstellung rechts neben dem Inhalt der Gleitumgebung gesetzt.

signature, below, bot, bottom

Gleitumgebungstitel werden als Unterschriften formatiert. Dies hat jedoch keinen Einfluss darauf, ob sie über oder unter der Gleitumgebung platziert werden. Die Option impliziert auch captions=tablesignature und captions=figuresignature.

tableheading, tableabove, abovetable, abovetabular, topattable

Bei Tabellen wird (ggf. abweichend von captions=signature) die Formatierung als Überschrift gewählt.

tablesignature, belowtable, belowtabular, bottomattable

Bei Tabellen wird (ggf. abweichend von captions=heading) die Formatierung als Unterschrift gewählt.

topbeside, besidetop

Gleitumgebungstitel der Umgebung captionsbeside (siehe Abschnitt 3.20, Seite 133) werden mit der obersten Grundlinie auf Höhe der obersten Grundlinie des Inhalts der Gleitumgebung ausgerichtet.

```
\label{lem:caption} $$ \operatorname{Verzeichnise} Titel} $$ \operatorname{Verzeichnise} Titel} $$ \operatorname{Verzeichnise} Titel} $$ \operatorname{Verzeichnise} Titel} $$
```

Tabellen und Abbildungen werden bei den Standardklassen mit Hilfe der Anweisung \caption mit einem Titel in Form einer Unterschrift versehen. Bei Abbildungen ist dies grundsätzlich korrekt. Bei Tabellen wird gestritten, ob der Titel als Überschrift über oder konsistent mit der Bildunterschrift unter die Tabelle gehört. Daher bietet KOMA-Script im Gegensatz zu den

v3.09

Standardklassen die Anweisungen \captionbelow für *Titel* in Form von Unterschriften und \captionabove für *Titel* in Form von Überschriften.

Sowohl bei Tabellen als auch bei Abbildungen oder generell für alle Gleitumgebungen lässt sich das Verhalten von \caption mit der Option captions steuern, die am Anfang dieses Abschnitts zu finden ist. Aus Gründen der Kompatibilität ist voreingestellt, dass sich \caption bei allen Gleitumgebungen wie \captionbelow verhält. Es wird jedoch empfohlen, Tabellenüberschriften zu verwenden und auf die Formatierung mit captions=tableheading entsprechend umzustellen oder bei Tabellen auf \captionabove zurück zu greifen.

Beispiel: Sie wollen mit Tabellenüberschriften statt mit Tabellenunterschriften arbeiten, weil Sie teilweise Tabellen haben, die über mehr als eine Seite gehen. Mit den Standardklassen bliebe Ihnen nur die Möglichkeit:

```
\begin{table}
  \caption{Dies ist nur eine Beispieltabelle}
  \begin{tabular}{llll}
   Dies & ist & ein & Beispiel.\\hline
   Bitte & lassen & Sie & den \\
   Inhalt & dieser & Tabelle & unbeachtet.
  \end{tabular}
\end{table}
```

Damit hätten Sie das unschöne Ergebnis:

```
Tabelle 30.2: Dies ist nur eine Beispieltabelle

Dies ist ein Beispiel.

Bitte lassen Sie den

Inhalt dieser Tabelle unbeachtet.
```

Bei KOMA-Script schreiben Sie hingegen:

```
\begin{table}
  \captionabove{Dies ist nur eine Beispieltabelle}
  \begin{tabular}{llll}
    Dies & ist & ein & Beispiel.\\hline
    Bitte & lassen & Sie & den \\
    Inhalt & dieser & Tabelle & unbeachtet.
  \end{tabular}
\end{table}
```

Sie erhalten dann das gewünschte Ergebnis:

```
Tabelle 30.2: Dies ist nur eine Beispieltabelle

Dies ist ein Beispiel.

Bitte lassen Sie den
Inhalt dieser Tabelle unbeachtet.
```

131

Tabelle 3.18.: Voreinstellungen der Schrift für die Elemente der

Tabellen- oder Abbildungsunterschrift bzw. -überschrift

Kapitel 3.

Voreinstellung

\normalfont

 \n

Element caption

captionlabel

	hen, können Sie stattdessen auch die Option captions=tableheading setzen (siehe
	Seite 126). Dann genügt es, wenn Sie wie bei den Standardklassen \caption ver-
	wenden. Sie erhalten trotzdem das Ergebnis von \captionabove.
v2.8p	Die Schriftart für die Beschreibung und das Label – »Abbildung« oder »Tabelle« gefolgt
	von der Nummer und einem Trennzeichen – kann über die Anweisungen \setkomafont und
	\addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) verändert werden. Zuständig sind hier die El-
	emente caption und captionlabel (siehe Tabelle 3.2, Seite 60). Dabei wird die Schriftart für
	das Element caption zunächst auch auf das Element captionlabel angewandt, bevor dessen
	spezifische Schriftart Anwendung findet. Die Vorbelegungen sind Tabelle 3.18 zu entnehmen.

Da Sie konsequent nicht nur eine, sondern alle Tabellen mit Überschriften verse-

Sie wollen, dass Tabellen- und Abbildungsbeschreibungen in einer kleineren Schrif-

tart gesetzt werden. Also setzen Sie beispielsweise in der Präambel Ihres Dokuments:

Außerdem hätten Sie gerne, dass das Label serifenlos und fett gedruckt wird. Sie

v3.05

v3.09

v3.09a

Beispiel:

Das Ergebnis wäre bei Verwendung von \addtokomafont in diesem Fall übrigens gleich.

\setkomafont{captionlabel}{\sffamily\bfseries}

\captionof{Objekttyp}[Verzeichniseintraq]{Titel}

\captionaboveof{Objekttyp}[Verzeichniseintrag]{Titel} \captionbelowof{Objekttyp}[Verzeichniseintrag]{Titel} Ahnlich wie die Pakete caption und capt-of bietet auch KOMA-Script die Anweisung

caption ist die Anleitung zu diesem Paket zu beachten!

\addtokomafont{caption}{\small}

setzen also außerdem:

tumgebung einen entsprechenden Titel mit Eintrag in das jeweilige Verzeichnis setzen kann. Dabei muss im Gegensatz zu \caption die Art des Gleitobjekts als zusätzliches erstes Argument angegeben werden. Darüber hinaus bietet KOMA-Script zusätzlich auch die Anweisungen \captionaboveof

\captionof mit der man auch außerhalb einer Gleitumgebung oder in einer fremden Glei-

und \captionbelowof. Diese dienen als Gegenstücke zu \captionabove und \captionbelow. Selbstverständlich berücksichtigt \captionof auch die Einstellungen von Option captions bezüglich der Formatierung des Titels als Über- oder Unterschrift. Diese Fähigkeit geht jedoch

eventuell durch das Laden von Paketen wie capt-of oder caption verloren. Bei Verwendung von

Beispiel: Angenommen, Sie wollen ein Gleitobjekt erstellen, bei dem eine Tabelle und eine Abbildung nebeneinander stehen. Da es keine gemischten Gleitobjekte gibt, verwenden Sie primär eine figure-Umgebung:

```
\begin{figure}
  \begin{minipage}{.5\linewidth}
    \centering
    \rule{4cm}{3cm}
    \caption{Ein Rechteck}\label{fig:rechteck}
  \end{minipage}%
  \begin{minipage}{.5\linewidth}
    \centering
    \captionaboveof{table}
    [Maße des Rechtecks aus
      Abbildung~\ref{fig:rechteck}]%
    {Rechtecksmaße}
    \label{tab:rechteck}
    \begin{tabular}{11}
      Breite: & 4\,cm\\
      Höhe:
             & 3\,cm
    \end{tabular}
 \end{minipage}
\end{figure}
```

Um Abbildung und Tabelle nebeneinander zu setzen, wurden zwei minipage-Umgebungen verwendet. Wichtig ist hier das Prozentzeichen nach der ersten minipage, ohne das ein zusätzlicher Wortabstand zwischen die beiden minipage-Umgebungen gesetzt würde.

Die Abbildungsunterschrift wurde mit \caption gesetzt. Für die Tabellenüberschrift wurde \captionaboveof verwendet. Als erstes Argument wurde table angegeben. Dadurch weiß KOMA-Script, dass es sich trotz figure-Umgebung um eine Tabellenüberschrift handelt.

Das optionale Argument von \captionaboveof setzt den Eintrag in das Tabellenverzeichnis. Ohne das optionale Argument würde der als letztes Argument angegebene Titel ebenfalls in das Tabellenverzeichnis geschrieben. Während dieser Titel im Gleitobjekt selbst völlig ausreichend ist, wäre er jedoch im Tabellenverzeichnis wenig aussagekräftig. Daher wird hier für das Verzeichnis ein abweichender Titel über das optionale Argument verwendet. Das Ergebnis der Bemühungen zeigt Abbildung 3.3.

In gleicher Weise, wie in obigem Beispiel eine Tabelle innerhalb einer Abbildungsumgebung gesetzt und mit einem Titel versehen wird, könnte man auch eine nicht gleitende Tabelle außerhalb jeder Gleitumgebung setzen. Auch dabei sollte in der Regel eine minipage verwendet werden, um zu verhindern, dass zwischen Überschrift und Tabelle ein Seitenumbruch



Abbildung 3.3.: Verwendung von \captionaboveof innerhalb einer fremden Gleitumgebung

Breite: $4\,\mathrm{cm}$ Höhe: $3\,\mathrm{cm}$

Tabelle 3.19.: Rechteckmaße

erfolgen kann. Zusätzlich sollte man die minipage dann noch in eine flushleft-Umgebung einbetten, um einerseits einen gefälligen Abstand zum Text davor und dahinter zu erreichen, und andererseits den Absatzeinzug vor der minipage zu verhindern.

```
\begin{captionbeside}[Verzeichnistitel]{Titel}%
                      [Anordnung] [Breite] [Offset]
\end{captionbeside}
\begin{captionbeside}[Verzeichnistitel]{Titel}%
                      [Anordnung] [Breite] [Offset] *
\end{captionbeside}
Neben den Unter- und Überschriften findet man insbesondere bei kleineren Abbildungen häu-
```

figer Beschreibungen, die neben der Abbildung gesetzt werden. Dabei schließt normalerweise die Unterkante der Beschreibung mit der Unterkante der Abbildung ab. Natürlich kann man mit etwas Geschick und beispielsweise zwei \parbox-Anweisungen dergleichen auch in den Standardklassen erreichen. KOMA-Script bietet jedoch eine spezielle Umgebung. Diese Umgebung kann innerhalb der Gleitumgebungen verwendet werden. Der erste optionale Parameter Verzeichnistitel und der obligatorische Parameter Titel entsprechen dabei genau den gleichnamigen Parametern von \caption, \captionabove oder \captionbelow. Der Titel wird dabei neben den Inhalt der Umgebung gesetzt.

Ob der Titel rechts oder links daneben gesetzt wird, kann mit dem optionalen Parameter Anordnung bestimmt werden. Es darf genau einer der folgenden Buchstaben angegeben werden:

1 – links

v2.8q

- r rechts
- i innen: auf rechten Seiten links, auf linken Seiten rechts
- o außen: auf rechten Seiten rechts, auf linken Seiten links

Voreingestellt ist rechts neben dem Inhalt der Umgebung. Diese Voreinstellung kann jedoch v3.00mit der Option captions (siehe Seite 126) und deren Werte innerbeside, leftbeside,

outerbeside und rightbeside verändert werden. Bei Verwendung der Anordnung außen oder innen werden unter Umständen zwei LATEX-Läufe benötigt, um die korrekte Anordnung zu erreichen.

Normalerweise nehmen der Inhalt der Umgebung und der *Titel* die gesamte verfügbare Breite ein. Es besteht jedoch die Möglichkeit, mit dem optionalen Parameter *Breite* eine andere Breite anzugeben. Diese kann auch größer als die Breite des Textkörpers sein.

Bei Angabe einer Breite wird die genutzte Breite normalerweise bezüglich der Breite des Textkörpers zentriert. Mit dem optionalen Argument Offset kann stattdessen eine Verschiebung relativ zum linken Rand angegeben werden. Ein positiver Wert entspricht einer Verschiebung nach rechts, ein negativer Wert einer Verschiebung nach links. Mit einem Offset von 0 pt erfolgt die Ausgabe linksbündig.

Wird hinter den optionalen Parameter Offset noch ein Stern gesetzt, so stellt der Offset im doppelseitigen Druck auf linken Seiten eine Verschiebung relativ zum rechten Rand dar. Ein positiver Wert entspricht dann einer Verschiebung nach außen, während ein negativer Wert für eine Verschiebung nach innen steht. Ein Offset von 0 pt wäre dann also bündig zum inneren Rand. Diese Variante benötigt unter Umständen zwei LATEX-Durchläufe, um die korrekte Verschiebung zu erreichen.

Vertikal erfolgt die Ausrichtung in der Voreinstellung unten. Das bedeutet, dass die un-

tere Grundlinie des Inhalts des Gleitobjekts und die untere Grundlinie von *Titel* auf einer Höhe liegen. Diese Einstellung kann mit der Option captions (siehe Seite 126) und deren Werte topbeside, centeredbeside und bottombeside verändert werden. Bei der Einstellung topbeside werden die oberen Grundlinien von Gleitobjektinhalt und *Titel* auf einer Höhe ausgerichtet, während bei centeredbeside eine Zentrierung stattfindet. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Abbildungen normalerweise die Grundlinie unten haben. Dies kann beispielsweise mit der Anweisung \raisebox verändert werden.

v3.00

Beispiel: Ein Beispiel für die Verwendung der captionbeside-Umgebung ist in Abbildung 3.4 zu finden. Gesetzt wurde diese Abbildung mit:

```
\begin{figure}
\begin{captionbeside}%
    [Beispiel: Bildbeschreibung daneben, unten]%
    {Eine Bildbeschreibung weder über noch unter
        der Abbildung, sondern unten daneben}%
    [i][\linewidth][%
        \dimexpr\marginparwidth+\marginparsep\relax]*
    \fbox{%
        \parbox[b][5\baselineskip][c]{.25\textwidth}
        {%
        \hspace*{\fill}\KOMAScript
        \hspace*{\fill}\par
      }%
}
```

 $\mathsf{KOMA}\text{-}\mathsf{Script}$

Abbildung 3.4.: Eine Bildbeschreibung weder über noch unter der Abbildung, sondern unten daneben

```
\end{captionbeside}
\label{fig:maincls.captionbeside}
\end{figure}
```

Die Gesamtbreite ist also die aktuell verfügbare Breite \linewidth. Diese wird jedoch mit um \marginparwidth + \marginparsep nach außen verschoben. Der Titel oder die Beschreibung steht innen neben der Abbildung. Damit erscheint die Abbildung selbst bis in die Marginalienspalte in den Rand gerückt.

Die Zentrierung der Bildbeschreibung mit

\KOMAoption{captions}{centeredbeside}

zeigt Abbildung 3.5. Das ist jedoch sicher keine empfehlswerte Lösung.

Demgegenüber kann die Ausrichtung oben, die bei Abbildung 3.6 zu sehen ist, durchaus verwendet werden. Zur Verdeutlichung, wie man \raisebox zur Verschiebung der Grundlinie nutzen kann, sei hier ein komplettes Beispiel angegeben. Eine solche Verschiebung kann man nicht nur bei einer Ersatzgrafik wie zuvor angegeben, sondern auch beispielsweise auf \includegraphics (siehe [Car05]) anwenden:

Abbildung 3.5.: Eine Bildbeschreibung weder über noch unter der Abbildung, sondern mittig daneben

KOMA-Script

> Abbildung 3.6.: Eine Bildbeschreibung weder über noch unter der Abbildung, sondern oben daneben

> > KOMA-Script

```
\dimexpr\marginparwidth+\marginparsep\relax
    1*
    \raisebox{%
      \dimexpr\baselineskip-\totalheight\relax
    }{%
      \includegraphics{example-image-1x1}%
    }%
  \end{captionbeside}
  \label{fig:maincls.captionbesidetop}
\end{figure}
\end{document}
```

```
\begin{captionofbeside}{Objekttyp}[Verzeichnistitel]{Titel}%
                 [Anordnung] [Breite] [Offset]
\end{captionofbeside}
[Anordnung][Breite][Offset]*
\end{captionofbeside}
```

v3.10

Wie zu \caption mit \captionof eine Variante existiert, bei der der Objekttyp nicht durch die Verwendung innerhalb einer Gleitumgebung dieses Typs bestimmt wird, so gibt es passend zur Umgebung captionbeside mit captionofbeside auch eine entsprechende Umgebung. Im Unterschied zu captionbeside ist auch hier, dass der Objekttyp als zusätzliches, erstes Argument anzugeben ist.

komaabove komabelow

Bei Verwendung des float-Pakets wird das Aussehen der damit definierten Gleitumgebungen float allein vom float-Stil bestimmt. Dies schließt auch die Frage ein, ob mit Überschriften oder Unterschriften gearbeitet wird. Im float-Paket gibt es keinen vordefinierten Stil, der im Aussehen dem von KOMA-Script entspricht und dieselben Einstellmöglichkeiten (siehe unten) bietet.

KOMA-Script definiert deshalb zusätzlich die beiden Stile komaabove und komabelow. Diese können bei Verwendung des float-Pakets wie die dort definierten Stile plain, boxed oder ruled

aktiviert werden. Siehe dazu [Lin01]. Beim Stil komaabove werden \caption, \captionabove und \captionbelow als Überschrift, beim Stil komabelow als Unterschrift gesetzt.

Doi KOMA

Bei KOMA-Script gibt es verschiedene Eingriffsmöglichkeiten, um die Formatierung der Beschreibung zu ändern. Die Änderung der Schriftart wurde bereits erläutert. Das oder die Trennzeichen zwischen dem Label und dem eigentlichen Beschreibungstext sind im Makro \captionformat abgelegt. Abweichend von allen anderen \...format-Anweisungen ist hier also nicht der Zähler, sondern nur die auf den Zähler folgenden Angaben enthalten. Die Originaldefinition lautet:

```
\newcommand*{\captionformat}{:\ }
```

Auch diese kann mit \renewcommand geändert werden.

Beispiel: Aus mir unerfindlichen Gründen wollen Sie als Trennzeichen keinen Doppelpunkt gefolgt von einem Leerzeichen, sondern einen Gedankenstrich einschließlich der notwendigen Leerzeichen. Daher definieren Sie:

```
\renewcommand*{\captionformat}{~--~}
```

Diese Definition sollten Sie beispielsweise in die Präambel Ihres Dokuments stellen.

```
\figureformat \tableformat
```

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass \captionformat keine Formatierung für das Label selbst enthält. Dieses sollte nun keineswegs über Umdefinierung der Anweisungen für die Zählerausgabe, \thefigure oder \thetable, verändert werden. Eine solche Umdefinierung hätte nämlich auch Auswirkungen auf die Ausgabe von \ref oder der Verzeichnisse. Stattdessen bietet KOMA-Script auch hier zwei \...format-Anweisungen. Diese sind wie folgt vordefiniert:

```
\newcommand*{\figureformat}{\figurename~\thefigure\autodot}
\newcommand*{\tableformat}{\tablename~\thetable\autodot}
```

Sie können ebenfalls mit \renewcommand eigenen Anforderungen angepasst werden.

Beispiel: Hin und wieder wird gewünscht, dass die Beschreibungstexte ganz ohne Label und natürlich auch ohne Trennzeichen ausgegeben werden. Bei KOMA-Script genügen folgende Definitionen, um dies zu erreichen:

```
\renewcommand*{\figureformat}{}
\renewcommand*{\tableformat}{}
\renewcommand*{\captionformat}{}
```

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Nummerierung damit zwar nicht ausgegeben, aber dennoch fortgezählt wird. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Umdefinierungen nur auf einzelne figure- oder table-Umgebungen angewendet werden.

```
\setcapindent{Einzug}
\setcapindent*{XEinzug}
\setcaphanging
```

Wie bereits erwähnt wurde, werden in den Standardklassen die Beschreibungen nicht hängend gesetzt. Das heißt: In mehrzeiligen Beschreibungen beginnt die zweite Zeile direkt unter dem Labeltext. Es gibt bei den Standardklassen auch keinen Mechanismus, dies direkt zu beeinflussen. Bei KOMA-Script werden hingegen alle Zeilen ab der zweiten so weit eingerückt, dass diese nicht mehr unter dem Label, »Abbildung ...:« oder »Tabelle ...:«, sondern unter dem eigentlichen Text der ersten Zeile beginnen.

Dieses Verhalten, das der Verwendung von \setcaphanging entspricht, kann bei KOMA-Script jederzeit durch Verwendung der Anweisung \setcapindent oder \setcapindent* geändert werden. Dabei gibt der Parameter Einzug an, wie weit ab der zweiten Zeile eingerückt werden soll. Soll nach dem Label und vor dem Beschreibungstext noch ein Zeilenumbruch erfolgen, so definieren Sie die Einrücktiefe XEinzug der Beschreibung stattdessen mit der Sternvariante der Anweisung: \setcapindent*. Mit einem negativen Einzug erreicht man hingegen, dass vor der Beschreibung ebenfalls ein Umbruch erfolgt und nur die erste Zeile der Beschreibung, nicht jedoch die folgenden, um den Betrag von Einzug eingerückt werden.

Ob einzeilige Beschreibungen wie mehrzeilige Beschreibungen gesetzt werden oder eine Sonderbehandlung erfahren, wird über die Option captions gewählt. Siehe hierzu die Erklärung zu den Werten oneline und nooneline dieser Option auf Seite 127.

Beispiel: Die Abbildungen 3.7 bis 3.10 zeigen die Auswirkungen unterschiedlicher Einstellungen. Dabei wird deutlich, dass bei geringer Spaltenbreite der komplett hängende Einzug unvorteilhaft ist. Der Quelltext der zweiten Abbildung sei hier mit abgewandelter Unterschrift beispielhaft wiedergegeben:

```
\begin{figure}
  \setcapindent{1em}
  \fbox{\parbox{.95\linewidth}{%}
      \centering\KOMAScript}}
  \caption{Beispiel mit teilweise h\u00e4ngendem Einzug
    ab der zweiten Zeile}
\end{figure}
```

Wie zu sehen ist, kann die Formatierung also auch lokal innerhalb der figure-Umgebung geändert werden. Die Änderung gilt dann nur für die eine Abbildung. Nachfolgende Abbildungen werden wieder mit den Grundeinstellungen oder den globalen Einstellungen, die Sie beispielsweise in der Dokumentpräambel vorgenommen haben, gesetzt. Das gilt für Tabellen natürlich genauso.

KOMA-Script

KOMA-Script

Abbildung 3.7.: Mit der Standardeinstellung, also wie bei Verwendung von \setcaphanging

Abbildung 3.8.: Mit teilweise hängendem Einzug ab der zweiten Zeile durch Verwendung von \setcapindent{1em}

KOMA-Script

KOMA-Script

Abbildung 3.9.:

Abbildung 3.10.:

Mit hängendem Einzug ab der zweiten Zeile und Umbruch vor der Beschreibung durch Verwendung von \setcapindent*{1em}

Mit Einzug lediglich in der zweiten Zeile und einem Umbruch vor der Beschreibung durch Verwendung von \setcapindent{-1em}

\setcapwidth[Ausrichtung]{Breite} \setcapmargin[Rand links]{Rand} \setcapmargin*[Rand innen]{Rand}

v2.8q

den. Normalerweise steht die gesamte Text- oder Spaltenbreite für den Text der Beschreibung zur Verfügung.

Mit der Anweisung \setcapwidth kann diese Breite reduziert werden. Dabei gibt das obli-

Mit Hilfe dieser drei Befehle kann die Breite und Anordnung der Beschreibung beeinflusst wer-

gatorische Argument die maximale für die Beschreibung verwendete *Breite* an. Als optionales Argument kann genau ein Buchstabe übergeben werden, der die horizontale Ausrichtung der Beschreibung angibt. Die möglichen Ausrichtungen finden Sie in der folgenden Liste.

- 1 linksbündig
- c zentriert
- r rechtsbündig
- i innen: auf rechten Seiten linksbündig, auf linken Seiten rechtsbündig
- o außen: auf rechten Seiten rechtsbündig, auf linken Seiten linksbündig

Die Ausrichtung innen und außen entspricht im einseitigen Satz linksbündig und rechtsbündig. Innerhalb von longtable-Tabellen funktioniert die Ausrichtung innen und außen nicht korrekt. Insbesondere werden Beschreibungen von Folgeseiten bei diesen Tabellen immer nach den Beschreibungen der ersten Teiltabelle ausgerichtet. Dies ist ein konzeptionelles Problem des Paketes longtable.

Mit der Anweisung \setcapmargin kann statt der Breite der Beschreibung ein Rand angegeben werden, der neben der Beschreibung zusätzlich zum normalen Textrand eingehalten werden soll. Sollen der Rand rechts und links nicht identisch gewählt werden, kann mit dem

optionalen Argument ein von Rand abweichender Rand links von der Beschreibung eingestellt werden. Bei der Sternvariante \setcapmargin* wird statt Rand links im doppelseitigen Satz Rand innen abweichend definiert. Hier ergibt sich bei longtable-Tabellen das gleiche Problem wie bei der Ausrichtung außen oder innen bei der Anweisung \setcapwidth. Die Verwendung von \setcapmargin oder \setcapmargin* aktiviert außerdem captions=nooneline (siehe Seite 127) für die Beschreibungen, die mit dieser Randeinstellung gesetzt werden.

Man kann übrigens auch negative Werte für Rand und Rand rechts oder Rand außen angeben. Dadurch erreicht man, dass die Beschreibung in den entsprechenden Rand hineinragt.

Für Experten und versierte Anwender ist eine etwas trickreiche Anwendung für \setcapwidth in [KM12] zu finden.

origlongtable

Falls die Tabellenüberschriften des longtable-Pakets (siehe [Car04]) von den KOMA-Script-Klassen nicht umdefiniert werden sollen, kann die Option origlongtable gesetzt werden. Diese Option ist als optionales Argument von \documentclass zu verwenden. Eine Einstellung per \KOMAoptions oder \KOMAoption wird nicht unterstützt.

${\tt listof=} Einstellung$

v3.00

Normalerweise werden die Verzeichnisse der Gleitumgebungen – wie das Tabellen- und das Abbildungsverzeichnis – nicht nummeriert oder in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen. In Abschnitt 3.9 wurde dies bereits näher ausgeführt. Alternativ zu den dort erwähnten Einstellungen toc=nolistof, toc=listof und toc=listofnumbered, kann dieses Verhalten auch aus Sicht der Verzeichnisse selbst gesehen werden. Daher kann man die gleichen Ergebnisse auch mit den Einstellungen listof=notoc, listof=totoc und listof=numbered erreichen. Dabei werden in der Voreinstellung für die Überschriften der Verzeichnisse die oberste ver-

v3.06

fügbare Gliederungsebene unterhalb von \part verwendet. Bei scrbook und scrreprt ist das die Kapitelebene, bei scrartcl die Abschnittsebene. Mit Hilfe der Einstellung listof=leveldown kann hingegen die nächst tiefere Gliederungsebene verwendet werden.

Beispiel: Sie wollen in einem Buch das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis als Unterverzeichnisse eines gemeinsamen Verzeichnisses »Abbildungen und Tabellen« setzen. Dazu verwenden Sie einfach:

```
\KOMAoption{listof}{leveldown}
```

und dann an entsprechender Stelle Ihres Dokuments:

```
\addchap*{Abbildungs- und Tabellenverzeichnis}
\listoffigures
\listoftables
```

Näheres zur Anweisung \addchap* ist Abschnitt 3.16, Seite 104 zu entnehmen.

v2.8q

Normalerweise werden die Verzeichnisse der Gleitumgebungen so formatiert, dass für die Nummer ein Raum fester Breite verwendet wird. Gleichzeitig werden alle Einträge leicht eingezogen. Dies entspricht der Verwendung der Einstellung listof=graduated.

Werden die Nummern sehr breit, weil beispielsweise sehr viele Tabellen verwendet werden, so reicht der vorgesehene Platz irgendwann nicht mehr aus. Vergleichbar zur Einstellung toc=flat für das Inhaltsverzeichnis bietet KOMA-Script daher die Einstellung listof=flat für die Verzeichnisse der Gleitumgebungen. Dabei wird die Breite der Nummern automatisch ermittelt und der Platz entsprechend angepasst. Bezüglich der Nebenwirkungen und Funktionsweise gilt, was in Abschnitt 3.9, Seite 73 für die Einstellung toc=flat erklärt wurde. Es sei an dieser Stelle jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass mit der Einstellung listof=flat mehrere LATEX-Durchläufe benötigt werden, bis die Verzeichnisse ihre endgültige Form erhalten haben.

Einstellung listof=flat wird automatisch aktiviert, falls die Einstellung

v3.06

Die

listof=entryprefix verwendet wird. Normalerweise ist es nicht sinnvoll jeden Eintrag in eines der Verzeichnisse der Gleitumgebungen mit einem Präfix wie »Abbildung« oder »Tabelle« zu versenden, da natürlich im Abbildungsverzeichnis nur Abbildungen und im Tabellenverzeichnis nur Tabellen zu finden sind. Damit hat ein solcher Präfix keinen zusätzlichen Informationswert und wird in der Voreinstellung auch weggelassen. Mit der Einstellung listof=entryprefix wird ein solcher Präfix jedoch gesetzt. Dabei erhalten alle Einträge eines Verzeichnisses denselben Präfix. Dieser richtet sich nach dem Dateianhang der Hilfsdatei, die für das Verzeichnis verwendet wird. Für das Abbildungsverzeichnis, das den Dateianhang »lof« besitzt, wird beispielsweise \listoflofentryname verwendet, während für das Tabellenverzeichnis, das den Dateianhang »lot« besitzt, \listoflotentryname verwendet wird.

scrbook, scrreprt

v3.00

Bei den Klassen scrbook und scrreptt fügt KOMA-Script in der Voreinstellung bei jedem Kapitelanfang einen vertikalen Abstand in die Verzeichnisse der Gleitumgebungen ein. Dieses Verhalten, das es auch bei den Standardklassen gibt, dient dazu, diese Verzeichnisse nach Kapiteln zu gruppieren. Es entspricht bei KOMA-Script der Einstellung listof=chaptergapsmall. Dabei wird ein fester vertikaler Abstand von 10 pt verwendet. Mit der Einstellung listof=chaptergapline kann man stattdessen einen vertikalen Abstand von einer Zeile erreichen. Mit listof=nochaptergap kann man den vertikalen Abstand komplett abschalten. Eine Besonderheit stellt die Einstellung listof=chapterentry dar. Dabei wird statt des Abstandes der Inhaltsverzeichniseintrag für das Kapitel in das Verzeichnis der Gleitumgebungen eingefügt. Es wird darauf hingewiesen, dass ein solcher Eintrag auch dann erfolgt, wenn das Kapitel keine Gleitumgebunge nethält. Eine noch direktere Beeinflussung, was in den Verzeichnissen der Gleitumgebungen bei neuen Kapiteln geschehen soll, ist mit der Option chapteratlists zu erreichen, die in Abschnitt 3.16 auf Seite 97 erläutert wird.

Einen Überblick über alle möglichen Werte für die *Einstellung* von listof ist in Tabelle 3.20 zu finden.

Tabelle 3.20.: Mögliche Werte für Option listof zur Einstellung von Form und Inhalt der Verzeichnisse der Gleitumgebungen

chapterentry, withchapterentry

Kapitelanfänge werden in den Verzeichnissen der Gleitumgebungen durch einen Inhaltsverzeichniseintrag des Kapitels markiert.

chaptergapline, onelinechaptergap

Kapitelanfänge werden in den Verzeichnissen der Gleitumgebungen durch einen Abstand von einer Zeile markiert.

chaptergapsmall, smallchaptergap

Kapitelanfänge werden in den Verzeichnissen der Gleitumgebungen durch einen kleinen Abstand markiert.

entryprefix

Jeder Verzeichniseintrag wird mit einem vom Verzeichnis abhängenden Präfix vor der Nummer versehen. Der Präfix ist normalerweise sprachabhängig, beispielsweise bei deutschen Spracheinstellungen »Abbildung« für das Abbildungsverzeichnis und »Tabelle« für das Tabellenverzeichnis jeweils gefolgt von einem Leerzeichen.

flat, left

Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen erhalten eine tabellarische Form. Die Gleitumgebungsnummern sind dabei die erste Spalte, der Titel die zweite Spalte, die Seitenzahlen die dritte Spalte. Der Platz, der für die Gleitumgebungsnummern reserviert wird, richtet sich nach dem benötigten Platz des vorherigen LATEX-Laufs.

graduated, indent, indented

Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen erhalten eine hierarchische Form. Es steht nur ein begrenzter Platz für die Gleitumgebungsnummern zur Verfügung.

indenttextentries, indentunnumbered, numberline

v3.12

v3.06

Die Eigenschaft numberline (siehe Abschnitt 14.2, Seite 309) wird für die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis, gesetzt. Dadurch werden nicht nummerierte Einträge linksbündig mit dem Text von nummerierten Einträgen gleicher Ebene gesetzt. Allerdings bieten die KOMA-Script-Klassen selbst keine nicht nummerierten Einträge in diese Verzeichnisse. Dies hat daher nur Auswirkungen auf entsprechende Einträge, die nicht von den Klassen selbst, aber dennoch mit Hilfe von \addxcontentsline (siehe Abschnitt 14.2, Seite 305) erzeugt werden.

Tabelle 3.20.: Mögliche Werte für Option listof (Fortsetzung)

v3.12

leftaligntextentries, leftalignunnumbered, nonumberline

Die Eigenschaft numberline (siehe Abschnitt 14.2, Seite 309) wird für die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis, gesetzt. Dadurch werden nicht nummerierte Einträge linksbündig mit der Nummer von nummerierten Einträgen gleicher Ebene gesetzt. Allerdings bieten die KOMA-Script-Klassen selbst keine nicht nummerierten Einträge in diese Verzeichnisse. Dies hat daher nur Auswirkungen auf entsprechende Einträge, die nicht von den Klassen selbst, aber dennoch mit Hilfe von \addxcontentsline (siehe Abschnitt 14.2, Seite 305) erzeugt werden.

leveldown

Die Verzeichnisse werden um eine Gliederungsebene nach unten verschoben.

nochaptergap, ignorechapter

Kapitelanfänge werden in den Verzeichnissen der Gleitumgebungen nicht markiert.

notoc, plainheading

Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis, erhalten keinen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.

${\tt numbered}, \ {\tt totocnumbered}, \ {\tt tocnumbered}, \ {\tt numberedtotoc}$

Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis, erhalten einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis und werden nummeriert.

$\mathtt{totoc},\,\mathtt{toc},\,\mathtt{not}\mathtt{numbered}$

Die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, beispielsweise das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis, erhalten einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis, ohne dass sie nummeriert werden.

\listoftables \listoffigures

Mit diesen Anweisungen kann ein Verzeichnis der Tabellen beziehungsweise der Abbildungen ausgegeben werden. Änderungen, die Auswirkungen auf diese Verzeichnisse haben, werden erst nach zwei LATEX-Läufen sichtbar. Die Form der Verzeichnisse kann durch die Option listof mit den Werten graduated und flat beeinflusst werden (siehe Seite 140). Darüber hinaus wirken sich indirekt die Werte listof und listofnumbered für die Option toc (siehe Abschnitt 3.9, Seite 72), sowie die Werte totoc und totocnumbered der oben erläuterten Option listof auf die Verzeichnisse aus.

In der Regel findet man die Verzeichnisse der Gleitumgebungen, also das Tabellen- und das Abbildungsverzeichnis, unmittelbar nach dem Inhaltsverzeichnis. In einigen Dokumenten wandern diese auch in den Anhang. Der Autor bevorzugt jedoch die Platzierung unmittelbar nach dem Inhaltsverzeichnis.

3.21. Randnotizen

Außer dem eigentlichen Textbereich, der normalerweise den Satzspiegel ausfüllt, existiert in Dokumenten noch die so genannte Marginalienspalte. In dieser können Randnotizen gesetzt werden. In diesem Dokument wird davon ebenfalls Gebrauch gemacht.

```
\marginpar[Randnotiz links]{Randnotiz}
\marginline{Randnotiz}
```

Für Randnotizen ist bei IATEX normalerweise Anweisung \marginpar vorgesehen. Die Randnotiz wird dabei im äußeren Rand gesetzt. Bei einseitigen Dokumenten wird der rechte Rand verwendet. Zwar kann bei \marginpar optional eine abweichende Randnotiz angegeben werden, falls die Randnotiz im linken Rand landet, jedoch werden Randnotizen immer im Blocksatz ausgegeben. Die Erfahrung zeigt, dass bei Randnotizen statt des Blocksatzes oft je nach Rand linksbündiger oder rechtsbündiger Flattersatz zu bevorzugen ist. KOMA-Script bietet hierfür die Anweisung \marginline.

Beispiel: In diesem Kapitel ist an einigen Stellen die Klassenangabe scrartcl im Rand zu finden. Diese kann mit:

```
\marginline{\texttt{scrartcl}}
```

erreicht werden.

Statt der Anweisung \marginline wäre auch die Verwendung von \marginpar möglich gewesen. Tatsächlich wird bei obiger Verwendung von \marginline intern nichts anders gemacht als:

```
\marginpar[\raggedleft\texttt{scrartcl}]
    {\raggedright\texttt{scrartcl}}
```

Damit ist \marginline also nur eine abkürzende Schreibweise.

Für Experten sind in Abschnitt 20.1, Seite 377 Probleme bei der Verwendung von \marginpar dokumentiert. Diese gelten ebenso für \marginline. Darüber hinaus wird in Kapitel 18 ein Paket vorgestellt, mit dem sich auch Notizspalten mit eigenem Seitenumbruch realisieren lassen.

3.22. Anhang

Der Anhang eines Dokuments besteht im Wesentlichen aus den Anlagen zu einem Dokument. Typische Teile eines Anhangs sind Literaturverzeichnis, Stichwortverzeichnis und Begriffsverzeichnis. Alleine für diese Teile würde man jedoch keinen Anhang beginnen, da diese Teile normalerweise schon von sich aus eine Auszeichnung besitzen, die sie als Anhang erkennbar macht. Enthält der Anhang aber weitere Teile wie beispielsweise zitierte Fremddokumente, Endnoten oder Tafeln, so werden die zuvor genannten Teile ebenfalls im Anhang gesetzt.

\appendix

Der Anhang wird in den Standardklassen und den KOMA-Script-Klassen mit der Anweisung \appendix eingeleitet. Diese Anweisung schaltet unter anderem die Kapitelnummerierung auf Großbuchstaben um und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Regeln für die Nummerierung der Gliederungsebenen nach [DUD96] eingehalten werden. Diese Regeln sind in der Beschreibung der Option numbers in Abschnitt 3.16, Seite 97 näher erläutert.

scrbook, scrreprt Die Form der Kapitelüberschriften im Anhang wird durch die Optionen chapterprefix und appendixprefix bestimmt. Näheres dazu ist Abschnitt 3.16, Seite 94 zu entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei \appendix um eine Anweisung und nicht um eine Umgebung handelt! Die Anweisung erwartet auch nicht etwa ein Argument. Die Kapitel beziehungsweise Abschnitte des Anhangs werden ganz normal mit \chapter und \section gesetzt.

3.23. Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis erschließt externe Quellen. In der Regel wird das Literaturverzeichnis mit Hilfe des Programms BibTeX aus einer Datei mit datenbankähnlicher Struktur erzeugt. Dabei kann über den BibTeX-Stil sowohl die Form der Einträge als auch deren Sortierung verändert werden. Wird zusätzlich ein Literaturpaket, beispielsweise natbib, babelbib oder biblatex verwendet, so schwindet der Einfluss von KOMA-Script auf das Literaturverzeichnis. In diesen Fällen ist unbedingt die Anleitung des verwendeten Pakets zu beachten! Zur generellen Verwendung eines Literaturverzeichnisses sei auf [DGS⁺12] verwiesen.

bibliography=Einstellung

v3.00

Als *Einstellung* kann zunächst einmal jeder definierte Formatierungsstil gewählt werden. Vordefiniert sind bei KOMA-Script zwei solche Formatierungsstile für das Literaturverzeichnis. Diese sind jedoch nicht zu verwechseln mit den unterschiedlichen Stilen für BibTeX, die man mit \bibstyle auswählt. Während BibTeX sowohl die Art der Sortierung als auch den Inhalt des Literaturverzeichnisses bestimmt, können über die Einstellungen von KOMA-Script nur

grundlegende Eigenschaften des Literaturverzeichnisses oder einige wenige Eigenschaften der Formatierung der Einträge beeinflusst werden.

Mit bibliography=oldstyle wird die kompakte Formatierung gewählt. Dabei führt die

Anweisung \newblock in den einzelnen Einträgen lediglich zu einem dehnbaren horizontalen

Abstand. Der Name kommt daher, dass dies die häufigste klassische Form eines Literaturverzeichnisses ist. Demgegenüber erreicht man die etwas modernere, offene Form mit der Einstellung bibliography=openstyle. Der Name kommt daher, dass hier die Anweisung \newblock einen Absatz einfügt. Die Einträge im Literaturverzeichnis werden so stärker gegliedert. Sie sind weniger kompakt und deutlich aufgelockerter oder geöffnet. Bezüglich der Möglichkeit, neue Formatierungsstile zu definieren, sei auf \newbibstyle, Abschnitt 20.3, Seite 384 verwiesen. Neben dem Formatierungsstil gibt es eine weitere Eigenschaft, die über Einstellung verändert werden kann. Das Literaturverzeichnis stellt eine Art von Verzeichnis dar, bei der nicht

dert werden kann. Das Literaturverzeichnis stellt eine Art von Verzeichnis dar, bei der nicht der Inhalt des vorliegenden Werks aufgelistet, sondern auf externe Inhalte verwiesen wird. Mit dieser Begründung könnte man argumentieren, dass das Literaturverzeichnis ein eigenes Kapitel bzw. einen eigenen Abschnitt darstellt und somit eine Nummer verdiene. Die Einstellung bibliography=totocnumbered führt genau dazu, einschließlich des dann fälligen Eintrags im Inhaltsverzeichnis. Ich selbst bin der Meinung, dass bei dieser Argumentation auch ein klassisches, kommentiertes Quellenverzeichnis ein eigenes Kapitel wäre. Außerdem ist das Literaturverzeichnis letztlich nichts, was man selbst geschrieben hat. Deshalb verdient es allenfalls einen nicht nummerierten Eintrag im Inhaltsverzeichnis, was mit der Einstellung bibliography=totoc erreicht wird. Die Voreinstellung, bei der das Literaturverzeichnis als nicht nummeriertes Kapitel ohne eigenen Inhaltsverzeichniseintrag gesetzt wird, entspricht bibliography=nottotoc. Siehe hierzu auch Option toc in Abschnitt 3.9, insbesondere die Werte bibliographynumbered, bibliography und nobibliography ab Seite 72.

v3.12

In einigen Fällen wird nicht das gesamte Dokumente mit einem einzigen Literaturverzeichnis versehen, sondern jedes Kapitel eines mit scrbook oder scrreprt gesetzten Dokuments erhält sein eigenes Literaturverzeichnis. In diesem Fall ist es sinnvoll, wenn das Literaturverzeichnis selbst nicht auf Kapitel, sondern etwas tiefer auf Abschnittsebene angesiedelt wird. Dies ist mit Option bibliography=leveldown zu erreichen. Diese kann beispielsweise auch verwendet werden, wenn das Literaturverzeichnis zusammen mit anderen Verzeichnissen unter einer gemeinsamen Überschrift erscheinen soll. Daher ist diese Option auch in scrartcl verfügbar.

Eine Zusammenfassung möglicher Werte für *Einstellung* ist Tabelle 3.21 zu entnehmen. Es ist jedoch zu beachten, dass mit **\newbibstyle** weitere Werte definiert werden können.

$\verb|\setbibpreamble{| Pr\"{a}\textit{ambel}|}|$

Mit der Anweisung \setbibpreamble kann eine Präambel für das Literaturverzeichnis gesetzt werden. Bedingung dafür ist, dass die Präambel vor der Anweisung zum Setzen des Literaturverzeichnisses gesetzt wird. Dies muss nicht unmittelbar davor sein. Es kann also beispielsweise am Anfang des Dokuments erfolgen. Ebenso wie Option bibliography=totoc oder bibliography=totocnumbered kann die Anweisung aber nur erfolgreich sein, wenn nicht ein

Tabelle 3.21.: Vordefinierte Werte für Option bibliography zur Einstellung der Form des Literaturverzeichnisses

leveldown

Das Literaturverzeichnis wird um eine Gliederungsebene nach unten verschoben.

nottotoc

v3.12

Das Literaturverzeichnis erhält keinen Eintrag im Inhaltsverzeichnis und wird auch nicht nummeriert.

oldstyle

Es wird die klassische, kompakte Formatierung gewählt, bei der **\newblock** nur einen dehnbaren horizontalen Abstand darstellt.

openstyle

Es wird eine untergliederte, offene Formatierung gewählt, bei der \newblock einen Absatz darstellt.

totoc

Das Literaturverzeichnis erhält einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis, ohne dass es nummeriert wird.

totocnumbered

Das Literaturverzeichnis erhält einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis und wird nummeriert.

Paket geladen wird, das dies durch Umdefinierung der thebibliography-Umgebung verhindert. Obwohl das natbib-Paket nicht freigegebene interne Makros von KOMA-Script verwendet, konnte erreicht werden, dass \setbibpreamble auch mit der aktuellen Version von natbib funktioniert (siehe [Dal10]).

Beispiel: Sie wollen darauf hinweisen, dass das Literaturverzeichnis nicht in der Reihenfolge der Zitierung im Dokument, sondern alphabetisch sortiert ist. Daher setzen Sie folgende Anweisung:

\setbibpreamble{Die Literaturangaben sind alphabetisch nach den Namen der Autoren sortiert. Bei mehreren Autoren wird nach dem ersten Autor sortiert.\par\bigskip}

Die Anweisung \bigskip sorgt dafür, dass zwischen der Präambel und der ersten Literaturangabe ein großer Zwischenraum gesetzt wird.

$\verb|\BreakBibliography{|} \textit{Unterbrechung}| \\$

v3.00

definiert wurde. In diesem Fall ist es möglich, mit dieser Anweisung das Literaturverzeichnis zu unterbrechen. Die *Unterbrechung* wird dann innerhalb einer Gruppe ausgegeben. Eine solche *Unterbrechung* könnte beispielsweise eine Überschrift mit Hilfe von \minisec sein. Leider gibt es bisher keine Möglichkeit, diese Anweisung beispielsweise mit Hilfe eines speziellen Eintrags in der Literaturdatenbank von BibTeX erzeugen zu lassen. Daher kann sie derzeit nur von Anwendern verwendet werden, die das Literaturverzeichnis selbst editieren. Ihr Nutzen ist damit sehr beschränkt.

Diese Anweisung existiert nur, wenn Umgebung thebibliography nicht durch ein Paket neu

\AfterBibliographyPreamble{Anweisungen} \AtEndBibliography{Anweisungen}

v3.00

unmittelbar vor dem Ende des Literaturverzeichnisses noch Anweisungen ausführen kann. Dies ist mit Hilfe dieser beiden Anweisungen möglich.

In einigen Fällen ist es nützlich, wenn man nach der Präambel des Literaturverzeichnisses oder

Beispiel: Sie wollen, dass das Literaturverzeichnis nicht im Blocksatz, sondern im linksbündigen Flattersatz ausgegeben wird. Dies ist einfach mit:

\AfterBibliographyPreamble{\raggedright}

zu erreichen. Sie können diese Anweisung an beliebiger Stelle vor dem Literaturverzeichnis verwenden. Es wird jedoch empfohlen, sie in die Präambel des Dokuments oder ein eigenes Paket zu schreiben.

Die Realisierung dieser Anweisung bedarf bei Verwendung eines Pakets, das die Umgebung für Literaturverzeichnisse umdefiniert, der Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Paket (siehe Abschnitt 20.2, Seite 377).

3.24. Stichwortverzeichnis

Das Stichwortverzeichnis ist auch unter den Bezeichnungen Index oder Register bekannt. Zur generellen Verwendung eines Stichwortverzeichnisses sei auf [DGS⁺12] sowie auf [Lam87] und [Keh97] verwiesen. Wird ein Paket verwendet, das selbst Anweisungen und Umgebungen für das Stichwortverzeichnis zur Verfügung stellt, so schwindet eventuell der Einfluss, den KOMA-Script auf dieses Verzeichnis hat. Dies gilt beispielsweise bei Verwendung von index, nicht jedoch bei Verwendung von splitidx (siehe [Koh14]).

index=Einstellung

v3.00

In der Voreinstellung index=default ist das Stichwortverzeichnis ein nicht nummeriertes Kapitel ohne Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Da das Stichwortverzeichnis normalerweise in

Tabelle 3.22.: Mögliche Werte für Option index zur Einstellung des Stichwortverzeichnisses

totoc, toc, notnumbered

Das Stichwortverzeichnis erhält einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis, ohne dass er nummeriert wird.

default, nottotoc, plainheading

Das Stichwortverzeichnis erhält keinen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.

einem Buch oder ähnlichen Dokument zuletzt steht, benötigt es eigentlich auch keinen Inhaltsverzeichniseintrag. Wird dieser dennoch gewünscht, beispielsweise weil wie in dieser Anleitung mit einem mehrgliedrigen Stichwortverzeichnis gearbeitet wird, so kann dies mit der Einstellung index=totoc erreicht werden. Siehe hierzu auch Option toc mit dem Wert index in Abschnitt 3.9 ab Seite 72.

Eine Zusammenfassung der möglichen Werte für die *Einstellung* von index ist in Tabelle 3.22 zu finden.

\setindexpreamble{Präambel}

Analog zur Präambel des Literaturverzeichnisses können Sie auch das Stichwortverzeichnis mit einer Präambel versehen. Dies findet häufig dann Anwendung, wenn es mehr als einen Index gibt oder im Index unterschiedliche Arten der Referenzierung durch unterschiedliche Hervorhebung der Seitenzahlen markiert werden.

Beispiel: Sie haben ein Dokument, in dem Begriffe sowohl definiert als auch verwendet werden. Die Seitenzahlen der Begriffsdefinitionen sind fett dargestellt. Natürlich möchten Sie gerne auf diesen Umstand hinweisen. Also setzen Sie eine entsprechende Präambel für den Index:

\setindexpreamble{Alle \textbf{fett} gedruckten Seitenzahlen sind Referenzen auf die Definition des jeweiligen Begriffs. Demgegenüber geben normal gedruckte Seitenzahlen die Seiten der Verwendung des jeweiligen Begriffs wieder.\par \bigskip}

Bitte beachten Sie, dass für die erste Seite des Index der Seitenstil umgeschaltet wird. Welcher Seitenstil hierbei Verwendung findet, ist im Makro \indexpagestyle abgelegt (siehe Abschnitt 3.12, Seite 83).

Für die Erstellung, Sortierung und Ausgabe des Stichwortverzeichnisses sind die üblichen Standard-LATFX-Pakete und Zusatzprogramme zuständig.

Die Briefklasse scrlttr2

Briefe sind in vielerlei Hinsicht etwas ganz anderes als Artikel, Berichte, Bücher oder Ähnliches. Schon allein deshalb gibt es für die Briefklasse ein eigenes Kapitel. Aber auch aus einem anderen Grund ist ein eigenes Kapitel für scrlttr2 gerechtfertigt. Die Klasse wurde von Grund auf neu entwickelt. Sie hat daher auch ein komplett anderes Bedienkonzept als alle anderen mir bekannten Klassen. Die neue Art der Bedienung ist möglicherweise etwas ungewohnt, bietet jedoch nicht nur dem geübten Anwender einige Vorteile.

4.1. Variablen

Neben Optionen, Anweisungen (oder Befehlen), Umgebungen, Zählern und Längen wurden in Kapitel 3 für KOMA-Script bereits zusätzlich Elemente eingeführt. Eine typische Eigenschaft eines Elements ist seine Schriftart und die Möglichkeit, diese zu ändern (siehe Abschnitt 4.9, Seite 59). An dieser Stelle werden nun zusätzlich Variablen eingeführt. Variablen haben einen Namen, über den sie angesprochen werden und einen Inhalt. Der Inhalt einer Variablen kann zeitlich bzw. räumlich getrennt von ihrer Verwendung gesetzt werden, so wie der Inhalt einer Anweisung getrennt von ihrer Ausführung definiert werden kann. Ein Hauptunterschied einer Variablen zu einer Anweisung besteht darin, dass eine Anweisung normalerweise eine Aktion auslöst, während der Inhalt einer Variablen normalerweise aus einem Text besteht, der dann von einer Anweisung ausgegeben wird. Außerdem kann eine Variable zusätzlich eine Bezeichnung besitzen, die ebenfalls gesetzt und ausgegeben werden kann.

Die zur Verdeutlichung verwendeten Beispiele sind ohne tiefere Bedeutung. Konkretere Anwendungsbeispiele gibt es bei der Erläuterung der in der Briefklasse bereits definierten und von ihr verwendeten Variablen in den nachfolgenden Abschnitten. Tabelle 4.1 gibt eine Übersicht über alle in scrittr2 definierten Variablen.

Tabelle 4.1.: Von der Klasse scrlttr2 unterstützte Variablen

addresseeimage

Anweisungen, die zum Setzen des Port-Payé-Kopfes bei der Einstellung addrfield=backgroundimage oder der Port-Payé-Anschrift bei der Einstellung addrfield=image, verwendet werden (Abschnitt 4.10, Seite 188)

backaddress

Rücksendeadresse für Fensterbriefumschläge (Abschnitt 4.10, Seite 188)

Tabelle 4.1.: Von der Klasse scrlttr2 unterstützte Variablen (Fortsetzung)

backaddressseparator Trennzeichen innerhalb der Rücksendeadresse (Abschnitt 4.10, Seite 188) ccseparator Trennzeichen zwischen Verteilertitel und Verteiler (Abschnitt 4.7, Seite 163) customer Geschäftszeilenfeld »Kundennummer« (Abschnitt 4.10, Seite 194) date Datum (Abschnitt 4.10, Seite 193) emailseparator Trennzeichen zwischen E-Mail-Bezeichnung und E-Mail-Adresse (Abschnitt 4.10, Seite 181) enclseparator Trennzeichen zwischen Anlagetitel und Anlagen (Abschnitt 4.7, Seite 165) faxseparator Trennzeichen zwischen Faxbezeichner und Faxnummer (Abschnitt 4.10, Seite 181) firstfoot Seitenfuß des Briefbogens (Abschnitt 4.10, Seite 199) firsthead Kopf des Briefbogens (Abschnitt 4.10, Seite 186) fromaddress Absenderadresse ohne Absendername (Abschnitt 4.10, Seite 177) frombank Bankverbindung des Absenders (Abschnitt 4.10, Seite 200) fromemail E-Mail-Adresse des Absenders (Abschnitt 4.10, Seite 181) fromfax Faxnummer des Absenders (Abschnitt 4.10, Seite 181) fromlogo Anweisungen zum Setzen des Absenderlogos (Abschnitt 4.10, Seite 184)

v3.08

v3.08

Tabelle 4.1.: Von der Klasse scrittr2 unterstützte Variablen (Fortsetzung)

frommobilephone Handynummer des Absenders (Abschnitt 4.10, Seite 181) v3.12fromname vollständiger Absendername (Abschnitt 4.10, Seite 177) fromphone Telefonnummer des Absenders (Abschnitt 4.10, Seite 181) fromurl eine URL des Absenders (Abschnitt 4.10, Seite 181) fromzipcode Postleitzahl des Absenders für den Port-Payé-Kopf bei addrfield=PP (Abschnitt 4.10, Seite 188) invoice Geschäftszeilenfeld »Rechnungsnummer« (Abschnitt 4.10, Seite 194) location erweiterte Absenderangabe (Abschnitt 4.10, Seite 191) mobilephoneseparator Trennzeichen zwischen Handybezeichner und Handynummer (Abschnitt 4.10, Seite 181) myref Geschäftszeilenfeld »Mein Zeichen« (Abschnitt 4.10, Seite 194) nextfoot Seitenfuß im Seitenstil headings oder myheadings (Abschnitt 4.13, Seite 205) v3.08nexthead Kopf im Seitenstil headings oder myheadings (Abschnitt 4.13, Seite 205) v3.08phoneseparator Trennzeichen zwischen Telefonbezeichner und Telefonnummer (Abschnitt 4.10, Seite 181) place Ort (Abschnitt 4.10, Seite 188)

Tabelle 4.1.: Von der Klasse scrittr2 unterstützte Variablen (Fortsetzung)

```
placeseparator
      Trennzeichen zwischen Ort und Datum (Abschnitt 4.10, Seite 194)
PPdatamatrix
      Anweisungen zum Setzen einer Data-Matrix bei der Einstellung addrfield=PP (Ab-
      schnitt 4.10, Seite 188)
PPcode
      Code zur Identifizierung des Absenders bei Einstellung addrfield=PP (Ab-
      schnitt 4.10, Seite 188)
signature
      Signatur unter Unterschrift und Grußformel (Abschnitt 4.20, Seite 207)
specialmail
      Versandart (Abschnitt 4.10, Seite 188)
subject
      Betreff (Abschnitt 4.10, Seite 197)
subjectseparator
      Trennzeichen zwischen Betrefftitel und Betreff (Abschnitt 4.10, Seite 197)
title
      Brieftitel (Abschnitt 4.10, Seite 196)
toaddress
      Empfängeradresse ohne Empfängername (Abschnitt 4.10, Seite 188)
toname
      vollständiger Empfängername (Abschnitt 4.10, Seite 188)
yourmail
      Geschäftszeilenfeld »Ihr Schreiben« (Abschnitt 4.10, Seite 194)
yourref
      Geschäftszeilenfeld »Ihr Zeichen« (Abschnitt 4.10, Seite 194)
zipcodeseparator
      Trennzeichen zwischen der Bezeichnung und dem Inhalt der Variablen fromzipcode
      (Abschnitt 4.10, Seite 188)
```

```
\setkomavar{Name}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar*{Name}{Bezeichnung}
```

Mit der Anweisung \setkomavar wird der *Inhalt* der Variablen *Name* gesetzt. Dabei kann per optionalem Argument gleichzeitig auch die *Bezeichnung* der Variablen geändert werden. Demgegenüber kann mit der Sternvariante \setkomavar* auch nur die *Bezeichnung* der Variablen *Name* gesetzt werden.

Beispiel: In Briefen ist es üblich, den Absender im Briefkopf stehen zu haben. Dazu muss scrlttr2 den Absender aber erst einmal mit Namen kennen. Für »Peter Musterfrau« ginge das einfach mit:

```
\setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
```

Die voreingestellte Bezeichnung für den Namen des Absenders ist »Von«. Angenommen, Herr Musterfrau will aber an den Stellen, an denen scrlttr2 diese Bezeichnung verwendet, lieber »Absender« haben, so müsste er zusätzlich

```
\setkomavar*{fromname}{Absender}
```

setzen oder aber die beiden Angaben zu einer Anweisung zusammenfassen:

```
\setkomavar{fromname}[Absender]{Peter Musterfrau}
```

Damit schlägt er sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.

Übrigens kann mit einem leeren obligatorischen Argument Inhalt der Inhalt der Variable gelöscht werden. Selbstverständlich kann in gleicher Weise mit einem leeren Argument Bezeichnung auch die Bezeichnung der Variablen gelöscht werden.

Beispiel: Angenommen, Herr Musterfrau will gar keine Bezeichnung für den Namen des Absenders haben. Dann könnte er diese entweder für sich mit:

```
\setkomavar*{fromname}{}
```

löschen. Er könnte aber auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und

```
\setkomavar{fromname}[]{Peter Musterfrau}
```

verwenden. Dadurch wird gleichzeitig der Inhalt der Variablen gesetzt und ihre Bezeichnung gelöscht.

```
\usekomavar[Anweisung]{Name}
\usekomavar*[Anweisung]{Name}
```

Variablen zuzugreifen, dies also nicht allein der Klasse zu überlassen. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie eigene Variablen definiert haben, die nicht zur Geschäftszeile hinzugefügt

werden. Mit der Anweisung \usekomavar können Sie auf den Inhalt der Variablen Name zugreifen, während Sie mit der Sternvariante \usekomavar* ihre Bezeichnung erhalten. Näheres zur Definition eigener Variablen ist Abschnitt 21.2, Seite 402 zu entnehmen.

wird nur dann ausgeführt, wenn die Variable existiert. Dabei wird der Inhalt der Variablen nicht getestet, kann also auch leer sein. Der Sonst-Teil wird hingegen ausgeführt, wenn die Variable nicht existiert. Solche Tests können beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn eigene Variablen in einer 1co-Datei (siehe Abschnitt 4.21 ab Seite 208) definiert werden und in einer anderen 1co-Datei diese Variable nur dann verwendet werden soll, wenn sie existiert.

Variablen leer ist oder nicht. Der *Dann-Teil* wird nur dann ausgeführt, wenn der expandierte Inhalt oder die expandierte Bezeichnung der Variablen *Name* leer ist. Anderenfalls wird der *Sonst-Teil* ausgeführt. Die Sternvariante der Anweisung bezieht sich dabei auf die Bezeichnung der Variablen, während die normale Variante den Inhalt behandelt.

Mit Hilfe dieser Anweisungen kann man feststellen, ob der Inhalt oder die Bezeichnung einer

4.2. Pseudolängen

v2.9i

Längen werden bei IATEX mit den drei Anweisungen \newlength, \setlength und \addtolength verarbeitet. Sehr viele Pakete nutzen aber auch Makros, also Anweisungen, um Längen zu speichern. KOMA-Script erweitert dieses Verfahren um die Möglichkeit, solche in Makros gespeicherten Längen mit ähnlichen Anweisungen zu verarbeiten wie echte Längen.

Diese eigentlich in Makros abgelegten Längen heißen bei KOMA-Script daher Pseudolängen. Eine Liste aller in scrlttr2 definierten Pseudolängen findet sich in Tabelle 21.1, Seite 387. Eine grafische Darstellung der Bedeutungen der wichtigsten Pseudolängen des Briefbogens ist Abbildung 21.1, Seite 392 zu entnehmen. Die verwendeten Maße sind dabei an die Voreinstellungen von scrlttr2 angelehnt. Nähere Beschreibungen zu den einzelnen Pseudolängen finden

sich in den einzelnen Abschnitten dieses Kapitels.

Da der Anwender normalerweise keine eigenen Pseudolängen definieren muss, wird dieser Teil nicht hier, sondern im Expertenteil in Abschnitt 21.1, Seite 391 behandelt. Ebenso ist das Setzen von Pseudolängen eher dem fortgeschrittenen Anwender vorbehalten. Also wird auch dies im Abschnitt für Experten ab Seite 391 erklärt.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Pseudolängen zwar intern als Makros implementiert sind, bei den Befehlen zur Nutzung der Pseudolängen jedoch nur die Namen anzugeben sind. Diese werden wie die Namen von LATEX-Zählern und im Gegensatz zu Makros oder echten Längen ohne umgekehrten Schrägstrich geschrieben!

\useplength{Name}

Mit Hilfe dieser Anweisung wird auf den Wert der Pseudolänge mit dem angegebenen *Namen* zugegriffen. Dies ist eine der wenigen Benutzeranweisung rund um Pseudolängen. Natürlich kann diese Anweisung dennoch auch innerhalb einer 1co-Datei (siehe Abschnitt 4.21 ab Seite 208) verwendet werden.

Während man einer Länge einfach einen Faktor voranstellen kann, ist dies bei Pseudolängen nicht möglich. Angenommen, eine Länge \TestLength hat den Wert 2 pt, dann ergibt 3\TestLength den Wert 6 pt. Verwendet man stattdessen eine Pseudolänge, so würde aus 3\useplength{Test} der Wert 32 pt. Dies ist insbesondere dann lästig, wenn man einer echten Länge den Wert einer Pseudolänge zuweisen will.

Mit der Anweisung \setlengthtoplength kann man einer echten Länge das Vielfache einer Pseudolänge zuweisen. Allerdings wird hier ein Faktor nicht direkt der Pseudolänge vorangestellt, sondern als optionales Argument übergeben. Man sollte diese Anweisung auch verwenden, wenn man einer Länge den negativen Wert einer Pseudolänge zuweisen will. Faktor ist dann -1. Die Anweisung \addtolengthplength arbeitet ähnlich. Nur wird die mit Faktor multiplizierte Pseudolänge zur Länge addiert.

4.3. Frühe oder späte Optionenwahl

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.4 geschrieben wurde.

4.4. Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.5 geschrieben wurde. Allerdings existiert diese Möglichkeit bei scrlttr2 bereits seit Version 2.9t.

4.5. Entwurfsmodus

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.3 geschrieben wurde.

4.6. Seitenaufteilung

Eine Dokumentseite besteht aus unterschiedlichen Teilen, wie den Rändern, dem Kopf, dem Fuß, dem Textbereich, einer Marginalienspalte und den Abständen zwischen diesen Elementen. KOMA-Script unterscheidet dabei auch noch zwischen der Gesamtseite oder dem Papier und

der sichtbaren Seite. Ohne Zweifel gehört die Aufteilung der Seite in diese unterschiedlichen Teile zu den Grundfähigkeiten einer Klasse. Bei KOMA-Script wird diese Arbeit an das Paket

typearea delegiert. Dieses Paket kann auch zusammen mit anderen Klassen verwendet werden. Die KOMA-Script-Klassen laden typearea jedoch selbständig. Es ist daher weder notwendig noch sinnvoll, das Paket bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse auch noch explizit per \usepackage zu laden. Siehe hierzu auch Abschnitt 4.3.

Einige Einstellungen der KOMA-Script-Klassen haben auch Auswirkungen auf die Seitenaufteilung und umgekehrt. Diese Auswirkungen werden bei den entsprechenden Einstellungen dokumentiert.

Für die weitere Erklärung zur Wahl des Papierformats, der Aufteilung der Seite in Ränder und Satzspiegel und die Wahl von ein- oder zweispaltigem Satz sei auf die Anleitung des Pakets typearea verwiesen. Diese ist in Kapitel 2 ab Seite 27 zu finden.

Die Unterscheidung zwischen ein- und doppelseitigem Satz ist bei Briefen jedoch in der Regel nicht sinnvoll. Da Briefe normalerweise nicht gebunden werden, betrachtet man bei Briefen jede Seite für sich. Das gilt auch dann, wenn ausnahmsweise Vorder- oder Rückseite bedruckt werden. Daher spielt bei Briefen normalerweise auch der vertikale Ausgleich keine Rolle. Sollten Sie diesen trotzdem benötigen oder wissen wollen, was das ist, sei auf die in Abschnitt 3.4, Seite 56 erklärten Anweisungen \raggedbottom und \flushbottom verwiesen.

4.7. Genereller Aufbau eines Briefdokuments

Der generelle Aufbau eines Briefdokuments weicht etwas vom Aufbau eines normalen Dokuments ab. Während ein Buchdokument normalerweise nur ein Buch enthält, kann ein einzelnes Briefdokument mehrere Briefe enthalten. Wie in Abbildung 4.1 veranschaulicht wird, besteht ein Briefdokument aus einem Vorspann, den einzelnen Briefen und dem Abschluss.

Der Vorspann beinhaltet dabei alle Einstellungen, die generell alle Briefe betreffen. Diese können in den Einstellungen der einzelnen Briefe jedoch zumindest teilweise überschrieben werden. Die einzige Einstellung, die derzeit nicht innerhalb eines einzelnen Briefes überschrieben werden kann, ist die Version von scrlttr2, zu der Kompatibilität erreicht werden soll (siehe Option version in Abschnitt 4.4, Seite 33).

Ich empfehle, vor \begin{document} nur allgemeine Einstellungen wie das Laden von Paketen und das Setzen von Optionen vorzunehmen. Alle Einstellungen, die das Setzen einer Variablen oder sonstige Textangaben beinhalten, sollten nach \begin{document} vorgenommen werden. Dies empfiehlt sich umso mehr, wenn das Babel-Paket (siehe [BB13]) verwendet wird oder sprachabhängige Variablen von scrlttr2 verändert werden sollen.

Der Abschluss besteht in der Regel nur aus \end{document}. Natürlich können Sie dort aber auch zusätzliche Kommentare einfügen.

Wie in Abbildung 4.2 verdeutlicht wird, bestehen die einzelnen Briefe wiederum aus einer Einleitung, dem eigentlichen Brieftext und einem Schlussteil. In der Einleitung werden alle Einstellungen vorgenommen, die nur für diesen einen Brief gelten sollen. Entscheidend ist hierbei, dass diese Einleitung immer mit \opening endet. Ebenso beginnt der Schlussteil immer mit \closing. Gegebenenfalls können die Argumente Anrede und Grußformel der

\end{document}

```
\documentclass[...]{scrlttr2}
...
Einstellungen für alle Briefe
...
\begin{document}
...
Einstellungen für alle Briefe
...
\begin{letter}{Empfänger}
...
Inhalt eines einzelnen Briefes
...
\end{letter}
::
```

Abbildung 4.1.: Genereller Aufbau eines Briefdokuments mit beliebig vielen einzelnen Briefen (den Aufbau eines einzelnen Briefs zeigt Abbildung 4.2)

```
\begin{letter} [Optionen] {Empfänger}
...

Einstellungen für diesen Brief
...
\opening{Anrede}
...

Brieftext
...

\closing{Grußformel}
\ps
...

Postscriptum
...
\encl{Anlagen}
\cc{Verteiler}
\end{letter}
```

Abbildung 4.2.: Genereller Aufbau eines einzelnen Briefes innerhalb eines Briefdokuments (siehe Abbildung 4.1)

beiden Anweisungen leer bleiben, die Anweisungen müssen jedoch gesetzt werden und haben immer ein Argument.

Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass zwischen den einzelnen Briefen weitere Einstellungen getroffen werden können. Diese gelten dann für alle nachfolgenden Briefe. Um Briefdokumente übersichtlich und wartbar zu halten, sollte man sich jedoch gut überlegen, ob man zwischen die Briefe tatsächlich weitere generelle Einstellungen mit beschränkter Gültigkeit setzen will. Ich kann dies nicht empfehlen.

```
\begin{letter}[Optionen]{Empfänger}
...
\end{letter}
```

Die Briefumgebung 1etter ist einer der zentralen Dreh- und Angelpunkte der Briefklasse. Als Besonderheit kann man bei scrlttr2 der Briefumgebung zusätzliche *Optionen* mit auf den Weg geben. Diese werden dann intern per \KOMAoptions-Anweisung ausgeführt.

Der *Empfänger* wird als obligatorischer Parameter an die Umgebung übergeben. Dabei dient der doppelte Backslash als Trennzeichen zwischen einzelnen Teilen der Anschrift. Diese einzelnen Teile werden im Anschriftfeld als einzelne Zeilen ausgegeben. Dennoch sollte der doppelte Backslash hier nicht als fester Zeilenumbruch verstanden werden. Absätze, vertikaler Leerraum und Ähnliches sind in der Anschrift nicht erlaubt. Sie können zu unerwarteten Effekten und Fehlermeldungen führen. Dies ist übrigens bei der Standardbriefklasse genauso.

Beispiel: Angenommen, jemand wollte einen Brief an Petra Mustermann schreiben. Ein minimalistisches Briefdokument dafür würde so aussehen:

```
\documentclass[version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\begin{letter}{Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen}
\end{letter}
\end{document}
```

Allerdings würde dabei noch keinerlei Ausgabe entstehen. Es würde noch nicht einmal die Anschrift auf dem Briefbogen ausgegeben. Warum das so ist, erfahren Sie bei der Erklärung zur Anweisung **\opening** auf Seite 160.

```
\AtBeginLetter{Anweisungen}
\AtEndLetter{Anweisungen}
```

Wie in [Tea06] erwähnt, gibt es bei LATEX die Möglichkeit, zu bestimmten Gelegenheiten während des LATEX-Laufs eines Dokuments zusätzliche Anweisungen ausführen zu lassen. Zu diesem Zweck stellt der LATEX-Kern beispielsweise die Anweisungen \AtEndOfClass und

\AtBeginDocument zur Verfügung. Man nennt solche Eingriffspunkte auch hooks, also Haken.



mit Inhalt versehen werden können. Wie man schon daran erkennt, dass die IATEX-Kern-Anweisungen für Haken nicht in [Tea05b] sondern in [Tea06] dokumentiert sind, sind diese Anweisungen eigentlich eher für Paket- und Klassenautoren gedacht. Bei der Briefklasse kann es jedoch sinnvolle Anwendungen für die beiden neuen Haken auch auf Benutzerebene geben. Das folgende Beispiel zeigt dies.

Angenommen, Sie haben mehrere Briefe in einem Dokument. Sie verwenden außer-

Die Klasse scrlttr2 fügt zwei weitere Haken hinzu, die mit \AtBeginLetter und \AtEndLetter

dem eine eigene Anweisung, um in den Briefen einen Fragebogen zu setzen. Dabei werden die Fragen automatisch mit Hilfe eines Zählers nummeriert. Da scrlttr2 dieser Zähler nicht bekannt ist, würde er auch im Gegensatz etwa zur Seitenzahl am Anfang eines neuen Briefes nicht zurückgesetzt. Wenn jeder Brief zehn Fragen beinhaltet, hätte damit die erste Frage im fünften Brief die Nummer 41 statt der Nummer 1. Sie lösen das, indem Sie scrlttr2 mitteilen, dass am Anfang jedes Briefes der Zähler zurückgesetzt werden soll:

Beispiel:

```
der Zähler zurückgesetzt werden soll:
   \newcounter{Frage}
   \newcommand{\Frage}[1]{%
    \refstepcounter{Frage}\par
    \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}{1@{}X}
    \theFrage:~ & #1\\
    \end{tabularx}%
}%
```

\AtBeginLetter{\setcounter{Frage}{0}}

Damit hat dann auch die erste Frage im 1001. Brief wieder die Nummer Eins. Die hier angegebene Definition benötigt übrigens das tabularx-Paket (siehe [Car99b]).

```
\opening{Anrede}
```

Dies ist eine der wichtigsten Anweisungen in scrlttr2. Vordergründig wird damit die Anrede des Briefes, beispielsweise »Sehr geehrte Frau . . . «, gesetzt. Tatsächlich setzt diese Anweisung aber auch alle Elemente des Briefbogens wie die Faltmarken, den Briefkopf, die Anschrift, die Absenderergänzung, die Geschäftszeile, den Titel, den Betreff und den Seitenfuß. Kurz gesagt: ohne Anrede kein Brief. Soll tatsächlich einmal ein Brief ohne Anrede gesetzt werden, so muss eben das Argument von \opening leer bleiben.

Beispiel: Kommen wir auf das Beispiel von Seite 159 zurück. Wird dieses um eine Anrede ergänzt, dann ergibt sich aus

```
\documentclass[version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
```

```
Petra Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014
Liebe Vereinsvorsitzende,
```

Abbildung 4.3.: Ergebnis eines minimalistischen Briefes nur mit Anschrift und Anrede (Datum und Faltmarken entstammen den Voreinstellungen für DIN-Briefe)

```
12345 Musterhausen%
}
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
\end{letter}
\end{document}

der Briefbogen von Abbildung 4.3.
```

Vor dem Berg 1\\

Bei maschinell erstellten Briefen wurde früher meist auf eine Anrede verzichtet, da individualisierte Serienbriefe kaum möglich waren. Heute sind persönliche Anreden auch bei Massensendungen üblich.

```
\closing{Grußfloskel}
```

Mit der Anweisung \closing wird in erster Linie die *Grußfloskel* gesetzt. Diese kann auch mehrzeilig sein. Die einzelnen Zeilen sollten dann mit doppeltem Backslash voneinander getrennt werden. Absätze innerhalb der *Grußfloskel* sind jedoch nicht gestattet.

Darüber hinaus setzt diese Anweisung aber auch noch gleich den Inhalt der Variablen signature als Signatur. Näheres zur Signatur und deren Konfiguration ist Abschnitt 4.20 ab Seite 207 zu entnehmen.

Beispiel: Erweitern wir unser Beispiel um einige Zeilen Brieftext und eine Grußfloskel zu:

Petra Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsers Satzung eine soldhe alle halbe Jahr voesieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, unsgehend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

Abbildung 4.4.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit Anschrift, Anrede, Text und Grußfloskel (Datum und Faltmarken entstammen den Voreinstellungen für DIN-Briefe)

```
\documentclass[version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
  }
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\end{letter}
\end{document}
```

Damit sieht das Ergebnis wie in Abbildung 4.4 aus.

\ps

Diese Anweisung schaltet lediglich auf das Postskriptum um. Dazu wird ein neuer Absatz begonnen und ein vertikaler Abstand – in der Regel zur Signatur – eingefügt. Auf die Anweisung

\ps kann beliebiger Text folgen. Dabei muss der Anwender auch selbst entscheiden, ob er den Nachsatz etwa mit der Abkürzung »PS:«, die übrigens ohne Punkt gesetzt wird, beginnen will. Die Klasse scrlttr2 setzt diese Abkürzung weder automatisch noch optional.

Beispiel: Unser Beispielbrief, um ein Postskriptum erweitert,

```
\documentclass[version=last]{scrlttr2}
  \usepackage[ngerman] {babel}
  \begin{document}
  \begin{letter}{%
      Petra Mustermann\\
      Vor dem Berg 1\\
      12345 Musterhausen%
  \opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
  seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
  mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
  solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
  Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
  Angriff zu nehmen.
  \closing{In Erwartung einer Einladung}
  \ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
  \end{letter}
  \end{document}
sight dann wie in Abbildung 4.5 aus.
```

Als Briefe noch von Hand geschrieben wurden, war das Postskriptum sehr beliebt. Es handelte sich bei diesen Nachsätzen ursprünglich um Angaben, die im eigentlichen Brief vergessen wurden. Bei Briefen, die mit LATEX geschrieben werden, ist es natürlich einfach, Vergessenes nachträglich in den Brief einzuarbeiten.

```
\cc{Verteiler}
\setkomavar{ccseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
```

Ein Verteiler kann mit der Anweisung \cc gesetzt werden. Der Verteiler wird der Anweisung dabei als Argument übergeben. Wenn der Inhalt der Variablen ccseparator nicht leer ist, wird dem Verteiler die Bezeichnung und der Inhalt dieser Variablen vorangestellt. Der Verteiler selbst wird dann um die entsprechende Breite eingerückt ausgegeben. Es empfiehlt sich, den Verteiler \raggedright zu setzen und die einzelnen Angaben durch doppelten Backslash voneinander zu trennen.

Beispiel: Der Beispielbrief soll dieses Mal nicht nur an die Vorsitzende, sondern mit Verteiler auch an alle Mitglieder des Vereins gehen:

Petra Mustermaan
Vor den Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unseers Satzung eines siche alle halle Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, unsgebend eine siche in Augiff zu einnen.
In Erwartung einer Einhelung

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Abbildung 4.5.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel und Postskriptum (Datum und Faltmarken entstammen den Voreinstellungen für DIN-Briefe)

```
\documentclass[version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman] {babel}
\begin{document}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
  }
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.6 zu sehen.

Vor dem Verteiler wird automatisch ein Abstand eingefügt.

```
Petra Mustermann
Vor dem Berg 1
12945 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erimere daran, dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, umgehend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

PS: Ich hoffe, Du nimmest mir das nicht krumm.

Verteiler: Die Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder
```

Abbildung 4.6.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Postskriptum und Verteiler (Datum und Faltmarken entstammen den Voreinstellungen für DIN-Briefe)

```
\encl{Anlagen}
\setkomavar{enclseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
```

Die Anlagen sind genauso aufgebaut wie der Verteiler. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Einleitung hier von der Bezeichnung und dem Inhalt der Variablen enclseparator bestimmt wird.

Beispiel: Dem Beispielbrief wird nun als Anlage noch ein Auszug aus der Satzung beigefügt. Da es nur eine Anlage gibt, wird auch die voreingestellte Bezeichnung passend geändert:

```
\documentclass[version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
}
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
```

Petra Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erimere daran, dass unere Statung eines eikale halbel Jahr vorsieht. Ich fiedere den Vorstand dicher unf, ungebend eine solche in Augriff zu ecknezu.

In Erwartung einer Einladung

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Abbildung 4.7.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Postskriptum, Anlagen und Verteiler (Datum und Faltmarken entstammen den Voreinstellungen für DIN-Briefe)

```
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\enc1{Auszug aus der Satzung, in dem die
   Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.7 zu sehen.

4.8. Wahl der Schriftgröße für das Dokument oder einen Brief

Die Grundschrift und deren Größe sind zentrale Elemente der Gestaltung eines Dokuments. Wie in Kapitel 2 ausgeführt wurde, hängt die Aufteilung zwischen Satzspiegel und Rändern wesentlich davon ab. Die Grundschrift ist dabei die Schrift, die für die Masse des Textes eines Dokuments verwendet wird. Alle davon abweichenden Einstellungen, sei es in der Form, der Dicke, der Neigung oder der Größe, stehen in einer Beziehung zur Grundschrift.

fontsize=*Größe*

Während von den Standardklassen und den meisten anderen Klassen nur eine sehr beschränkte Anzahl an Schriftgrößen unterstützt wird, bietet KOMA-Script die Möglichkeit, jede beliebige Größe für die Grundschrift anzugeben. Dabei kann als Einheit für die Größe auch jede bekannte TEX-Einheit verwendet werden. Wird die Größe ohne Einheit angegeben, so wird pt als Einheit angenommen.

Wird die Option innerhalb des Dokuments gesetzt, so werden ab diesem Punkt die Grundschriftgröße und alle davon abhängigen Größen geändert. Das kann beispielsweise dann nützlich sein, wenn ein weiterer Brief insgesamt in einer kleineren Schriftgröße gesetzt werden soll. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Verwendung nach dem Laden der Klasse die Aufteilung zwischen Satzspiegel und Rändern nicht automatisch neu berechnet wird (siehe \recalctypearea, Abschnitt 2.6, Seite 41). Wird diese Neuberechnung jedoch vorgenommen, so erfolgt sie auf Basis der jeweils gültigen Grundschriftgröße. Die Auswirkungen des Wechsels der Grundschriftgröße auf zusätzlich geladene Pakete sind von diesen Paketen abhängig. Dabei sind Fehler möglich, die nicht als Fehler von KOMA-Script betrachtet werden.

Diese Option sollte keinesfalls als Ersatz für \fontsize (siehe [Tea05a]) missverstanden werden. Sie sollte auch nicht an Stelle einer der von der Grundschrift abhängigen Schriftgrößenanweisungen, \tiny bis \Huge, verwendet werden! Bei scrlttr2 ist fontsize=12pt voreingestellt.

Beispiel: Angenommen, bei dem Verein aus dem Beispielbrief handelt es sich um die »Freunde ungesunder Schriftgrößen«, weshalb er in 14 pt statt in 12 pt gesetzt werden soll. Dies kann durch eine kleine Änderung der ersten Zeile erreicht werden:

```
\documentclass[version=last,fontsize=14pt]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
```

```
\end{letter}
\end{document}
```

Alternativ könnte die Option auch als optionales Argument von letter gesetzt werden:

```
\documentclass[version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\begin{letter}[fontsize=14pt]{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Da bei dieser späten Änderung der Schriftgröße der Satzspiegel nicht geändert wird, unterscheiden sich die beiden Ergebnisse in Abbildung 4.8.

4.9. Textauszeichnungen

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.6 geschrieben wurde. Dabei sind Namen und Bedeutung der einzelnen Elemente in Tabelle 4.2 aufgelistet. Die Voreinstellungen sind den jeweiligen Abschnitten zu entnehmen.

Tabelle 4.2.: Elemente, deren Schrift bei der Klasse scrlttr2 mit \setkomafont und \addtokomafont verändert werden kann

```
addressee
```

Name und Anschrift im Anschriftfenster (Abschnitt 4.10, Seite 188)

Petra Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014
Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, umgehend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind

Verteiler: Die Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Petra Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014
Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran,
dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand
daher auf, umgehend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt
sind

Verteiler: Die Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Abbildung 4.8.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und ungesund großer Schrift (Datum und Faltmarken entstammen den Voreinstellungen für DIN-Briefe); links wurde die Schriftgröße als optionales Argument von letter gesetzt, rechts als optionales Argument von \documentclass

Tabelle 4.2.: Elemente, deren Schrift verändert werden kann (Fortsetzung)

backaddress

Rücksendeadresse für einen Fensterbriefumschlag (Abschnitt 4.10, Seite 188)

descriptionlabel

Label, also das optionale Argument von \item, in einer description-Umgebung (Abschnitt 4.16, Seite 118)

foldmark

Faltmarke auf dem Briefpapier; ermöglicht Änderung der Linienfarbe (Abschnitt 4.10, Seite 172)

footnote

Marke und Text einer Fußnote (Abschnitt 4.15, Seite 88)

Tabelle 4.2.: Elemente, deren Schrift verändert werden kann (Fortsetzung)

footnotelabel

Marke einer Fußnote; Anwendung erfolgt nach dem Element footnote (Abschnitt 4.15, Seite 88)

footnotereference

Referenzierung der Fußnotenmarke im Text (Abschnitt 4.15, Seite 88)

footnoterule

Linie über dem Fußnotenapparat (Abschnitt 4.15, Seite 91)

fromaddress

Absenderadresse im Briefkopf (Abschnitt 4.10, Seite 177)

fromname

Name des Absenders im Briefkopf abweichend von fromaddress (Abschnitt 4.10, Seite 177)

fromrule

Linie im Absender im Briefkopf; gedacht für Farbänderungen (Abschnitt 4.10, Seite 177)

labelinglabel

Label, also das optionale Argument der \item-Anweisung, und Trennzeichen, also das optionale Argument der labeling-Umgebung, in einer labeling-Umgebung (siehe Abschnitt 4.16, Seite 119)

labelingseparator

Trennzeichen, also das optionale Argument der labeling-Umgebung, in einer labeling-Umgebung; Anwendung erfolgt nach dem Element labelinglabel (siehe Abschnitt 4.16, Seite 119)

pagefoot

wird nach dem Element pageheadfoot für den mit Variable nextfoot definierten Seitenfuß verwendet oder wenn das Paket scrlayer-scrpage geladen ist (Kapitel 5, Seite 227)

pagehead

alternative Bezeichnung für pageheadfoot

v3.07

Seitenzahl im Kopf oder Fuß der Seite (Abschnitt 4.13, Seite 205)

pageheadfoot

pagenumber

pagination

schnitt 4.13, Seite 205)

alternative Bezeichnung für pagenumber

Tabelle 4.2.: Elemente, deren Schrift verändert werden kann (Fortsetzung)

Seitenkopf und Seitenfuß bei allen von KOMA-Script definierten Seitenstilen (Ab-

placeanddate Ort und Datum, falls statt einer Geschäftszeile nur eine Datumszeile verwendet wird v3.12(Abschnitt 4.10, Seite 194) refname Bezeichnung der Felder in der Geschäftszeile (Abschnitt 4.10, Seite 194) refvalue Werte der Felder in der Geschäftszeile (Abschnitt 4.10, Seite 194) specialmail Versandart im Anschriftfenster (Abschnitt 4.10, Seite 188) subject Betreff in der Brieferöffnung (Abschnitt 4.10, Seite 197) title Titel in der Brieferöffnung (Abschnitt 4.10, Seite 196) toaddress Abweichung vom Element addressee für die Anschrift (ohne Name) des Empfängers im Anschriftfeld (Abschnitt 4.10, Seite 188) toname Abweichung vom Element addressee für den Namen des Empfängers im Anschriftfeld (Abschnitt 4.10, Seite 188) 4.10. Briefbogen Der Briefbogen ist die erste Seite und damit das Aushängeschild jedes Briefes. Im geschäftlichen Bereich handelt es sich dabei oft um einen Vordruck, auf dem viele Elemente wie ein Briefkopf mit Absenderinformationen und Logo bereits enthalten sind. Bei KOMA-Script sind diese

> Elemente frei positionierbar. Damit ist es nicht nur möglich, einen Briefbogen direkt nachzubilden, sondern auch vorgesehene Felder wie die Anschrift unmittelbar auszufüllen. Die freie

Positionierbarkeit wird über Pseudolängen (siehe Abschnitt 4.2 ab Seite 155) erreicht. Eine schematische Darstellung des Briefbogens und der dafür verwendeten Variablen ist in Abbildung 4.9 zu finden. Dabei sind die Namen der Variablen zur besseren Unterscheidung von Anweisungen und deren Argumenten fett gedruckt. Folgeseiten sind vom Briefbogen zu unterscheiden. Folgeseiten im Sprachgebrauch dieser Anleitung sind alle Briefseiten abgesehen von der ersten.

foldmarks=Einstellung

v2.97e

Falt- oder Falzmarken sind kleine horizontale Striche am linken und kleine vertikale Striche am oberen Rand. KOMA-Script unterstützt für den Briefbogen derzeit drei konfigurierbare horizontale und eine konfigurierbare vertikale Faltmarke. Dazu wird noch eine horizontale Loch- oder Seitenmittenmarke unterstützt, die nicht in der Vertikalen verschoben werden kann.

Mit der Option foldmarks können Faltmarken für eine vertikale Zwei-, Drei- oder Vierteilung und eine horizontale Zweiteilung aktiviert oder deaktiviert werden. Die einzelnen Teile müssen dabei nicht äquidistant sein. Die Positionen von drei der vier horizontalen

und der vertikalen Marke sind über Pseudolängen konfigurierbar (siehe Abschnitt 21.1.1 ab Seite 394). Über die Option foldmarks können entweder mit den Standardwerten für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5, Seite 42 angegeben sind, alle konfigurierten Faltmarken am linken

und oberen Rand ein- und ausgeschaltet werden, oder es kann durch die Angabe eines oder mehrerer Buchstaben aus Tabelle 4.3 die Verwendung der einzelnen Faltmarken gezielt konfiguriert werden. Auch in diesem Fall werden die Faltmarken nur dann angezeigt, wenn die Faltmarken nicht mit false, off oder no generell abgeschaltet wurden. Die genaue Position der Faltmarken ist von den Einstellungen des Anwenders beziehungsweise der 1co-Dateien (siehe Abschnitt 4.21 ab Seite 208) abhängig. Voreingestellt sind true und TBMPL.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen alle Faltmarken außer der Lochermarke abschalten. Wenn die Voreinstellung zuvor noch nicht geändert wurde, können Sie das Abschalten wie folgt erreichen:

```
\KOMAoptions{foldmarks=blmt}
```

Besteht die Möglichkeit, dass die Voreinstellung bereits geändert wurde, so sollten Sie lieber auf Nummer Sicher gehen. Unser Beispiel ist dann entsprechend abzuändern.

```
\documentclass[foldmarks=true,foldmarks=blmtP,
 version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman] {babel}
\begin{document}
```




Abbildung 4.9.: Schematische Darstellung des Briefbogens mit den wichtigsten Anweisungen und Variablen für die skizzierten Elemente

Tabelle 4.3.: Kombinierbare Werte für die Konfiguration der Faltmarken mit der Option foldmarks

v2.97c

untere, horizontale Faltmarke am linken Rand aktivieren untere, horizontale Faltmarke am linken Rand deaktivieren b Η alle horizontalen Faltmarken am linken Rand aktivieren alle horizontalen Faltmarken am linken Rand deaktivieren h L linke, vertikale Faltmarke am oberen Rand aktivieren linke, vertikale Faltmarke am oberen Rand deaktivieren 1 М mittlere, horizontale Faltmarke am linken Rand aktivieren mittlere, horizontale Faltmarke am linken Rand deaktivieren m Locher- bzw. Seitenmittenmarke am linken Rand aktivieren Ρ Locher- bzw. Seitenmittenmarke am linken Rand deaktivieren р Т obere, horizontale Faltmarke am linken Rand aktivieren obere, horizontale Faltmarke am linken Rand deaktivieren V alle vertikalen Faltmarken am oberen Rand aktivieren

alle vertikalen Faltmarken am oberen Rand deaktivieren

```
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.10 zu sehen.

Über das Element foldmark kann die Farbe der Faltmarken geändert werden. Dazu werden die Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9, Seite 59) verwendet. Voreingestellt ist keine Änderung.

Petra Mustermann
Vor dem Berg I
12345 Musterhansen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Julir gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erimere daran, dass
unsere Satzang eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf,
ungsjebend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Auszug aus der Satzang, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind
Verteiler: Die Versinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Abbildung 4.10.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke (das Datum entstammt den Voreinstellungen für DIN-Briefe)

$\verb|enlargefirstpage=|Ein-Aus-Wert||$

Die erste Seite eines Briefes fällt aufgrund der vielen Konsultationselemente wie dem Briefkopf oder der Anschrift immer aus dem normalen Satzspiegel. Von scrlttr2 werden Mechanismen bereitgestellt, um die Höhe und vertikale Ausrichtung von Kopf und Fuß der ersten Seite unabhängig von den Folgeseiten zu bestimmen. Würde dadurch der Fuß der ersten Seite in den Textbereich ragen, so wird der Textbereich der ersten Seite automatisch mit Hilfe von \enlargethispage verkleinert.

Soll der Textbereich auch automatisch mit \enlargethispage vergrößert werden, falls der Fuß der ersten Seite dies erlaubt, so kann das mit dieser Option erreicht werden. Es passt dann bestenfalls etwas mehr Text auf die erste Seite. Siehe hierzu auch die Erklärung zur Pseudolänge firstfootvpos auf Seite 401. Als Ein-Aus-Wert kann dabei einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. Voreingestellt ist false.

firsthead=Ein-Aus-Wert

aktiviert.

Das oberste Element eines Briefbogens ist normalerweise der Briefkopf. Bei KOMA-Script kann mit der Option firsthead gewählt werden, ob der Briefkopf auf dem Briefbogen überhaupt gesetzt werden soll. Als *Ein-Aus-Wert* kann dabei einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. In der Voreinstellung ist der Briefkopf

Tabelle 4.4.: Mögliche Werte für Option fromalign zur Platzierung des Absenders auf dem Briefbogen von scrlttr2

center, centered, middle

Absender wird innerhalb des Briefkopfs zentriert; ein Logo wird gegebenenfalls am Anfang der erweiterten Absenderangabe platziert; die Erweiterungen der Briefkopfgestaltung werden aktiviert.

false, no, off

Standardgestalt für den Absender wird verwendet; die Erweiterungen der Briefkopfgestaltung werden deaktiviert.

left

Absender steht linksbündig im Briefkopf; ein Logo wird gegebenenfalls rechtsbündig platziert; die Erweiterungen der Briefkopfgestaltung werden aktiviert.

locationleft, leftlocation

Absender steht linksbündig in der Absenderergänzung; ein Logo wird gegebenenfalls darüber platziert; der Briefkopf wird automatisch deaktiviert, kann aber über Option firsthead wieder aktiviert werden.

locationright, rightlocation, location

Absender steht rechtsbündig in der Absenderergänzung; ein Logo wird gegebenenfalls darüber platziert; der Briefkopf wird automatisch deaktiviert, kann aber über Option firsthead wieder aktiviert werden.

right

Absender steht rechtsbündig im Briefkopf; ein Logo wird gegebenenfalls linksbündig platziert; die Erweiterungen der Briefkopfgestaltung werden aktiviert.

fromalign=Methode

v2.97e

Die Option fromalign bestimmt, wo der Absender auf der ersten Seite platziert werden soll. Neben verschiedenen Platzierungen im Briefkopf gibt es auch die Möglichkeit, den Absender in der Absenderergänzung unter zu bringen. Gleichzeitig dient diese Option als zentraler Schalter, um die Erweiterungen der Briefkopfgestaltung überhaupt zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sind die Erweiterungen deaktiviert, so bleiben die übrigen nachfolgend angegebenen Optionen ohne Wirkung. Mögliche Werte für fromalign sind Tabelle 4.4 zu entnehmen. Voreingestellt ist der Wert left.

Tabelle 4.5.: Mögliche Werte für Option fromrule zur Platzierung einer horizontalen Linie im Absender des erweiterten Briefkopfs von scrlttr2

```
afteraddress, below, on, true, yes
```

Linie unterhalb des kompletten Absenders

aftername

Linie direkt unter dem Namen des Absenders

```
false, no, off
keine Linie
```

```
fromrule=Position
\setkomavar{fromname}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{fromaddress}[Bezeichnung]{Inhalt}
```

Der Name des Absenders wird über die Variable fromname bestimmt. Im Briefkopf wird dabei die Bezeichnung (siehe auch Tabelle 4.6, Seite 182) nicht gesetzt.

Optional kann mit Einstellung fromrule=aftername im erweiterten Briefkopf auf den Namen eine horizontale Linie folgen. Alternativ kann die Linie mit fromrule=afteraddress auch unterhalb des kompletten Absenders gesetzt werden. Eine Übersicht über alle möglichen Einstellungen für die Linie bietet Tabelle 4.5. Die Länge der Linie wird über die Pseudolänge fromrulewidth bestimmt.

In der Voreinstellung ist die Linie im erweiterten Briefkopf nicht aktiviert. Im Standardbriefkopf wird die Linie immer nach dem Namen gesetzt.

Unter dem Namen folgt die Anschrift des Absenders. Diese wird über die Variable fromaddress bestimmt. Im Briefkopf wird dabei die Bezeichnung (siehe auch Tabelle 4.6, Seite 182) nicht gesetzt.

Die Schrift, die für den kompletten Absender verwendet wird, kann über das Element fromaddress eingestellt werden. Abweichungen davon können für den Absendernamen über das Element fromname und für die mit fromrule gesetzte Linie über das Element fromrule eingestellt werden. In der Voreinstellung erfolgt keinerlei Schriftumschaltung. Bei der Linie ist die Möglichkeit der Schriftumschaltung hauptsächlich dazu gedacht, die Farbe der Linie ändern zu können, um etwa Grau an Stelle von Schwarz zu verwenden. Siehe hierzu [Ker07].

Beispiel: Geben wir nun dem Absender einen Namen.

```
\documentclass[foldmarks=true,foldmarks=blmtP,
  fromalign=false,
  version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
\setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\
```

```
54321 Musterheim}
\setkomavar{fromphone}{0\,12\,34~56\,78}
\setkomavar{fromemail}{Peter@Musterfrau.invalid}
\setkomavar{fromlogo}{\includegraphics{musterlogo}}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Dabei wird zunächst einmal nicht der erweiterte Briefkopf, sondern nur der Standardbriefkopf verwendet. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.11, links zu sehen. Im Vergleich dazu ist rechts daneben das gleiche Beispiel, jedoch mit Option fromalign=center, also mit den aktivierten Erweiterungen für den Briefkopf, abgebildet. Wie zu sehen ist, hat diese Variante zunächst einmal keine Linie.

In Abbildung 4.11 taucht nun auch erstmals eine Signatur unter dem Gruß auf. Diese wird automatisch aus dem Absendername gewonnen. Wie sie konfiguriert werden kann, ist in Abschnitt 4.20 ab Seite 207 zu finden.

Nun soll der Brief mit aktivierter Erweiterung für den Briefkopf mit Hilfe der Option fromrule auch noch eine Linie unter dem Namen erhalten:

Peter Musterfrau

Hinter dem Tal 2
54321 Musterheim

Petra Minstermann

Petra Minstermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsversitzende,
seit einem Jalas gab es beize Mitgliederversammlung nehr. Ich erinnere dazun, dass unsere Strzung eines siche alle halbe Jahr vorsieht: leh fordere den Verstand daber auf, umgebend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einlachung

Peter Musterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Ansorag and er Strang, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Vereinsversitzende
Alle Mitglieder

Peter Musterfran
Hinter dem Tal 2
54321 Musterheim

Petra Mustermaan
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversamnhung mehr. Ich erinnere daran, dass unsers Satung eine solehe alle halbe Jahr voesield. Ich fordere den Vorstand daher auf, ungebend dies soleh in Angelf zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

Peter Musterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmest mir das nicht krumm.

Anlage: Auseng aus der Satzung, in dem die Mitgliederversamnhungen geregelt sind Verteiler: De Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Abbildung 4.11.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit Absender, Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen und Verteiler (Datum und Faltmarken entstammen den Voreinstellungen für DIN-Briefe); links der Standardbriefkopf mit fromalign=false, rechts der erweiterte Briefkopf mit fromalign=center

```
Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
 Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Peter Musterfrau

Hinter dem Tal 2
54321 Musterheim

Peter Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsversitzende,
seit einem Jalar gab en kiere Mighiederversammlung nehr. Ich erinner danan, dasse unsere Statung eines selder alle halbe Julier Julier dem Vorstand daher auf, ungehend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung
Peter Musterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Versinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Peter Musterfrau

Hinter dem Tal 2
54321 Musterheim

Petra Mustermann

Petra Mustermann
Vor dem Derg 1
12945 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsiekt. Ich fordere den Vorstand daher auf, ungehend eine solche han Angriff nn achmen.

In Erwartung einer Einladung

Peter Musterfran

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Vereinsvonsitzende
Alle Mitglieder

Abbildung 4.12.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit Absender, Trennlinie, Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke (das Datum entstammt den Voreinstellungen für DIN-Briefe); links der Standardbriefkopf mit fromalign=false, rechts der erweiterte Briefkopf mit fromalign=center

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.12 rechts zu sehen. Links steht zum Vergleich ein Beispiel mit Standardbriefkopf.

Ein wichtiger Hinweis betrifft noch die Absenderadresse: Innerhalb der Absenderadresse werden einzelne Teilangaben durch doppelten Backslash voneinander getrennt. Solche Teilangaben sind beispielsweise Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort oder eine Länderangabe. Dieser doppelte Backslash wird je nach Verwendung der Absenderadresse unterschiedlich interpretiert und ist nicht zwangsläufig als Zeilenumbruch zu verstehen. Absätze, vertikale Abstände und Ähnliches sind innerhalb der Absenderangaben normalerweise nicht gestattet und hätten außerdem gegebenenfalls Auswirkungen auf die Rücksendeadresse (siehe Variable backaddress, Seite 188) und Signatur (siehe Variable signature, Seite 207).

```
symbolicnames=Ein-Aus-Wert
fromphone=Ein-Aus-Wert
frommobilephone=Ein-Aus-Wert
fromfax=Ein-Aus-Wert
fromemail=Ein-Aus-Wert
fromurl = Ein-Aus-Wert
\setkomavar{fromphone}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{frommobilephone}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{fromfax}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{fromemail} [Bezeichnung] {Inhalt}
\setkomavar{fromurl}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{phoneseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{mobilephoneseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{faxseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{emailseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{urlseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
```

v3.12

kann bestimmt werden, ob die Telefonnummer, die Mobiltelefonnummer, die Faxnummer, die E-Mail-Adresse und die URL im Absender gesetzt werden soll. Als Ein-Aus-Wert kann dabei einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. Voreingestellt ist jeweils false. Die Inhalte selbst werden über die gleichnamigen Variablen bestimmt. Die Voreinstellungen für die dabei verwendeten Bezeichnungen sind Tabelle 4.6 zu entnehmen, die verwendeten Trennzeichen, die zwischen der Bezeichnung und dem Inhalt einer Variablen eingefügt werden, Tabelle 4.7.

Mit Hilfe der fünf Optionen fromphone, frommobilephone, fromfax, fromemail und fromurl

v3.12

Mit Option symbolicnames kann diese Voreinstellung auf einen Schlag geändert werden. Die Option versteht die Ein-Aus-Werte für einfache Schalter, wie sie in Tabelle 2.5, Seite 42 angegeben sind. Durch Aktivierung der Option werden statt der sprachabhängigen Bezeichner \mathbeloemailname, \mathbeloemame, \mathbeloemame und \mathbeloemame Symbole aus dem marvosym-Paket verwendet. Gleichzeitig entfällt der Doppelpunkt bei der Definition der Trennzeichen. Für die URL entfallen in diesem Fall sowohl der sprachabhängige Bezeichner als auch das Trennzeichen. Es ist zu beachten, dass das Paket marvosym gegebenenfalls selbst zu laden ist, falls die Option erst nach \begin{document} aktiviert wird.

Beispiel: Herr Musterfrau aus unserem Beispiel hat auch Telefon und eine E-Mail-Adresse. Diese möchte er ebenfalls im Briefkopf haben. Gleichzeitig soll die Trennlinie nun nach dem Briefkopf stehen. Also gibt er die entsprechenden Optionen an und setzt auch die zugehörigen Variablen:

```
\documentclass[foldmarks=true,foldmarks=blmtP,
  fromalign=false,fromrule=afteraddress,
  fromphone,fromemail,
  version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
```

fromemail

Tabelle 4.6.: Vordefinierte Bezeichnungen der Variablen für die Absenderangaben im Briefkopf (die Bezeichnungen und Inhalte der verwendeten Variablen für Trennzeichen ist Tabelle 4.7 zu entnehmen)

\usekomavar*{emailseparator}\usekomavar{emailseparator}

```
fromfax
      \usekomavar*{faxseparator}\usekomavar{faxseparator}
frommobilephone
      \usekomavar*{mobilephoneseparator}\usekomavar{mobilephoneseparator}
fromname
      \headfromname
fromphone
      \usekomavar*{phoneseparator}\usekomavar{phoneseparator}
fromurl
      \usekomavar*{urlseparator}\usekomavar{urlseparator}
          \begin{document}
          \setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
          \setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\
                                   54321 Musterheim}
          \setkomavar{fromphone}{0\,12\,34~56\,78}
          \setkomavar{fromemail}{Peter@Musterfrau.invalid}
          \begin{letter}{%
              Petra Mustermann\\
              Vor dem Berg 1\\
              12345 Musterhausen%
          \opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
```

\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
 Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}

\closing{In Erwartung einer Einladung}

Angriff zu nehmen.

seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, umgehend eine solche in

Tabelle 4.7.: Vordefinierte Bezeichnungen und Inhalte der Trennzeichen für die Absenderangaben im Briefkopf ohne Option symbolicnumbers

Name	Bezeichnung	Inhalt
emailseparator	\emailname	:~
faxseparator	\faxname	:~
mobilephoneseparator	\mobilephonename	\usekomavar{phoneseparator}
phoneseparator	\phonename	•~
urlseparator	\wwwname	:~

```
\end{letter}
\end{document}
```

Das Ergebnis aus Abbildung 4.13, links ist jedoch ernüchternd. Die Optionen werden ignoriert. Das liegt daran, dass diese zusätzlichen Variablen und Optionen nur im erweiterten Briefkopf verwendet werden. Es muss also wie in Abbildung 4.13, rechts die Option fromalign verwendet werden:

```
\documentclass[foldmarks=true,foldmarks=blmtP,
  fromalign=center, fromrule=afteraddress,
  fromphone, from email,
  version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
\setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\
                         54321 Musterheim}
\setkomavar{fromphone}{0\,12\,34~56\,78}
\setkomavar{fromemail}{Peter@Musterfrau.invalid}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
```

Peter Munterfrant
Hinter dem Tal 2
54321 Musterheim

Peter Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterheim

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jalig gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine salche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, ungebrend eine solche in Augriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung
Peter Musterfran

PS: Ich hoffe, Dis nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Peter Müsterfrau
Hinter dem Tal 2
5-5321 Musterheim
Telefore 01234 of 58
E-Mali: Peter Olfmeterfran invalid

Peter Mandefon. Ware dem Tal 2, 54211 Mandefon

Peter Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Musterhausen

7. Juli 2014
Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab en keine Mügliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, ungehend eine solche in Angulf en nehmen.
In Erwartung einer Einladnung
Peter Müsterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mügliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Vereinsversitzende

Abbildung 4.13.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit erweitertem Absender, Trennlinie, Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke (das Datum entstammt den Voreinstellungen für DIN-Briefe); links der Standardbriefkopf mit fromalign=false, rechts der erweiterte Briefkopf mit fromalign=center

```
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Den Vergleich zweier Alternativen mit linksbündigem Absender durch Einstellung fromalign=left und rechtsbündigem Absender durch Einstellung fromalign=right zeigt Abbildung 4.14.

Mit der Option fromlogo kann bestimmt werden, ob ein Logo im Briefkopf gesetzt werden soll. Als *Ein-Aus-Wert* kann dabei einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. Voreingestellt ist false, also kein Logo. Das Logo selbst wird über

Peter Musterfrau
Hinter dem Tal 2
54321 Wasterbeim
Telefom 01234 5678
E-Mail: Peter@Misterfrau.invalid

Petra Mustermann
Vor dem Berg 1
12345 Missterhausen

7. Juli 2014
Liebe Vereinsversitzende,
seit einem Jalir gab es leine Mitgliederversammlung nehr. Ich erinnere daran, dase unsere Statung eine solche im Angriff zu nehmen.
In Evwartung einer Einladung
Peter Musterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Peter Müsterfrau
Hinter dem Tal 2
5421 Metherheim
Beddie, 01234 5973
E.Mail: Peter Misternam

Peter Müsternam
Vor dem Berg 1
12345 Müsterhamsen

7. Juli 2014
Liebe Vereinsvorsitzende,
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daram, dass unere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, umgshend eine solch in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einlachung

Peter Müsterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Auszung aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Abbildung 4.14.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit erweitertem Absender, Trennlinie, Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke (das Datum entstammt den Voreinstellungen für DIN-Briefe); links mit linksbündigem Kopf durch fromalign=left, rechts mit Option fromalign=right und damit rechtsbündigem Kopf

die Variable fromlogo definiert. Die Bezeichnung für das Logo ist in der Voreinstellung leer und wird von KOMA-Script auch nicht verwendet (siehe auch Tabelle 4.6, Seite 182).

Beispiel: Herr Musterfrau findet es besonders schick, wenn er seine Briefe mit einem Logo versieht. Sein Logo hat er als Grafikdatei gespeichert, die er gerne mit Hilfe der Anweisung \includegraphics laden würde. Dazu bindet er zusätzlich das Paket graphics (siehe [Car05]) ein.

```
\documentclass[foldmarks=true,foldmarks=blmtP,
    fromrule=afteraddress,
    fromphone,fromemail,fromlogo,
    version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphics}
\begin{document}
\setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
\setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\
```

```
54321 Musterheim}
\setkomavar{fromphone}{0\,12\,34~56\,78}
\setkomavar{fromemail}{Peter@Musterfrau.invalid}
\setkomavar{fromlogo}{\includegraphics{musterlogo}}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
 Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.15, Seite 187 links oben zu sehen. Die beiden anderen Bilder in dieser Abbildung zeigen das Ergebnis bei rechtsbündigem und bei zentriertem Absender.

\setkomavar{firsthead}[Bezeichnung]{Inhalt}

In vielen Fällen reichen die Möglichkeiten aus, die scrlttr2 über Optionen und obige Variablen für die Gestaltung des Briefkopfes bietet. In einigen Fällen will man jedoch den Briefkopf freier gestalten können. In diesen Fällen muss man auf die Möglichkeiten der vordefinierten Briefköpfe, die über die oben erwähnten Option ausgewählt werden können, verzichten. Stattdessen gestaltet man sich seinen Briefkopf frei. Dazu definiert man den gewünschten Aufbau über den Inhalt der Variablen firsthead. Dabei können beispielsweise mit Hilfe der \parbox-Anweisung (siehe [Tea05b]) mehrere Boxen neben- und untereinander gesetzt werden. Einem versierten Anwender sollte es so möglich sein, seinen eigenen Briefkopf zu gestalten. Natürlich kann und sollte man dabei auch Zugriffe auf andere Variablen mit Hilfe von \usekomavar nehmen. Die Bezeichnung der Variablen firsthead wird von KOMA-Script nicht verwendet.

Lediglich aus Gründen der Kompatibilität zu früheren Versionen von scrittr2 existiert auch noch Anweisung \firsthead. Diese sollte jedoch nicht mehr verwendet werden.

Peter Musterfrau Hinter dem Tal 2 54321 Musterheim Telefon: 01234 5678 E-Mail: Peter@Musterfrau.invalid



Peter Musterfrau, Hinter dem Tal 2, 54321 Musterheim

Petra Mustermann Vor dem Berg 1 12345 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,

seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, ungehend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

Peter Musterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm

Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind

Verteiler: Die Vereinsvorsitzend Alle Mitglieder Peter Musterfrau Hinter dem Tal 2 54321 Musterheim Telefon: 012345678 E-Mail: Peter@Musterfrau.invalid

Peter Musterfrau, Hinter dem Tal 2, 54321 Musterheim

Petra Mustermann Vor dem Berg 1 12345 Musterhausen



7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,

seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass umsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, umgehend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

Peter Musterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind

erteiler: Die Vereinsvorsitzene

M

Peter Musterfrau Hinter dem Tal 2 54321 Musterheim Telefon: 01234 5678 E-Mail: Peter@Musterfrau.invalid

Peter Musterfrau, Hinter dem Tal 2, 54321 Musterheim

Petra Mustermann Vor dem Berg 1 12345 Musterhausen

7. Juli 2014

Liebe Vereinsvorsitzende,

seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den Vorstand daher auf, umgehend eine solche in Angriff zu nehmen.

In Erwartung einer Einladung

Peter Musterfrau

 $\operatorname{PS}:$ Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.

Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind

Verteiler: Die Vereinsvorsitzende

Abbildung 4.15.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit erweitertem Absender, Logo, Trennlinie, Anschrift, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke (das Datum entstammt den Voreinstellungen für DIN-Briefe); links, oben mit linksbündigem Absender, rechts daneben mit zentriertem Absender und rechts mit rechtsbündigem Absender

```
addrfield=Modus
backaddress=Wert
priority=Priorität
\setkomavar{toname}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{toaddress} [Bezeichnung] {Inhalt}
\setkomavar{backaddress} [Bezeichnung] {Inhalt}
\setkomavar{backaddressseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{specialmail}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{fromzipcode}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{zipcodeseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{place}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{PPcode} [Bezeichnung] {Inhalt}
\setkomavar{PPdatamatrix}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{addresseeimage}[Bezeichnung]{Inhalt}
```

Mit der Option addrfield kann gewählt werden, ob ein Anschriftfeld gesetzt werden soll oder nicht. Voreingestellt ist die Verwendung eines Anschriftfeldes. Die Option versteht die in Tabelle 4.8 angegebenen Werte für den Modus. Voreingestellt ist true. Bei den Werten true, PP und backgroundimage werden Name und Adresse des Empfängers, die im Anschriftfeld gesetzt werden, über das Argument der Umgebung letter (siehe Abschnitt 4.7, Seite 159) bestimmt.

Diese Angaben werden außerdem in die Variablen toname und toaddress kopiert. Die voreingestellten Schriftarten können über die Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9, ab Seite 59) verändert werden. Dabei existieren drei Elemente. Zunächst gibt es das Element addressee, das generell für die Anschrift zuständig ist. Dazu gibt es die Elemente toname und toaddress, die sich nur auf den Namen bzw. die Adresse des Empfängers beziehen. Für toname und toaddress können also Abweichungen von der Einstellung für

ene Rücksendeadresse gesetzt. Mit Option backaddress kann gewählt werden, ob und in welcher Form die Rücksendeadresse für Fensterbriefumschläge im Anschriftfeld gesetzt werden soll. Die Option versteht dazu einerseits die Standardwerte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5, Seite 42 angegeben sind. Dabei bleibt der Stil der Rücksendeadresse unverändert. Beim Einschalten der Rücksendeadresse kann andererseits gleichzeitig auch der Stil der Rücksendeadresse gewählt werden. So aktiviert der Wert underlined die unterstrichene Rücksendeadresse, während plain den Stil ohne Unterstreichung auswählt. Voreingestellt ist underlined, also das Setzen der unterstrichenen Rücksendeadresse.

Im Anschriftfeld wird in der Voreinstellung addrfield=true zusätzlich noch die unterstrich-

Die Rücksendeadresse selbst wird über den Inhalt der Variable backaddress bestimmt. Voreingestellt ist hier der über fromname angegebene Name und die über fromaddress angegebene Adresse, wobei der Doppelbackslash in diesem Fall durch den Inhalt der Variablen backaddressseparator ersetzte wird. Für diese ist ein Komma gefolgt von einem nicht umbrechbaren Leerzeichen vordefiniert. Die Bezeichnung der Variablen backaddress wird von KOMA-Script nicht genutzt. Die Schriftart der Rücksendeadresse ist über das Element backaddress konfigurierbar. Voreingestellt ist hierbei \sffamily (siehe Tabelle 4.9), wobei

v3.03

v2.97c

addressee definiert werden.

v2.96

Tabelle 4.8.: Mögliche Werte für Option addrfield zur Auswahl der Art der Anschrift bei scrlttr2

true, on, yes

Es wird eine Anschrift mit Rücksendeadresse und Versandart oder Priorität gesetzt.

false, off, no

Es wird keine Anschrift gesetzt.

 ${\tt PP}, \, {\tt pp}, \, {\tt PPexplicite}, \, {\tt PPExplicite}, \, {\tt ppexplicite}, \, {\tt ppExplicite}$

Es wird eine Anschrift mit explizit über die Variablen fromzipcode, place und PPcode ausgefülltem Port-Payé-Kopf (P. P.-Kopf), gegebenenfalls mit Priorität und über Variable PPdatamatrix gesetzter Data-Matrix, aber ohne Rücksendeadresse und Versandart gesetzt.

backgroundimage, PPbackgroundimage, PPBackgroundImage, ppBackgroundimage, ppBackgroundImage, ppBackgroundImage

Es wird eine Anschrift mit einer in Variable addresseeimage abgelegten Hintergrundgrafik als Port-Payé-Kopf (P. P.-Kopf), aber ohne Rücksendeadresse und Versandart gesetzt.

image, Image, PPimage, PPImage, ppimage, ppImage

Eine in Variable addresseeimage abgelegte Abbildung wird als Anschrift mit Port-Payé gesetzt. Adressinformationen und Angaben für Rücksendeadresse, Versandart oder Priorität werden ignoriert.

vor der Anwendung der konfigurierten Schriftumschaltung noch auf \scriptsize umgeschaltet wird.

tet wird.

Zwischen Rücksendeadresse und Empfängeradresse kann bei der Standardeinstellung addrfield=true noch eine optionale Versandart gesetzt werden. Diese wird genau dann

gesetzt, wenn die Variable specialmail einen Inhalt hat und priority=manual gewählt

v3.03

wird, was der Voreinstellung entspricht. Die Bezeichnung von specialmail wird durch scrlttr2 nicht genutzt. Die Ausrichtung wird mit Hilfe der Pseudolängen specialmailindent und specialmailrightindent (siehe Seite 397) festgelegt. Die voreingestellte Schriftart des Elements specialmail, die Sie Tabelle 4.9 entnehmen können, kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9, Seite 59) verändert werden.

v2.97c

v3.03

Wird hingegen mit priority=A oder priority=B (siehe Tabelle 4.10) eine internationale Priorität ausgewählt, so wird diese bei addrfield=true als Versandart und bei addrfield=PP an entsprechender Stelle im Port-Payé-Kopf gesetzt. Dabei wird die Grundschrift über das Element priority und die davon abweichende Schrift für den Prioritätsschlüssel, »A« oder »B«, über das Element prioritykey bestimmt. Die voreingestellten Schriftarten der beiden Elemente, die Sie Tabelle 4.9 entnehmen können, kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont

Element

addressee

Tabelle 4.9.: Voreinstellungen für die Schrift der Ele-

mente des Anschriftfensters

	backa	address	\sffamily	
	PPdat	a	\sffamily	
	PPlog	go	\sffamily\bfseries	
	prior	rity	\fontsize{10pt}{10pt}\sffa	amily\bfseries
	prio	ritykey	\fontsize{24.88pt}{24.88pt	t}\selectfont
	speci	ialmail		
	toado	lress		
	tonar	1e		
	und \addtokomafont (siehe Absch	nitt 4.9, S	eite 59) verändert werden.	
v3.03	Bei addrfield=PP wird im Port-	Payé-Kopi	f die Postleitzahl aus der Varial	olen fromzipcode
	und der Ort aus der Variablen	place ge	esetzt. Dabei wird der Postle	eitzahl, also dem
	Inhalt was framminanda dia Par	a i a h m a m a	dan Vaniablan franzinaada sa	folat recess Tab - 14

Voreinstellung

Inhalt von fromzipcode, die Bezeichnung der Variablen fromzipcode gefolgt vom Inhalt von zipcodeseparator vorangestellt. Für diese Bezeichnung hängt die Voreinstellung von

der verwendeten 1co-Datei (siehe Abschnitt 4.21 ab Seite 208) ab. Für den Inhalt von zipcodeseparator ist hingegen ein kleiner Abstand, gefolgt von einem Streckenstrich, gefolgt von einem kleinen Abstand $(\,--\,)$ voreingestellt.

Darüber hinaus wird bei addrfield=PP im Port-Payé-Kopf auch noch ein Code gesetzt, v3.03der den Absender eindeutig identifiziert. Dieser ist in Variable PPcode abgelegt. Rechts von der Anschrift kann zusätzlich eine Data-Matrix gesetzt werden, die in Variable PPdatamatrix

abgelegt ist. Postleitzahl, Ort und Code werden in der Voreinstellung mit einer Schrift der Größe v3.03

Adressfeld von scrlttr2 false, off, no, manual Es wird keine Priorität gesetzt.

8 pt gesetzt. Dabei wird die Schrift des Elements PPdata verwendet. Dessen Voreinstel-

Tabelle 4.10.: Mögliche Werte für Option priority zur Auswahl einer internationalen Priorität im

B, b, economy, Economy, ECONOMY, B-ECONOMY, B-Economy, b-economy Es wird die internationale Priorität B-Economy gesetzt. Bei addrfield=true erfolgt dies an Stelle der Versandart.

A, a, priority, Priority, PRIORITY, A-PRIORITY, A-Priority, a-priority Es wird die internationale Priorität A-Priority gesetzt. Bei addrfield=true erfolgt dies an Stelle der Versandart.

Tabelle 4.11.: Mögliche Werte für Option locfield zur Wahl der Breite des Feldes für die Absenderergänzung bei scrlttr2

Argument der letter-Umgebung ausgegeben.

narrow

schmales Feld für Absenderergänzungen

wide

lung ist Tabelle 4.9 zu entnehmen und kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und

addresseeimage abgelegt. Die *Bezeichnung* dieser Variablen wird von KOMA-Script nicht genutzt. Während bei Einstellung addrfield=image außer der Abbildung nichts gesetzt wird, wird bei addrfield=backgroundimage zusätzlich noch die Anschrift aus dem obligatorischen

Die Anordnung des Port-Payé-Kopfes wird ebenso wie die Anordnung der Port-Payé-

breites Feld für Absenderergänzungen

v3.03

\addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9, Seite 59) verändert werden.

Bei den beiden Einstellungen addrfield=backgroundimage und addrfield=image wird eine Abbildung in das Adressfenster gesetzt. Diese ist im Inhalt der Variablen

Anschrift über die Pseudolängen toaddrindent (siehe Seite 396) sowie PPheadwidth und PPheadheight (siehe Seite 397) bestimmt. Für die Anordnung der Data-Matrix ist die Pseudolänge PPdatamatrixvskip (siehe Seite 397) zuständig.

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass KOMA-Script selbst keine externen Abbildungen setzen kann, sollen also über die Variablen addresseeimage oder

externen Abbildungen setzen kann, sollen also über die Variablen addresseeimage oder PPdatamatrix externe Abbildungen gesetzt werden, so ist beispielsweise das Grafikpaket graphics oder graphicx zu laden und in den Variablen dessen Anweisung \includegraphics zu verwenden.

locfield=Einstellung

Neben dem Anschriftfeld setzt scrlttr2 noch ein Feld mit erweiterter Absenderangabe. Der Inhalt ist frei wählbar. Je nach Einstellung der oben erklärten Option fromalign wird es außerdem für das Logo des Absenders oder den Absender selbst mitverwendet. Die Breite dieses Feldes kann beispielsweise in einer 1co-Datei (siehe Abschnitt 4.21) gesetzt werden. Wird dort die Breite 0 gesetzt, so kann über die Option locfield zwischen zwei unterschiedlichen Voreinstellungen für die Breite dieses Feldes gewählt werden. Siehe hierzu auch die Erklärungen zur Pseudolänge locwidth in Abschnitt 21.1.4, Seite 398. Mögliche Werte für die Option sind Tabelle 4.11 zu entnehmen. Voreingestellt ist narrow.

\setkomavar{location}[Bezeichnung]{Inhalt}

Der Inhalt der Absenderergänzung, soweit er nicht durch Logo oder den Absender selbst belegt ist, wird mit der Variablen location festgelegt. Für den *Inhalt* dieser Variablen dürfen auch Formatierungsanweisungen wie \raggedright verwendet werden. Die *Bezeichnung* dieser Variablen wird von KOMA-Script nicht genutzt.

Beispiel: Herr Musterfrau möchte ein paar zusätzliche Informationen zu seiner Mitgliedschaft angeben. Er wählt dazu die Absenderergänzung:

```
\documentclass[foldmarks=true,foldmarks=blmtP,
  fromphone, from email, from logo,
  version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphics}
\begin{document}
\setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
\setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\
                         54321 Musterheim}
\setkomavar{fromphone}{0\,12\,34~56\,78}
\setkomavar{fromemail}{Peter@Musterfrau.invalid}
\setkomavar{fromlogo}{\includegraphics{musterlogo}}
\setkomavar{location}{\raggedright}
  Mitglied Nr.~4711\\
  seit dem 11.09.2001\\
  Vorsitzender in den Jahren 2003--2005}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Das entsprechende Feld neben der Anschrift wird dann wie in Abbildung 4.16 gesetzt.

numericaldate=Ein-Aus-Wert

Mit dieser Option kann zwischen der sprachabhängigen Standarddarstellung des Datums und einem ebenfalls sprachabhängigen, kurzen, rein nummerischen Datum umgeschaltet werden.



Abbildung 4.16.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift, Absenderergänzung, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke (das Datum entstammt den Voreinstellungen für DIN-Briefe)

Die Standarddarstellung wird nicht von KOMA-Script bereitgestellt. Sie kann wahlweise von einem Paket wie ngerman, babel oder auch isodate stammen. Das kurze nummerische Datum wird hingegen von scrittr2 selbst erzeugt. Die Option versteht die Standardwerte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5, Seite 42 angegeben sind. Voreingestellt ist mit false die Verwendung der Standarddarstellung.

\setkomavar{date}[Bezeichnung]{Inhalt}

Das Datum in der gewählten Darstellung wird in im *Inhalt* der Variablen date abgelegt. Die Einstellung von numericaldate hat keine Auswirkung, wenn diese Variable überschrieben wird. Gesetzt wird das Datum normalerweise als Teil der Geschäftszeile. Wenn die Geschäftszeile ansonsten leer bleibt wird allerdings nur eine Datumszeile, bestehend aus dem Ort und dem Datum gesetzt. Trotzdem haben auch in diesem Fall die Einstellungen der nachfolgend beschriebenen Option refline Auswirkungen auf diese Datumszeile. Weitere Informationen zum Ort finden Sie in der Beschreibung zur Variablen place auf Seite 194.

refline=Einstellung

Insbesondere bei Geschäftsbriefen findet sich häufig eine Zeile mit Angaben wie Namenskürzeln, Durchwahl, Kunden- und Rechnungsnummer oder zur Bezugnahme auf ein früheres Schreiben. Diese Zeile wird in dieser Anleitung Geschäftszeile genannt.

Das Datum steht automatisch links in der Geschäftszeile.

Tabelle 4.12.: Mögliche Werte für Option refline zur Konfiguration der Geschäftszeile bei scrittr2

dateleft v3.09

v3.09

v3.09

dateright

Das Datum steht automatisch rechts in der Geschäftszeile. narrow

Die Breite der Geschäftszeile richtet sich nach dem Satzspiegel.

nodate Das Datum wird nicht automatisch in die Geschäftszeile gesetzt.

wide Die Breite der Geschäftszeile richtet sich nach Anschrift und Absenderergänzung.

Bei scrlttr2 können Kopf, Fuß, Anschrift und das Feld mit der Absenderergänzung links und

rechts aus dem normalen Satzspiegel herausragen. Über refline=wide kann gewählt werden, dass dies auch für die Geschäftszeile gelten soll. Die Geschäftszeile enthält normalerweise

zumindest das Datum, kann aber auch weitere Angaben aufnehmen. Mögliche Werte für diese Option sind Tabelle 4.12 zu entnehmen. Voreingestellt sind narrow und dateright. v3.09

\setkomavar{yourref}[Bezeichnung]{Inhalt} \setkomavar{yourmail} [Bezeichnung] {Inhalt} \setkomavar{myref}[Bezeichnung]{Inhalt} \setkomavar{customer}[Bezeichnung]{Inhalt}

\setkomavar{invoice}[Bezeichnung]{Inhalt}

gesetzt. Stattdessen werden dann nur Ort und Datum ausgegeben. Dabei bestimmt der Inhalt

ist. Wie weitere Variablen zur Geschäftszeile hinzugefügt werden können, ist in Abschnitt 21.2 ab Seite 402 erklärt. Schriftart und Farbe der Feldbezeichnung und des Feldinhaltes können über die beiden Elev2.97cmente refname und refvalue geändert werden. Dazu werden die Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9, Seite 59) verwendet. Die Voreinstellungen der beiden Elemente sind Tabelle 4.14 zu entnehmen. \setkomavar{place}[Bezeichnung]{Inhalt} \setkomavar{placeseparator}[Bezeichnung]{Inhalt} Sind bis auf date alle Variablen der Geschäftszeile leer, so wird keine eigentliche Geschäftszeile

Typische Felder der Geschäftszeile werden über die fünf Variablen yourref, yourmail, myref, customer und invoice verwaltet. Ihre Bedeutung ist Tabelle 4.1, Seite 150 zu entnehmen. Jede dieser Variablen hat auch eine vordefinierte Bezeichnung, die in Tabelle 4.13 zu finden

195

Verwendung

Bezeich-

Name

myref

yourref

yourmail

Bezeichnung

\myrefname

\yourrefname

\yourmailname

Tabelle 4.13.: Vordefinierte

sprachabhängiger Anweisungen

Geschäftszeile

nungen der typischen Variablen der

unter

Kapitel 4.

bei deutscher Sprache

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

			customer	\customername	Kundennummer
			invoice date	\invoicename \datename	Rechnungsnummer Datum
		blen place den Ort. Für das		,	_
	,	der <i>Inhalt</i> der Variablen pla hens ist dabei ein Komma gef	-	_	
	Ort leer, so wird auch das Trennzeichen nicht gesetzt. Der vordefinierte <i>Inhalt</i> der Variablen date ist \today und hängt von der Einstellung der Option numericaldate ab (siehe Seite 192).				
v3.09					
		en findet auch im Falle der Da Tabelle 4.12 angegeben ist, A		ie Datumseinstellu	ng von Option refline,
v3.12	Falls st die Schrif das Eleme	att der Geschäftszeile eine so teinstellung des Elements re ent placeanddate verwendet gen \setkomafont und \add	olche Datums efvalue Anv , dessen leere	wendung. Stattdes e Voreinstellung w	sen wird in diesem Fall ie gewohnt mit Hilfe der
	Beispiel:	Herr Musterfrau setzt nun a	auch die Vari	able für den Ort:	
		\documentclass[foldmarks fromphone,fromemail,fr version=last]{scrlttr2	romlogo,	narks=blmtP,	

mente der Geschäftszeile

Tabelle 4.14.: Voreinstellungen für die Schrift der Ele-

Element	Voreinstellung
refname	\sffamily\scriptsize
refvalue	

```
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Damit erscheint vor dem Datum, wie in Abbildung 4.17, Seite 197 zu sehen, der Ort gefolgt von den automatischen Trennzeichen vor dem Datum. Dieses Datum wurde im Beispielcode über Variable date ebenfalls explizit gesetzt, damit bei einem späteren LATEX-Durchlauf des Briefes das ursprüngliche Datum erhalten bleibt und nicht etwa automatisch das Datum des LATEX-Laufs verwendet wird.

$\verb|\setkomavar{title}| [\textit{Bezeichnung}] {Inhalt}|$

Bei scrlttr2 kann ein Brief zusätzlich mit einem Titel versehen werden. Der Titel wird zentriert in der Schriftgröße \LARGE unterhalb der Geschäftszeile ausgegeben. Die Schriftart für das Element title kann mit den Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9 ab Seite 59) geändert werden. Dabei sind auch Größenangaben erlaubt. Die Größe \Large wird der Schriftauswahl dabei immer voran gestellt und ist daher auch nicht Teil der Voreinstellung \normalcolor\sffamily\bfseries.

Beispiel: Angenommen, Sie schreiben eine Mahnung. Sie setzen einen entsprechenden Titel:

\setkomavar{title}{Mahnung}

Damit sollte der Empfänger die Mahnung als solche erkennen.

Peter Musterfrau
Huter dem Tal 2
Teldem of 123 46578
E-Mail: Peter@Musterfrau.invalid

For Manufac, Hone dem Tal 2 54521 Maintonia

Peter Manufac, Hone dem Tal 2 54521 Maintonia

Mitglied Nr. 4711
sett dem 11.69.2001
Voristzender in dem Jahren 2003-2005

Musterheim, 29. Februar 2011

Liebe Vereinsvorsstzende,
sett einem Jahr gab es leine Mitgliederversammlung mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine solden alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere dem Vorstand dieher auf, unsgehend eine solden Jahrg Tan nehmen.

In Erwartung einer Einlodung

Peter Musterfrau

PS: Ich hoffe, Du nimmet mir das nicht krumm.

Anlage: Auszug aus der Satzung, in dem die Mitgliederversammlungen geregelt sind Verteiler: Die Vereinsvorsitzende
Alle Mitglieder

Abbildung 4.17.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift, Absenderergänzung, Ort, Datum, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke

Während der *Inhalt* der Variablen, wie im Beispiel gezeigt, den Titel definiert, wird die *Bezeichnung* der Variablen title von KOMA-Script nicht genutzt.

```
subject=Einstellung
\setkomavar{subject}[Bezeichnung]{Inhalt}
\setkomavar{subjectseparator}[Bezeichnung]{Inhalt}
```

Um einen Betreff zu setzen, legt man den *Inhalt* der Variablen subject entsprechend fest. Mit Option subject=titled kann dann zum einen gewählt werden, dass der Betreff mit einem Titel versehen werden soll oder nicht. Der Titel wird über die Bezeichnung der Variablen subject bestimmt (siehe Tabelle 4.15). Der vordefinierte Inhalt des Trennzeichens subjectseparator besteht aus einem Doppelpunkt, gefolgt von einem Leerzeichen.

Zum anderen kann über subject=afteropening gewählt werden, dass der Betreff abweichend von der Voreinstellung erst nach der Anrede gesetzt werden soll. Eine andere Formatierung kann mit subject=underlined und subject=centered oder subject=right

Tabelle 4.15.: Vordefinierte Bezeichnungen der Variablen für den Betreff

v2.97c

Name	Bezeichnung
subject	\usekomavar*{subjectseparator}% \usekomavar{subjectseparator}
subjectseparator	\subjectname

afteropening

beforeopening

Betreff nach der Anrede setzen

Tabelle 4.16.: Mögliche Werte

Platzierung und Formatierung

subject

Option

eines Betreffs bei scrlttr2

untitled subject=beforeopening und subject=untitled. Der Betreff wird in einer eigenen Schriftart gesetzt. Um diese zu ändern, verwenden Sie die Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9 ab Seite 59). Für das Element subject ist in der Klasse scrlttr2 als Schrift \normalcolor\bfseries voreingestellt. Beispiel: Herr Musterfrau setzt nun auch den Betreff. Als eher traditioneller veranlagter fromphone, from email, from logo, subject=titled, version=last]{scrlttr2} \usepackage[ngerman]{babel} \usepackage{graphics}

Betreff vor der Anrede setzen centered Betreff zentrieren left. Betreff linksbündig setzen right Betreff rechtsbündig setzen titled Betreff mit Titel versehen underlined Betreff unterstreichen (Hinweis im Text beachten!) Betreff nicht mit Titel versehen eingestellt werden. Mögliche Werte für Option subject sind Tabelle 4.16 zu entnehmen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Einstellung subject=underlined der Betreff komplett in eine Zeile passen muss! Voreingestellt sind subject=left,

Mensch möchte er außerdem, dass der Betreff mit einer entsprechenden Spitzmarke versehen wird und setzt deshalb auch die entsprechende Option: \documentclass[foldmarks=true,foldmarks=blmtP,

\begin{document} \setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau} \setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\

```
54321 Musterheim}
\setkomavar{fromphone}{0\,12\,34~56\,78}
\setkomavar{fromemail}{Peter@Musterfrau.invalid}
\setkomavar{fromlogo}{\includegraphics{musterlogo}}
\setkomavar{location}{\raggedright}
  Mitglied Nr.~4711\\
  seit dem 11.09.2001\\
  Vorsitzender in den Jahren 2003--2005}
\setkomavar{date}{29. Februar 2011}
\setkomavar{place}{Musterheim}
\setkomavar{subject}{Mitgliederversammlung vermisst}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
  }
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.18 zu sehen.

firstfoot=Ein-Aus-Wert

Diese Option bestimmt, ob der Briefbogenfuß überhaupt gesetzt wird. Das Abschalten mit firstfoot=false hat Auswirkungen wenn gleichzeitig Option enlargefirstpage (siehe Seite 175) verwendet wird, da sich dadurch die Seite logisch nach unten verlängert. Zwischen dem Ende des Satzspiegels und dem Seitenende bleibt dann nur der normale Abstand zwischen Satzspiegel und Seitenfuß.

Die Option versteht die Standardwerte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5, Seite 42 angegeben sind. Voreingestellt ist das Setzen des Briefbogenfußes.

\setkomavar{firstfoot}[Bezeichnung]{Inhalt}

Der Fuß der ersten Seite ist in der Voreinstellung leer. Es besteht jedoch die Möglichkeit, über den *Inhalt* der Variablen firstfoot einen neue Festlegung zu treffen. Die *Bezeichnung* der

v2.97e



Abbildung 4.18.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift, Absenderergänzung, Ort, Datum, Betreff, Anrede, Text, Grußfloskel, Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke

Variablen wird von KOMA-Script nicht genutzt.

Beispiel: Sie wollen den Inhalt der Variablen frombank, also die Bankverbindung im Fuß der ersten Seite ausgeben. Der doppelte Backslash soll dabei durch ein Komma ersetzt werden:

```
\setkomavar{firstfoot}{%
  \parbox[b]{\linewidth}{%
  \centering\def\\{, }\usekomavar{frombank}%
  }%
}
```

Natürlich können Sie für das Trennzeichen auch eine eigene Variable definieren. Ich überlasse dem Leser dies als Übung.

Will man eine Art Brieffuß als Gegengewicht zum Briefkopf verwenden, so kann dieser beispielsweise wie folgt definiert werden:

```
\setkomavar{firstfoot}{%
  \parbox[t]{\textwidth}{\footnotesize
  \begin{tabular}[t]{10{}}%
  \multicolumn{1}{0{}10{}}{Gesellschafter:}\\
  Hugo Mayer\\
  Bernd Müller
```

```
\end{tabular}%
       \hfill
       \begin{array}{l} \begin{array}{l} \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \end{array}
         \multicolumn{1}{@{}l@{}}{Geschäftsführung:}\\
         Liselotte Mayer\\[1ex]
         \mditicolumn{1}{0{}}{Gerichtsstand:}\
         Hinterdupfeldingen
       \end{tabular}%
       \ifkomavarempty{frombank}{}{%
         \hfill
         \begin{array}{l} \begin{array}{l} \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \end{array}
            \multicolumn{1}{@{}l@{}}}{%
               \usekomavar*{frombank}:}\\
            \usekomavar{frombank}
         \end{tabular}%
         }%
       }%
    }
Das Beispiel stammt ursprünglich von Torsten Krüger, und mit
  \setkomavar{frombank}{IBAN DE21~87654321~13456789}
                             bei der HansWurstBank\\
                             BIC GRMLDEHDOOO}
```

kann die Bankverbindung passend dazu gesetzt werden.

Im Beispiel wurde ein mehrzeiliger Fuß gesetzt. Bei einer Kompatibilitätseinstellung ab Version 2.9u (siehe version in Abschnitt 4.4, Seite 33) reicht der Platz dafür in der Regel nicht aus. Sie sollten dann firstfootvpos (siehe Seite 401) entsprechend verringern.

Lediglich aus Gründen der Kompatibilität zu früheren Versionen von scrlttr2 existiert auch noch Anweisung \firstfoot. Diese sollte jedoch nicht mehr verwendet werden.

```
\setkomavar{frombank}[Bezeichnung]{Inhalt}
```

Die im vorherigen Beispiel verwendete Variable frombank nimmt derzeit eine Sonderstellung ein. Sie wird intern bisher nicht verwendet. Sie kann jedoch vom Anwender verwendet werden, um die Bankverbindung in das Absenderergänzungsfeld (siehe Variable location, Seite 191) oder wie im Beispiel in den Fuß zu setzen.

4.11. Absatzauszeichnung

In der Einleitung zu Abschnitt 3.10 ab Seite 76 wird dargelegt, warum der Absatzeinzug gegenüber dem Absatzabstand vorzuziehen ist. Die Elemente, auf die sich diese Argumente beziehen, beispielsweise Abbildungen, Tabellen, Listen, abgesetzte Formeln und auch neue

Seiten, sind in Standardbriefen eher selten. Auch sind Briefe normalerweise nicht so umfänglich, dass ein nicht erkannter Absatz sich schwerwiegend auf die Lesbarkeit auswirkt. Die Argumente sind daher bei Standardbriefen eher schwach. Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass der Absatzabstand bei Briefen eher gebräuchlich ist. Es bleiben damit für Standardbriefe im Wesentlichen zwei Vorteile des Absatzeinzugs. Zum einen hebt sich ein solcher Brief aus der Masse hervor und zum anderen durchbricht man damit nicht nur für Briefe das einheitliche Erscheinungsbild aller Dokumente aus einer Quelle, die so genannte Corporate Identity. Von dieser Unterscheidung gegenüber den anderen KOMA-Script-Klassen abgesehen gilt, was in Abschnitt 3.10 geschrieben wurde.

4.12. Erkennung von rechten und linken Seiten

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.11 geschrieben wurde.

4.13. Kopf und Fuß bei vordefinierten Seitenstilen

Eine der allgemeinen Eigenschaften eines Dokuments ist der Seitenstil. Bei IATEX versteht man unter dem Seitenstil in erster Linie den Inhalt der Kopf- und Fußzeilen. Wie bereits in Abschnitt 4.10 erwähnt, werden Kopf und Fuß des Briefbogens als Elemente des Briefbogens betrachtet und unterliegen damit nicht den Einstellungen für den Seitenstil. Es geht also hier im Wesentlichen um den Seitenstil der weiteren Briefseiten nach dem Briefbogen. Bei einseitigen Briefen ist das der Seitenstil des Zweitbogens. Bei doppelseitigen Briefen ist auch der Seitenstil aller Rückseiten betroffen.

```
headsepline=Ein-Aus-Wert footsepline=Ein-Aus-Wert
```

Mit diesen Optionen kann eingestellt werden, ob eine Trennlinie unter dem Kopf oder über dem Fuß von Folgeseiten gewünscht wird. Als Ein-Aus-Wert kann einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. Ein Aktivieren der Option headsepline schaltet die Linie unter dem Kopf ein. Ein Aktivieren der Option footsepline schaltet die Linie über dem Fuß ein. Die Deaktivierung der Optionen schaltet die jeweilige Linie aus.

Bei den Seitenstilen empty und plain (siehe später in diesem Abschnitt) hat die Option headsepline selbstverständlich keine Auswirkung. Bei diesen Seitenstilen soll ja auf einen Seitenkopf ausdrücklich verzichtet werden.

Typografisch betrachtet hat eine solche Linie immer die Auswirkung, dass der Kopf oder Fuß optisch näher an den Text heranrückt. Dies bedeutet nun nicht, dass Kopf oder Fuß räumlich weiter vom Textkörper weggerückt werden müssten. Stattdessen sollte sie dann bei der Berechnung des Satzspiegels als zum Textkörper gehörend betrachtet werden. Dies wird bei

KOMA-Script dadurch erreicht, dass bei Verwendung der Klassenoption headsepline automatisch die Paketoption headinclude mit gleichem Wert an das typearea-Paket weitergereicht wird. Entsprechendes gilt bei footsepline für footinclude. Im Gegensatz zu headsepline wirkt sich die Option footsepline auch beim Seitenstil plain aus, da plain eine Seitenzahl im Fuß ausgibt.

Die Optionen führen selbst keine automatische Neuberechnung des Satzspiegels aus. Zur Neuberechnung des Satzspiegels siehe Option DIV mit den Werten last oder current (siehe Seite 38) oder die Anweisung \recalctypearea (siehe Seite 41) in Kapitel 2.

Das Paket scrlayer-scrpage (siehe Kapitel 5 bietet weitere Einflussmöglichkeiten für Linien im Kopf und Fuß und kann auch mit scrlttr2 kombiniert werden.

pagenumber=Position

Mit Hilfe dieser Option kann bestimmt werden, ob und wo eine Seitenzahl auf Folgeseiten gesetzt werden soll. Die Option wirkt sich auf die Seitenstile headings, myheadings und plain aus. Sie beeinflusst außerdem die Voreinstellung der Seitenstile des Pakets scrlayer-scrpage, soweit sie vor dem Laden des Paketes gesetzt wird (siehe Kapitel 5). Es gibt Werte, die sich nur auf die horizontale Position auswirken, Werte, die nur die vertikale Position beeinflussen, und Werte, die zugleich die vertikale und die horizontale Position festlegen. Mögliche Werte sind Tabelle 4.17 zu entnehmen. Voreingestellt ist botcenter.

```
\label{locality} $$ \begin{array}{c} \pagestyle{Seitenstil} \\ \pagestyle{lokaler Seitenstil} \\ \end{array} $$
```

Bei Briefen mit scrlttr2 wird zwischen vier verschiedenen Seitenstilen unterschieden.

empty ist der Seitenstil, bei dem Kopf- und Fußzeile von Folgeseiten vollständig leer bleiben. Dieser Seitenstil wird auch automatisch für die erste Briefseite verwendet, da auf dieser Seite Kopf und Fuß über \opening (siehe Abschnitt 4.10, Seite 160) mit anderen Mitteln gesetzt werden.

headings ist der Seitenstil für automatische Kolumnentitel auf Folgeseiten. Dabei werden als automatisch gesetzte Marken der Absendername aus der Variablen fromname und der Betreff aus der Variablen subject verwendet (siehe Abschnitt 4.10, Seite 177 und Seite 197). Wo genau diese Marken und die Seitenangabe ausgegeben werden, hängt von der oben erklärten Option pagenumber und dem Inhalt der Variablen nexthead und nextfoot ab. Der Autor kann die Marken aber auch noch nach \opening manuell beeinflussen. Hierzu stehen wie üblich die Anweisungen \markboth und \markright, bei Verwendung von scrlayer-scrpage auch \markleft (siehe Abschnitt 5.5, Seite 238), zur Verfügung.

myheadings ist der Seitenstil für manuelle Kolumnentitel auf Folgeseiten. Im Unterschied zu headings müssen die Marken vom Anwender gesetzt werden. Er verwendet dazu die

Tabelle 4.17.: Mögliche Werte für Option pagenumber zur Positionierung der Paginierung bei den Seitenstilen headings, myheadings und plain von scrlttr2

bot, foot

Seitenzahl im Fuß ohne Änderung der horizontalen Position

botcenter, botcentered, botmittle, footcenter, footcentered, footmiddle Seitenzahl zentriert innerhalb des Fußes

botleft, footleft

Seitenzahl links im Fuß

botright, footright

Seitenzahl rechts im Fuß

center, centered, middle

Seitenzahl zentriert ohne Änderung der vertikalen Position

false, no, off

keine Seitenzahl

head, top

Seitenzahl im Kopf ohne Änderung der horizontalen Position

headcenter, headcentered, headmiddle, topcenter, topcentered, topmiddle Seitenzahl zentriert innerhalb des Kopfes

headleft, topleft

Seitenzahl links im Kopf

 ${\tt headright}, \, {\tt topright}$

Seitenzahl rechts im Kopf

left

Seitenzahl links ohne Änderung der vertikalen Position

right

Seitenzahl rechts ohne Änderung der vertikalen Position

Anweisungen \markboth und \markright. Bei Verwendung von scrlayer-scrpage steht außerdem \markleft zur Verfügung.

plain ist der voreingestellte Seitenstil, bei dem auf Folgeseiten keinerlei Kolumnentitel verwendet, sondern nur eine Seitenangabe ausgegeben wird. Wo diese gesetzt wird, hängt von der oben erklärten Option pagenumber ab.

Die Form der Seitenstile wird außerdem durch die oben erklärten Optionen headsepline und footsepline beeinflusst. Der Seitenstil ab der aktuellen Seite wird mit \pagestyle umgeschaltet. Demgegenüber verändert \thispagestyle nur den Seitenstil der aktuellen Seite. Die Briefklasse verwendet \thispagestyle{empty} selbst innerhalb von \opening für die erste Briefseite.

v3.00

Um die Schriftart von Kopf und Fuß der Seite oder der Seitenangabe zu ändern, verwenden Sie die Benutzerschnittstelle, die in Abschnitt 4.9 beschrieben ist. Für den Kopf und den Fuß ist dabei das gleiche Element zuständig, das Sie wahlweise mit pageheadfoot oder pagehead benennen können. Für den Fuß ist zusätzlich auch noch das Element pagefoot zuständig, das nach pageheadfoot in mit Variable nextfoot oder per Paket scrlayer-scrpage (siehe Kapitel 5, Seite 227) definierten Seitenstilen zur Anwendung kommt. Das Element für die Seitenzahl

innerhalb des Kopfes oder Fußes heißt pagenumber. Die Voreinstellungen sind in Tabelle 3.8,

Seite 82 zu finden. Beachten Sie dazu auch das Beispiel aus Abschnitt 3.12, Seite 81.

\markboth{linke Marke}{rechte Marke} \markright{rechte Marke}

In den meisten Fällen werden die Möglichkeiten, die scrlttr2 über Optionen und Variablen für die Gestaltung des Seitenkopfes und -fußes auf Folgeseiten zur Verfügung stellt, vollkommen ausreichen. Dies umso mehr, als man zusätzlich mit \markboth und \markright die Möglichkeit hat, die Angaben zu ändern, die scrlttr2 in den Kopf setzt. Die Anweisungen \markboth und \markright können insbesondere mit dem Seitenstil myheadings verwendet werden. Bei Verwendung des Pakets scrlayer-scrpage gilt dies natürlich auch für den Seitenstil scrheadings. Dort steht außerdem die Anweisung \markleft zur Verfügung (siehe Abschnitt 5.5, Seite 238).

\setkomavar{nexthead}[Bezeichnung]{Inhalt} \setkomavar{nextfoot}[Bezeichnung]{Inhalt}

v3.08

nicht genutzt.

Briefbogen freier gestalten. In diesen Fällen muss auf die vordefinierten Möglichkeiten, die per oben erklärter Option pagenumber auswählbar sind, verzichtet werden. Stattdessen gestaltet man sich den Kopf und Fuß der Folgeseiten im Seitenstil headings oder myheadings frei. Dazu setzt man den gewünschten Aufbau als *Inhalt* der Variablen nexthead beziehungsweise nextfoot. Innerhalb des Inhalts von nexthead und nextfoot können beispielsweise mit Hilfe der \parbox-Anweisung (siehe [Tea05b]) mehrere Boxen neben- und untereinander gesetzt werden. Einem versierten Anwender sollte es so möglich sein, eigene Seitenköpfe und -füße zu gestalten. Natürlich kann und sollte im Wert mit Hilfe von \usekomavar auch auf weitere

In einigen wenigen Fällen will man jedoch den Kopf oder Fuß der Folgeseiten ähnlich dem

Lediglich aus Gründen der Kompatibilität zu früheren Versionen von scrlttr2 existieren auch noch die Anweisungen \nexthead und \nextfoot. Diese sollten jedoch nicht mehr verwendet werden.

Variablen zugegriffen werden. Die Bezeichnung wird von KOMA-Script bei beiden Variablen

4.14. Vakatseiten

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.13 geschrieben wurde. Aber Vakatseiten sind bei Briefen eher unüblich. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wahrhaft doppelseitige Briefe recht selten sind, da Briefe normalerweise nicht gebunden werden. Trotzdem unterstützt auch scrlttr2 für den Fall von doppelseitigen Briefen Einstellungen für Vakatseiten. Da die hier vorgestellten Anweisungen aber in Briefen kaum Verwendung finden, finden Sie hier keine Beispiele. Bei Bedarf orientieren Sie sich bitte an den Beispielen in Abschnitt 3.13 ab Seite 85.

4.15. Fußnoten

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.14 geschrieben wurde.

4.16. Listen

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.18 geschrieben wurde.

4.17. Mathematik

Die KOMA-Script-Klassen stellen keine eigenen Umgebungen für mathematische Formeln, Gleichungssysteme oder ähnliche Elemente der Mathematik bereit. Stattdessen stützt sich KOMA-Script im Bereich der Mathematik voll und ganz auf den LATEX-Kern. Da jedoch Mathematik in Form von nummerierten Gleichungen und Formeln in Briefen eher ungewöhnlich ist, unterstützt scrlttr2 dies nicht aktiv. Daher gibt es bei scrlttr2 auch nicht die Optionen leqno und fleqn, die in Abschnitt 3.19 für scrbook, scrreprt und scrartcl dokumentiert sind.

Auf eine Beschreibung der Mathematikumgebungen des LATEX-Kerns, also displaymath, equation und eqnarray, wird an dieser Stelle verzichtet. Wer diese verwenden möchte, sei auf [DGS⁺12] verwiesen. Für mehr als nur einfachste mathematische Formeln und Gleichungen sei jedoch die Verwendung von amsmath empfohlen (siehe [Ame02]).

4.18. Gleitumgebungen für Tabellen und Abbildungen

Gleitumgebungen für Tabellen und Abbildungen sind in Briefen normalerweise fehl am Platz. Daher werden sie von scrlttr2 auch nicht unterstützt. Wenn solche dennoch benötigt werden, deutet dies häufig auf einen Missbrauch der Briefklasse hin. In solchen Fällen müssen Sie versuchen, die Gleitumgebungen mit Hilfe von Zusatzpaketen wie tocbasic (siehe Kapitel 14) nachzurüsten. Tabellen und Abbildungen ohne Gleitumgebungen und ohne Titel sind hingegen natürlich auch mit der Briefklasse scrlttr2 in gewohnter Weise möglich (siehe beispielsweise [DGS⁺12, Abschnitt 3.9.6 und Abschnitt 5]).

4.19. Randnotizen

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.21 geschrieben wurde. Bei Briefen sind Randnotizen allerdings eher unüblich und sollten äußerst sparsam eingesetzt werden.

4.20. Schlussgruß

Dass der Schlussgruß mit \closing gesetzt wird, wurde bereits in Abschnitt 4.7, Seite 161 erklärt. Unter dem Schlussgruß wird häufig noch eine Signatur, eine Art Erläuterung zur Unterschrift, gesetzt. Die Unterschrift wiederum findet Platz zwischen dem Schlussgruß und der Signatur.

\setkomavar{signature}[Bezeichnung]{Inhalt}

Die Variable signature nimmt eine Art Erläuterung zur Unterschrift auf. Ihr *Inhalt* ist mit \usekomavar{fromname} vordefiniert. Eine solche Erläuterung kann auch mehrzeilig sein. Die einzelnen Zeilen sollten dann mit doppeltem Backslash voneinander getrennt werden. Absätze innerhalb der Erläuterung sind jedoch nicht gestattet.

\raggedsignature

Grußfloskel und Erläuterung der Unterschrift werden innerhalb einer Box gesetzt. Die Breite dieser Box wird durch die längste Zeile innerhalb von Grußfloskel und Erläuterung bestimmt.

Wo genau diese Box platziert wird, ist durch die Pseudolängen sigindent und sigbeforevskip (siehe Abschnitt 21.1.7, Seite 400) bestimmt. Durch den Befehl \raggedsignature wird die Ausrichtung innerhalb der Box bestimmt. In den vordefinierten lco-Dateien ist die Anweisung entweder auf \centering (alle außer KOMAold) oder auf \raggedright (KOMAold) gesetzt. Um innerhalb der Box beispielsweise eine linksbündige oder rechtsbündige Ausrichtung zu erhalten, kann der Befehl in gleicher Weise umdefiniert werden wie \raggedsection (siehe das entsprechende Beispiel in Abschnitt 3.16, Seite 106).

Beispiel: Herr Musterfrau will sich nun wirklich wichtig machen und deshalb in der Signatur nochmals darauf hinweisen, dass er selbst auch mal Vereinsvorsitzender war. Deshalb ändert er die Variable signature. Außerdem will er, dass die Signatur linksbündig unter dem Schlussgruß steht und definiert daher auch noch \raggedsignature um:

```
\documentclass[foldmarks=true,foldmarks=blmtP,
  fromphone,fromemail,fromlogo,
  subject=titled,
  version=last]{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphics}
\begin{document}
```

```
\setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
\setkomavar{signature}{Peter Musterfrau\\
  (ehemaliger Vorsitzender)}
\renewcommand*{\raggedsignature}{\raggedright}
\setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\
                         54321 Musterheim}
\setkomavar{fromphone}{0\,12\,34~56\,78}
\setkomavar{fromemail}{Peter@Musterfrau.invalid}
\setkomavar{fromlogo}{\includegraphics{musterlogo}}
\setkomavar{location}{\raggedright}
 Mitglied Nr.~4711\\
  seit dem 11.09.2001\\
  Vorsitzender in den Jahren 2003--2005}
\setkomavar{date}{29. Februar 2011}
\setkomavar{place}{Musterheim}
\setkomavar{subject}{Mitgliederversammlung vermisst}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
\opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
Angriff zu nehmen.
\closing{In Erwartung einer Einladung}
\ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
\encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
  Mitgliederversammlungen geregelt sind}
\cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
\end{letter}
\end{document}
```

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.19 zu sehen.

4.21. Letter-Class-Option-Dateien

Normalerweise wird man Einstellungen wie den Absender nicht in jedem Brief neu wählen, sondern diverse Parameter für bestimmte Gelegenheiten immer wieder verwenden. Ganz Ähnliches gilt für die verwendeten Briefköpfe und den Fußbereich der ersten Seite. Es ist deshalb sinnvoll, diese Einstellungen in einer eigenen Datei zu speichern. Die Klasse scrlttr2 bietet hierfür die 1co-Dateien an. Die Endung 1co steht für letter class option, also Briefklassenoption.



Abbildung 4.19.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift, Absenderergänzung, Ort, Datum, Betreff, Anrede, Text, Grußfloskel, geänderter Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke

In 1co-Dateien können alle Anweisungen verwendet werden, die auch an der Stelle im Dokument verwendet werden könnten, an der die 1co-Datei geladen wird. Außerdem können interne Anweisungen verwendet werden, die für Paketautoren freigegeben sind. Bei scrlttr2 sind dies inbesondere die Anweisungen \@newplength, \@setplength und \@addtoplength (siehe Abschnitt 21.1).

v3.04

KOMA-Script liegen bereits einige 1co-Dateien bei. Die Dateien DIN.1co, DINmtext.1co, SN1eft.1co, SN.1co, UScommercial9, UScommercial9DW und NF.1co dienen dazu, scrlttr2 an verschiedene Normen anzupassen. Sie können von angehenden Experten sehr gut als Vorlage für eigene Parametersätze verwendet werden. Die Datei KOMAold.1co dient hingegen dazu, die Kompatibilität zu scrlettr, der alten Briefklasse, zu verbessern. Da hierbei auch auf Anweisungen zurückgegriffen wird, die nicht für Paketautoren freigegeben sind, sollte man sie nicht als Vorlage für eigene 1co-Dateien verwenden. Eine Liste aller vordefinierten 1co-Dateien ist in Tabelle 4.18, Seite 213 zu finden.

Wenn Sie einen Parametersatz für eine Briefnorm, die bisher nicht von KOMA-Script unterstützt wird, erstellt haben, so sind Sie ausdrücklich gebeten, diesen Parametersatz an die Supportadresse von KOMA-Script zu schicken. Bitte geben Sie dabei auch die Erlaubnis zur Weiterverbreitung unter den Lizenzbedingungen von KOMA-Script (siehe dazu die Datei lppl-de.txt im KOMA-Script-Paket). Wenn Sie zwar über die notwendigen Maße aus einer bisher nicht unterstützen Briefnorm verfügen, sich jedoch nicht in der Lage sehen, selbst eine

passende 1co-Datei zu erstellen, so können Sie sich ebenfalls mit dem KOMA-Script-Autor,

Markus Kohm, in Verbindung setzen. Beispiele für teilweise sehr komplexe 1co-Dateien finden sich unter anderem unter [KDP] und in [Koh03].

\LoadLetterOption{Name}

v2.97

Normalerweise werden 1co-Dateien direkt über \documentclass geladen. Dazu gibt man den Namen der 1co-Datei ohne die Endung als Option an. Das Laden der 1co-Datei erfolgt dann direkt nach der Klasse.

Es ist jedoch auch möglich, eine 1co-Datei zu einem späteren Zeitpunkt und sogar innerhalb einer anderen 1co-Datei zu laden. Dazu dient die Anweisung \LoadLetterOption. Der Name der 1co-Datei wird dieser ebenfalls ohne Endung als Parameter übergeben.

Beispiel: Peter Musterfrau erstellt auch ein Dokument, in dem mehrere Briefe enthalten sind. Die Mehrzahl der Briefe soll nach DIN erstellt werden. Also beginnt er (siehe auch den Tipp auf Seite 212):

```
\verb|\documentclass{scrlttr2}|
```

Seite passt. Dafür ist die Faltung so angepasst, dass das Adressfeld bei DIN C6/5-Umschlägen trotzdem in das Adressfenster passt. Sie erreichen das so:

\begin{letter}{%

Petra Mustermann\\
Vor dem Berg 1\\
12345 Musterhausen}

\LoadLetterOption{DINmtext}
\opening{Hallo,}

Da der Aufbau der ersten Seite erst mit \opening wirklich beginnt, genügt es, wenn die lco-Datei vor \opening geladen wird. Dies muss also nicht vor \begin{letter} erfolgen. Die Änderungen durch das Laden der lco-Datei sind dann auch lokal zu dem entsprechenden Brief.

Allerdings soll bei einem Brief stattdessen die Variante DINmtext verwendet werden. Bei dieser steht das Adressfeld weiter oben, damit mehr Text auf die erste

Wird eine lco-Datei über \documentclass geladen, so darf sie nicht den Namen einer Option haben.

Beispiel: Da Herr Musterfrau regelmäßig Briefe mit immer gleichen Einstellungen schreibt, findet er es ziemlich lästig, diese Angaben immer wieder in jeden neuen Brief kopieren zu müssen. Zu seiner Erleichterung schreibt er deshalb eine 1co-Datei, die ihm die Arbeit erleichtert:

```
\ProvidesFile{ich.lco}[2008/06/11 lco
  (Peter Musterfrau)]
\KOMAoptions{foldmarks=true,foldmarks=blmtP,
```

```
fromphone,fromemail,fromlogo,subject=titled}
  \setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
  \setkomavar{signature}{Peter Musterfrau\\
    (ehemaliger Vorsitzender)}
  \renewcommand*{\raggedsignature}{\raggedright}
  \setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\
                           54321 Musterheim}
  \setkomavar{fromphone}{0\,12\,34~56\,78}
  \setkomavar{fromemail}{Peter@Musterfrau.invalid}
  \setkomavar{fromlogo}{%
    \includegraphics{musterlogo}}
 \setkomavar{location}{\raggedright}
   Mitglied Nr.~4711\\
   seit dem 11.09.2001\\
   Vorsitzender in den Jahren 2003--2005}
  \setkomavar{place}{Musterheim}
  \setkomavar{frombank}{Bank freundlichen Gru\ss es}
Damit schrumpft sein Brief aus dem letzten Beispiel erheblich zusammen:
  \documentclass[version=last,ich]{scrlttr2}
 \usepackage[ngerman]{babel}
 \usepackage{graphics}
 \begin{document}
  \setkomavar{date}{29. Februar 2011}
  \setkomavar{subject}{Mitgliederversammlung vermisst}
 \begin{letter}{%
      Petra Mustermann\\
     Vor dem Berg 1\\
      12345 Musterhausen%
 \opening{Liebe Vereinsvorsitzende,}
 seit einem Jahr gab es keine Mitgliederversammlung
 mehr. Ich erinnere daran, dass unsere Satzung eine
 solche alle halbe Jahr vorsieht. Ich fordere den
 Vorstand daher auf, umgehend eine solche in
 Angriff zu nehmen.
  \closing{In Erwartung einer Einladung}
  \ps PS: Ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm.
  \setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
 \encl{Auszug aus der Satzung, in dem die
   Mitgliederversammlungen geregelt sind}
  \cc{Die Vereinsvorsitzende\\Alle Mitglieder}
  \end{letter}
 \end{document}
```

Das Ergebnis ändert sich jedoch nicht, wie Abbildung 4.20 zeigt.



Abbildung 4.20.: Ergebnis eines kleinen Briefes mit erweitertem Absender, Logo, Anschrift, Absenderergänzung, Ort, Datum, Betreff, Anrede, Text, Grußfloskel, geänderter Signatur, Postskriptum, Anlagen, Verteiler und Lochermarke bei Verwendung einer 1co-Datei

Bitte beachten Sie, dass im Beispiel in der Bankverbindung der Datei ich.lco für »ß« die TEX-Schreibweise »\ss« verwendet wurde. Dies hat seinen Grund darin, dass während des Ladens der Klasse weder ein Paket für die Eingabecodierung, beispielsweise mit \usepackage[utf8]{inputenc} für moderne Editoren, noch ein Paket zur Sprachumschaltung, beispielsweise für die neue, deutsche Rechtschreibung mit \usepackage[ngerman]{babel}, geladen ist.

In Tabelle 4.18 finden Sie eine Liste aller vordefinierten 1co-Dateien. Falls Sie einen Drucker verwenden, der einen sehr großen unbedruckbaren Rand links oder rechts besitzt, werden Sie mit der Option SN möglicherweise Probleme bekommen. Da die Schweizer Norm SN 101130 vorsieht, dass das Adressfeld 8 mm vom rechten Papierrand gesetzt wird, werden bei Schweizer Briefen auch die Kopfzeile und die Absenderergänzung mit einem entsprechend geringen Abstand zum Papierrand gesetzt. Dies betrifft ebenfalls die Geschäftszeile bei der Einstellung refline=wide (siehe Abschnitt 4.10, Seite 193). Sollten Sie damit ein Problem haben, erstellen Sie sich eine eigene 1co-Datei, die zunächst SN lädt und in der toaddrhpos (siehe Abschnitt 21.1.3, Seite 395) dann auf einen kleineren Wert gesetzt wird. Verringern Sie dann außerdem toaddrwidth entsprechend.

Die 1co-Datei DIN wird übrigens immer als erste 1co-Datei automatisch geladen, damit alle Pseudolängen mehr oder weniger sinnvoll vordefiniert sind. Es ist daher nicht notwendig diese voreingestellte Datei selbst zu laden.

Tabelle 4.18.: Vordefinierte 1co-Dateien

DIN

Parametersatz für Briefe im Format A4 nach DIN 676; geeignet für Fensterbriefumschläge in den Formaten C4, C5, C6 und C6/5 (C6 lang)

DINmtext

Parametersatz für Briefe im Format A4 nach DIN 676, wobei die Alternative für mehr Text auf der ersten Briefseite verwendet wird; nur geeignet für Fensterbriefumschläge in den Formaten C6 und C6/5 (C6 lang)

KakuLL

Parametersatz für japanische Briefe im Format A4; geeignet für japanische Fensterbriefumschläge des Typs Kaku A4, bei denen das Fenster in etwa 90 mm breit, 45 mm hoch, 25 mm vom linken und 24 mm vom oberen Rand entfernt ist (siehe dazu auch den Anhang der englischen KOMA-Script-Anleitung)

KOMAold

Parametersatz für Briefe im Format A4 mit Annäherung an das Aussehen von Briefen der obsoleten Briefklasse scrlettr; geeignet für Fensterbriefumschläge in den Formaten C4, C5, C6 und C6/5 (C6 lang); es werden einige zusätzliche Anweisungen zur Verbesserung der Kompatibilität mit der obsoleten Briefklasse scrlettr definiert; scrlttr2 verhält sich mit dieser 1co-Datei möglicherweise nicht genau wie bei Verwendung der übrigen 1co-Dateien

NF

Parametersatz für französische Briefe nach NF Z 11-001; geeignet für Fensterbriefumschläge im Format DL ($110\,\mathrm{mm}$ auf $220\,\mathrm{mm}$) mit einem Fenster von $45\,\mathrm{mm}$ Breite und $100\,\mathrm{mm}$ Höhe ca. jeweils $20\,\mathrm{mm}$ entfernt vom rechten unteren Rand; diese Datei wurde ursprünglich von Jean-Marie Pacquet entwickelt, der auf [Pac] neben einer Erweiterung auch eine LyX-Einbindung bereit stellt.

NipponEH

Parametersatz für japanische Briefe im Format A4; geeignet für japanische Fensterbriefumschläge der Typen Chou oder You 3 oder 4, bei denen das Fenster in etwa 90 mm breit, 55 mm hoch, 22 mm vom linken und 12 mm vom oberen Rand entfernt ist (siehe dazu auch den Anhang der englischen KOMA-Script-Anleitung)

Tabelle 4.18.: Vordefinierte lco-Dateien (Fortsetzung)

NipponEL

Parametersatz für japanische Briefe im Format A4; geeignet für japanische Fensterbriefumschläge der Typen Chou oder You 3 oder 4, bei denen das Fenster in etwa 90 mm breit, 45 mm hoch, 22 mm vom linken und 12 mm vom oberen Rand entfernt ist (siehe dazu auch den Anhang der englischen KOMA-Script-Anleitung)

NipponLH

Parametersatz für japanische Briefe im Format A4; geeignet für japanische Fensterbriefumschläge der Typen Chou oder You 3 oder 4, bei denen das Fenster in etwa 90 mm breit, 55 mm hoch, 25 mm vom linken und 12 mm vom oberen Rand entfernt ist (siehe dazu auch den Anhang der englischen KOMA-Script-Anleitung)

NipponLL

Parametersatz für japanische Briefe im Format A4; geeignet für japanische Fensterbriefumschläge der Typen Chou oder You 3 oder 4, bei denen das Fenster in etwa 90 mm breit, $45 \, \mathrm{mm}$ hoch, $25 \, \mathrm{mm}$ vom linken und $12 \, \mathrm{mm}$ vom oberen Rand entfernt ist (siehe dazu auch den Anhang der englischen KOMA-Script-Anleitung)

NipponRL

Parametersatz für japanische Briefe im Format A4; geeignet für japanische Fensterbriefumschläge der Typen Chou oder You 3 oder 4, bei denen das Fenster in etwa 90 mm breit, 45 mm hoch, 22 mm vom rechten und 28 mm vom oberen Rand entfernt ist (siehe dazu auch den Anhang der englischen KOMA-Script-Anleitung)

SN

Parametersatz für Schweizer Briefe nach SN 010130 mit Anschrift rechts; geeignet für Schweizer Fensterbriefumschläge in den Formaten C4, C5, C6 und C6/5 (C6 lang)

SNleft

Parametersatz für Schweizer Briefe mit Anschrift links; geeignet für Schweizer Fensterbriefumschläge mit dem Fenster links in den Formaten C4, C5, C6 und C6/5 (C6 lang)

Tabelle 4.18.: Vordefinierte 1co-Dateien (Fortsetzung)

UScommercial9

Parametersatz für US-amerikanische Briefe im Format letter; geeignet für US-amerikanische Fensterbriefumschläge der Größe commercial No. 9 mit einem Anschriftfenster der Breite 41/2 in und Höhe 11/8 in an einer Position 7/8 in von links und 1/2 in von unten ohne Rücksendeadresse im Fenster; bei Faltung zunächst an der Mittelmarke und dann an der oberen Faltmarke kann auch Papier im Format legal verwendet werden, führt dann jedoch zu einer Papiergrößen-Warnung

UScommercial9DW

Parametersatz für US-amerikanische Briefe im Format letter; geeignet für US-amerikanische Fensterbriefumschläge der Größe commercial No. 9 mit einem Anschriftfenster der Breite 35/8 in und Höhe 11/8 in an einer Position 3/4 in von links und 1/2 in von unten mit einem Absenderfenster der Breite 31/2 in und Höhe 7/8 in an einer Position 5/16 in von links und 21/2 in von unten, jedoch ohne Rücksendeadresse im Fenster; bei Faltung zunächst an der Mittelmarke und dann an der oberen Faltmarke kann auch Papier im Format legal verwendet werden, führt dann jedoch zu einer Papiergrößen-Warnung

Beachten Sie bitte noch, dass es nicht möglich ist, innerhalb einer lco-Datei mittels \PassOptionsToPackage Optionen an Pakete zu übergeben, die von der Klasse bereits geladen sind. Normalerweise betrifft dies nur die Pakete typearea, scrlfile, scrbase und keyval.

4.22. Adressdateien und Serienbriefe

Als besonders lästig wird bei Briefen immer das Eintippen der Adressen und das Erstellen von Serienbriefen betrachtet. Die Klasse scrlttr2 bietet hierfür eine gewisse Unterstützung.

Mit der scrlttr2-Klasse können Adressdateien ausgewertet werden. Dies ist beispielsweise für Serienbriefe sehr nützlich. Eine Adressdatei muss die Endung .adr haben und besteht aus einer Reihe von \adrentry-Einträgen. Ein solcher Eintrag besteht aus acht Elementen und kann beispielsweise wie folgt aussehen:

```
\adrentry{Maier}
    {Herbert}
    {Wiesenweg 37\\ 09091 Blumental}
    {0\,23\,34 / 91\,12\,74}
    {Bauunternehmer}
    {}
```

```
{kauft alles}
{MAIER}
```

Die Elemente fünf und sechs, F1 und F2, können frei bestimmt werden. Denkbar wären neben Hinweisen auf das Geschlecht oder akademische Grade auch der Geburtstag oder das Eintrittsdatum in einen Verein. Um das Überschreiben von TeX- oder LATeX-Anweisungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, für Kürzel ausschließlich Großbuchstaben zu verwenden.

Beispiel: Herr Maier gehört zu Ihren engeren Geschäftspartnern. Da Sie eine rege Korrespondenz mit ihm pflegen, ist es Ihnen auf Dauer zu mühsam, jedesmal alle Empfängerdaten aufs Neue einzugeben. scrlttr2 nimmt Ihnen diese Arbeit ab. Angenommen, Sie haben Ihre Kundenkontakte in der Datei partner.adr gespeichert und Sie möchten Herrn Maier einen Brief schreiben, dann sparen Sie sich viel Tipparbeit, wenn Sie folgendes eingeben:

```
\input{partner.adr}
\begin{letter}{\MAIER}
Der Brief ...
\end{letter}
```

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr TEX-System auch auf die .adr-Dateien zugreifen kann, da sonst eine Fehlermeldung von \input verursacht wird. Entweder Sie legen die Brief- und Adressdateien im selben Verzeichnis an, oder Sie binden ein Adressverzeichnis fest in Ihr TEX-System ein.

Da über die Jahre hinweg immer wieder Klagen aufkamen, dass insgesamt nur zwei freie Felder zu wenig seien, verfügt scrlttr2 nun alternativ über die Anweisung \addrentry. Mit dem zusätzlichen »d« im Namen sind hier auch zwei weitere freie Felder hinzugekommen, dafür ist jedoch der Kommentar entfallen. Ansonsten kann die Anweisung genau wie \adrentry verwendet werden.

In einer adr-Datei können die beiden Anweisungen \adrentry und \addrentry nebeneinander verwendet werden. Ich weise jedoch darauf hin, dass Zusatzpakete wie das adrconv-Paket von Axel Kielhorn eventuell nicht auf die Verwendung von \addrentry ausgelegt sind. Hier muss der Anwender gegebenenfalls selbst entsprechende Erweiterungen vornehmen.

Neben dem vereinfachten Zugriff auf Kundendaten können die .adr-Dateien auch für Serienbriefe genutzt werden. So ist es ohne die komplizierte Anbindung an Datenbanksysteme möglich, solche Massenpostsendungen zu erstellen.

Beispiel: Sie wollen einen Serienbrief an alle Mitglieder Ihres Anglervereins schicken, um zur nächsten Mitgliederversammlung einzuladen.

217 Kapitel 4.

```
\documentclass{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
\renewcommand*{\adrentry}[8]{%
  \begin{letter}{#2 #1\\#3}
  \opening{Liebe Vereinsmitglieder,}
  unsere nächste Mitgliederversammlung findet am
  Montag, dem 12.~August 2002, statt.

Folgende Punkte müssen besprochen werden...
  \closing{Petri Heil,}
  \end{letter}
}

\input{mitglieder.adr}
\end{document}
```

Sind in Ihrer adr-Datei auch \addrentry-Anweisungen enthalten, müssen Sie dafür eine entsprechende Definition vor dem Einladen der Adressdatei ergänzen:

```
\renewcommand*{\addrentry}[9]{% \adrentry{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}{#7}{#9}%}
```

Bei diesem Beispiel wird kein Gebrauch von dem zusätzlichen freien Feld gemacht und deshalb \addrentry mit Hilfe von \adrentry definiert.

Natürlich kann der Briefinhalt auch von den Adressatenmerkmalen abhängig gemacht werden. Als Bedingungsfelder können die frei bestimmbaren Elemente fünf oder sechs eines \adrentry-Eintrages oder die frei bestimmbaren Elemente fünf bis acht eines \addrentry-Eintrags genutzt werden.

Beispiel: Angenommen, Sie verwenden das Element fünf, um das Geschlecht eines Vereinsmitgliedes zu hinterlegen (m/w) und das sechste Element weist auf einen Rückstand der Mitgliedsbeiträge hin. Wollen Sie nun alle säumigen Mitglieder anschreiben und persönlich anreden, so hilft Ihnen folgendes Beispiel weiter:

218 Kapitel 4.

```
Leider mussten wir feststellen, dass du mit
der Zahlung deiner Mitgliedsbeiträge im
Rückstand bist.

Wir möchten Dich bitten, den offenen Betrag
von #6~EUR auf das Vereinskonto einzuzahlen.
\closing{Petri Heil,}
\end{letter}
\fi
}
```

Es ist also möglich, den Brieftext auf bestimmte Empfängermerkmale gezielt abzustimmen und so den Eindruck eines persönlichen Schreibens zu erwecken. Die Anwendungsbreite ist lediglich durch die maximale Anzahl von zwei freien \adrentry-Elementen beziehungsweise vier freien \addrentry-Elementen begrenzt.

```
\label{lem:adrchar} $$ \addrchar{Anfangsbuchstaben} $$ \addrchar{Anfangsbuchstaben} $$
```


Es ist auch möglich, die Informationen einer .adr-Datei in Adressverzeichnisse oder Telefonlisten umzuwandeln. Sie benötigen dazu zusätzlich das adrconv-Paket von Axel Kielhorn (siehe [Kie10]). In diesem Paket sind interaktive LATEX-Dokumente enthalten, mit deren Hilfe sehr einfach entsprechende Listen erstellt werden können.

Damit die Listen alphabetisch sortiert ausgegeben werden, muss bereits die Adressdatei sortiert gewesen sein. Es empfiehlt sich dabei, vor jedem neuen Anfangsbuchstaben eine Anweisung \adrchar mit diesem Buchstaben als Argument einzufügen. scrlttr2 selbst ignoriert diese Anweisung ebenso wie \addrchar.

Beispiel: Angenommen Sie haben folgende, eher winzige Adressdatei für die ein Adressbuch erstellt werden soll:

219 Kapitel 4.

Diese verarbeiten Sie nun unter Verwendung des Dokuments adrdir.tex aus [Kie10]. Eine Seite des Ergebnisses sieht dann etwa so aus:



Dabei wird der Buchstabe in der Kopfzeile von \adrchar erzeugt. Siehe dazu die Definition in adrdir.tex.

Näheres zum adrconv-Paket ist der zugehörigen Anleitung zu entnehmen. Dort finden Sie auch Angaben darüber, ob die aktuelle Version von adrconv bereits mit \addrentry und \addrchar umgehen kann. Frühere Versionen kannten nur \adrentry und \adrchar.

v3.12

Kopf- und Fußzeilen mit scrlayer-scrpage

Bis KOMA-Script 3.11b war das Paket scrpage2 das Mittel der Wahl, wenn es darum ging, den Kopf und den Fuß der Seite über das hinaus zu verändern, was die KOMA-Script-Klassen mit den Seitenstilen headings, myheadings, plain und empty boten. Bis 2001 gab es dafür auch noch das Paket scrpage, das aber seit 2013 nicht mehr mit KOMA-Script zusammen verteilt wird.

Seit 2013 ist das Paket scrlayer als neuer, grundlegender Baustein in KOMA-Script enthalten. Dieses Paket bietet ein Ebenenmodell sowie ein darauf basierendes Seitenstil-Modell an. Für die direkte Verwendung durch den durchschnittlichen Anwender ist die Schnittstelle dieses Pakets jedoch fast schon zu flexibel und damit einhergehend auch nicht leicht zu durchschauen. Näheres zu dieser Schnittstelle ist Kapitel 16 in Teil II zu entnehmen. Einige wenige Möglichkeiten, die eigentlich zu scrlayer gehören und deshalb in jenem Kapitel noch einmal aufgegriffen werden, sind jedoch auch in diesem Kapitel dokumentiert, da sie für die Verwendung von scrlayer-scrpage ebenfalls benötigt werden.

Viele Anwender sind bereits mit den Anweisungen aus scrpage2 vertraut. Deshalb wurde mit scrlayer-scrpage ein Paket geschaffen, das basierend auf scrlayer eine mit scrpage2 weitgehend kompatible und gleichzeitig stark erweiterte Anwender-Schnittstelle bereitstellt. Wer bereits mit scrpage2 vertraut ist und dort keine unsauberen Rückgriffe auf interne Anweisungen getätigt hat, kann daher in der Regel scrpage2 recht einfach durch scrlayer-scrpage ersetzen. Das gilt mit der genannten Einschränkung auch für die meisten Beispiele in LATEX-Büchern oder im Internet.

Neben scrlayer-scrpage oder scrpage2 wäre auch fancyhdr (siehe [vO04]) grundsätzlich geeignet, um Kopf und Fuß der Seiten zu konfigurieren. Allerdings unterstützt dieses Paket diverse Möglichkeiten von KOMA-Script, angefangen von Änderungen der Schrift über das Elemente-Modell (siehe \setkomafont, \addtokomafont und \usekomafont in Abschnitt 5.3, ab Seite 59) bis hin zum konfigurierbaren Format der Gliederungsnummern in Kolumnentiteln (siehe Option numbers und beispielsweise Anweisung \chaptermarkformat in Abschnitt 3.16, Seite 97 und Seite 109), nicht. Daher wird für die Verwendung mit den KOMA-Script-Klassen das neue Paket scrlayer-scrpage empfohlen. Bei Problemen damit kann auch auf scrpage2 zurückgegriffen werden. Natürlich kann scrlayer-scrpage auch mit anderen Klassen, beispielsweise den Standardklassen verwendet werden.

Über die in diesem Kapitel erklärten Möglichkeiten hinaus bietet das Paket scrlayer-scrpage weiteres, das jedoch nur für einige, wenige Anwender von Interesse sein dürfte und daher in Kapitel 17 von Teil II ab Seite 351 ausgeführt wird. Dennoch: Falls die hier in Teil I dokumentierten Möglichkeiten für Sie nicht ausreichen, sei Ihnen auch jenes Kapitel nahe gelegt.

5.1. Frühe oder späte Optionenwahl

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.4 geschrieben wurde.

5.2. Höhe von Kopf und Fuß

Vermutlich, weil der Fuß bei den Standardklassen kaum besetzt ist und zudem als \mbox immer einzeilig ist, gibt es bei LATEX keine definierte Höhe des Fußes. Zwar ist der Abstand von der letzten Grundlinie des Textblocks zur Grundlinie des Fußes mit \footskip durchaus definiert. Wenn allerdings der Fuß höher als eine Zeile wird, dann ist nicht hinreichend festgelegt, wie sich diese Höhe niederschlägt bzw. ob \footskip den Abstand zur obersten oder untersten Grundlinie des Fußes darstellt.

Obwohl auch der Kopf bei den Seitenstilen der Standardklassen in einer horizontalen Box ausgegeben wird und damit immer einzeilig ist, hat LATEX für die Kopfhöhe tatsächlich selbst eine Länge zur Einstellung ihrer Höhe vorgesehen. Dies erklärt sich vermutlich daraus, dass diese Höhe zur Bestimmung des Anfangs des Textbereichs benötigt wird.

\footheight \headheight

Das Paket scrlayer führt als neue Länge \footheight analog zur Höhe \headheight ein. Gleichzeitig interpretiert scrlayer-scrpage \footskip so, dass es den Abstand der letzten Grundlinie des Textbereichs von der ersten Standard-Grundlinie des Fußes darstellt. Das Paket typearea betrachtet dies in gleicher Weise, so dass die dortigen Optionen zum Setzen der Höhe des Fußes (siehe die Optionen footheight und footlines in Abschnitt 2.6, Seite 46) und zur Berücksichtigung des Fußes bei der Berechnung des Satzspiegels (siehe Option footinclude in demselben Abschnitt, Seite 43) sehr gut zum Setzen der Werte für scrlayer verwendet werden können und auch das gewünschte Ergebnis liefern.

Wird das Paket typearea nicht verwendet, so sollte man gegebenenfalls die Höhe von Kopf und Fuß über entsprechende Werte für die Längen einstellen. Zumindest für den Kopf bietet aber beispielsweise auch das Paket geometry entsprechende Einstellmöglichkeiten. Wurde der Kopf oder der Fuß für den tatsächlich verwendeten Inhalt zu klein gewählt, so versucht scrlayer-scrpage die Längen selbst entsprechend anzupassen. Gleichzeitig wird eine entsprechende Warnung ausgegeben, die auch Ratschläge für passende Einstellungen enthält. Die automatischen Änderungen haben dann ab dem Zeitpunkt, an dem ihre Notwendigkeit erkannt wurde, Gültigkeit und werden nicht automatisch aufgehoben, wenn beispielsweise der Inhalt von Kopf oder Fuß wieder kleiner wird.

5.3. Textauszeichnungen

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.6 geschrieben wurde. Dabei sind Namen und Bedeutung der einzelnen Elemente in Tabelle 5.1 aufgelistet.

Tabelle 5.1.: Elemente, deren Schrift bei scrlayer-scrpage mit \setkomafont und \addtokomafont verändert werden kann, einschließlich der jeweiligen Voreinstellung, falls die Elemente beim Laden von scrlayer-scrpage nicht bereits definiert sind

footbotline

Linie unter dem Fuß eines mit scrlayer-scrpage definierten Seitenstils (siehe Abschnitt 5.5, Seite 242). Das Element wird nach \normalfont und nach den Elementen pageheadfoot und pagefoot angewandt. Es wird empfohlen dieses Element lediglich für Farbänderungen zu verwenden.

Voreinstellung: leer

footsepline

Linie über dem Fuß eines mit scrlayer-scrpage definierten Seitenstils (siehe Abschnitt 5.5, Seite 242). Das Element wird nach \normalfont und nach den Elementen pageheadfoot und pagefoot angewandt. Es wird empfohlen dieses Element lediglich für Farbänderungen zu verwenden.

Voreinstellung: leer

headsepline

Linie unter dem Kopf eines mit scrlayer-scrpage definierten Seitenstils (siehe Abschnitt 5.5, Seite 242). Das Element wird nach \normalfont und nach den Elementen pageheadfoot und pagehead angewandt. Es wird empfohlen dieses Element lediglich für Farbänderungen zu verwenden.

Voreinstellung: leer

headtopline

Linie über dem Kopf eines mit scrlayer-scrpage definierten Seitenstils (siehe Abschnitt 5.5, Seite 242). Das Element wird nach \normalfont und nach den Elementen pageheadfoot und pagehead angewandt. Es wird empfohlen dieses Element lediglich für Farbänderungen zu verwenden.

Voreinstellung: leer

pagefoot

Inhalt eines Fußes eines mit scrlayer-scrpage definierten Seitenstils (siehe Abschnitt 5.4, Seite 227). Das Element wird nach \normalfont und nach dem Element pageheadfoot angewandt.

Voreinstellung: leer

Tabelle 5.1.: Elemente, deren Schrift verändert werden kann (Fortsetzung)

pagehead

Inhalt eines Kopfes eines mit scrlayer-scrpage definierten Seitenstils (siehe Abschnitt 5.4, Seite 224). Das Element wird nach \normalfont und nach Element pageheadfoot angewandt.

Voreinstellung: leer

pageheadfoot

Inhalt eines Kopfes oder Fußes eines mit scrlayer-scrpage definierten Seitenstils (siehe Abschnitt 5.4, Seite 224). Das Element wird nach \normalfont angewandt.

Voreinstellung: \normalcolor\slshape

pagenumber

Die mit \pagemark gesetzte Paginierung (siehe Abschnitt 5.4, Seite 236). Bei einer etwaigen Umdefinierung von \pagemark ist dafür zu sorgen, dass die Umdefinierung auch ein \usekomafont{pagenumber} enthält!

Voreinstellung: \normalfont

5.4. Verwendung vordefinierter Seitenstile

Die einfachste Möglichkeit, mit scrlayer-scrpage zu seinem Wunschdesign für Kopf und Fuß der Seite zu gelangen, ist die Verwendung eines vorgefertigten Seitenstils.

```
scrheadings plain.scrheadings
```

Das Paket scrlayer-scrpage stellt zwei Seitenstile zur Verfügung, die nach eigenen Wünschen umgestaltet werden können. Als erstes wäre der Seitenstil scrheadings zu nennen. Dieser ist als Seitenstil mit Kolumnentitel vorgesehen. Er ähnelt in der Voreinstellung dem Seitenstil headings der Standard- oder der KOMA-Script-Klassen. Was genau im Kopf und Fuß ausgegeben wird, ist über die nachfolgend beschriebenen Befehle und Optionen einstellbar.

Als zweites ist der Seitenstil plain.scrheadings zu nennen. Dieser ist als Seitenstil ohne Kolumnentitel vorgesehen. Er ähnelt in der Voreinstellung dem Seitenstil plain der Standardoder der KOMA-Script-Klassen. Was genau im Kopf und Fuß ausgegeben wird, ist auch hier über die nachfolgend beschriebenen Befehle und Optionen einstellbar.

Natürlich kann auch scrheadings als Seitenstil ohne Kolumnentitel und plain.scrheadings als Seitenstil mit Kolumnentitel konfiguriert werden. Es ist jedoch zweckmäßig, sich an die vorgenannte Konvention zu halten. Die beiden Seitenstile beeinflussen sich nämlich in gewisser Weise gegenseitig. Sobald einer der Seitenstile einmal ausgewählt wurde, ist scrheadings auch unter dem Namen headings und der Seitenstil plain.scrheadings auch unter dem Namen plain aktivierbar. Das hat den Vorteil, dass bei

Klassen, die automatisch zwischen headings und plain umschalten, durch einmalige Auswahl von scrheadings oder plain.scrheadings nun zwischen diesen beiden Stilen umgeschaltet wird. Direkte Anpassungen der entsprechenden Klassen sind nicht erforderlich. Die beiden Seitenstile stellen also quasi ein Paar dar, das als Ersatz für headings und plain verwendet werden kann. Sollten weitere solche Paare benötigt werden, so sei auf Abschnitt 17.2 in Teil II verwiesen.

Für frühere Benutzer des alten KOMA-Script-Pakets scrpage2 sei ausdrücklich noch darauf hingewiesen, dass plain.scrheadings aus Gründen der Kompatibilität mit jenem Paket auch unter dem Alias-Namen scrplain angesprochen werden kann.

```
\lehead[Inhalt plain.scrheadings]{Inhalt scrheadings}
\cehead[Inhalt plain.scrheadings]{Inhalt scrheadings}
\rehead[Inhalt plain.scrheadings]{Inhalt scrheadings}
\lohead[Inhalt plain.scrheadings]{Inhalt scrheadings}
\cohead[Inhalt plain.scrheadings]{Inhalt scrheadings}
\rohead[Inhalt plain.scrheadings]{Inhalt scrheadings}
```

Was in den Kopf der Seitenstile plain.scrheadings und scrheadings geschrieben wird, ist mit Hilfe dieser Befehle einstellbar. Dabei setzt das optionale Argument jeweils den Inhalt eines Elements in plain.scrheadings, während das obligatorische Argument jeweils einen Inhalt in scrheadings setzt.

Die Inhalte für gerade, also linke Seiten werden mit den Befehlen \lehead, \cehead und \rehead gesetzt. Das »e« an zweiter Stelle des Befehlsnamens steht dabei für »even« (engl. für »gerade«).

Die Inhalte für ungerade, also rechte Seiten werden mit den Befehlen \lohead, \cohead und \rohead gesetzt. Das $\circ \circ$ an zweiter Stelle des Befehlsnamens steht dabei für \circ odd \circ (engl. für \circ ungerade \circ).

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass im einseitigen Satz nur rechte Seiten existieren und diese von LATEX unabhängig von ihrer Nummer als ungerade Seiten bezeichnet werden.

Jeder Kopf eines Seitenstils besitzt ein linksbündiges Element, das mit **\lehead** respektive **\lohead** gesetzt werden kann. Das »1« am Anfang des Befehlsnamens steht hier für » left aligned« (engl. für » linksbündig«).

Ebenso besitzt jeder Kopf eines Seitenstils ein zentriert gesetztes Element, das mit \cehead respektive \cohead gesetzt werden kann. Das »c« am Anfang des Befehlsnamens steht hier für »centered« (engl. für »zentriert«).

Entsprechend besitzt jeder Kopf eines Seitenstil auch ein rechtsbündiges Element, das mit \rehead respektive \rohead gesetzt werden kann. Das »r« am Anfang des Befehlsnamens steht hier für »right aligned« (engl. für »rechtsbündig«).

Diese Elemente besitzen jedoch nicht jedes für sich eine Schriftzuordnung mit Hilfe der Befehle \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 5.3, Seite 59), sondern alle zusammen über das Element pagehead. Vor diesem wird außerdem noch das Element pageheadfoot




Abbildung 5.1.: Die Bedeutung der Befehle zum Setzen der Inhalte des Kopfs eines Seitenstils für die Seitenköpfe einer schematischen Doppelseite

angewandt. Die Voreinstellungen für diese beiden Elemente sind Tabelle 5.1, Seite 222 zu entnehmen.

In Abbildung 5.1 ist die Bedeutung der einzelnen Befehle für den Kopf der Seiten im doppelseitigen Modus noch einmal skizziert.

Beispiel: Angenommen, Sie verfassen einen kurzen Artikel und wollen, dass im Kopf der Seiten links der Name des Autors und rechts der Titel des Artikels steht. Sie schreiben daher beispielsweise:

```
\usepackage{scrlayer-scrpage}
\lohead{Peter Musterheinzel}
\rohead{Seitenstile mit \KOMAScript}
\pagestyle{scrheadings}
\begin{document}
\title{Seitenstile mit \KOMAScript}
\author{Peter Musterheinzel}
\maketitle
\end{document}
```

\documentclass{scrartcl}

also tatsächlich korrekt.

Doch, was ist das? Auf der ersten Seite erscheint nur eine Seitenzahl im Fuß, der Kopf hingegen bleibt leer!

Die Erklärung dafür ist einfach: Die Klasse scrartcl schaltet wie auch die Standardklasse article für die Seite mit dem Titelkopf in der Voreinstellung auf den Seitenstil plain. Nach der Anweisung \pagestyle{scrheadings} in der Präambel unseres Beispiels führt dies tatsächlich zur Verwendung des Seitenstils plain.scrheadings für die Seite mit dem Titelkopf. Dieser Seitenstil ist bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse mit leerem Kopf und Seitenzahl im Fuß vorkonfiguriert. Da im Beispiel das optionale Argument von \lohead und \rohead gar nicht verwendet wird, bleibt

Fügen Sie jetzt im Beispiel nach \maketitle so viel Text ein, dass eine zweite

der Seitenstil plain.scrheadings unverändert. Das Ergebnis ist für die erste Seite

Seite ausgegeben wird. Sie können dazu auch einfach \usepackage{lipsum} in der Dokumentpräambel und \lipsum nach \maketitle ergänzen. Wie Sie sehen werden, enthält der Kopf der zweiten Seite nun, genau wie gewünscht, den Namen des Autors und den Titel des Dokuments.

Zum Vergleich sollten Sie zusätzlich das optionale Argument der Anweisungen \lonead und \ronead mit einem Inhalt versehen. Ändern Sie das Beispiel dazu wie folgt ab:

Jetzt haben Sie den Kopf auch auf der ersten Seite direkt über dem Titelkopf selbst. Das kommt daher, dass Sie mit den beiden optionalen Argumenten den Seitenstil plain.scrheadings nun ebenfalls entsprechend konfiguriert haben. Wie Sie am Ergebnis vermutlich auch erkennen, ist es jedoch besser, diesen Seitenstil unverändert zu lassen, da der Kolumnentitel über dem Titelkopf doch eher störend ist.

Alternativ zur Konfigurierung von plain.scrheadings hätte man bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse übrigens auch den Seitenstil für Seiten mit Titelkopf ändern können. Siehe dazu \titlepagestyle in Abschnitt 3.12, Seite 83.

Erlauben Sie mir einen wichtigen Hinweis: Sie sollten niemals die Überschrift oder die Nummer einer Gliederungsebene mit Hilfe einer dieser Anweisungen als Kolumnentitel in den Kopf der Seite setzen. Aufgrund der Asynchronizität von Seitenaufbau und Seitenausgabe kann es sonst leicht geschehen, dass die falsche Nummer oder die falsche Überschrift im Kolumnentitel ausgegeben wird. Stattdessen ist der Mark-Mechanismus idealer Weise in Verbindung mit den Automatismen, die im nächsten Abschnitt erklärt werden, zu verwenden.

Was in den Fuß der Seitenstile plain.scrheadings und scrheadings geschrieben wird, ist mit Hilfe dieser Befehle einstellbar. Dabei setzt das optionale Argument jeweils den Inhalt eines Elements in plain.scrheadings, während das obligatorische Argument jeweils einen Inhalt in scrheadings setzt.

Die Inhalte für gerade, also linke Seiten werden mit den Befehlen \lefoot, \cefoot und \refoot gesetzt. Das »e« an zweiter Stelle des Befehlsnamens steht dabei für »even« (engl. für »gerade«).

Die Inhalte für ungerade, also rechte Seiten werden mit den Befehlen \lofoot, \cofoot und \rofoot gesetzt. Das »o« an zweiter Stelle des Befehlsnamens steht dabei für »odd« (engl. für »ungerade«).

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass im einseitigen Satz nur rechte Seiten existieren und diese von LATEX unabhängig von ihrer Nummer als ungerade Seiten gezeichnet werden.

Jeder Fuß eines Seitenstils besitzt ein linksbündiges Element, das mit \lefoot respektive \lofoot gesetzt werden kann. Das »1« am Anfang des Befehlsnamens steht hier für » left aligned« (engl. für »linksbündig«).

Ebenso besitzt jeder Fuß eines Seitenstils ein zentriert gesetztes Element, das mit \cefoot respektive \cofoot gesetzt werden kann. Das »c« am Anfang des Befehlsnamens steht hier für »centered« (engl. für »zentriert«).

Entsprechend besitzt jeder Fuß eines Seitenstil auch ein rechtsbündiges Element, das mit \refoot respektive \rofoot gesetzt werden kann. Das »r« am Anfang des Befehlsnamens steht hier für »right aligned« (engl. für »rechtsbündig«).

Diese Elemente besitzen jedoch nicht jedes für sich eine Schriftzuordnung mit Hilfe der Befehle \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 5.3, Seite 59), sondern alle zusammen über das Element pagefoot. Vor diesem wird außerdem noch das Element pageheadfoot angewandt. Die Voreinstellungen für diese beiden Elemente sind Tabelle 5.1, Seite 222 zu entnehmen.

In Abbildung 5.2 ist die Bedeutung der einzelnen Befehle für den Fuß der Seiten im doppelseitigen Modus noch einmal skizziert.

Beispiel: Kommen wir zu dem Beispiel des kurzen Artikels zurück. Angenommen Sie wollen nun links im Fuß zusätzlich den Verlag angegeben haben. Daher ergänzen Sie das Beispiel zu

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{scrlayer-scrpage}
```

```
\lohead{Peter Musterheinzel}
\rohead{Seitenstile mit \KOMAScript}
\lofoot{Verlag Naseblau, Irgendwo}
\pagestyle{scrheadings}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\title{Seitenstile mit \KOMAScript}
\author{Peter Musterheinzel}
\maketitle
\lipsum
\end{document}
```

Der Verlag wird Ihnen nun aber wiederum nicht auf der Seite mit dem Titelkopf ausgegeben. Die Begründung ist dieselbe wie beim Beispiel zu \lohead. Ebenso ist die Lösung, um den Verlag auch auf diese Seite zu bekommen, entsprechend:

```
\lofoot[Verlag Naseblau, Irgendwo]
{Verlag Naseblau, Irgendwo}
```

Nun entscheiden Sie noch, dass statt der schrägen Schrift in Kopf und Fuß eine aufrechte, aber kleinere Schrift verwendet werden soll:

```
\setkomafont{pageheadfoot}{\small}
```

Darüber hinaus, soll der Kopf, nicht jedoch der Fuß fett gesetzt werden:

```
\setkomafont{pagehead}{\bfseries}
```

Bei dieser Anweisung ist es wichtig, dass sie erst nach dem Laden von scrpage-scrlayer erfolgt, weil davor zwar bereits sowohl pagehead als auch pageheadfoot vorhanden sind, aber dasselbe Element, nämlich pageheadfoot, bezeichnen. Erst durch Laden von scrpage-scrlayer werden daraus zwei unabhängige Elemente.

Ergänzen Sie nun das Beispiel einmal durch ein weiteres \lipsum und fügen Sie gleichzeitig Option twoside beim Laden von scrartcl hinzu. Zum einen wandert die Seitenzahl im Fuß nun von der Mitte nach außen. Das liegt an der geänderten Vore-




Abbildung 5.2.: Die Bedeutung der Befehle zum Setzen der Inhalte des Fußes eines Seitenstils für die Seitenfüße einer schematischen Doppelseite.

instellung für scrheadings und plain.scrheadings für doppelseitige Dokumente mit einer KOMA-Script-Klasse.

Gleichzeitig verschwinden aber auch Autor, Dokumenttitel und Verlag von Seite 2. Diese finden sich erst auf Seite 3 wieder. Das liegt daran, dass wir bisher nur Befehle für ungerade Seiten verwendet haben. Zu erkennen ist das am »o« für odd an der zweiten Stelle der Befehlsnamen.

Nun könnten wir die Befehle einfach kopieren und in der Kopie dieses »o« durch ein »e« für even ersetzen. Allerdings ist es bei doppelseitigen Dokumenten meist sinnvoller, wenn die Elemente spiegelverkehrt verwendet werden, dass also Elemente, die auf linken Seiten links stehen, auf rechten Seiten rechts platziert werden und umgekehrt. Daher vertauschen wir auch noch beim ersten Buchstaben »1« mit »r« und umgekehrt:

```
\documentclass[twoside]{scrartcl}
\usepackage{scrlayer-scrpage}
\lohead{Peter Musterheinzel}
\rohead{Seitenstile mit \KOMAScript}
\lofoot[Verlag Naseblau, Irgendwo]
       {Verlag Naseblau, Irgendwo}
\rehead{Peter Musterheinzel}
\lehead{Seitenstile mit \KOMAScript}
\refoot[Verlag Naseblau, Irgendwo]
       {Verlag Naseblau, Irgendwo}
\pagestyle{scrheadings}
\setkomafont{pageheadfoot}{\small}
\setkomafont{pagehead}{\bfseries}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\title{Seitenstile mit \KOMAScript}
\author{Peter Musterheinzel}
\maketitle
\lipsum\lipsum
\end{document}
```

Da es etwas umständlich ist, die Angaben bei doppelseitigen Dokumenten wie im letzten Beispiel immer getrennt für linke und rechte Seiten zu machen, wird nachfolgend eine schönere Lösung für diesen Standardfall eingeführt.

Erlauben Sie mir zuvor noch einen wichtigen Hinweis: Sie sollten niemals die Überschrift oder die Nummer einer Gliederungsebene mit Hilfe einer dieser Anweisungen als Kolumnentitel in den Fuß der Seite setzen. Aufgrund der Asynchronizität von Seitenaufbau und Seitenausgabe kann es sonst leicht geschehen, dass die falsche Nummer oder die falsche Überschrift im Kolumnentitel ausgegeben wird. Stattdessen ist der Mark-Mechanismus idealer Weise in Verbindung mit den Automatismen, die im nächsten Abschnitt erklärt werden, zu verwenden.

```
\label{lem:content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_of_content_o
```

Um Kopf und Fuß im doppelseitigen Layout zu konfigurieren, müsste man mit den zuvor erklärten Befehlen die linken und die rechten Seiten getrennt voneinander konfigurieren. Meist ist es jedoch so, dass linke und rechte Seite mehr oder weniger symmetrisch zueinander sind. Ein Element das auf linken Seiten links steht, steht auf rechten Seiten rechts. Ein Element, das auf linken Seiten rechts steht, steht auf rechten Seiten links. Mittig angeordnete Elemente sind normalerweise auf beiden Seiten mittig angeordnet.

Zur Vereinfachung der Einstellungen für diesen Standardfall gibt es bei scrlayer-scrpage sozusagen Abkürzungen. Der Befehl \ohead entspricht einem Aufruf sowohl von \lehead als auch \rohead. Der Befehl \chead entspricht sowohl \cehead als auch \cohead. Und Befehl \ihead entspricht \rehead und \lohead. Entsprechendes gilt für die Anweisungen des Fußes. In Abbildung 5.1 auf Seite 225 und Abbildung 5.2 auf Seite 228 werden auch diese Beziehungen skizziert.

Beispiel: Mit Hilfe der neuen Befehle, lässt sich das letzte Beispiel wie folgt vereinfachen:

```
\documentclass[twoside]{scrartcl}
\usepackage{scrlayer-scrpage}
\ihead{Peter Musterheinzel}
\ohead{Seitenstile mit \KOMAScript}
\ifoot[Verlag Naseblau, Irgendwo]
      {Verlag Naseblau, Irgendwo}
\pagestyle{scrheadings}
\setkomafont{pageheadfoot}{\small}
\setkomafont{pagehead}{\bfseries}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\title{Seitenstile mit \KOMAScript}
\author{Peter Musterheinzel}
\maketitle
\lipsum\lipsum
\end{document}
```

Wie zusehen ist, konnte die Hälfte der Befehle eingespart und trotzdem dasselbe Ergebnis erzielt werden.

Da im einseitigen Layout alle Seiten als ungerade oder rechte Seiten behandelt werden, können im einseitigen Layout diese Befehle auch als Synonyme für die entsprechenden Befehle für rechte Seiten verwendet werden. In den meisten Fällen wird man daher eher diese sechs als die zwölf zuvor vorgestellten Befehle verwenden.

Erlauben Sie mir noch einmal einen wichtigen Hinweis: Sie sollten niemals die Überschrift oder die Nummer einer Gliederungsebene mit Hilfe einer dieser Anweisungen als Kolumnentitel in den Kopf oder Fuß der Seite setzen. Aufgrund der Asynchronizität von Seitenaufbau und Seitenausgabe kann es sonst leicht geschehen, dass die falsche Nummer oder die falsche Überschrift im Kolumnentitel ausgegeben wird. Stattdessen ist der Mark-Mechanismus idealer Weise in Verbindung mit den Automatismen, die im nächsten Abschnitt erklärt werden, zu verwenden.

pagestyleset=Einstellung

In den zurückliegenden Beispielen wurde bereits mehrfach auf die Voreinstellung der Seitenstile scrheadings und plain.scrheadings hingewiesen. Tatsächlich unterstützt scrlayer-scrpage derzeit zwei unterschiedliche Voreinstellungen. Diese sind von Hand über Option pagestyleset auswählbar.

Mit der Einstellung KOMA-Script wird die Voreinstellung gewählt, die auch automatisch eingestellt wird, falls die Option nicht angegeben ist und eine KOMA-Script-Klasse erkannt wurde. Dabei werden für scrheadings im doppelseitigen Satz Kolumnentitel außen im Kopf und Seitenzahlen außen im Fuß gesetzt. Im einseitigen Satz wird der Kolumnentitel stattdessen mittig im Kopf und die Seitenzahl mittig im Fuß platziert. Für die automatischen Kolumnentitel werden Groß- und Kleinbuchstaben verwendet, wie diese vorgefunden werden. Dies entspricht der gleichzeitigen Verwendung von Option markcase=used. Für plain.scrheadings entfallen die Kolumnentitel. Die Seitenzahlen werden jedoch identisch platziert.

Wird allerdings scrlttr2 als Klasse erkannt, so werden die Voreinstellungen an die Seitenstile jener Klasse angelehnt. Siehe dazu Abschnitt 4.13, ab Seite 202.

Mit der Einstellung standard wird die Voreinstellung gewählt, die den Standard-Klassen entspricht. Diese wird auch automatisch eingestellt, falls die Option nicht angegeben ist und keine KOMA-Script-Klasse erkannt wurde. Dabei wird für scrheadings im doppelseitigen Satz der Kolumnentitel im Kopf innen und die Seitenzahl – ebenfalls im Kopf – außen ausgerichtet platziert. Im einseitigen Satz werden dieselben Einstellungen verwendet. Da hierbei nur rechte Seiten existieren, steht der Kolumnentitel dann immer linksbündig im Kopf, die Seitenzahl entsprechend rechtsbündig. Die automatischen Kolumnentitel werden – trotz erheblicher typografischer Bedenken – entsprechend markcase=upper in Großbuchstaben umgewandelt. Von scrheadings deutlich abweichend hat plain.scrheadings die Seitenzahl im einseitigen Satz mittig im Fuß. Abweichend vom Seitenstil plain der Standardklassen entfällt die Seitenzahl im doppelseitigen Modus. Die Standardklassen setzen die Seitenzahl stattdessen mittig im Fuß, was im doppelseitigen Satz nicht zum übrigen Stil der Seiten passt. Der Kolumnentitel entfällt bei plain.scrheadings natürlich in jedem Fall.

Es ist zu beachten, dass mit der Verwendung dieser Option gleichzeitig der Seitenstil scrheadings aktiviert wird. Dies gilt auch, wenn die Option innerhalb eines Dokuments verwendet wird.

Die für scrpage2 dokumentierten Paketoptionen komastyle und standardstyle existieren in scrlayer-scrpage nur aus Gründen der Kompatibilität. Sie werden jedoch auf Option pagestyleset abgebildet, gelten als überholt und sollten nicht mehr verwendet werden.

5.5. Beeinflussung von definierten Seitenstilen

In Abschnitt 5.4 wurde erklärt, wie die Seitenstile scrheadings und plain.scrheadings grundlegend vordefiniert sind und wie diese Vorbelegung grundsätzlich geändert werden kann. Es fehlen jedoch noch Informationen, wie beispielsweise die Kolumnentitel zustande kommen, wie man die Breite des Kopfes und Fußes verändern kann und wie man Linien über oder unter Kopf oder Fuß setzen kann. Obwohl dies eigentlich Fähigkeiten des Pakets scrlayer sind, werden sie nachfolgend erläutert, da diese grundlegenden Eigenschaften von scrlayer einen wichtigen Teil der Möglichkeiten von scrlayer-scrpage ausmachen.

Bei den Standardklassen und auch bei den KOMA-Script-Klassen fällt die Entscheidung, ob mit lebenden oder statischen Kolumnentiteln gearbeitet werden soll, über die Wahl des entsprechenden Seitenstils. Wie bereits in Abschnitt 3.12 erklärt, erhält man bei Wahl von headings lebende Kolumnentitel. Unter lebenden Kolumnentiteln versteht man die Wiederholung eines für die Seite oder die Kolumne markanten Textes meist im Kopf, seltener im Fuß der Seite.

article, scrartcl Bei den Artikel-Klassen article oder scrartcl wird für den lebenden Kolumnentitel im einseitigen Modus die Abschnittsüberschrift, also das obligatorische oder das optionale Argument von \section verwendet. Diese wird als rechte Marke behandelt. Im doppelseitigen Satz wird dieselbe Überschrift als linke Marke verwendet und gleichzeitig die Unterabschnittsüberschrift als rechte Marke. Ausgegeben wird die linke Marke wie der Name schon sagt auf der linken Seite, während die rechte Marke auf rechten Seiten – im einseitigen Modus also auf allen Seiten – ausgegeben wird. Beim Setzen der linken Marke für den Abschnitt werden von den Klassen in der Voreinstellung außerdem auch immer die rechten Marken gelöscht.

report, scrreprt, book, scrbook Bei den Bericht- und Buch-Klassen wird eine Ebene höher begonnen. Im einseitigen Modus wird also die Kapitelüberschrift als rechte Marke gesetzt. Im doppelseitigen Satz wird die Kapitelüberschrift als linke Marke und die Abschnittsüberschrift als rechte Marke gesetzt.

Verwendet man hingegen als Seitenstil myheadings, so existieren zwar die Marken im Kopf genauso und auch die Seitenzahlen werden gleich platziert, allerdings werden die Marken nicht

automatisch durch die Überschriften gesetzt. Man kann sie dann nur manuell über die später in diesem Abschnitt dokumentierten Anweisungen \markright und \markboth befüllen.

Genau diese Unterscheidung wurde bei scrpage2 und nun auch bei scrlayer aufgehoben. Statt die Unterscheidung zwischen automatischen und manuellen Kolumnentiteln über den Seitenstil vorzunehmen, gibt es die beiden Anweisungen \automark und \manualmark.

Mit \manualmark wird dabei auf manuelle Marken umgeschaltet. Es deaktiviert also das automatische Setzen der Marken. Demgegenüber kann mit \automark und \automark* festgelegt werden, welche Gliederungsebenen für das automatische Setzen der Marke verwendet werden sollen. Das optionale Argument gibt dabei die Gliederungsebene der rechten Marke an, während das obligatorische Argument die Gliederungsebene der linken Marke ist. Als Argument werden jeweils die Namen der Gliederungsebenen angegeben, also part, chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph oder subparagraph.

Normalerweise sollte die höhere Ebene die linke Marke setzen, während die tiefere Ebene für die rechte Marke zu verwenden ist. Diese übliche Konvention ist jedoch keine Pflicht, sondern lediglich sinnvoll.

Der Unterschied zwischen \automark und \automark* liegt darin, dass \automark alle vorherigen Befehle zum automatischen Setzen der Marken aufhebt, während die Stern-Version \automark* lediglich die Aktionen für die angegebenen Gliederungsebenen ändert. Man kann so auch relativ komplexe Fälle abdecken.

Beispiel: Angenommen Sie wollen, dass wie üblich auf den linken Seiten eines Buches die Kapitelüberschriften als automatische Kolumnentitel verwendet werden und auf den rechten Seiten die Abschnittsüberschriften. Allerdings soll auf rechte Seiten so lange ebenfalls die Kapitelüberschrift verwendet werden, bis der erste Abschnitt auftaucht. Dazu wird zuerst scrlayer-scrpage geladen und der Seitenstil scrheadings aktiviert. Das Dokument beginnt also mit:

```
\documentclass{scrbook}
\usepackage{scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
```

Als nächstes wird dafür gesorgt, dass die Kapitelüberschriften sowohl die linke als auch die rechte Marke setzen:

```
\automark[chapter]{chapter}
```

Dann sollen die Abschnittsüberschriften zusätzlich die rechten Marken setzen:

```
\automark*[section]{}
```

Hier findet die Stern-Version Anwendung, da die vorherige \automark-Anweisung weiterhin wirksam bleiben soll. Außerdem bleibt das Argument für die Gliederungsebene der linken Marke leer, weil diese Marke unverändert bleiben soll.

Alles, was jetzt noch fehlt, ist ein wenig Dokumentinhalt:

```
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\chapter{Kapitel}
\lipsum[1-20]
\section{Abschnitt}
\lipsum[21-40]
\end{document}
```

Dabei ist das Paket lipsum mit seiner Anweisung \lipsum sehr nützlich.

Wenn Sie dieses Beispiel einmal testen, werden Sie sehen, dass die Kapitelanfangsseite wie üblich ohne Kolumnentitel ist, da sie automatisch im plain-Seitenstil plain.scrheadings gesetzt wird. Seite 2 bis 4 tragen als Kolumnentitel die Kapitelüberschrift. Nachdem auf Seite 4 eine Abschnittsüberschrift ausgegeben wurde, ändert sich der Kolumnentitel auf Seite 5 in die Abschnittsüberschrift. Ab dann werden die beiden Überschriften im Kopf wechselweise ausgegeben, auf linken Seiten die Kapitelüberschrift, auf rechten Seiten die Abschnittsüberschrift.

Außer mit den Befehlen kann auch direkt mit den beiden Optionen manualmark und automark zwischen automatischen und manuellen Kolumnentiteln hin- und hergeschaltet werden. Dabei verwendet automark bei Klassen mit \chapter-Anweisung immer die Voreinstellung

```
\automark[section]{chapter}
```

und bei anderen Klassen

```
\automark[subsection]{section}
```

Im einseitigen Modus will man in der Regel nicht, dass die untergeordnete Ebene die rechte Marke beeinflusst. Stattdessen soll auch mit der Voreinstellung nur die höhere Ebene, die beispielsweise im doppelseitigen Modus in der Voreinstellung alleine die linke Marke beeinflusst, den Kolumnentitel aller Seiten vorgeben. Diese Voreinstellung entspricht einer aktiven Option autooneside. Die Option versteht die Werte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5 auf Seite 42 angegeben sind. Wird die Option deaktiviert, so wirken sich im einseitigen Satz sowohl das optionale als auch das obligatorische Argument auf den Kolumnentitel aus.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen im einseitigen Modus eines Berichts eine ganz ähnliche Verwendung des Kolumnentitels erreichen, wie im vorherigen Beispiel. Konkret soll so lange die Kapitelüberschrift verwendet werden, bis ein Abschnitt gesetzt wird. Ab dann soll nur noch die Abschnittsüberschrift verwendet werden. Dazu wird das Beispiel wie folgt abgewandelt:

```
\documentclass{scrreprt}
\usepackage[autooneside=false]{scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
\automark[section]{chapter}
```

235

```
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\chapter{Kapitel}
\lipsum[1-20]
\section{Abschnitt}
\lipsum[21-40]
\end{document}
```

Wie zu sehen ist, wird in diesem Fall keine ergänzende \automark*-Anweisung benötigt. Sie sollten zum Vergleich die Option autooneside auch einmal auf true setzen oder sie entfernen. Ein Unterschied ist dann ab Seite 4 im Kolumnentitel im Kopf der Seiten zu sehen.

Kapitel 5.

Das Laden des Pakets selbst hat übrigens noch keine Auswirkung darauf, ob mit automatischen Kolumnentiteln gearbeitet wird oder nicht. Erst die explizite Verwendung einer der Optionen automark oder manualmark oder einer der beiden Anweisungen \automark oder \manualmark schafft hier klare Verhältnisse..

markcase=Wert

Wie bereits früher erläutert, kann man bei scrlayer zwischen manuellen und automatischen Kolumnentiteln wählen. Bei den automatischen Kolumnentiteln werden dabei die entsprechenden Marken über die Gliederungsbefehle gesetzt. In manchen Kulturkreisen ist es im Gegensatz zur Typografie des deutschsprachigen Raums üblich, die Kolumnentitel in Großbuchstaben zu setzen. Die Standardklassen machen genau dies in der Voreinstellung. Das Paket scrlayer unterstützt das optional ebenfalls. Hierzu gibt man als Option markcase=upper an. Im Endeffekt führt das zu einer Umdefinierung von \MakeMarkcase, einer Anweisung, die von scrlayer beim Setzen von automatischen Kolumnentiteln verwendet wird.

Leider führt die von LATEX für derartigen Versalsatz vorgesehene Anweisung MakeUppercase zu einem sehr unzureichenden Satz, da weder gesperrt noch ausgeglichen wird. Dies liegt teilweise sicher daran, dass für typografisch korrekten Versalsatz eine Glyphenanalyse notwendig ist, um die konkrete Form der Buchstaben und ihrer Kombinationen in den Ausgleich der Sperrung einfließen zu lassen. Der KOMA-Script-Autor empfiehlt daher, auf Versalsatz für die Kolumnentitel zu verzichten. Dies ist normalerweise mit markcase=used möglich. Allerdings fügen einige Klassen selbst beispielsweise bei den Kolumnentitel für Verzeichnisse ein MakeUppercase oder sogar die TeX-Anweisung \uppercase ein. Für diese Fälle gibt es auch noch die Einstellung markcase=noupper, mit deren Hilfe \MakeUppercase und \uppercase für die Kolumnentitel lokal deaktiviert werden können.

Alle für markcase möglichen Werte sind noch einmal in Tabelle 5.2 zusammengefasst.

Tabelle 5.2.: Mögliche Werte für Option markcase zur Wahl von Groß-/Kleinschreibung in automatischen Kolumnentiteln

lower

definiert \MakeMarkcase so um, dass automatische Kolumnentitel mit Hilfe von \MakeLowercase in Kleinbuchstaben gewandelt werden (Minuskelsatz).

upper

definiert \MakeMarkcase so um, dass automatische Kolumnentitel mit Hilfe von \MakeUppercase in Großbuchstaben gewandelt werden (Versalsatz).

used

definiert \MakeMarkcase so um, dass für automatische Kolumnentitel keine automatische Veränderung der Groß-/Kleinschreibung durchgeführt wird.

ignoreuppercase, nouppercase, ignoreupper, noupper

definiert nicht nur \MakeMarkcase so um, dass für automatische Kolumnentitel keine automatische Veränderung der Groß-/Kleinschreibung durchgeführt wird, sondern deaktiviert zusätzlich lokal für alle Ebenen aller Seitenstile \MakeUppercase und \uppercase.

\leftmark \rightmark \headmark \pagemark

Will man von den vordefinierten Seitenstilen abweichen, so muss man in der Regel auch selbst entscheiden können, wo die Marken gesetzt werden sollen. Mit \leftmark platziert man die linke Marke. Diese wird dann bei der Ausgabe der Seite durch den entsprechenden Inhalt ersetzt.

Dementsprechend kann man mit \rightmark die rechte Marke platzieren, die dann bei der Ausgabe der Seite durch den entsprechenden Inhalt ersetzt wird. Für einige Feinheiten dabei, sei auch auf die weiterführenden Erklärungen zu \rightmark in Abschnitt 20.1, Seite 377 verwiesen.

Mit \headmark kann man sich das Leben erleichtern. Diese Erweiterung von scrlayer entspricht je nachdem, ob die aktuelle Seite eine linke oder rechte ist, \leftmark oder \rightmark.

Die Anweisung \pagemark hat genau genommen nichts mit den Marken von TEX zu tun. Sie dient dazu eine formatierte Seitenzahl zu platzieren. Bei ihrer Ausgabe wird dann auch die Schrifteinstellung für das Element pagenumber verwendet. Diese kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont verändert werden (siehe auch Abschnitt 3.6, Seite 59).

Beispiel: Angenommen, Sie wollen, dass auch im einseitigen Modus der Kolumnentitel immer am linken Rand und die Seitenzahl immer am rechten Rand ausgerichtet wird. Beide sollen im Kopf platziert werden. Das folgende, vollständige Minimalbeispiel liefert genau dies:

```
\documentclass{scrreprt}
\usepackage{blindtext}
\usepackage[automark] {scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
\ihead{\headmark}
\ohead[\pagemark] {\pagemark}
\chead{}
\cfoot[]{}
\begin{document}
\blinddocument
\end{document}
```

Das Paket blindtext mit seiner Anweisung \blinddocument wird hier für die komfortable Erzeugung eines Beispieldokumentinhalts verwendet.

Mit den Anweisungen \ihead und \ohead werden die gewünschten Marken platziert. Dabei wird die Seitenzahl-Marke mit Hilfe des optionalen Argument von \ohead nicht nur auf den mit scrheadings gesetzten Seiten, sondern auch für den auf der ersten Seite automatisch verwendeten plain-Seitenstil plain.scrheadings konfiguriert.

Da die beiden Seitenstile bereits mit Marken in der Mitte von Kopf und Fuß vordefiniert sind, werden diese beiden Elemente mit \chead und \cfoot gelöscht. Hierzu werden leere Argumente verwendet. Alternativ dazu hätte man auch \clearpairofpagestyles vor \ihead verwenden können. Diese Anweisung wird jedoch erst in Abschnitt 17.2 auf Seite 355 erklärt werden.

Bitte beachten Sie, dass das leere optionale Argument bei \cfoot im Beispiel nicht gleichbedeutend mit dem Weglassen dieses optionalen Arguments ist. Sie sollten das einmal selbst ausprobieren und dabei den Fuß der ersten Seite beobachten.

```
\partmarkformat
\chaptermarkformat
\sectionmarkformat
\subsectionmarkformat
\subsubsectionmarkformat
\paragraphmarkformat
\subparagraphmarkformat
```

Diese Anweisungen werden von den KOMA-Script-Klassen und auch von scrlayer intern üblicherweise verwendet, um die Gliederungsnummern der automatischen Kolumnentitel zu

formatieren. Dabei wird auch der \autodot-Mechanismus der KOMA-Script-Klassen unterstützt. Bei Bedarf können diese Anweisungen umdefiniert werden, um eine andere Formatierung der Nummern zu erreichen.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen, dass Abschnittsüberschriften im Kolumnentitel ohne Gliederungsnummer gesetzt werden, so ist das ganz einfach mit:

```
\renewcommand*{\sectionmarkformat}{}
zu erreichen.
```

```
\partmark{Text}
\chaptermark{Text}
\sectionmark{Text}
\subsectionmark{Text}
\subsubsectionmark{Text}
\paragraphmark{Text}
\subparagraphmark{Text}
```

Diese Anweisungen werden intern von den meisten Klassen verwendet, um die Marken entsprechend der Gliederungsbefehle zu setzen. Dabei wird als Argument lediglich der Text, nicht jedoch die Nummer erwartet. Die Nummer wird stattdessen automatisch über den aktuellen Zählerstand ermittelt, falls mit nummerierten Überschriften gearbeitet wird.

Falls diese Anweisungen vom Anwender umdefiniert werden, sollte er unbedingt darauf achten, vor dem Setzen der Nummer ebenfalls über secnumdepth zu prüfen, ob die Nummern auszugeben sind. Dies gilt auch, wenn der Anwender secnumdepth selbst nicht verändert, weil Pakete und Klassen sich eventuell auf die Wirkung von secnumdepth verlassen!

Das Paket scrlayer definiert diese Anweisungen außerdem bei jedem Aufruf von \automark oder \manualmark oder den entsprechenden Optionen teilweise neu, um so die gewünschten automatischen oder manuellen Kolumnentitel zu erreichen.

```
\markleft{linke Marke}
\markright{rechte Marke}
\markboth{linke Marke}{rechte Marke}
```

Unabhängig davon, ob gerade mit manuellen oder automatischen Kolumnentiteln gearbeitet wird, kann man jederzeit die *linke Marke* oder *rechte Marke* mit einer dieser Anweisungen setzen. Dabei ist zu beachten, dass die resultierende linke Marke in \leftmark die letzte auf der entsprechenden Seite gesetzte Marke ist, während die resultierende rechte Marke in \rightmark die erste auf der entsprechenden Seite gesetzte Marke ausgibt. Näheres dazu ist den weiterführenden Erklärungen zu \rightmark in Abschnitt 20.1, Seite 377 zu entnehmen.

Wird mit manuellen Kolumnentiteln gearbeitet, so bleiben die Marken gültig, bis sie durch erneute Verwendung der entsprechenden Anweisung explizit ersetzt werden. Bei automatischen Kolumnentiteln können Marken hingegen je nach Konfigurierung des Automatismus ihre Gültigkeit mit einer der nächsten Gliederungsüberschriften verlieren.

Auch im Zusammenhang mit den Sternvarianten der Gliederungsbefehle können diese Anweisungen nützlich sein.

Beispiel: Angenommen, Sie schreiben noch vor dem Inhaltsverzeichnis ein Vorwort über mehrere Seiten, das jedoch im Inhaltsverzeichnis nicht auftauchen soll. Da Sie aber Trennlinien im Kopf verwenden, soll der Kolumnentitel das Vorwort dennoch zeigen:

```
\documentclass[headsepline]{book}
\usepackage[automark]{scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
\usepackage{blindtext}
\begin{document}
\chapter*{Vorwort}
\markboth{Vorwort}{Vorwort}
\blindtext[20]
\tableofcontents
\blinddocument
\end{document}
```

Zunächst erscheint das Ergebnis wunschgemäß. Vielleicht erst beim zweiten Blick fällt aber auf, dass der Kolumnentitel »Vorwort« im Gegensatz zu den übrigen Kolumnentiteln nicht im Versalsatz erscheint. Das ist jedoch leicht zu ändern:

```
\documentclass[headsepline] {book}
\usepackage[automark] {scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
\usepackage{blindtext}
\begin{document}
\chapter*{Vorwort}
\markboth{\MakeMarkcase{Vorwort}}
\blindtext[20]
\tableofcontents
\blinddocument
\end{document}
```

Wie zu sehen ist, wurde \MakeMarkcase verwendet, um auch den manuell korrigierten Kolumnentitel des Vorworts entsprechend der automatischen Kolumnentitel des restlichen Dokuments anzupassen.

Verschieben Sie nun einmal \tableofcontents vor das Vorwort und entfernen Sie die \markboth-Anweisung. Sie werden entdecken, dass das Vorwort als Kolumnentitel nun »CONTENTS« trägt. Das liegt an einer Eigenart von \chapter* (siehe auch in Abschnitt 3.16 auf Seite 103). Soll hier stattdessen kein Kolumnentitel erscheinen, so ist dies sehr einfach mit \markboth mit zwei leeren Argumenten zu erreichen:

\documentclass[headsepline]{book}

```
\usepackage[automark]{scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
\usepackage{blindtext}
\begin{document}
\tableofcontents
\chapter*{Vorwort}
\markboth{}{}
\blindtext[20]
\blinddocument
\end{document}
```

```
headwidth=Breite:Offset
footwidth=Breite:Offset
```

In der Voreinstellung sind Kopf und Fuß genauso breit wie der Satzspiegel. Mit Hilfe dieser beiden KOMA-Script-Optionen lässt sich das jedoch ändern. Die Breite ist dabei die gewünschte Breite des Kopfes beziehungsweise Fußes. Der Offset gibt an, wie weit der Kopf respektive Fuß in Richtung des äußeren Randes – im einseitigen Satz entsprechend in Richtung des rechten Randes – verschoben werden soll. Dabei sind beide Werte optional, können also auch weggelassen werden. Falls beide Werte weggelassen werden, kann auch der Doppelpunkt entfallen. Ist nur ein Wert aber kein Doppelpunkt angegeben, so handelt es sich um die Breite.

Sowohl für Breite als auch für Offset kann jeder gültige Längenwert aber auch jede LATEX-Länge oder TEX-Länge oder TEX-Abstand eingesetzt werden. Darüber hinaus sind für beides auch ε -TEX-Längenausdrücke mit den Grundrechenarten +, -, *, / und runden Klammern erlaubt. Näheres zu solchen Längenausdrücken ist [Tea98, Abschnitt 3.5] zu entnehmen. Für Breite sind außerdem einige symbolische Werte zulässig. Diese sind Tabelle 5.3 zu entnehmen.

Die Voreinstellung für Breite ist die Breite des Textbereichs. Die Voreinstellung für Offset hängt von der gewählten Breite ab. In der Regel wird im einseitigen Satz die Hälfte des Unterschieds zwischen Breite und der Breite des Textbereichs verwendet. Damit wird der Kopf über dem Textbereich zentriert. Im doppelseitigen Satz wird hingegen nur ein Drittel des Unterschieds zwischen Breite und der Breite des Textbereichs verwendet. Ist Breite jedoch die Breite des Textbereichs zuzüglich der Marginalienspalte, so ist die Voreinstellung von Offset immer Null. Falls Ihnen das zu kompliziert ist, sollten Sie den gewünschten Offset einfach selbst angeben.

```
headtopline=Dicke: Länge
headsepline=Dicke: Länge
footsepline=Dicke: Länge
footbotline=Dicke: Länge
```

Während die KOMA-Script-Klassen nur eine Trennlinie unter dem Kopf und eine weitere über dem Fuß unterstützen und man diese nur wahlweise ein- und ausschalten kann, erlaubt das Paket scrlayer-scrpage auch noch eine Linie über dem Kopf und unter dem Fuß, und man kann bei diesen beiden sowohl die *Länge* als auch die *Dicke* konfigurieren.

Tabelle 5.3.: Erlaubte symbolische Werte für Breite bei den Optionen headwidth und footwidth

foot

die aktuelle Breite des Fußes

footbotline

die aktuelle Länge der horizontalen Linie unterhalb des Fußes

footsepline

die aktuelle Länge der horizontalen Linie zwischen dem Textbereich und dem Fuß

head

die aktuelle Breite des Kopfes

headsepline

die aktuelle Länge der horizontalen Linie zwischen dem Kopf und dem Textbereich

headtopline

die aktuelle Länge der horizontalen Linie über dem Kopf

marginpar

die Breite der Marginalienspalte einschließlich des Abstandes zwischen dem Textbereich und der Marginalienspalte

page

die Breite der Seite unter Berücksichtigung einer eventuell mit Hilfe des Pakets typearea definierten Bindekorrektur (siehe Option BCOR in Abschnitt 2.6, Seite 34)

paper

die Breite des Papiers ohne Berücksichtigung einer etwaigen Bindekorrektur

text

die Breite des Textbereichs

textwithmarginpar

die Breite des Textbereichs einschließlich der Marginalienspalte und natürlich des Abstandes zwischen den beiden (Achtung: Nur in diesem Fall ist die Voreinstellung für Offset Null)

Beide Werte sind optional. Lässt man die *Dicke* weg, so wird 0,4 pt angenommen, also eine Haarlinie produziert. Verzichtet man auf eine Angabe der *Länge*, so wird die Breite des Kopfes respektive des Fußes als gewünschter Wert angenommen. Wird beides weggelassen, so kann auch der Doppelpunkt entfallen. Wird nur ein Wert ohne Doppelpunkt angegeben, so ist dies die *Dicke*.

Natürlich darf die *Länge* nicht nur kürzer als die aktuelle Breite des Kopfes respektive des Fußes sein. Sie darf auch länger sein. Siehe dazu auch die Optionen ilines, clines und olines, die später in diesem Abschnitt erklärt werden.

Neben der Dicke und der Länge kann man auch die Farben der Linien ändern. Zunächst richtet sich diese natürlich nach der Farbe, die für den Kopf und den Fuß eingestellt ist. Davon unabhängig werden aber auch noch die Einstellungen für die gleich benannten Elemente headtopline, headsepline, footsepline und footbotline angewendet. Diese können mit den Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont geändert werden (siehe Abschnitt 5.3, ab Seite 59). In der Voreinstellung sind die Einstellungen für diese Elemente leer, so dass sie zu keiner Änderung der Schrift oder Farbe führen. Änderungen der Schrift sind im Gegensatz zu Farbänderungen an dieser Stelle ohnehin nicht sinnvoll und werden daher nicht empfohlen.

Neben den Optionen gab es bei scrpage2 auch noch die nahezu gleichbedeutenden Befehle \setheadtopline, \setheadsepline, \setfootsepline und \setfootbotline. Diese Befehle hatten als erstes, optionales Argument ebenfalls die Länge der entsprechende Linie, als zweites, obligatorisches Argument die Dicke und als zusätzliches drittes, optionales Argument Einstellungen, die direkt für die Schrift oder Farbe des entsprechenden Elements verwendet wurden. Diese Anweisungen existieren in scrlayer-scrpage aus Kompatibilitätsgründen ebenfalls, wobei die ersten beiden Argumente entsprechend der Werte für die Optionen erweitert wurden. Allerdings sind die Befehle gleichzeitig als überholt anzusehen und sollten nicht mehr verwendet werden. Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass diese Befehle nie dazu gedacht waren, die entsprechenden Linien einzuschalten. Vielmehr waren sie ausschließlich zur Einstellung von Länge und Dicke der Linien gedacht, wenn diese über die Optionen eingeschaltet wurden. Dies wurde von den Anwendern aber leider häufig nicht beachtet!

```
plainheadtopline=Ein-Aus-Wert
plainheadsepline=Ein-Aus-Wert
plainfootsepline=Ein-Aus-Wert
plainfootbotline=Ein-Aus-Wert
```

Mit diesen Optionen können die Einstellungen für die Linien auch für den plain-Seitenstil übernommen werden. Als *Ein-Aus-Wert* stehen die Standardwerte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5 auf Seite 42 angegeben sind, zur Verfügung. Bei aktivierter Option werden die entsprechenden Linieneinstellungen übernommen. Bei deaktivierter Option wird die entsprechende Linie im plain-Seitenstil hingegen nicht angezeigt.

```
ilines
clines
olines
```

Wie bereits zuvor erklärt wurde, können Trennlinien für den Kopf oder Fuß konfiguriert werden, die länger oder kürzer als die Breite des Kopfes beziehungsweise des Fußes sind. Bisher blieb die Frage offen, wie diese Linien dann ausgerichtet werden. In der Voreinstellung sind sie im einseitigen Satz linksbündig und im doppelseitigen Satz bündig mit dem Anfang des

inneren Randes. Dies entspricht Option ilines. Alternativ können sie jedoch mit Option clines auch horizontal bezüglich der Breite des Kopfes beziehungsweise Fußes zentriert werden. Ebenso ist mit Hilfe von Option olines eine Ausrichtung am äußeren beziehungsweise rechten Rand möglich.

Der Wochentag mit scrdate

Mit Version 3.05a wurde der Funktionsumfang dieses Pakets erheblich erweitert. Neben dem aktuellen Wochentag kann es nun auch den Wochentag jedes beliebigen Datums nach dem Gregorianischen Kalender bestimmen.

v3.05a Die Anweisung \CenturyPart ergibt den Wert der Jahrhundert-Stellen eines Jahres. Die An-

weisung \DecadePart ergibt hingegen den Wert der übrigen Stellen, also der Einer und Zehner. Dabei darf die Jahreszahl beliebig viele Stellen aufweisen. Der Wert kann direkt zur Zuweisung an einen Zähler oder für Berechnungen mit Hilfe von \numexpr verwendet werden. Für die Ausgabe als arabische Zahl ist \the voran zu stellen.

Beispiel: Sie wollen berechnen, in welchem Jahrhundert das aktuelle Jahr liegt und dies ausgeben.

Das Jahr \the\year\ ist das Jahr \the\DecadePart{\year} des \the\numexpr \CenturyPart{\year}+1\relax. Jahrhunderts.

Als Ergebnis erhalten Sie:

Das Jahr 2014 ist das Jahr 14 des 21. Jahrhunderts.

Bitte beachten Sie, dass hier die Zählweise verwendet wird, bei der das Jahr 2000 das Jahr 0 – also das erste Jahr – des 21. Jahrhunderts ist.

```
\label{local_def} $$ \DayNumber{Jahr}{Monat}{Tag} $$ \ISODayNumber{ISO-Datum}$
```

v3.05a

Diese beiden Anweisungen geben den Wert der Nummer des Wochentags zu einem Datum zurück. Sie unterscheiden sich nur in der Art der Angabe des Datums. Während bei \DayNumber Jahr, Monat und Tag des gewünschten Datums eigene Parameter sind, wird bei \ISODayNumber das Datum in ISO-Schreibweise, Jahr-Monat-Tag angegeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Monat und Tag ein- oder zweistellig angegeben werden. Der Wert kann direkt zur Zuweisung an einen Zähler oder für Berechnungen mit Hilfe von \numexpr verwendet werden. Für die Ausgabe als arabische Zahl ist \the voran zu stellen.

Beispiel: Sie wollen die Nummer des Wochentags des 1. Mai 2027 wissen.

Der 1.~Mai~2027 hat die Wochentagsnummer \the\ISODayNumber{2027-5-1}.

Als Ergebnis erhalten Sie:

Der 1. Mai 2027 hat die Wochentagsnummer 6.

Als Besonderheit ist es sogar möglich, von einem vorgegebenen Datum eine gewünschte Anzahl an Tagen in die Zukunft oder Vergangenheit zu gehen.

Beispiel: Sie wollen die Nummer des Wochentags wissen, den wir in 12 Tagen haben und den wir 24 Tage vor dem 24. Dezember 2027 gehabt haben werden.

```
In 12~Tagen haben wir die Wochentagsnummer \the\DayNumber{\year}{\month}{\day+12} und 24~Tage vor dem 24.~Dezember~2027 wird es die Nummer \the\ISODayNumber{2027-12-24-24} gewesen sein.
```

Als Ergebnis erhalten Sie beispielsweise:

In 12 Tagen haben wir die Wochentagsnummer 6 und 24 Tage vor dem 24. Dezember 2027 wird es die Nummer 2 gewesen sein.

Die Wochentage werden dabei wie folgt nummeriert: Sonntag = 0, Montag = 1, Dienstag = 2, Mittwoch = 3, Donnerstag = 4, Freitag = 5 und Samstag = 6.

```
\label{local-problem} $$ \operatorname{DayName}_{Jahr}_{Monat}_{Tag} $$ ISODayName_{ISO-Datum}$
```

v3.05a

Ublicherweise ist man weniger an der Nummer eines Wochentags als dem Namen des Wochentags interessiert. Daher liefert die Anweisung \DayNameByNumber den Namen des Wochentags zu einer Wochentagsnummer zurück, die man beispielsweise mit einer der beiden zuvor erklärten Anweisungen \DayNumber oder \ISODayNumber bestimmt hat. Die beiden Anweisungen \DayName und \ISODayName liefern entsprechend den Wochentag zu einem bestimmten Datum.

Beispiel: Sie wollen den Wochentag des 24. Dezembers 2027 wissen.

```
Bitte zahlen Sie bis zum \ISODayName{2027-12-24}, den 24.\,12.~2027, die Summe von \dots
```

Als Ergebnis erhalten Sie:

Bitte zahlen Sie bis zum Freitag, den 24.12. 2027, die Summe von ...

Als Besonderheit ist es auch hier möglich, in gewissem Umfang Berechnungen anzustellen:

Beispiel: Sie wollen den Wochentag wissen, den wir in 12 Tagen haben und den wir 24 Tage vor dem 24. Dezember 2027 hatten.

In 12~Tagen haben wir einen
\DayName{\year}{\month}{\day+12} und
24~Tage vor dem 24.~Dezember~2027 ist ein
\ISODayName{2027-12-24-24}, während zwei Wochen
und drei Tage nach einem Mittwoch ein
\DayNameByNumber{3+2*7+3} folgt.

Als Ergebnis erhalten Sie beispielsweise:

In 12 Tagen haben wir einen Samstag und 24 Tage vor dem 24. Dezember 2027 ist ein Dienstag, während zwei Wochen und drei Tage nach einem Mittwoch ein Samstag folgt.

\ISOToday
\IsoToday
\todaysname
\todaysnumber

In den bisherigen Beispielen dieses Abschnitts wurde das aktuelle Datum immer recht um-

v3.05a

und \IsoToday liefern direkt das aktuelle Datum in ISO-Schreibweise. Sie unterscheiden sich lediglich darin, dass \ISOToday Monat und Tag immer zweistellig ausgibt, während \IsoToday Monat und Tag bei Werten kleiner 10 einstellig ausgibt. Die Anweisung \todaysname bietet direkt den aktuellen Wochentag, während \todaysnumber den Wert des aktuellen Wochentags liefert. Näheres zur Verwendung dieses Wertes ist den obigen Erklärungen zu den Anweisungen \DayNumber und \ISODayNumber zu entnehmen.

ständlich über die TFX-Register \year, \month, \day bestimmt. Die Anweisungen \ISOToday

Beispiel: Ich will Ihnen zeigen, an was für einem Wochentag dieses Dokument gesetzt wurde. Dazu schreibe ich:

Dieses Dokument entstand an einem \todaysname.

Das Ergebnis lautet:

Dieses Dokument entstand an einem Montag.

Wenn Sie den Namen des Tages in Kleinbuchstaben benötigen, weil das in der entsprechenden Sprache innerhalb des Satzes so üblich ist, können Sie das erreichen, obwohl die Namen der Wochentage in scrdate alle groß geschrieben sind. Greifen Sie mit

\MakeLowercase{\todaysname}

einfach auf die LATEX-Anweisung \MakeLowercase zurück. Diese wandelt ihr Argument komplett in Kleinbuchstaben. Natürlich funktioniert dieser Tipp auch für obige Anweisungen \DayNameByNumber, \DayName und \ISODayName.

\nameday{Name}

So wie mit \date die Ausgabe von \today direkt geändert werden kann, setzt \nameday die Ausgabe von \todaysname auf den Wert Name.

247

Beispiel: Sie setzen mit \date das aktuelle Datum auf einen festen Wert. Für die Ausgabe des zugehörigen Wochentags interessiert es nur, dass dieser Tag ein Werktag war. Daher schreiben Sie

\nameday{Werktag}

und erhalten so mit dem Satz aus dem vorherigen Beispiel zu \todaysname:

Kapitel 6.

Dieses Dokument entstand an einem Werktag.

Für \ISOToday und \IsoToday existieren keine entsprechenden Anweisungen.

Das scrdate-Paket beherrscht derzeit die folgenden Sprachen:

• Dänisch (danish),

√3338B

v3.13

v3.13

- Deutsch (austrian, german, naustrian, ngerman, nswissgerman, swissgerman),
- Detrosch (dustriam, german, naustriam, ngerman, nswissgerman, swissgerman,
- Englisch (american, australian, british, canadian, english, UKenglish, USenglish),
- Finnisch (finnish),
- Französisch (acadian, canadien, francais, french),
 - Italienisch (italian),
 - Kroatisch (croatian),
 - Niederländisch (dutch),
 - Norwegisch (norsk),
- v3.13 Polnisch (polish),
 - Schwedisch (swedish),
 - Slowakisch (slovak),
 - Spanisch (spanish),
- v3.13 Tschechisch (czech).

Es kann aber auch für andere Sprachen konfiguriert werden. Dazu gibt man als erstes Argument von \newdaylanguage den Namen der Sprache an und als weitere Parameter die Namen der entsprechenden Wochentage.

Bei der aktuellen Version ist es auch egal, ob scrdate vor oder nach ngerman, babel oder ähnlichen Paketen geladen wird, in jedem Falle wird die korrekte Sprache gewählt, vorausgesetzt diese wird unterstützt.

Etwas genauer ausgedrückt: Solange die Sprachauswahl in einer zu babel kompatiblen Form erfolgt und die Sprache scrdate bekannt ist, wird die Sprache korrekt gewählt. Ist dies nicht der Fall, werden (US-)englische Ausdrücke verwendet.

Natürlich ist es sinnvoll Definitionen für bisher nicht unterstützte Sprachen an den KOMA-Script-Autor zu melden. In diesem Fall stehen die Chancen gut, dass künftige KOMA-Script-Versionen die Sprache ebenfalls unterstützen werden.

249 Kapitel 7.

Die aktuelle Zeit mit scrtime

Mit Hilfe dieses Pakets kann die Frage nach der aktuellen Zeit beantwortet werden. Seit Version 3.05 unterstützt das Paket auch die von den KOMA-Script-Klassen und diversen anderen KOMA-Script-Paketen bekannten Möglichkeiten zur Angabe von Optionen. Siehe dazu beispielsweise Abschnitt 2.4.

```
\thistime[Trennung] \thistime*[Trennung]
```

\thistime liefert die aktuelle Zeit in Stunden und Minuten. In der Ausgabe wird zwischen den Stunden und Minuten das optionale Argument *Trennung* gesetzt. Voreingestellt ist das Zeichen »: «.

\thistime* funktioniert fast genau wie \thistime. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im Gegensatz zu \thistime bei \thistime* die Minutenangaben bei Werten kleiner 10 nicht durch eine vorangestellte Null auf zwei Stellen erweitert wird.

Beispiel: Die Zeile

Ihr Zug geht um \thistime\ Uhr.

liefert als Ergebnis beispielsweise eine Zeile wie

Ihr Zug geht um 10:28 Uhr.

oder

Ihr Zug geht um 23:09 Uhr.

Demgegenüber liefert die Zeile

Beim nächsten Ton ist es \thistime*[\ Uhr,\]

Minuten und 42 Sekunden.

als mögliches Ergebnis etwas wie:

Beim nächsten Ton ist es 8 Uhr, 41 Minuten und 42 Sekunden.

oder

Beim nächsten Ton ist es 23 Uhr, 9 Minuten und 42 Sekunden.

\settime{Wert}

\settime setzt die Ausgabe von \thistime und \thistime* auf einen festen Wert. Anschließend wird das optionale Argument von \thistime bzw. \thistime* ignoriert, da ja die komplette Zeichenkette, die \thistime bzw. \thistime* nun liefert, hiermit explizit festgelegt wurde.

250 Kapitel 7.

12h=Ein-Aus-Wert

v3.05a

Mit der Option 12h kann gewählt werden, ob die Zeit bei \thistime und \thistime* im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format ausgegeben werden soll. Als Ein-Aus-Wert kann dabei einer der Standardwerte für einfache Schalter aus Tabelle 2.5, Seite 42 verwendet werden. Wird die Option ohne Wert-Angabe verwendet, so wird der Wert true angenommen, also auf das 12-Stunden-Format geschaltet. Voreingestellt ist hingegen das 24-Stunden-Format.

Die Option kann wahlweise als Klassenoption bei \documentclass, als Paketoption bei \usepackage oder auch nach dem Laden von scrtime per \KOMAoptions oder \KOMAoption (siehe beispielsweise Abschnitt 2.4, Seite 32) gesetzt werden. Sie verliert jedoch bei einem Aufruf von \settime ihre Gültigkeit. Die Uhrzeit wird nach Verwendung dieser Anweisung nur noch mit dem dort angegebenen Wert im dort verwendeten Format ausgegeben.

Rein aus Gründen der Kompatibilität zu früheren Versionen von scrtime wird bei \documentclass und \usepackage auch noch die Option 24h zur Umschaltung auf das 24-Stunden-Format unterstützt. Deren Verwendung wird jedoch nicht mehr empfohlen.

251 Kapitel 8.

Adressdateien mit scraddr erschließen

8.1. Überblick

Das Paket scraddr ist eine kleine Beigabe zur Briefklasse von KOMA-Script. Ziel ist, die Benutzung von Adressdateien zu vereinfachen und ihre Anwendung flexibler zu gestalten. Im Grunde stellt das Paket nur einen Lademechanismus für Adressdateien bereit, die aus \adrentry- und neueren \addrentry-Einträgen bestehen, wie sie in Kapitel 4 ab Seite 215 beschrieben sind.

\InputAddressFile{Dateiname}

Der Befehl \InputAddressFile ist der zentrale Ladebefehl von scraddr. Er erwartet als obligatorisches Argument den Namen der einzulesenden Adressdatei. Wird diese Datei nicht gefunden, wird ein Fehler ausgegeben.

Für jeden Eintrag dieser Adressdatei wird eine Reihe von Makros generiert, die es ermöglichen, auf die Daten der Adressdatei zuzugreifen. Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass dies bei großen Adressdateien sehr viel TFX-Speicher kostet.

Der Aufbau der Adresseinträge in der Adressdatei wurde in Abschnitt 4.22 ab Seite 215 ausführlich besprochen. Die ebenfalls dort erwähnte Unterteilung der Adressdatei mit Hilfe von \adrchar oder \addrchar hat für scraddr keine Bedeutung und wird vom Paket ignoriert.

Die Zugriffsbefehle sind mit englischen, den Argumenten entsprechenden Bezeichnungen versehen.

252 Kapitel 8.

```
\Name{Kürzel}
\FirstName{Kürzel}
\LastName{Kürzel}
\Address{Kürzel}
\Telephone{Kürzel}
\FreeI{Kürzel}
\FreeII{Kürzel}
\Comment{Kürzel}
\FreeIII{Kürzel}
```

Der Zugriff erfolgt anhand des Kürzels im letzten Argument eines Eintrags, das heißt Argument Nummer 8 für \adrentry-Einträge beziehungsweise Argument Nummer 9 für \addrentry-Einträge. Das bedeutet auch, dass dieses Argument nicht leer sein darf. Um eine sichere Funktionsweise zu garantieren, empfiehlt es sich, das Kürzel nur als Folge von Buchstaben aufzubauen, wobei jedoch keine Umlaute benutzt werden dürfen.

Weiterhin ist zu beachten, dass bei mehrmaligem Auftreten eines Kürzels in den Einträgen die Angaben beim letzten Auftreten die gültigen sind.

8.2. Benutzung

Um das Paket benutzen zu können, ist eine gültige Adressdatei zu erstellen. Diese, hier lotr.adr genannt, könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen:

Das vierte Argument, die Telefonnummer, wurde hier leer gelassen. Erstens hat es in dem Zusammenhang keinen Sinn und zweitens sollte dies ja auch möglich sein.

Mit dem oben beschriebenen Ladebefehl lesen wir die Adressdatei in unser Briefdokument ein:

```
\InputAddressFile{lotr}
```

Mit Hilfe der vorgestellten Makros können wir dann einen Brief an den alten Tom Bom-Badil schreiben, in dem wir ihn fragen, ob er sich noch an zwei Gefährten aus alter Zeit erinnern kann. 253 Kapitel 8.

```
\begin{letter}{\Name{TOM}\\\Address{TOM}}}
  \opening{Lieber \FirstName{TOM} \LastName{TOM},}
  oder \FreeIII{TOM}, wie Dich Deine geliebte \FreeI{TOM}
  nennt. Kannst Du Dich noch an einen Herrn
 \LastName{FRODO}, genauer gesagt \Name{FRODO}, denn es gab
  ja auch noch den Herrn \FreeI{FRODO}, erinnern. Er war
  \Comment{FRODO} im dritten Zeitalter und \FreeIV{FRODO}.
  Begleitet wurde er von \Name{SAM}, \Comment{SAM}.
  Beider Vorlieben waren sehr weltlich. Der
  \FirstName{FRODO} genoss das \FreeII{FRODO}, sein Gefährte
  schätzte eine gute Mahlzeit mit \FreeII{SAM}.
  Weißt du noch? Mithrandir hat Dir bestimmt viel von ihnen
  erzählt.
  \closing{"'O Frühling und Sommerzeit
               und danach wieder Frühling!\\
             O Wind auf dem Wasserfall
               und Lachen des Laubes!"'}
\end{letter}
```

Die in diesem Beispiel in \opening verwendete Zusammensetzung aus \FirstName{Kürzel} und \LastName{Kürzel} kann auch direkt mittels \Name{Kürzel} erhalten werden.

Das fünfte und sechste Argument von \adrentry und \addrentry steht zur freien Verfügung. Mit den Makros \FreeI und \FreeII kann auf diese Inhalte zugegriffen werden. Im vorliegenden Fall wurde das fünfte Argument für die Person benutzt, die der Person des Eintrags am nächsten steht. Das sechste Argument enthält im Beispiel die besondere Vorliebe der jeweiligen Person. Das siebente Argument ist ebenfalls ein freier Eintrag. Der Zugriff erfolgt per \Comment oder \FreeIII. Der Zugriff auf das vierte freie Argument mittels \FreeIV ist nur für \addrentry-Einträge gültig. Bei \adrentry-Einträgen ist seine Verwendung nicht zulässig. Näheres hierzu findet sich im nächsten Abschnitt.

8.3. Paketoptionen für Warnungen

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist die Benutzung des Zugriffsbefehls \FreeIV bei \adrentry-Einträgen nicht zulässig. Wie scraddr darauf reagiert, ist allerdings durch Paketoptionen konfigurierbar. Bitte beachten Sie, dass dieses Paket die erweiterte Optionenschnittstelle mit \KOMAoptions und \KOMAoption nicht unterstützt. Die Optionen sind also entweder als globale Optionen bei \documentclass oder als lokale Optionen bei \usepackage anzugeben.

254 Kapitel 8.

adrFreeIVempty adrFreeIVshow adrFreeIVwarn adrFreeIVstop

Diese vier Optionen erlauben die Auswahl aus vier verschiedenen Reaktionen zwischen *Ignorieren* bis *Abbruch* falls bei einem \adrentry-Eintrag der Zugriffsbefehl \FreeIV verwendet wird:

adrFreeIVempty - Der Befehl \FreeIV wird einfach ignoriert.

adrFreeIVshow – Es wird die Warnung: »(entry FreeIV undefined at Kürzel)«, in den Text geschrieben.

adrFreeIVwarn - In der Log-Datei erscheint eine Warnung.

adrFreeIVstop - Der LATEX-Lauf wird mit einer Fehlermeldung unterbrochen.

Wird für das Paket keine Option angegeben, so ist adrFreeIVshow voreingestellt.

255 Kapitel 9.

Adressdateien aus Adressdatenbanken

In früheren Versionen von KOMA-Script war das Paket addrconv ein fester Bestandteil des KOMA-Script-Systems. Die hauptsächliche Verflechtung mit KOMA-Script bestand darin, dass mit Hilfe dieses Paketes aus Adressdatenbanken im BibTeX-Format Adressdateien für die KOMA-Script-Briefklasse oder für das scraddr-Paket erstellt werden konnten.

```
@address{HMUS,
                {Hans Mustermann},
   name =
                {Mag. art.},
   title =
                {Heimstatt},
   city =
   zip =
                01234,
                {Germany},
   country =
                {Mauerstra{\ss}e 1},
   street =
                {01234 / 5 67 89},
   phone =
                {Alles nur Erfindung},
   note =
   key =
                {HMUS},
}
```

Aus Einträgen wie dem oben stehenden können mit Hilfe von BibTeX und verschiedenen BibTeX-Stilen die Adressdateien erstellt werden. Weiterhin gibt es spezielle IATeX-Dateien, die es ermöglichen, aus den Adressdateien Telefon- und Adressverzeichnisse zu erstellen.

Das Paket addrconv war aber eigentlich ein eigenständiger Teil, der auch noch über die Belange von KOMA-Script hinaus Möglichkeiten bietet. Deshalb ist addrconv bereits seit einiger Zeit nicht mehr in KOMA-Script enthalten. Das Paket adrconv, nur ein »d«, ersetzt addrconv vollständig. Es muss, falls nicht bereits in Ihrer TEX-Distribution enthalten, von [Kie10] separat bezogen und installiert werden.

Grundlegende Fähigkeiten der KOMA-Script-Klassen mit Hilfe des Pakets scrextend anderen Klassen erschließen

Es gibt einige Möglichkeiten, die allen KOMA-Script-Klassen gemeinsam sind. Dies betrifft in der Regel nicht nur die Klassen scrbook, scrreprt und scrartcl, die als Ersatz für die Standardklassen book, report und article für Bücher, Berichte und Artikel gedacht sind, sondern in weiten Teilen auch die KOMA-Script-Klasse scrlttr2, die als Nachfolger von scrlettr für Briefe gedacht ist. Diese grundlegenden Möglichkeiten, die in den genannten Klassen zu finden sind, werden von KOMA-Script ab Version 3.00 auch von dem Paket scrextend bereitgestellt. Dieses Paket kann nicht mit KOMA-Script-Klassen, wohl aber mit vielen anderen Klassen verwendet werden. Der Versuch, das Paket mit einer KOMA-Script-Klasse zu laden, wird von scrextend erkannt und mit einer Warnung abgelehnt.

Neben den in diesem Kapitel beschriebenen Möglichkeiten gibt es einige weitere Möglichkeiten, die jedoch hauptsächlich für Klassen- und Paketautoren gedacht sind. Diese sind in Kapitel 11, ab Seite 261 zu finden. Das dort dokumentierte Paket scrbase wird von allen KOMA-Script-Klassen und dem Paket scrextend verwendet.

Auch das Paket scriftle aus Kapitel 12 ab Seite 284 wird von allen KOMA-Script-Klassen und dem Paket scrextend geladen. Daher stehen auch dessen Möglichkeiten bei Verwendung von scrextend zur Verfügung.

Im Unterschied dazu wird das ebenfalls für Klassen- und Paketautoren gedachte Paket tocbasic (siehe Kapitel 14 ab Seite 300) nur von den Klassen scrbook, scrreprt und scrartcl geladen, so dass die dort definierten Möglichkeiten auch nur in diesen Klassen und nicht in scrextend zu finden sind. Natürlich kann tocbasic aber auch zusammen mit scrextend verwendet werden.

10.1. Frühe oder späte Optionenwahl

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.4 geschrieben wurde.

10.2. Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.5 geschrieben wurde. .

10.3. Optionale, erweiterte Möglichkeiten

Das Paket scrextend kennt optional verfügbare, erweiterte Möglichkeiten. Das sind Möglichkeiten, die in der Grundeinstellung nicht vorhanden sind, aber zusätzlich ausgewählt werden kön-

Tabelle 10.1.: Übersicht über die optional verfügbaren, erweiterten Möglichkeiten von scrextend

title

die Titelseiten werden auf die Möglichkeiten der KOMA-Script-Klassen erweitert; dies betrifft neben den Anweisungen für die Titelseiten auch die Option titlepage (siehe Abschnitt 10.7, ab Seite 257)

nen. Diese Möglichkeiten sind beispielsweise deshalb optional, weil sie in Konflikt mit den Möglichkeiten der Standardklassen oder häufig benutzter Pakete stehen.

extendedfeature=Möglichkeit

Mit dieser Option kann eine optionale Möglichkeit von scrextend ausgewählt werden. Diese Option steht nur während des Ladens von scrextend zur Verfügung. Anwender geben diese Option daher als optionales Argument von \usepackage{scrextend} an. Eine Übersicht über die verfügbaren optionalen Möglichkeiten bietet Tabelle 10.1.

10.4. Entwurfsmodus

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.3 geschrieben wurde.

10.5. Wahl der Schriftgröße für das Dokument

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.5 geschrieben wurde.

10.6. Textauszeichnungen

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.6 geschrieben wurde. Dabei sind Namen und Bedeutung der einzelnen Elemente in Tabelle 3.2, Seite 60 aufgelistet. Allerdings werden davon in scrextend nur die Elemente für den Dokumenttitel, den schlauen Spruch, die Fußnoten und die labeling-Umgebung behandelt. Das Element disposition ist zwar auch verfügbar, wird jedoch von scrextend ebenfalls nur für den Dokumenttitel verwendet. Die Voreinstellungen sind den jeweiligen Abschnitten zu entnehmen.

10.7. Dokumenttitel

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.7 geschrieben wurde. Es gibt jedoch einen Unterschied: Die Möglichkeiten von scrextend zum Dokumenttitel gehören zu den optionalen, erweiterten Möglichkeiten und stehen daher nur zur Verfügung, wenn beim Laden des Pakets

extendedfeature=title gewählt wurde (siehe Abschnitt 10.3, Seite 257). Darüber hinaus

kann scrextend nicht mit einer KOMA-Script-Klasse zusammen verwendet werden. In allen Beispielen aus Abschnitt 3.7 muss daher bei Verwendung von scrextend

```
\documentclass{scrbook}
durch
\documentclass{book}
\usepackage[extendedfeature=title]{scrextend}
ersetzt werden.
```

10.8. Erkennung von rechten und linken Seiten

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.11 geschrieben wurde.

10.9. Wahl eines vordefinierten Seitenstils

Eine der allgemeinen Eigenschaften eines Dokuments ist der Seitenstil. Bei IATEX versteht man unter dem Seitenstil in erster Linie den Inhalt der Kopf- und Fußzeilen. Das Paket scrextend definiert selbst keine Seitenstile, nutzt aber Seitenstile des IATEX-Kerns.

\titlepagestyle

Auf einigen Seiten wird mit Hilfe von \thispagestyle automatisch ein anderer Seitenstil gewählt. Bei scrextend betrifft dies bisher nur die Titelseiten und auch dies nur, wenn mit extendedfeature=title gearbeitet wird (siehe Abschnitt 10.3, Seite 257). Welcher Seitenstil dies ist, wird dem Makro \titlepagestyle entnommen. In der Voreinstellung ist der Seitenstil plain. Dieser Seitenstil wird bereits im IATEX-Kern vordefiniert und sollte daher immer verfügbar sein.

10.10. Vakatseiten

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.13 geschrieben wurde.

10.11. Fußnoten

Die Fußnoten-Möglichkeiten der KOMA-Script-Klassen, die in Abschnitt 3.14 beschrieben sind, werden von scrextend ebenfalls bereitgestellt. In der Voreinstellung wird die Formatierung der Fußnoten jedoch der verwendeten Klasse überlassen. Dies ändert sich, sobald die Anweisung \deffootnote verwendet wird, die auf Seite 90 näher erläutert wird.

10.12. Schlauer Spruch

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.17 geschrieben wurde. Allerdings werden von scrextend die Anweisungen \setchapterpreamble und \setpartpreamble nicht definiert. Ob die verwendete Klasse eine entsprechende Anweisung bietet, ist der Anleitung zur jeweiligen Klasse zu entnehmen.

10.13. Listen

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.18 geschrieben wurde. Allerdings werden vom Paket scrextend nur die Umgebungen labeling, addmargin und addmargin* definiert. Alle anderen Listenumgebungen bleiben der Verantwortung und Kontrolle der verwendeten Klasse überlassen.

10.14. Randnotizen

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 3.21 geschrieben wurde.

Teil II.

KOMA-Script für fortgeschrittene Anwender und Experten

In diesem Teil sind die Informationen für die Autoren von LATEX-Paketen und -Klassen zu finden. Dies betrifft nicht nur Anweisungen, die bei der Implementierung neuer Pakete und Klassen nützlich sind, sondern auch Schnittstellen, die weitere Eingriffe in KOMA-Script erlauben. Darüber hinaus sind in diesem Teil auch obsolete Optionen und Anweisungen ebenso wie Hintergründe zur Implementierung von KOMA-Script zu finden.

Dieser Teil ist als Ergänzung zu den Informationen für Autoren von Artikeln, Berichten, Büchern und Briefen in Teil I gedacht. Nähere Informationen und Beispiele für diese Anwender sind jenem Teil zu entnehmen.

Grundlegende Funktionen im Paket scrbase

Das Paket scrbase stellt einige grundlegende Funktionen bereit, die sich an Autoren von Paketen und Klassen richten. Dabei kann es nicht nur für Wrapper-Klassen genutzt werden, die ihrerseits eine KOMA-Script-Klasse laden. Auch Autoren von Klassen, die ansonsten nichts mit KOMA-Script zu tun haben, können von der Funktionalität von scrbase profitieren.

11.1. Laden des Pakets

Während Anwender ein Paket mit Hilfe von \usepackage laden, verwenden Paketund Klassenautoren \RequirePackage. Autoren von Wrapper-Paketen nutzen auch \RequirePackageWithOptions. Bei Verwendung von \RequirePackage können wie bei \usepackage Optionen angegeben werden. Demgegenüber erhält das Paket bei \RequirePackageWithOptions alle Optionen, mit denen zuvor das Wrapper-Paket geladen wurde. Näheres zu diesen Anweisungen ist [Tea06] zu entnehmen.

Das Paket scrbase benötigt intern die Funktionalität des Pakets keyval. Diese kann auch vom Paket xkeyval zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf lädt scrbase selbst keyval.

Das Paket keyval erlaubt es, Schlüssel zu definieren und diesen Werten zuzuweisen. Auch die Optionen, die scrbase bereitstellt, verwenden die keyval-Syntax: Schlüssel=Wert.

internal only = Wert

Von scrbase werden einige Verzweigungsanweisungen bereitgestellt. Dabei verwendet es primär die Bezeichnungen \scr@Name</code>. Es handelt sich somit um interne Anweisungen. Diese werden auch intern von KOMA-Script verwendet. Paket- und Klassenautoren können diese Anweisungen ebenfalls verwenden, sollten sie aber nicht umdefinieren. Da einige dieser Anweisungen auch für Benutzer nützlich sein können, werden die gleichen Anweisungen normalerweise auch als \Name bereitgestellt. Da eventuell andere Pakete gleichnamige Anweisungen mit anderer Syntax bereitstellen könnten und es so zu Konflikten kommen könnte, kann der Anwender die Definition von \Name verhindern. Dazu gibt er entweder die Option ohne Wertangabe an. In diesem Fall werden nur die internen Verzweigungsanweisungen definiert. Oder er gibt genau die

Anweisungen, die nicht definiert werden sollen, als Wert an, wobei er »\« durch »/« ersetzt. Paket- und Klassenautoren sollten diese Option normalerweise nicht verwenden. Anwender können sie mit oder ohne Wertangabe entweder als globale Option bei \documentclass oder per \PassOptionsToPackage angeben.

Beispiel: Der Anwender will nicht, dass die Anweisungen \ifVTeX und \ifundefinedorrelax von scrbase definiert werden. Also verwendet er beim Laden der Klasse:

```
\documentclass%
  [internalonly=/ifVTeX/ifundefinedorrelax]%
  {foo}
```

Der Klassenname foo wird hier als Platzhalter für irgendeine Klasse verwendet. Die Bedeutungen der Anweisungen \ifVTeX und \ifundefinedorrelax sowie weitere Verzweigungsanweisungen sind Abschnitt 11.3, ab Seite 274 zu entnehmen.

11.2. Schlüssel als Eigenschaften von Familien und deren Mitgliedern

Wie bereits in Abschnitt 11.1 erwähnt, setzt scrbase bei Schlüsseln und deren Werten auf das Paket keyval. Allerdings erweitert es dessen Funktionalität. Während bei keyval ein Schlüssel einer Familie gehört, kennt scrbase zu jeder Familie auch noch Familienmitglieder. Ein Schlüssel kann dann sowohl einer Familie als auch einem oder mehreren Familienmitgliedern gehören. Außerdem kann ein Wert einem Schlüssel eines Familienmitglieds, einem Schlüssel einer Familie oder einem Schlüssel aller Familienmitglieder zugewiesen werden.

```
\DefineFamily{Familienname}
\DefineFamilyMember[Mitglied]{Familienname}
```

scrbase muss aus verschiedenen Gründen die Mitglieder einer Familie kennen. Daher ist es notwendig, eine neue Familie zunächst mit \DefineFamily zu definieren und so eine leere Mitgliederliste zu erzeugen. Ist die Familie bereits definiert, so geschieht schlicht nichts. Es wird also auch nicht eine bereits existierende Mitgliederliste überschrieben.

Ein neues Mitglied wird der Familie dann mit der Anweisung \DefineFamilyMember bekannt gegeben. Existiert die Familie nicht, so führt dies zu einer Fehlermeldung. Existiert das Mitglied bereits, so geschieht nichts. Wird kein Mitglied angegeben, so bleibt das Mitglied nicht etwa leer, sondern es wird ».\@currname.\@currext« angenommen. Während des Ladens einer Klasse oder eines Pakets sind \@currname und \@currext zusammen der Dateiname.

Theoretisch wäre es möglich, mit einem leeren optionalen Argument *Mitglied* auch ein Mitglied ohne Name zu definieren. Dies würde jedoch der Familie selbst entsprechen. Es wird empfohlen als *Familienname* nur Buchstaben und Ziffern zu verwenden und das *Mitglied* immer mit einem anderen Zeichen, vorzugsweise einem Punkt, zu beginnen. Anderenfalls könnte es passieren, dass sich Mitglieder einer Familie mit Mitgliedern anderer Familien überdecken.

scrbase definiert selbst bereits die Familie »KOMA« und fügt ihr das Mitglied ».scrbase.sty« hinzu. Grundsätzlich ist die Familie »KOMA« KOMA-Script vorbehalten. Es wird empfohlen für eigene Pakete den Namen des Gesamtpakets als Familie und den Namen einzelner Pakete im Gesamtpaket als Mitglied zu verwenden.

Beispiel: Angenommen Sie schreiben ein neues Gesamtpaket »Fleischermeister«. Darin befinden sich die Pakete Salami.sty, Mettwurst.sty und Krakauer.sty. Daher entscheiden Sie sich für den Familienname »Fleischermeister« und fügen in jedem der Pakete die Zeilen

```
\DefineFamily{Fleischermeister}
\DefineFamilyMember{Fleischermeister}
```

ein. Dadurch wird beim Laden der drei genannten Pakete der Familie »Fleischermeister« je nach Paket eines der drei Mitglieder ».Salami.sty«, ».Mettwurst.sty« und ».Krakauer.sty« zugefügt. Am Ende sind dann alle drei Mitglieder definiert.

Mit dieser Anweisung wird ein Schlüssel definiert. Ist ein Mitglied angegeben, so ist der Schlüssel eine Eigenschaft dieses Mitglieds der angegebenen Familie. Ist kein Mitglied angegeben, so wird wieder das Mitglied ».\@currname.\@currext« angenommen. Wird später dem Schlüssel ein Wert zugewiesen, so wird Aktion ausgeführt, wobei der Wert als Parameter übergeben wird. Innerhalb von Aktion steht also »#1« für den übergebenen Wert. Wurde kein Wert übergeben, so wird stattdessen der Säumniswert eingesetzt. Falls kein Säumniswert angegeben wird, kann später der Schlüssel nur mit Wertübergabe verwendet werden.

Letztlich führt

```
\label{lem:lie} $$ \DefineFamilyKey[\it Mitglied]{Familie}{Schl{\ddot{u}}ssel} $$ [S{\ddot{u}}umniswert]{Aktion}$
```

zu dem Aufruf

```
\label{lem:defineQkey} $$ \end{area} $$ \left[ S \ddot{a} & \text{Intervel} \\ & \left[ S \ddot{a} & \text{Intervel} \\ \text{In
```

wobei \define@key im keyval-Paket definiert ist (siehe [Car99a]). Allerdings kommen zu dem Aufruf von \define@key noch einige zusätzliche Vorkehrungen und auch die Aktion wird um zusätzliche Vorkehrungen erweitert.

v3.12

Erfolg oder Misserfolg der Ausführung der Aktion werden über \FamilyKeyState an scrbase zurück gemeldet, damit dieses je nach Bedarf und Verwendung des Schlüssels weitere Maßnahmen ergreifen kann. In der Voreinstellung ist \FamilyKeyState identisch mit \FamilyKeyStateUnknown. Das bedeutet, dass es nicht sicher ist, ob der Schlüssel korrekt verarbeitet werden konnte. Findet scrbase nach Ausführung der Aktion noch immer diesen Zustand vor, so wird ein Hinweis in die log-Datei geschrieben und im weiteren der Zustand \FamilyKeyStateProcessed angenommen.

Der Zustand \FamilyKeyStateProcessed signalisiert, dass der Schlüssel und die Wertzuweisung an den Schlüssel vollständig abgeschlossen wurde und alles in Ordnung ist. Auf

den Zustand kann einfach durch Aufruf von \FamilyKeyStateProcessed selbst umgeschaltet werden.

Der Zustand \FamilyKeyStateUnknownValue signalisiert, dass der Schlüssel zwar verarbeitet wurde ihm iedoch ein Wert zugewiesen werden sollte der nicht erlaubt ist. Diesen

beitet wurde, ihm jedoch ein Wert zugewiesen werden sollte, der nicht erlaubt ist. Diesen Zustand meldet beispielsweise typearea, wenn versucht wird, an Option twoside den Wert unbekannt zuzuweisen. Die Umschaltung auf den Zustand erfolgt einfach durch Aufruf von \FamilyKeyStateUnknownValue selbst.

Der Zustand \FamilyKeyStateNeedValue signalisiert, dass der Schlüssel nicht verarbeitet

werden konnte, weil er zwingend einen Wert erwartet, er aber ohne Wertzuweisung aufgerufen wurde. Dieser Zustand wird automatisch gesetzt, wenn ein Schlüssel, der keinen Säumniswert besitzt, ohne Wertzuweisung verwendet wird. Theoretisch wäre aber auch eine explizite Umschaltung darauf durch Aufruf von \FamilyKeyStateNeedValue selbst möglich.

Desweiteren können zusätzliche Fehlerzustände definiert werden, indem man

Desweiteren können zusätzliche Fehlerzustände definiert werden, indem man \FamilyKeyState auf eine kurze Meldung umdefiniert. In der Regel sollten jedoch die vier vordefinierten Zustände verwendet werden.

Beispiel: Nehmen wir an, jedes der drei Pakete aus dem letzten Beispiel soll einen Schlüs-

sel Aufschnitt erhalten. Wird dieser aufgerufen, so soll in jedem der Pakete

entsprechend dem Aufrufwert ein Schalter gesetzt werden. Für das Paket Salami könnte das beispielsweise so aussehen:

\newif\if@Salami@Aufschnitt
\DefineFamilyKey{Fleischermeister}%

{Aufschnitt}[true]{%

Als Wert ist daher beim Aufruf true oder false erlaubt. Ein Test auf unerlaubte Werte existiert in diesem Beispiel nicht. Stattdessen wird immer zurückgemeldet, dass der Schlüssel vollständig und korrekt verarbeitet wurde. Wird der Schlüssel später verwendet, so muss entweder einer der erlaubten Werte zugewiesen oder ein Aufruf ohne Wertzuweisung verwendet werden. In letzterem Fall wird der Säumniswert true zugewiesen.

Für die anderen beiden Pakete kann das fast identisch definiert werden. Lediglich die Zeichenfolge »Salami« ist jeweils zu ersetzen.

\FamilyProcessOptions[Mitglied]{Familie}

Grundsätzlich ist die Erweiterung der Schlüssel von Familien auf Familien und Familienmitglieder dazu gedacht, dass Schlüssel beziehungsweise die Wertzuweisung an Schlüssel als ganz normale Klassen- oder Paketoptionen verwendet werden können. Diese Anweisung stellt daher

eine Erweiterung von \ProcessOptions* aus dem LATEX-Kern dar (siehe [Tea06]). Dabei verarbeitet die Anweisung nicht nur Optionen, die mit \DeclareOption definiert wurden. Es werden auch alle Schlüssel eines angegebenen Familienmitglieds abgearbeitet. Wird das optionale Argument Mitglied nicht angegeben, so wird wieder das Mitglied ».\@currname.\@currext« verwendet.

Eine Besonderheit sind Schlüssel, die nicht einem Familienmitglied, sondern der Familie selbst zugeordnet sind, bei der also das Mitglied leer geblieben ist. Diese werden ebenfalls gesetzt und zwar noch bevor der Schlüssel des Mitglieds gesetzt wird.

Beispiel: Wenn in den Paketen aus den zurückliegenden Beispielen die Zeile

\FamilyProcessOptions{Fleischermeister}

ergänzt wird, so kann der Anwender bereits beim Laden der Pakete, die Eigenschaft Aufschnitt wählen. Wird die Option global, also bei \documentclass angegeben, so wird die Eigenschaft automatisch bei allen drei Paketen gesetzt, wenn alle drei Pakete geladen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Paketen globale Optionen vor den lokal dem Paket zugewiesenen Optionen ausgeführt werden. Während bei der Abarbeitung der globalen Optionen unbekannte Werte für Optionen dazu führen, dass darüber lediglich in der log-Datei informiert und die Option ansonsten ignoriert wird, führt dies bei lokalen Optionen zu einer Fehlermeldung.

Man kann \FamilyProcessOptions wahlweise als Erweiterung von \ProcessOption* oder als Erweiterung des Schlüssel=Wert-Mechanismus von keyval verstehen. Letztlich werden mit Hilfe von \FamilyProcessOptions aus Schlüssel=Wert-Paaren Optionen.

Wie auch \ProcessOptions darf \FamilyProcessOptions nicht während der Ausführung von Optionen verwendet werden. Es ist also insbesondere auch nicht erlaubt, innerhalb der Ausführung von Optionen Pakete zu laden.

\FamilyExecuteOptions[Mitglied]{Familie}{Optionenliste}

Diese Anweisung stellt eine Erweiterung von \ExecuteOptions aus dem LaTeX-Kern dar (siehe [Tea06]). Dabei verarbeitet die Anweisung nicht nur Optionen, die mit \DeclareOption definiert wurden. Es werden auch alle Schlüssel eines angegebenen Familienmitglieds abgearbeitet. Wird das optionale Argument Mitglied nicht angegeben, so wird wieder das Mitglied ».\@currname.\@currext« verwendet.

Eine Besonderheit sind Schlüssel, die nicht einem Familienmitglied, sondern der Familie selbst zugeordnet sind, bei der also das Mitglied leer geblieben ist. Diese werden ebenfalls gesetzt und zwar noch bevor der Schlüssel des Mitglieds gesetzt wird.

Beispiel: Angenommen, die Option Aufschnitt soll in den zurückliegenden Beispielen bereits als Voreinstellung gesetzt werden, so müssen die Pakete nur um die Zeile

\FamilyExecuteOptions{Fleischermeister}{Aufschnitt}

Diese Anweisung darf auch innerhalb der Ausführung von Optionen verwendet werden.

```
\FamilyOptions{Familie}{Optionenliste}
```

ergänzt werden.

Die Optionenliste hat dabei die Form: Schlüssel=Wert, Schlüssel=Wert ...

wobei für Schlüssel, für die ein Säumniswert definiert ist, die Wertzuweisung natürlich auch entfallen kann.

Im Gegensatz zu normalen Optionen, die mit \DeclareOption definiert wurden, können die Schlüssel auch noch nach dem Laden der Klasse oder des Pakets gesetzt werden. Dazu verwendet der Anwender \FamilyOptions. Dabei werden die Schlüssel aller Mitglieder der angegebenen Familie gesetzt. Existiert ein Schlüssel auch als Eigenschaft der Familie selbst, so wird dieser Familien-Schlüssel zuerst gesetzt. Danach folgen die Mitglieder-Schlüssel in der Reihenfolge, in der die Mitglieder definiert wurden. Existiert ein angegebener Schlüssel weder für die Familie noch für ein Mitglied der Familie, so wird von \FamilyOptions ein Fehler ausgegeben. Dies geschieht ebenfalls, wenn zwar für einige Mitglieder ein Schlüssel existiert, jedoch jedes dieser Mitglieder über \FamilyKeyState einen Fehler zurückmeldet.

Beispiel: Sie ergänzen das Fleischermeister-Projekt um ein weiteres Paket Wurstsalat. Wird dieses Paket verwendet, so sollen alle Wurstpakete zunächst einmal Aufschnitt produzieren:

```
\ProvidesPackage{Wurstsalat}%
                [2008/05/06 nonsense package]
\RequirePackage{scrbase}
\DefineFamily{Fleischermeister}
\DefineFamilyMember{Fleischermeister}
\FamilyProcessOptions{Fleischermeister}\relax
\FamilyOptions{Fleischermeister}{Aufschnitt}
```

Sollte noch kein Wurstpaket geladen sein, so würde nun eine Fehlermeldung wegen der nicht definierten Option »Aufschnitt« ausgegeben. Das kann vermieden werden, indem vor der letzten Zeile für das Paket selbst ebenfalls ein entsprechender Schlüssel definiert wird:

```
\DefineFamilyKey{Fleischermeister}%
                {Aufschnitt}[true]{}%
```

Allerdings produzieren so Wurstpakete, die nach Wurstsalat geladen werden, keinen Aufschnitt. Dies kann man ebenfalls ändern:

```
\AtBeginDocument{%
 \DefineFamilyKey[.Wurstsalat.sty]%
```

```
{Fleischermeister}%
{Aufschnitt}[true]{}%
}
\DefineFamilyKey{Fleischermeister}%
{Aufschnitt}[true]{%
\AtBeginDocument{\FamilyOptions{Fleischermeister}%
{Aufschnitt=#1}}%
}%
```

Somit wird zunächst während \begin{document} die Option so definiert, dass sie für das Paket Wurstsalat keine Funktion mehr ausübt. Da zu diesem Zeitpunkt \@currname und \@currext nicht mehr gültig sind, muss dabei das optionale Argument von \DefineFamilyKey verwendet werden. Bis zu dieser Umdefinierung der Option wird jedoch eine Definition verwendet, die während \begin{document} document Option erneut für die gesamte Familie ausführt und damit auch für andere Wurstpakete setzt.

$\verb|\FamilyOption{| Familie | {Option | {Werteliste | }} \\$

Neben Optionen, die sich gegenseitig ausschließende Werte besitzen, kann es auch Optionen geben, die gleichzeitig mehrere Werte annehmen können. Für diese wäre es bei Verwendung von \FamilyOptions notwendig, der Option mehrfach einen Wert zuzuweisen und dabei die Option selbst mehrfach anzugeben. Stattdessen kann man einfach mit \FamilyOption einer einzigen Option eine ganze Werteliste zuweisen. Die Werteliste ist dabei eine durch Komma separierte Liste von Werten:

```
Wert, Wert ...
```

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Verwendung eines Kommas in einem Wert möglich ist, wenn man den Wert in geschweifte Klammern setzt. Die weitere Funktionsweise ist der vorhergehenden Erklärung zu \FamilyOptions zu entnehmen.

Beispiel: Das Paket Wurstsalat soll eine Option bekommen, über die man weitere Zutaten bestimmen kann. Für jede Zutat wird dabei wieder ein Schalter gesetzt.

```
\newif\if@salatmit@Zwiebeln
\newif\if@salatmit@Gurken
\newif\if@salatmit@Peperoni
\DefineFamilyKey{Fleischermeister}{SalatZusatz}{%
  \csname @salatmit@#1true\endcsname
}
```

Es wurden hier die drei Zutaten »Zwiebeln«, »Gurken« und »Peperoni« definiert. Eine Fehlerbehandlung für den Fall, dass der Anwender unbekannte Zutaten fordert, existiert nicht.

Für einen Salat mit Zwiebeln und Gurken, kann der Anwender

$\AtEndOfFamilyOptions\{Aktion\}$

Wanchmal ist es vorteilhafter, wenn nicht jede Wertzuweisung an eine Option unmittel-

bar eine Aktion auslöst, sondern dies erst geschieht, wenn alle Wertzuweisungen innerhalb eines Aufrufs von \FamilyProcessOptions oder \FamilyExecuteOptions beziehungsweise \FamilyOptions oder \FamilyOption abgeschlossen sind. Genau das ist mit Hilfe von \AtEndOfFamilyOptions möglich. Die Rückmeldung von Fehlerzuständen ist über diese Anweisung jedoch ebenso wenig möglich, wie die Verwendung dieser Anweisung außerhalb der Ausführung von Optionen.

```
\label{lem:likelike} $$ \operatorname{Schl}(S) = \operatorname{Schl}(S) + \operatorname{Sch
```

In den vorherigen Beispielen wurden schon mehrfach Schalter gesetzt. Im Beispiel der Option Aufschnitt war es dabei notwendig, dass der Anwender als Wert true oder false angibt. Es existierte keine Fehlerbehandlung, falls der Anwender einen falschen Wert verwendet. Da solche booleschen Schalter ein häufiger Anwendungsfall sind, kann man sie bei scrbase einfach mit \FamilyBoolKey definieren. Dabei sind die Argumente Mitglied, Familie und Schlüssel die gleichen wie bei \DefineFamilyKey (siehe Seite 263). Das Argument Schaltername ist der Name eines Schalter ohne den Präfix \if. Existiert dieser Schalter noch nicht, so wird er automatisch definiert und mit false voreingestellt. Intern verwendet \FamilyBoolKey dann \FamilySetBool als Aktion für \DefineFamilyKey. Der Säumniswert für eine solche Option ist immer true.

\FamilySetBool wiederum versteht als Wert neben true auch die Werte on und yes zum Einschalten und neben false auch die Werte off und no zum Ausschalten. Wird ein unbekannter Wert übergeben, so wird die Anweisung \FamilyUnknownKeyValue mit den Argumenten Familie, Schlüssel und Wert aufgerufen und so \FamilyKeyState entsprechend gesetzt. Dadurch wird dann gegebenenfalls eine Meldung über eine unbekannte Wertzuweisung ausgegeben (siehe auch Seite 273 und Seite 263).

Beispiel: Der Schlüssel Aufschnitt soll in den Wurstpaketen etwas robuster definiert werden. Außerdem sollen alle Wurstpakete denselben Schalter verwenden, so dass entweder alle Wurstpakete Aufschnitt produzieren oder keines.

```
\label{lem:lyboolkey} $$\operatorname{Aufschnitt}_{\emptyset}$ $$ {\operatorname{QAufschnitt}_{\emptyset}}$
```

Ein Test, ob Aufschnitt produziert wird, sähe dann so aus:

```
\if@Aufschnitt
...
\else
...
\fi
```

Dies wäre dann in allen drei Wurstpaketen identisch. Damit könnte man prinzipiell die Eigenschaft »Aufschnitt« auch als Eigenschaft der Familie definieren:

unter Ausnutzung des weiterführenden Hinweises auf Seite 263, der nicht nur für \DefineFamilyKey, sondern entsprechend auch für \FamilyBoolKey gilt.

Da \FamilyKeyState bereits von \FamilySetBool gesetzt wird, kann innerhalb der Definition der Option mit Hilfe von \DefineFamilyKey der Status gegebenenfalls auch abgefragt werden. So könnte man im ersten Fall beispielsweise nach \FamilySetBool einen Test der Art:

```
\ifx\FamilyKeyState\FamilyKeyStateProcessed
...
\else
...
\fi
```

ergänzen, um zusätzliche Aktionen in Abhängigkeit davon, ob \FamilySetBool erfolgreich war oder nicht, auszuführen. Es ist zu beachten, dass an dieser Stelle unbedingt ein Test mit Hilfe von \ifx vorzunehmen ist. Expandierende Tests wie \ifstr sind hier zu vermeiden.

```
\FamilyNumericalKey[Mitglied]{Familie}{Schlüssel}
[Säumniswert]{Makroname}{Werteliste}
\FamilySetNumerical{Familie}{Schlüssel}
[Makroname}{Werteliste}{Wert}
```

Während Schalter nur zwei Werte annehmen können, gibt es auch Schlüssel, die mehrere Werte kennen. So kann beispielsweise eine Ausrichtung nicht nur links oder nicht links, sondern beispielsweise links, mittig oder rechts sein. Intern unterscheidet man solche Einstellungen dann gerne mit Hilfe von \ifcase. Diese TEX-Anweisung erwartet wiederum einen nummerischen Wert. Daher heißt bei scrbase die Anweisung, mit der man via Schlüssel einem Makro eine Definition zuweisen kann, entsprechend \FamilyNumericalKey. Die Werteliste hat dabei die Form

```
{Wert}{Definition}, {Wert}{Definition} \dots
```

Über diese Werteliste werden so nicht nur die erlaubten Werte für den Schlüssels angegeben. Für jeden erlaubten Wert wird auch gleich angegeben, wie bei Verwendung desselben das Makro \Makroname definiert werden soll. Üblicherweise werden als Definition schlicht Zahlenwerte angegeben. Es sind aber auch andere Angaben möglich. Derzeit gibt es aber die Einschränkung, dass Definition voll expandierbar sein muss und bei der Zuweisung auch expandiert wird.

Beispiel: Die Wurst für den Wurstsalat kann unterschiedlich geschnitten werden. So wäre es denkbar, dass der Aufschnitt einfach ungeschnitten bleibt oder in grobe oder feine Streifen geschnitten werden soll. Diese Information soll in der Anweisung \Schnitt gespeichert werden.

```
\FamilyNumericalKey{Fleischermeister}%

{SalatSchnitt}{$Schnitt}{$%}

{Kein}{Kein},{Nein}{Kein},%

{Grob}{Grob},%

{Fein}{Fein}%

}
```

Dass nicht geschnitten werden soll, kann in diesem Fall vom Anwender sowohl mit

```
\FamilyOptions{Fleischermeister}{SalatSchnitt=Kein}
```

als auch mit

```
\FamilyOptions{Fleischermeister}{SalatSchnitt=Nein}
```

angegeben werden. In beiden Fällen würde \Schnitt mit dem Inhalt Kein definiert. Es kann durchaus sinnvoll sein, dem Anwender wie in diesem Beispiel mehrere Werte für denselben Zweck anzubieten.

Nun ist es sehr wahrscheinlich, dass die Schnittart nicht ausgegeben, sondern später ausgewertet werden soll. In diesem Fall sind die textuellen Definitionen aber eher unpraktisch. Definiert man den Schlüssel hingegen als

Intern wird von \FamilyNumericalKey dann \DefineFamilyKey mit der Anweisung \FamilySetNumerical verwendet. Wird an einen solchen Schlüssel ein unbekannter Wert übergeben, so wird von \FamilySetNumerical Anweisung \FamilyUnknownKeyValue mit den Argumenten Familie, Schlüssel und Wert aufgerufen. Dies führt zu einer Fehlersignalisierung in \FamilyKeyState mit Hilfe des Status \FamilyKeyStateUnknownValue und beispielsweise bei der Verwendung als lokale Option zu einer Fehlermeldung. Ebenso wird beim Aufruf von \FamilySetNumerical auch der Erfolg via \FamilyKeyStateProcessed in \FamilyKeyState signalisiert.

```
\label{lem:likelike} $$ \operatorname{EmilyCounterKey}[Mitglied]_{Familie}_{Schl"ussel}_{EmX-Z"ahler} $$ \operatorname{EmX-Z"ahler}_{Wert}$$
```

v3.12

Während bei \FamilyNumericalKey ein Makro aufgrund eines symbolischen Werts auf einen korrespondierenden nummerischen Wert gesetzt wurde, gibt es natürlich auch Fälle, in denen ein Schlüssel direkt einen ETEX-Zähler rerpäsentiert, dem unmittelbar ein nummerischer Wert zugewiesen werden soll. Dazu dient die Anweisung \FamilyCounterKey, von der intern dann \FamilySetCounter aufgerufen wird. Dabei finden einige grundlegende Prüfungen des Wert-Arguments statt um festzustellen, ob dieses Argument für eine Zuweisung an einen Zähler in Frage kommt. Die Zuweisung findet nur statt, wenn diese Prüfungen gelingen. Allerdings können hier nicht alle Fehler erkannt werden, so dass eine falsche Zuweisung auch zu einer Fehlermeldung von TEX selbst führen kann. Erkannte Fehler werden hingegen über \FamilyKeyStateUnknownValue signalisiert.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen keinen Säumniswert unterstützen.

```
\FamilyCounterMacroKey[Mitglied]{Familie}{Schlüssel}{Makro}
```

Diese beiden Anweisungen unterscheiden sich von den zuvor erklärten \FamilyCounterKey

und \FamilySetCounter nur dadurch, dass nicht ein LATFX-Zähler auf einen Wert gesetzt wird, sondern ein Makro mit diesem Wert definiert wird. Auch dabei wird kein Säumniswert

Dabei spielt es keine Rolle, ob eine IATEX-Länge, ein TEX-Abstand oder eine TEX-Ausdehnung als Länge verwendet wird. Intern wird die Länge über \FamilySetLength gesetzt. Dabei

Hier wird nun ein Schlüssel definiert, der jeden beliebigen Wert annehmen kann. Der Wert wird

in dem angegebenen Makro gespeichert. Wird das optionales Argument für den Säumniswert

Existiert das optionale Argument für den Säumniswert so entspricht die Anweisung:

\FamilySetLength{Familie}{Schlüssel}{Länge}{Wert} \FamilyLengthMacroKey[Mitglied]{Familie}{Schlüssel}{Makro} \FamilySetLengthMacro{Familie}{Schlüssel}{Makro}{Wert} Über \FamilyLengthKey kann ein Schlüssel definiert werden, der eine Länge repräsentiert.

\FamilySetCounterMacro{Familie}{Schlüssel}{Makro}{Wert}

v3.12

v3.12

v3.08

unterstützt.

finden einige grundlegende Prüfungen des Wert-Arguments statt um festzustellen, ob dieses Argument für eine Zuweisung an eine Länge in Frage kommt. Die Zuweisung findet nur statt, wenn diese Prüfungen gelingen. Allerdings können hier nicht alle Fehler erkannt werden, so dass eine falsche Zuweisung auch zu einer Fehlermeldung von TFX selbst führen kann. Erkannte Fehler werden hingegen über \FamilyKeyStateUnknownValue signalisiert. Bei Verwendung der Anweisungen \FamilyLengthMacroKey und \FamilySetLengthMacro

findet die Speicherung des Werts nicht in einer \Länge, sondern in einem \Makro statt. Bitte beachten Sie, dass auch diese Anweisungen keinen Säumniswert unterstützen.

```
\FamilyStringKey[Mitglied]{Familie}{Schlüssel}
                [Säumniswert] {Makro}
```

weggelassen, so entspricht die Anweisung: \DefineFamilyKey[Mitglied]{Familie}{Schlüssel}

```
{\left\{ def Makro \left\{ \#1 \right\} \right\}}
```

 $\verb|\DefineFamilyKey[$Mitglied$]{Familie}{Schl{\ddot{u}}ssel}|$

```
[Säumniswert]
{\defMakro{#1}\FamilyKeyStateProcessed}
```

Ist Makro noch nicht definiert, so wird es als leeres Makro definiert.

Beispiel: In der Voreinstellung sollen 250 g Wurstsalat erzeugt werden. Die Menge soll jedoch einfach per Option geändert werden können. Dazu wird die zu erstellende Menge im Makro \Salatgewicht gespeichert. Die Option, über die das Gewicht geändert werden kann, soll ebenfalls Salatgewicht heißen:

Soll nach einer vorherigen Änderung wieder die Standardmenge hergestellt werden, so kann der Anwender die Option einfach ohne Gewichtsangabe aufrufen:

```
\FamilyOptions{Fleischermeister}{Salatgewicht}
```

Das ist möglich, weil die Standardmenge bei der Definition auch als Säumniswert angegeben wurde.

In diesem Fall existieren keine unbekannten Werte, da alle Werte schlicht für eine Makrodefinition verwendet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass in der Wertzuweisung an den Schlüssel keine Absätze enthalten sein dürfen.

```
\verb|\FamilyUnknownKeyValue{Familie}{Schl\u00fcssel}{Wert}{Werteliste}|
```

Diese Anweisung signalisiert über \FamilyKeyState einen Fehler aufgrund eines unbekannten oder unerlaubten Werts. Dabei wird als Werteliste eine durch Komma separierte Liste von erlaubten Werten der Form

```
'Wert', 'Wert'...
```

v3.12 erwartet. Allerdings wird die Werteliste derzeit nicht ausgewertet.

Beispiel: Für den Aufschnitt soll nun zusätzlich wählbar sein, ob er grob oder fein geschnitten werden soll. Dabei ist grob die Voreinstellung, die auch dann verwendet werden soll, wenn nicht angegeben wird, wie der Aufschnitt zu schneiden ist.

```
\@ifundefined{if@Feinschnitt}{%
  \expandafter
  \newif\csname if@Feinschnitt\endcsname}{}%
\@ifundefined{if@Aufschnitt}{%
  \expandafter
  \newif\csname if@Aufschnitt\endcsname}{}
\DefineFamilyKey{Fleischermeister}%
                {Aufschnitt}[true]{%
  \FamilySetBool{Fleischermeister}{Aufschnitt}%
                                   {@Aufschnitt}%
                                   {#1}%
  \ifx\FamilyKeyState\FamilyKeyStateProcessed
    \@Feinschnittfalse
  \else
    \left\{ fein\right\} 
      \@Aufschnitttrue
      \@Feinschnittrue
      \FamilyKeyStateProcessed
```

signalisierte Fehler-Zustand bestehen.

```
}{}%
\fi
}%
```

Zunächst wird versucht, den booleschen Schalter für Aufschnitt über \FamilySetBool zu setzen. Gelingt dies, wurde also \FamilyKeyState zu \FamilyKeyStateProcessed definiert, wird der Feinschnitt abgeschaltet. Anderenfalls wird überprüft, ob an Stelle eines gültigen Werts für einen booleschen Schalter fein übergeben wurde. In diesem Fall wird sowohl der Feinschnitt, als auch Aufschnitt aktiviert und mit Hilfe von \FamilyKeyStateProcessed der Erfolgs-Status gesetzt. Ist auch das nicht der Fall, bleibt der von \FamilySetBool

Die bei den Tests verwendete Anweisung \ifstr ist auf Seite 276 in Abschnitt 11.3 erklärt.

\FamilyElseValues

 $\overline{v_{3.12}}$ In früheren Versionen von scrbase konnte man über die Anweisung \FamilyElseValues weitere

erlaubte Werte für die Bearbeitung durch \FamilyUnknownValue in der Form
, 'Wert', 'Wert' ...

```
, wert , wert ...
```

ablegen, die dann ebenfalls in einer Fehlermeldung mit ausgegeben wurden. Seit Version 3.12 gibt \FamilyUnknownValue keine Fehlermeldungen mehr aus, sondern setzt nur noch \FamilyKeyState entsprechend. Damit ist die Verwendung von \FamilyElseValue ebenfalls überholt. Ihre Verwendung wird jedoch erkannt und führt dann zu einer Aufforderung, den Code entsprechend anzupassen.

11.3. Verzweigungen

Das Paket scrbase stellt eine ganze Reihe von Verzweigungsanweisungen zur Verfügung. Dabei wird nicht auf die TeX-Syntax von Verzweigungen, wie beispielsweise

```
\iftrue
...
\else
...
\fi
```

gebaut, sondern es wird die LATEX-Syntax mit Argumenten eingesetzt, wie man sie auch von LATEX-Anweisungen wie \IffileExists, \@ifundefined, \@ifpackageloaded und vielen weiteren kennt. Einige Paketautoren ziehen es allerdings vor, die TEX-Syntax auch für Anwender in die LATEX-Ebene zu bringen. Da es sich bei den Verzweigungen von scrbase um recht grundlegende Möglichkeiten handelt, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass dabei gle-

ichnamige Anwenderanweisungen verwendet würden. Dies würde selbst bei eigentlich gleicher

Semantik zwangsläufig zu einem Problem aufgrund der unterschiedlichen Syntax führen. Deshalb definiert scrbase einige dieser Anweisungen zunächst als interne Anweisungen mit dem Präfix \scr@. Für den Anwender werden dann gleichbedeutende Anweisungen ohne diesen Präfix bereit gestellt. Letzteres kann jedoch mit Hilfe der Option internalonly (siehe Ab-

schnitt 11.1, Seite 261) verhindert werden.

Paket- und Klassenautoren sollten wie KOMA-Script selbst auch die internen Namen verwenden. Zur Vollständigkeit sind aber auch die Anwenderanweisungen angegeben.

Name nicht als \relax definiert, wenn es zuvor undefiniert war. Unter Verwendung von ε -TFX

```
\scr@ifundefinedorrelax{Name}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
\ifundefinedorrelax{Name}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
```

Diese Anweisung funktioniert prinzipiell wie \@ifundefined aus dem LATEX-Kern (siehe [BCJ⁺05]). Es wird also der Dann-Teil ausgeführt, wenn Name der Name einer undefinierten Anweisung oder \Name derzeit \relax ist. Im Unterschied zu \@ifundefined wird allerdings

wird in diesem Fall noch nicht einmal Hash-Speicher belegt. \scr@ifpdftex{Dann-Teil}{Sonst-Teil}

```
\ifpdftex{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
Wird mit pdfTFX gearbeitet, so wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil.
```

Dabei ist es unerheblich, ob tatsächlich eine PDF-Datei ausgegeben werden soll, oder nicht. Diese Unterscheidung ist nur sehr selten wirklich von Nutzen. In der Regel sollte man eher auf die gewünschte Anweisung testen.

```
\scr@ifVTeX{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
\ifVTeX{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
```

Wird mit VTFX gearbeitet, so wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Diese Unterscheidung ist nur sehr selten wirklich von Nutzen. In der Regel sollte man eher auf die gewünschte Anweisung testen.

```
\ifpdfoutput{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
```

Wird eine PDF-Datei erzeugt, so wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Dabei ist es unerheblich, ob die PDF-Datei mit Hilfe von pdfTFX oder mit Hilfe von VT_FX erzeugt wird.

```
\scr@ifpsoutput{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
\ifpsoutput{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
```

Wird eine PostScript-Datei erzeugt, so wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. VTEX kann PostScript direkt erzeugen, was hier auch erkannt wird. Wird hingegen kein VTFX verwendet, ist aber ein Schalter \if@dvips definiert, so wird die Entscheidung darüber getroffen. KOMA-Script stellt \if@dvips in typearea bereit.

```
\scr@ifdvioutput{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
\ifdvioutput{Dann-Teil}{Sonst-Teil}
```

Wird eine DVI-Datei erzeugt, so wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Es wird immer dann davon ausgegangen, dass eine DVI-Datei erzeugt wird, wenn keine direkte Ausgabe einer PDF- oder Postscript-Datei erkannt werden kann.

$\verb|\ifnotundefined{Name}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}|$

Unter Verwendung von ε -TEX wird hier tatsächlich getestet, ob die Anweisung mit dem angegebenen Name noch undefiniert ist. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

```
\verb|\ifstr{Zeichenfolge}{Zeichenfolge}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}|
```

Die beiden Argumente Zeichenfolge werden expandiert und dann verglichen. Sind sie dabei gleich, so wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

Die beiden Argumente Zeichenfolge werden expandiert und dann verglichen. Beginnt die erste Zeichenfolge von Leerzeichen abgesehen mit der zweiten Zeichenfolge, so wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

```
\label{local_code} $$ \left\{ Dann-Teil \right\} \left\{ Sonst-Teil \right\} $$
```

Wenn die Expansion von *Code* in einem \dimen, also einem TEX-Längenregister, resultiert, wird der *Dann-Teil* ausgeführt, anderenfalls der *Sonst-Teil*. Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

```
\verb|\difisdimension{Code}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}|
```

Wenn die Expansion von *Code* in etwas resultiert, das syntaktisch dem Wert einer Länge entspricht, wird der *Dann-Teil* ausgeführt, anderenfalls der *Sonst-Teil*. Es ist zu beachten, dass derzeit unbekannte Einheiten zu einer Fehlermeldung führen. Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

$\verb|\ifisdimexpr{Code}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}| \\$

Wenn die Expansion von *Code* in einer \dimexpr, also einem TEX-Längenausdruck resultiert, wird der *Dann-Teil* ausgeführt, anderenfalls der *Sonst-Teil*. Es ist zu beachten, dass fehlerhafte Ausdrücke zu Fehlermeldungen führen! Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

Wenn die Expansion von Code in einem \count, also einem TFX-Zähler, resultiert, wird der

Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Für einen Test auf einen IATFX-Zähler siehe \ifiscounter. Von dieser Anweisung gibt

Wenn die Expansion von Code in etwas resultiert, das syntaktisch dem Wert eines Zählers

entspricht, also eine negative oder positive ganze Zahl ist, wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Von dieser Anweisung

Wenn die Expansion von Code in einer \numexpr, also einem TFX-Zahlenausdruck resultiert,

wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Es ist zu beachten, dass fehlerhafte Ausdrücke zu Fehlermeldungen führen! Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Von

Wenn Zähler ein definierter IATFX-Zähler ist, wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls

der Sonst-Teil. Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Von dieser Anweisung gibt es

277	Kapitel 11.
v3.12	\iffisskip{Code}{Dann-Teil}{Sonst-Teil} Wenn die Expansion von Code in einem \skip, also einem TeX-Abstand, resultiert, wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.
v3.12	\iffisglue{Code}{Dann-Teil}{Sonst-Teil} Wenn die Expansion von Code in etwas resultiert, das syntaktisch dem Wert eines Abstandes entspricht, wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Es ist zu beachten, dass derzeit unbekannte Einheiten zu einer Fehlermeldung führen. Die Anweisung ist nicht voll expandierbar. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.
v3.12	\iffisglueexpr{Code}{Dann-Teil}{Sonst-Teil} Wenn die Expansion von Code in einer \glueexpr, also einem TeX-Abstandsausdruck resultiert, wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Es ist zu beachten, dass fehlerhafte Ausdrücke zu Fehlermeldungen führen! Die Anweisung ist nicht voll expandierbar.

Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

\ifiscount{Code}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}

\ifisnumber{Code}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}

\ifisnumexpr{Code}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}

dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

\ifiscounter{Z\(\alpha\)hler}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}

es keine interne Variante.

gibt es keine interne Variante.

keine interne Variante.

v3.12

v3.12

v3.12

v3.12

$\verb|\ifnumber{Zeichenfolge}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}|$

Hier werden keine Zahlen verglichen. Der *Dann-Teil* wird vielmehr ausgeführt, wenn die einfache Expansion der *Zeichenfolge* nur aus Ziffern besteht. Anderenfalls wird der *Sonst-Teil* verwendet. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

$\verb| \ifdimen{$Zeichenfolge}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}| \\$

Hier werden keine Längen verglichen. Der *Dann-Teil* wird vielmehr ausgeführt, wenn die einfache Expansion der *Zeichenfolge* eine gültige Länge mit einer gültigen Längeneinheit ist. Anderenfalls wird der *Sonst-Teil* verwendet. Von dieser Anweisung gibt es keine interne Variante.

$\verb|\ifCatdocument| \textit{Dann-Teil} \ \verb|\else| \textit{Sonst-Teil} \ \verb|\fi|$

Diese Verzweigung existiert ganz bewusst nur als interne Anweisung. Dabei entspricht \if@atdocument in der Dokumentpräambel \iffalse, nach \begin{document} entspricht \if@document hingegen \iffrue. Klassen und Paketautoren können dieses Anweisung manchmal sinnvoll nutzen, wenn sich Anweisungen in der Dokumentpräambel anders verhalten sollen als innerhalb des Dokuments. Es ist zu beachten, dass es sich bei dieser Anweisung um eine Verzweigung in TFX-Syntax und nicht in LATFX-Syntax handelt!

11.4. Definition sprachabhängiger Bezeichner

Normalerweise muss man zur Definition oder zur Änderung sprachabhängiger Begriffe Anweisungen wie \captionsngerman so umdefinieren, dass zusätzlich zu den bisherigen Begriffen auch die neuen oder geänderten definiert werden. Erschwert wird dieses Vorhaben dadurch, dass beim Laden eines Paketes wie german oder ngerman diese Anweisungen von den Paketen erneut definiert werden. Bei den genannten Paketen geschieht dies leider in einer Form, die alle zuvor gemachten Änderungen zunichte macht. Aus diesem Grund ist es sinnvoll die Änderungen mit Hilfe von \AtBeginDocument bis \begin{document}, also bis nach dem Laden aller Pakete, zu verzögern. Auch der Anwender muss entweder von \AtBeginDocument Gebrauch machen oder aber seine Änderungen nicht in die Dokumentpräambel, sondern hinter \begin{document} einfügen.

Darüber hinaus kommt erschwerend hinzu, dass einige Pakete zusätzliche, sprachabhängige Begriffe in \captionsSprache definieren, während andere dafür \extrasSprache verwenden. So muss der Anwender sich schon sehr genau auskennen, um die richtige Anweisung auf die richtige Weise zu ergänzen.

Das Paket scrbase bietet dem Anwender daher für die Definition selbst einige zusätzliche Anweisungen, die ihn von vielen dieser Überlegungen entlasten.

```
\defcaptionname{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
\providecaptionname{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
\newcaptionname{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
\renewcaptionname*{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
\defcaptionname*{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
\providecaptionname*{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
\newcaptionname*{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
\renewcaptionname*{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
\renewcaptionname*{Sprachliste}{Begriff}{Inhalt}
```

v3.12

Mit Hilfe dieser drei Anweisungen ist es möglich, einem Begriff in Abhängigkeit der Sprache einen Inhalt zuzuweisen. Mehrere Sprachen können durch Komma voneinander getrennt als Sprachliste angegeben werden.

Der Begriff ist immer ein Makro. Die Arbeitsweise der drei Anweisungen unterscheidet

sich je nachdem, ob eine Sprache und ein Begriff innerhalb dieser Sprache zum Zeitpunkt des Aufrufs bereits definiert ist.

Ist eine Sprache nicht definiert, so tut \providecaptionname nichts weiter, als dies in der log-Datei zu vermerken. Dabei wird für jede Sprache nur einmal eine entsprechende Information in die log-Datei geschrieben. Ist die Sprache definiert, enthält aber hisher keinen

mation in die log-Datei geschrieben. Ist die Sprache definiert, enthält aber bisher keinen entsprechenden Begriff, so wird er mit dem angegebenen Inhalt definiert. Ist der Begriff hingegen in der Sprache bereits definiert, so wird er nicht umdefiniert, sondern ein entsprechender Hinweis in die log-Datei geschrieben.

Die Anweisung \newcaptionname verhält sich etwas anders. Ist bei ihr eine Sprache nicht

definiert, dann wird diese neu definiert, indem eine entsprechende Anweisung definiert wird. Für die Sprache ngerman wäre das beispielsweise \captionsngerman. Außerdem wird darüber auch in der log-Datei informiert. Ist die Sprache definiert, der Begriff in dieser Sprache aber noch nicht vorhanden, so wird er mit dem gewünschten Inhalt definiert. Ist der Begriff in der Sprache bereits vorhanden, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Die Anweisung \renewcaptionname verhält sich noch einmal anders. Ist eine Sprache nicht definiert, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Ist die Sprache definiert, der Begriff in dieser Sprache jedoch nicht, so wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben. Ist der Begriff in der Sprache definiert, so wird er auf den gewünschten Inhalt umdefiniert.

KOMA-Script selbst verwendet \providecaptionname um die Begriffe aus Abschnitt 21.4, Seite 412 zu definieren.

Beispiel: Möchten Sie »Abb.« statt »Abbildung« in den Abbildungsunterschriften, so erreichen Sie dies mit:

```
\renewcaptionname{ngerman}{\figurename}{Abb.}
```

Soll dieselbe Änderung nicht nur für ngerman, sondern auch für die Sprachen naustrian und nswissgerman, also für Österreichisch und Schweizer Deutsch gelten, so ist es nicht notwendig zwei weitere Anweisungen:

```
\renewcaptionname{naustrian}{\figurename}{Abb.}
\renewcaptionname{nswissgerman}{\figurename}{Abb.}
```

hinzuzufügen. Stattdessen kann einfach, die *Sprachliste* erweitert werden:

\renewcaptionname{ngerman,naustrian,nswissgerman}% {\figurename}{Abb.}

In gleicher Weise können auch german, austrian und swissgerman, also Deutsch, Österreichisch und Schweizer Deutsch nach der veralteten Rechtschreibung, hinzugefügt werden.

Die Sprachen swissgerman und nswissgerman werden übrigens von älteren Versionen von babel noch nicht unterstützt. Sie sind erst seit Dezember 2013 Bestandteil des deutschen Sprachpakets für babel. Für die Anweisungen \defcaptionname, \newcaptionname und \providecaptionname spielt dies kaum eine Rolle, da diese auch Begriffe für nicht existierende Sprachen definieren können. Da mit \renewcaptionname jedoch nur existierende Begriffe von existierenden Sprachen umdefiniert werden können, resultiert die Umdefinierung für nswissgerman und swissgerman bei Verwendung einer älteren Version von babel in einer entsprechenden Fehlermeldung.

v3.12

Seit KOMA-Script 3.12 ist es auch nicht mehr erforderlich, die Definierung oder Umdefinierung mit Hilfe von \AtBeginDocument bis \begin{document} zu verzögern. Stattdessen erledigt scrbase dies selbst, falls die Anweisungen in der Dokumentpräambel aufgerufen werden. Außerdem prüft scrbase nun auch, ob ein umzudefinierender Begriff statt in \captionsSprache in \extrasSprache zu definieren ist. Die neuen Sternvarianten der Befehle verwenden grundsätzlich \extrasSprache, da dessen Definitionen in der Regel nach \captionsSprache Anwendung finden. Damit funktioniert nun in der Regel auch das Umdefinieren von sprachabhängigen Bezeichnern von Paketen wie hyperref, die dafür \extrasSprache verwenden.

In Tabelle 11.1 ist ein Überblick über die üblicherweise von Klassen und Sprachpaketen definierten Begriffe und deren Verwendung zu finden.

Tabelle 11.1.: Überblick über sprachabhängige Begriffe in den üblichen Sprachpaketen

\abstractname

Überschrift für die Zusammenfassung

\alsoname

»Siehe auch« bei ergänzenden Verweisen im Stichwortverzeichnis

\appendixname

»Anhang« in der Kapitelüberschrift eines Anhangs

Tabelle 11.1.: Überblick über übliche sprachabhängige Begriffe (Fortsetzung)

\bibname

Überschrift für das Literaturverzeichnis

\ccname

Spitzmarke für den Verteiler in Briefen

\chaptername

»Kapitel« in der Kapitelüberschrift

\contentsname

Überschrift für das Inhaltsverzeichnis

\enclname

Spitzmarke für die Anlagen bei Briefen

\figurename

Spitzmarke in der Abbildungsunterschrift

\glossaryname

Überschrift für das Glossar

\headtoname

 ${\bf An} \ll {\bf im}$ Briefkopf

\indexname

Überschrift für das Stichwortverzeichnis

\listfigurename

Überschrift für das Abbildungsverzeichnis

\listtablename

Überschrift für das Tabellenverzeichnis

\pagename

»Seite« in der Seitennummer von Briefen

\partname

»Teil« in der Teileüberschrift

\prefacename

Überschrift für das Vorwort

Tabelle 11.1.: Überblick über übliche sprachabhängige Begriffe (Fortsetzung)

\proofname

Spitzmarke bei Beweisen

\refname

Überschrift für das Quellenverzeichnis

\seename

»Siehe« bei Verweisen im Stichwortverzeichnis

\tablename

Spitzmarke in der Tabellenunter- bzw. -überschrift

11.5. Identifikation von KOMA-Script

Obwohl scrbase unabhängig von KOMA-Script auch für andere Pakete und Klassen verwendet werden kann, so ist es dennoch ein KOMA-Script-Paket. Als solches enthält es auch Anweisungen, die es als KOMA-Script-Paket identifizieren.

\KOMAScript

Diese Anweisung setzt schlicht die Wortmarke »KOMA-Script« in serifenloser Schrift und mit leichter Sperrung des in Versalien gesetzten Teils. \KOMAScript wird übrigens bei Bedarf von allen KOMA-Script-Klassen und -Paketen definiert. Die Definition erfolgt mit \DeclareRobustCommand.

\KOMAScriptVersion

Bei KOMA-Script ist in dieser Anweisung die Hauptversion von KOMA-Script in der Form »Datum Version KOMA-Script« abgelegt. Diese Hauptversion ist für alle KOMA-Script-Klassen und alle KOMA-Script-Pakete, die von den Klassen verwendet werden, gleich. Daher kann sie auch nach dem Laden von scrbase abgefragt werden. Diese Anleitung wurde beispielsweise mit der KOMA-Script-Version »2014/07/07 v3.13.1775 KOMA-Script« erstellt.

11.6. Erweiterungen des LETEX-Kerns

In einigen Fällen stellt der IATEX-Kern selbst Anweisungen zur Verfügung, lässt aber ganz ähnliche Anweisungen, die ebenfalls häufiger benötigt werden oder eigentlich nahe liegen, vermissen. Einige wenige solcher Anweisungen für Klassen- und Paketautoren stellt scrbase zur Verfügung.

```
\label{local_constraint} $$ \ClassInfoNoLine{Klassenname}_{Information} $$ \PackageInfoNoLine{Paketname}_{Information}$$
```

Der IATEX-Kern bietet dem Klassen- und Paketautor zwar Anweisungen wie \PackageInfo und \ClassInfo, um Informationen mit aktueller Zeilennummer in die Log-Datei zu schreiben. Er bietet neben \PackageWarning und \ClassWarning, die Warnungen mit aktueller Zeilennummer ausgeben, auch die beiden Anweisungen \PackageWarningNoLine und \ClassWarningNoLine, um Warnungen ohne Zeilennummer auszugeben. Die nahe liegenden Anweisungen \ClassInfoNoLine und \PackageInfoNoLine, um auch Informationen ohne Zeilennummer in die Log-Datei zu schreiben, fehlen jedoch. Diese werden von scrbase bereit gestellt.

$\verb|\label{local_decomp}| \{\textit{Erweiterung}\} \\$

Der I^AT_EX-Kern bietet mit \g@addto@macro eine interne Anweisung, um die Definition eines Makro Anweisung global um den Code Erweiterung zu erweitern. Das funktioniert in dieser Form nur für Makros ohne Argumente. Dennoch könnte man diese Anweisung in einigen Fällen auch in einer Form benötigen, die lokal zur aktuellen Gruppe arbeitet. Diese wird mit \l@addto@macro von scrbase bereit gestellt. Eine Alternative stellt hier die Verwendung des Pakets etoolbox dar, das eine ganze Reihe solcher Anweisungen für unterschiedliche Zwecke bietet (siehe [Leh11]).

11.7. Erweiterungen der mathematischen Fähigkeiten von ε -T_EX

Das für IΔTEX inzwischen verwendete und von KOMA-Script vorausgesetzte ε-TEX besitzt mit \numexpr erweiterte Möglichkeiten zur Berechnung einfacher Ausdrücke mit TEX-Zählern und ganzen Zahlen. Als Operationen werden dabei die vier Grundrechenarten und Klammern unterstützt. Bei der Division wird korrekt gerundet. Manchmal sind weitere Operationen nützlich.

```
\XdivY{Dividend}{Divisor}
\XmodY{Dividend}{Divisor}
```

v3.05a

Die Anweisung \XdivY liefert den Wert des ganzzahligen Quotienten, die Anweisung \XmodY den Wert des Rests der Division mit Rest. Diese Art der Division ist nach der Gleichung

```
Dividend = Divisor \cdot Quotient + Rest
```

definiert, wobei *Dividend*, *Divisor* und *Rest* ganze Zahlen und *Rest* außerdem größer oder gleich 0 und kleiner als *Divisor* ist. Der *Divisor* ist eine natürliche Zahl (ohne die 0).

Der Wert kann jeweils zur Zuweisung an einen Zähler oder direkt innerhalb eines Ausdrucks mit \numexpr verwendet werden. Zur Ausgabe als arabische Zahl ist \the voran zu stellen.

Paketabhängigkeiten mit scrlfile beherrschen

Die Einführung von \LaTeX brachte 1994 eine Menge Neuerungen im Umgang mit \LaTeX Erweiterungen. So stehen dem Paketautor heute eine ganze Reihe von Befehlen zur Verfügung, um festzustellen, ob ein anderes Paket oder eine bestimmte Klasse verwendet wird und ob dabei bestimmte Optionen zur Anwendung kommen. Der Paketautor kann selbst andere Pakete laden oder diesen Optionen mit auf den Weg geben für den Fall, dass sie später noch geladen werden. Es bestand daher die Hoffnung, dass es künftig unerheblich wäre, in welcher Reihenfolge Pakete geladen werden. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.

12.1. Die Sache mit den Paketabhängigkeiten

Immer häufiger definieren unterschiedliche Pakete den gleichen Befehl neu oder um. Dabei ist es dann sehr entscheidend, in welcher Reihenfolge die Pakete geladen werden. Manchmal ist das für den Anwender kaum zu überschauen. In manchen Fällen ist es auch notwendig, einfach nur in irgendeiner Form auf das Laden eines anderen Paketes zu reagieren. Auch das ist nicht immer ganz einfach.

Nehmen wir als einfaches Beispiel das Laden des longtable-Paketes bei Verwendung von KOMA-Script. Das longtable-Paket definiert seine eigene Form von Tabellenüberschriften. Diese passen perfekt zu den Standardklassen. Sie passen aber überhaupt nicht zu den Voreinstellungen für die Tabellenüberschriften von KOMA-Script und reagieren auch nicht auf die entsprechenden Möglichkeiten der Konfiguration. Um dieses Problem zu lösen, müssen die Befehle von longtable, die für die Tabellenüberschriften zuständig sind, von KOMA-Script umdefiniert werden. Allerdings sind die KOMA-Script-Klassen bereits abgearbeitet, wenn das Paket geladen wird.

Bisher bestand die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen darin, die Umdefinierung mit Hilfe von \AtBeginDocument auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Will der Anwender die entsprechende Anweisung jedoch selbst umdefinieren, so sollte er dies eigentlich ebenfalls in der Präambel tun. Das kann er jedoch nicht, weil KOMA-Script ihm dabei in die Quere kommt. Er müsste die Umdefinierung also ebenfalls mit Hilfe von \AtBeginDocument durchführen.

Aber eigentlich müsste KOMA-Script die Abarbeitung gar nicht auf den Zeitpunkt von \begin{document} verschieben. Es würde genügen, wenn sie bis unmittelbar nach dem Laden von longtable verzögert werden könnte. Leider fehlen entsprechende Anweisungen im IATEX-Kern. Das Paket scrlfile bringt hier Abhilfe.

Ebenso wäre es denkbar, dass man vor dem Laden eines bestimmten Paketes gerne die Bedeutung eines Makros in einem Hilfsmakro retten und nach dem Laden des Paketes wieder restaurieren will. Auch das geht mit scrlfile.

Die Anwendung von scrlfile ist nicht auf die Abhängigkeit von Paketen beschränkt. Auch Ab-

hängigkeiten von anderen Dateien können berücksichtigt werden. So kann beispielsweise dafür gesorgt werden, dass das nicht unkritische Laden einer Datei wie french.ldf automatisch zu einer Warnung führt.

Obwehl des Paket in erster Linio für andere Paketauteren interessant sein dürfte gibt es

Obwohl das Paket in erster Linie für andere Paketautoren interessant sein dürfte, gibt es durchaus auch Anwendungen für normale LATEX-Benutzer. Deshalb sind in diesem Kapitel auch für beide Gruppen Beispiele aufgeführt.

12.2. Aktionen vor und nach dem Laden

Mit scrlfile können vor und nach dem Laden von Dateien Aktionen ausgelöst werden. Bei den dazu verwendeten Befehlen wird zwischen allgemeinen Dateien, Klassen und Paketen unterschieden.

```
\BeforeFile{Datei}{Anweisungen} \AfterFile{Datei}{Anweisungen}
```

Mit Hilfe von \BeforeFile kann dafür gesorgt werden, dass die Anweisungen vor dem nächsten Laden einer bestimmten Datei ausgeführt werden. Vergleichbar arbeitet \AfterFile. Nur werden die Anweisungen hier erst nach dem Laden der Datei ausgeführt. Wird die Datei nie geladen, so werden die Anweisungen in beiden Fällen natürlich auch nie ausgeführt. Bei Datei sind etwaige Dateiendungen wie bei \input als Teil des Dateinamens anzugeben.

Um die Funktionalität bereitstellen zu können, bedient sich scrlfile der bekannten LATEX-Anweisung \InputIfFileExists. Diese wird hierzu umdefiniert. Falls die Anweisung nicht die erwartete Definition hat, gibt scrlfile eine Warnung aus. Dies geschieht für den Fall, dass die Anweisung in späteren LATEX-Versionen geändert wird oder bereits von einem anderen Paket umdefiniert wurde.

Die Anweisung \InputIffileExists wird von LATEX immer verwendet, wenn eine Datei geladen werden soll. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Datei mit \LoadClass, \documentclass, \usepackage, \RequirePackage, \include oder vergleichbaren Anweisungen geladen wird. Lediglich

```
\input foo
```

lädt die Datei foo ohne Verwendung von \InputIfFileExists. Sie sollten daher stattdessen immer

```
\input{foo}
```

verwenden. Beachten Sie die Klammern um den Dateinamen!

```
\BeforeClass{Klasse}{Anweisungen}
\BeforePackage{Paket}{Anweisungen}
```

Diese beiden Befehle arbeiten vergleichbar zu \BeforeFile mit dem einen Unterschied, dass die Klasse beziehungsweise das Paket mit seinem Namen und nicht mit seinem Dateinamen angegeben wird. Die Endungen ».cls« und ».sty« entfallen hier also.

```
\AfterClass{Klasse}{Anweisungen}
\AfterClass*{Klasse}{Anweisungen}
\AfterClass+{Klasse}{Anweisungen}
\AfterClass! {Klasse} {Anweisungen}
\AfterAtEndOfClass{Klasse}{Anweisungen}
\AfterPackage{Paket}{Anweisungen}
\AfterPackage*{Paket}{Anweisungen}
\AfterPackage+{Paket}{Anweisungen}
\AfterPackage!{Paket}{Anweisungen}
\AfterAtEndOfPackage{Paket}{Anweisungen}
```

Die Anweisungen \AfterClass und \AfterPackage arbeiten weitgehend wie \AfterFile mit dem winzigen Unterschied, dass die Klasse beziehungsweise das Paket mit seinem Namen und nicht mit seinem Dateinamen angegeben wird. Die Endungen ».cls« und ».sty« entfallen hier also.

Bei den Sternvarianten gibt es eine zusätzliche Funktionalität. Wurde oder wird die entsprechende Klasse oder das entsprechende Paket bereits geladen, so werden die Anweisungen nicht nach dem nächsten Laden, sondern unmittelbar ausgeführt. Bei der Plusvariante werden die Anweisungen sicher erst dann ausgeführt, wenn die Klasse

v3.09

oder das Paket vollständig geladen wurde. Der Unterschied zwischen der Stern- und der Plusvariante kommt nur zum Tragen, falls die Anweisung verwendet wird, während das Laden der Klassen bzw. des Pakets zwar bereits begonnen hat, aber noch nicht beendet wurde. Wenn das Laden der Klasse bzw. des Pakets noch nicht abgeschlossen wurde, werden die Anweisungen in allen Fällen vor den in der Klasse bzw. dem Paket mit \AtEndOfClass oder \AtEndOfPackage verzögerten Anweisungen ausgeführt. Um eine Ausführung nach den in der Klasse oder dem Paket selbst mit \AtEndOfClass

v3.09

oder \AtEndOfPackage verzögerten Anweisungen sicher zu stellen, ist die Variante mit Ausrufezeichen zu verwenden. In diesem Fall werden die Anweisungen nicht mehr im Kontext der angegebenen Klasse bzw. des angegebenen Pakets ausgeführt. Will man nur für den Fall, dass die Klasse bzw. das Paket noch nicht geladen wurde,

erreichen, dass Anweisungen nach der Klasse bzw. dem Paket und außerhalb des Kontextes der angegebenen Klasse bzw. des angegebenen Pakets ausgeführt werden, so verwendet man für Klassen die Anweisung \AfterAtEndOfClass und für Pakete \AfterAtEndOfPackage.

v3.09

Beispiel: Als Beispiel für Paket- oder Klassenautoren will ich zunächst erklären, wie KOMA-Script selbst Gebrauch von den neuen Anweisungen macht. Dazu findet sich in scrbook beispielsweise Folgendes:

```
\AfterPackage{hyperref}{%
  \@ifpackagelater{hyperref}{2001/02/19}{}{%
   \ClassWarningNoLine{scrbook}{%
     You are using an old version of hyperref
     package!\MessageBreak%
     This version has a buggy hack at many
```

```
drivers\MessageBreak%
  causing \string\addchap\space to behave
  strange.\MessageBreak%
  Please update hyperref to at least version
  6.71b}%
}%
```

Alte Versionen von hyperref definierten ein Makro von scrbook in einer Weise um, die mit neueren Versionen von KOMA-Script nicht mehr funktioniert. Neuere Versionen von hyperref unterlassen dies, wenn sie eine neuere Version von KOMA-Script erkennen. Für den Fall, dass hyperref zu einem späteren Zeitpunkt geladen wird, sorgt also scrbook dafür, dass unmittelbar nach dem Laden des Paketes überprüft wird, ob es sich um eine verträgliche Version handelt. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine Warnung ausgegeben.

An anderer Stelle findet sich in drei der KOMA-Script-Klassen Folgendes:

```
\AfterPackage{caption2}{% \renewcommand*{\setcapindent}{%
```

Nach dem Laden von caption2 und nur falls das Paket geladen wird, wird hier die KOMA-Script eigene Anweisung \setcapindent umdefiniert. Der Inhalt der Umdefinierung ist für dieses Beispiel unerheblich. Es sei nur erwähnt, dass caption2 die Kontrolle über die \caption-Anweisung übernimmt und daher die normale Definition von \setcapindent keinerlei Wirkung mehr hätte. Die Umdefinierung verbessert dann die Zusammenarbeit mit caption2.

Es gibt aber auch Beispiele für den sinnvollen Einsatz der neuen Anweisungen durch normale Anwender. Angenommen, Sie erstellen ein Dokument, aus dem sowohl eine PS-Datei mit IATEX und dvips als auch eine PDF-Datei mit pdfIATEX erstellt werden soll. Das Dokument soll außerdem Hyperlinks aufweisen. Im Tabellenverzeichnis haben Sie Einträge, die über mehrere Zeilen gehen. Nun gibt es zwar mit pdfIATEX bei der PDF-Ausgabe keine Probleme, da dort Links umbrochen werden können. Bei Verwendung des hyperref-Treibers für dvips oder hyperTEX ist dies jedoch nicht möglich. In diesem Fall hätten Sie gerne, dass bei hyperref die Einstellung linktocpage verwendet wird. Die Entscheidung, welcher Treiber geladen wird, wird bei Ihnen automatisch von hyperref.cfg erledigt. Dazu sieht die Datei beispielsweise wie folgt aus:

Alles weitere kann nun \AfterFile überlassen werden:

```
\documentclass{article}
\usepackage{scrlfile,ngerman}
\AfterFile{hdvips.def}{\hypersetup{linktocpage}}
\AfterFile{hypertex.def}{\hypersetup{linktocpage}}
\usepackage{hyperref}
\begin{document}
\listoffigures
\clearpage
\begin{figure}
  \caption{Dies ist ein Beispiel mit einer
    Abbildungsunterschrift, die etwas länglich ist
    und bei der trotzdem auf die Verwendung des
    optionalen Arguments verzichtet wurde.}
\end{figure}
\end{document}
```

Egal, ob nun der hyperref-Treiber hypertex oder dvips zu Anwendung kommt, wird die dann nützliche Einstellung linktocpage verwendet. Wenn Sie jedoch mit pdfLATEX eine PDF-Datei erstellen, wird darauf verzichtet, da dann der hyperref-Treiber hpdftex.def verwendet wird. Das bedeutet, dass weder die Treiberdatei hdvips.def noch hypertex.def geladen wird.

Übrigens können Sie das Laden von scrlfile und die obigen Anweisungen \AfterFile auch in Ihre private hyperref.cfg (siehe oben) einfügen. Verwenden Sie dabei jedoch zum Laden des Paketes besser \RequirePackage an Stelle von \usepackage (siehe [Tea06]). Die neuen Zeilen müssen in obigem Beispiel unmittelbar nach der \ProvidesFile-Zeile, also unbedingt vor der Ausführung der Optionen dvips oder pdftex, eingefügt werden.

```
\BeforeClosingMainAux{Anweisungen}
\AfterReadingMainAux{Anweisungen}
```

Diese Anweisungen unterscheiden sich in einem Detail von den zuvor erklärten Anweisungen. Jene ermöglichen Aktionen vor und nach dem Laden von Dateien. Das ist hier nicht der Fall. Paketautoren haben des Öfteren das Problem, dass sie Anweisungen in die aux-Datei schreiben wollen, nachdem die letzte Seite des Dokuments ausgegeben wurde. Dazu wird – in Unkenntnis der dadurch verursachten Probleme – häufig Code wie der folgende eingesetzt:

```
\AtEndDocument{%
  \if@filesw
  \write\@auxout{%
    \protect\writethistoaux%
  }%
  \fi
}
```

Dies ist jedoch keine wirkliche Lösung. Wurde die letzte Seite vor \end{document} bereits ausgegeben, so führt obiges zu keiner Ausgabe in die aux-Datei. Würde man zur Lösung dieses Problems nun ein \immediate vor \write setzen, so hätte man das umgekehrte Problem: wurde die letzte Seite bei \end{document} noch nicht ausgegeben, so wird \writethistoaux zu früh in die aux-Datei geschrieben. Man sieht daher häufig auch Lösungsversuche wie:

```
\AtEndDocument{%
  \if0filesw
  \clearpage
  \immediate\write\@auxout{%
  \protect\writethistoaux%
  }%
  \fi
}
```

Diese Lösung hat jedoch den Nachteil, dass damit die Ausgabe der letzten Seite erzwungen wird. Eine Anweisung wie:

```
\AtEndDocument{%
  \par\vspace*{\fill}%
  Hinweis am Ende des Dokuments.\par
}
```

führt dann nicht mehr dazu, dass der Hinweis am Ende der letzten Seite des Dokuments ausgegeben wird, sie würde stattdessen am Ende der nächsten Seite ausgegeben. Gleichzeitig würde \writethistoaux wieder eine Seite zu früh in die aux-Datei geschrieben.

Die beste Lösung des Problems wäre nun, wenn man unmittelbar in die aux-Datei schreiben könnte, nachdem das finale \clearpage innerhalb von \end{document} ausgeführt, aber bevor die aux-Datei geschlossen wird. Dies ist das Ziel von \BeforeClosingMainAux:

```
\BeforeClosingMainAux{%
  \if@filesw
  \immediate\write\@auxout{%
    \protect\writethistoaux%
  }%
  \fi
}
```

Das ist auch dann erfolgreich, wenn das finale \clearpage innerhalb von \end{document} tatsächlich zu keiner Ausgabe einer Seite mehr führt oder wenn – sei es korrekt verwendet oder in Unkenntnis der oben erläuterten Probleme – \clearpage innerhalb einer \AtEndDocument-Anweisung zum Einsatz kam.

Es gibt jedoch für \BeforeClosingMainAux eine Einschränkung: Im Argument \Anweisungen sollte keine Satzanweisung verwendet werden. Es darf also mit \BeforeClosingMainAux kein zusätzliches Material gesetzt werden! Wird diese Einschränkung nicht beachtet, so ist das Ergebnis ebenso unvorhersehbarer wie bei den gezeigten

sehr seltenen Fällen sinnvoll, beispielsweise, wenn man statistische Informationen in die log-Datei schreiben will, die erst nach dem Einlesen der aux-Datei gültig sind oder zur Implementierung zusätzlicher *Rerun*-Aufforderungen. Satzanweisungen sind an dieser Stelle noch

In den bisherigen Abschnitten wurden Anweisungen erklärt, mit denen es möglich ist, vor oder nach dem Einlesen einer bestimmten Datei, eines bestimmten Pakets oder einer Klasse Aktionen auszuführen. Es ist mit scrlfile aber auch möglich, eine ganz andere Datei als die

Mit dieser Anweisung wird eine Ersetzung der Datei mit dem als erstes angegebenen Dateiname

v3.03

Die Anweisung \AfterReadingMainAux führt sogar Anweisungen nach dem Schließen und Einlesen der aux-Datei innerhalb von \end{document} aus. Dies ist nur in einigen wenigen,

angeforderte einzulesen.

kritischer zu betrachten als bei \BeforeClosingMainAux.

12.3. Dateien beim Einlesen ersetzen

\ReplaceInput{Dateiname}{Ersatzdatei}

Problemen mit \AtEndDocument.

definiert. Wenn LaTeX anschließend angewiesen wird, diese Datei zu laden, wird stattdessen Ersatzdatei geladen. Die Definition der Ersatzdatei wirkt sich auf alle Dateien aus, die vom Anwender oder intern von LaTeX mit Hilfe von \InputIfFileExists geladen werden. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass scrlfile diese Anweisung umdefiniert.

Beispiel: Sie wollen, dass an Stelle der Datei \jobname.aux, die Datei \jobname.xua geladen wird. Dazu verwenden Sie: \ReplaceInput{\jobname.aux}{\jobname.xua} Wenn Sie nun zusätzlich \jobname.xua auch noch durch \jobname.uxa ersetzen: \ReplaceInput{\jobname.xua}{\jobname.uxa} dann wird \jobname.aux am Ende durch \jobname.uxa ersetzt. Es wird also die komplette Ersetzungskette abgearbeitet. Einer Ersetzung im Kreis: \ReplaceInput{\jobname.aux}{\jobname.xua} \ReplaceInput{\jobname.xua}{\jobname.aux} würde jedoch zu einem stack size error führen. Es ist also nicht möglich, eine einmal ersetzte Datei wieder durch ihren Ursprung zu ersetzen. Theoretisch wäre es auch möglich, auf diesem Wege ein Paket durch ein anderes oder eine Klasse durch eine andere zu ersetzen. Dabei würde LATFX aber erkennen, dass die angeforderten Dateinamen nicht zum Namen des Pakets oder der Klasse passen. Eine Lösung dieses Problems finden Sie nachfolgend.

v2.96

```
\ReplaceClass{Klasse}{Ersatzklasse} \ReplacePackage{Paket}{Ersatzpaket}
```

kompletter Dateiname anzugeben ist.

v2.96 Eine Klasse oder ein Paket sollte niemals mit Hilfe der oben erklärten Anweisung \ReplaceInput ersetzt werden. In diesem Fall würde LATEX eine Warnung über nicht übere-

instimmende Klassen- oder Paketnamen melden.

Beispiel: Sie ersetzen das Paket fancyhdr leichtfertig durch das nicht kompatible Paket scrpage2, indem Sie

\ReplaceInput{fancyhdr.sty}{scrpage2.sty}
verwenden. Dies wird beim Laden von fancyhdr zu der Warnung

LaTeX warning: You have requested 'scrpage2',

but the package provides 'fancyhdr'.

ersetzt wurde.

Eine Lösung dieses Problems besteht nun darin, statt \ReplaceInput eine der Anweisungen \ReplaceClass oder \ReplacePackage zu verwenden. Es ist zu beachten, dass wie bei

\documentclass und \usepackage der Name der Klasse oder des Pakets und nicht deren

führen. Für den Anwender wäre diese Warnung mehr als verwirrend, hat er doch gar nicht scrpage2, sondern tatsächlich fancyhdr angefordert, das jedoch durch scrpage2

Die Ersetzung funktioniert für Klassen, die mit \documentclass, \LoadClassWithOptions oder \LoadClass geladen werden. Für Pakete funktioniert die Ersetzung beim Laden mit \usepackage, \RequirePackageWithOptions und \RequirePackage.

\usepackage, \RequirePackageWithOptions und \RequirePackage.

Es ist zu beachten, dass die Ersatzklasse oder das Ersatzpaket mit denselben Optionen geladen wird, mit denen die ursprünglich geforderte Klasse oder das ursprünglich geforderte Paket geladen würden. Wird ein Paket oder eine Klasse durch ein Paket oder eine Klasse

ersetzt, das eine geforderte Option nicht unterstützt, würde dies zu den üblichen Warnungen und Fehlern führen. Es ist jedoch möglich, solche in der Ersatzklasse oder dem Ersatzpaket

Beispiel: Angenommen, das Paket oldfoo soll beim Laden durch das Paket newfoo ersetzt werden. Dies wird mit:

```
\ReplacePackage{oldfoo}{newfoo}
```

erreicht. Das alte Paket hat eine Option oldopt, die das neue Paket jedoch nicht hat. Mit

fehlenden Optionen per \BeforeClass oder \BeforePackage neu zu definieren.

wird diese Option nun für das Paket newfoo nachdefiniert. Dadurch wird vermieden, dass beim Laden des Pakets oldfoo ein Fehler über die im Paket newfoo nicht unterstützte Option gemeldet wird.

Existiert hingegen eine Option newopt, die an Stelle der Option oldopt verwendet werden soll, so kann dies ebenfalls erreicht werden:

```
\BeforePackage{newfoo}{%
  \DeclareOption{oldopt}{%
   \ExecuteOptions{newopt}%
}}%
```

Es ist sogar möglich, festzulegen, dass beim Laden des neuen Pakets andere Voreinstellung gelten sollen:

```
\BeforePackage{newfoo}{%
  \DeclareOption{oldopt}{%
  \ExecuteOptions{newopt}%
}%
  \PassOptionsToPackage{newdefoptA,newdefoptB}%
  {newfoo}%
}

oder auch direkt:
  \BeforePackage{newfoo}{%
  \DeclareOption{oldopt}{%
  \ExecuteOptions{newopt}%
}%
}%
}%
\PassOptionsToPackage{newdefoptA,newdefoptB}%
{newfoo}%
```

Damit Klassen ersetzt werden können, ist es erforderlich scrlfile mit Hilfe von \RequirePackage vor der Klasse zu laden.

```
\UnReplaceInput{Dateinamen} \UnReplacePackage{Paket} \UnReplaceClass{Klasse}
```

v3.12

Eine Ersetzung kann auch wieder aufgehoben werden. Dabei sollten Ersetzungen von Dateien immer mit \UnReplaceInput, Ersetzungen von Paketen mit \UnReplacePackage und Ersetzungen von Klassen mit \UnReplaceClass aufgehoben werden. Nach der Aufhebung der Ersetzung führen Ladebefehle für den entsprechenden Dateiname, das entsprechende Paket

oder die entsprechende *Klasse* dann wieder dazu, dass die Datei, das Paket oder die Klasse selbst an Stelle der Ersatzdatei, des Ersatzpakets oder der Ersatzklasse geladen wird.

12.4. Dateien gar nicht erst einlesen

v3.08

Gerade in Klassen und Paketen, die innerhalb von Firmen oder Instituten verwendet werden, findet man häufig, dass sehr viele Pakete nur deshalb geladen werden, weil die Anwender diese Pakete oft verwenden. Wenn es dann mit einem dieser automatisch geladenen Paketen zu einem Problem kommt, muss man irgendwie das Laden des problematischen Paketes verhindern. Auch hier bietet scrlfile eine einfache Lösung.

v3.08

Wird diese Anweisung vor dem Laden eines Paket mit \usepackage, \RequirePackage oder \RequirePackageWithOptions aufgerufen, so wird das Laden des Pakets effektiv verhindert, falls es in der *Paketliste* zu finden ist.

Beispiel: Angenommen Sie arbeiten in einer Firma, in der alle Dokumente mit Latin Modern erzeugt werden. In der Firmenklasse, firmenci, befinden sich daher die Zeilen:

```
\RequirePackage[T1]{fontenc}
\RequirePackage{lmodern}
```

Nun wollen Sie zum ersten Mal ein Dokument mit X_HIAT_EX oder LuaIAT_EX setzen. Da beim hierbei empfohlenen Paket fontspec ohnehin Latin-Modern voreingestellt ist und das Laden von fontenc eher störend wäre, wollen Sie das Laden beider Pakete verhindern. Sie laden die Klasse deshalb nun in Ihrem eigenen Dokument wie folgt:

```
\RequirePackage{scrlfile}
\PreventPackageFromLoading{fontenc,lmodern}
\documentclass{firmenci}
```

Wie im Beispiel zu sehen ist, kann man das Paket scrlfile auch bereits vor der Klasse laden. In diesem Fall muss das Laden dann aber mit Hilfe von \RequirePackage erfolgen, da \usepackage vor \documentclass verboten ist.

Wird eine leere *Paketliste* angegeben, oder wird ein Paket angegeben, das bereits geladen ist, so gibt \PreventPackageFromLoading eine Warnung aus, während \PreventPackageFromLoading* lediglich einen entsprechenden Hinweis in die Log-Dateischreibt.

v3.12

v3.12

Das optionale Argument kann verwendet werden, wenn an Stelle des Ladens des Pakets etwas anderes getan werden soll. Innerhalb des *Stattdessencodes* dürfen jedoch keine anderen Pakete und keine Dateien geladen werden. Zum Laden eines anderen Pakets siehe \ReplacePackage in Abschnitt 12.3 auf Seite 291. Beachten Sie bitte auch, dass der *Stattdessencode* mehrfach ausgeführt wird, falls Sie versuchen, das Paket mehrfach zu laden!

```
\StorePreventPackageFromLoading{\Anweisung}
\ResetPreventPackageFromLoading
```

v3.08

der Pakete definiert, für die das Laden verhindert werden soll. Dagegen setzt \ResetPreventPackageFromLoading die Liste der Pakete, für die das Laden verhindert werden soll, zurück. Danach können wieder alle Pakete geladen werden.

Beispiel: Angenommen, Sie sind innerhalb eines Pakets unbedingt auf das Laden eines anderen Pakets angewiesen und wollen nicht, dass der Anwender das Laden dieses Pakets mit \PreventPackageFromLoading verhindern kann. Also setzen Sie die Paketliste für die Ausnahmen zuvor zurück:

```
\ResetPreventPackageFromLoading \RequirePackage{foo}
```

Allerdings hat dies den Nachteil, dass ab diesem Zeitpunkt die komplette Ausnahmeliste des Anwenders verloren ist. Also speichern Sie die Liste zunächst zwischen und reaktivieren Sie später wieder:

aktuelle

als

die

Liste

\newcommand*{\Users@PreventList}{}%
\StorePreventPackageFromLoading\Users@PreventList
\ResetPreventPackageFromLoading
\RequirePackage{foo}
\PreventPackageFromLoading{\Users@PreventList}

Es ist zu beachten, dass \Users@PreventList durch die Anweisung \StorePreventPackageFromLoading auch definiert werden würde, wenn diese bereits anderweitig definiert wäre. Eine vorhandene Definition würde also ohne Rücksicht überschrieben werden. In diesem Beispiel wurde deshalb mit einem vorherigen \newcommand* sichergestellt, dass in dem Fall zur Sicherheit eine Fehlermeldung ausgegeben wird.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Sie bei Manipulationen an der mit \StorePreventPackageFromLoading zwischengespeicherten Liste selbst die Verantwortung für eine korrekte Wiederherstellbarkeit tragen. So muss die Liste unbedingt mit Komma separiert sein, sollte keine Leerzeichen oder Gruppenklammern enthalten und muss voll expandierbar sein.

Beachten Sie bitte auch, dass \ResetPreventPackageFromLoading den Stattdessencode für ein Paket nicht löscht, sondern nur vorübergehend dessen Ausführung nicht mehr erfolgt.

variante des Befehls löscht außerdem den Stattdessencode, der für das Paket gespeichert

Statt die Liste der Pakete, für die das Laden verhindert werden soll, komplett zurück zu setzen, kann man auch einzelne oder mehrere Pakete gezielt von dieser Liste entfernen. Die Stern-

ist. Falls die Verhinderungsliste beispielsweise aus einer gespeicherten Liste wiederhergestellt wird, wird dann der *Stattdessencode* trotzdem nicht mehr ausgeführt.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen zwar verhindern, dass ein Paket foo geladen wird, wollen aber nicht, dass ein eventuell bereits gespeicherter *Stattdessencode* ausgeführt wird. Stattdessen soll nur Ihr neuer *Stattdessencode* ausgeführt werden. Dies ist wie folgt möglich:

```
\UnPreventPackageFromLoading*{foo}
\PreventPackageFromLoading[%
\typeout{Stattdessencode}%
]{foo}
```

Für die Anweisung \UnPreventPackageFromLoading* ist es unerheblich, ob das Paket zuvor überhaupt vom Laden ausgenommen war.

Natürlich können Sie die Anweisung indirekt auch nutzen, um den *Stattdessencode* aller Pakete zu löschen:

```
\StorePreventPackageFromLoading\TheWholePreventList\UnPreventPackageFromLoading*{\TheWholePreventList}\PreventPackageFromLoading{\TheWholePreventList}
```

Die Pakete werden dann zwar noch immer nicht geladen, ihr *Stattdessencode* existiert aber nicht mehr und wird nicht mehr ausgeführt.

Dateien mit scrwfile sparen und ersetzen

Eines der Probleme, die auch durch die Einführung von ε-TEX nicht gelöst wurden, ist die Tatsache, dass TEX nur 18 Dateien gleichzeitig zum Schreiben geöffnet haben kann. Diese Zahl erscheint zunächst recht groß. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bereits LATEX selbst einige dieser Dateien belegt. Inhaltsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Index, Glossar und jedes weitere Verzeichnis, das von LATEX aus erzeugt wird, belegt in der Regel eine weitere Datei. Dazu kommen Hilfsdateien von Paketen wie hyperref oder minitoc.

Im Endeffekt kann es daher geschehen, dass irgendwann die Meldung

```
! No room for a new \write . \ch@ck ...\else \errmessage {No room for a new #3} \fi
```

erscheint.

Dass LATEX bei Verzeichnissen wie dem Inhaltsverzeichnis, dem Tabellenverzeichnis und dem Abbildungsverzeichnis immer sofort eine neue Datei zum Schreiben öffnet, hat aber auch noch einen weiteren Nachteil. Solche Verzeichnisse werden durch deren Befehle nicht nur direkt gesetzt, sie können auch kein weiteres Mal gesetzt werden, da die zugehörige Hilfsdatei nach dem jeweiligen Befehl bis zum Ende des Dokuments leer ist.

Das Paket scrwfile bietet hier eine grundsätzliche Änderung im LATEX-Kern, durch die beide Probleme gelöst werden können.

13.1. Grundsätzliche Änderungen am LETEX-Kern

Öffnen LATEX-Klassen verwenden zum eines Verzeichnisses beispielsweise mit \tableofcontents oder \listoffigure die IATFX-Kern-Anweisung \@starttoc. IATFX selbst lädt bei dieser Anweisung nicht nur die zugehörige Hilfsdatei, sondern öffnet diese Hilfsdatei auch neu zum Schreiben. Werden anschließend mit \addtocontents oder \addcontentsline Einträge in dieses Verzeichnis vorgenommen, so wird jedoch nicht direkt in die geöffnete Hilfsdatei geschrieben. Stattdessen schreibt LATEX \@writefile-Anweisungen in die aux-Datei. Erst beim Einlesen der aux-Dateien am Ende des Dokuments wird dann über diese \@writefile-Anweisungen in die tatsächlichen Hilfsdateien geschrieben. Die Hilfsdateien werden von IATFX auch nicht explizit geschlossen. Stattdessen verlässt sich IATFX hier darauf, dass T_FX die Dateien am Ende ohnehin schließt.

Dieses Vorgehen sorgt dafür, dass die Hilfsdateien zwar erst innerhalb von \end{document} tatsächlich beschrieben werden, aber trotzdem während des gesamten LATEX-Laufs gleichzeitig offen sind. scrwfile hat nun genau hier einen Ansatzpunkt: die Umdefinierung von \@starttoc und \@writefile.

Natürlich besitzen Änderungen am LATEX-Kern immer das Potential, dass es zu Un-

verträglichkeiten mit anderen Paketen kommen kann. Betroffen können in erster Linie Pakete sein, die ebenfalls \@starttoc oder \@writefile umdefinieren. In einigen Fällen kann es helfen, die Reihenfolge der Pakete zu ändern.

Tatsächlich sind bisher keine solchen Probleme im Zusammenhang mit scrwfile bekannt, obwohl das Paket vor der Veröffentlichung von verschiedenen Anwendern über ein Jahr lang getestet wurde. Wenn Sie jedoch auf ein solches Problem stoßen, sollten Sie sich an den KOMA-Script-Autor wenden.

13.2. Das Eindateiensystem

Bereits beim Laden des Pakets mit

```
\usepackage{scrwfile}
```

wird \@starttoc von scrwfile so umdefiniert, dass davon selbst keine Datei mehr zum Schreiben angefordert und geöffnet wird. Unmittelbar vor dem Schließen der aux-Datei in \end{document} wird dann \@writefile so umdefiniert, dass diese Anweisung statt in die eigentlichen Hilfsdateien in eine neue Hilfsdatei mit der Endung wrt schreibt. Nach dem Einlesen der aux-Dateien wird dann noch die wrt-Datei abgearbeitet und zwar ein Mal für jede der Hilfsdateien, in die mit \@writefile geschrieben wird. Dabei muss dann aber nicht jede dieser Hilfsdateien gleichzeitig geöffnet sein. Stattdessen ist immer nur eine zum Schreiben geöffnet und wird auch wieder explizit geschlossen. Da dabei eine interne Schreibdatei von IATEX wiederverwendet wird, benötigt scrwfile keine einzige eigene Schreibdatei für diese Art von Verzeichnissen.

Selbst, wenn bisher nur mit einem Inhaltsverzeichnis gearbeitet wird, steht nach dem Laden des Pakets bereits eine Schreibdatei mehr für Literaturverzeichnisse, Stichwortverzeichnisse, Glossare und ähnliche Verzeichnisse, die nicht mit \@starttoc arbeiten, zur Verfügung. Darüber hinaus können beliebig viele Verzeichnisse, die mit \@starttoc arbeiten, angelegt werden.

13.3. Das Klonen von Dateieinträgen

Nachdem \@writefile für das Eindateiensystem aus dem vorherigen Abschnitt bereits so geändert wurde, dass es nicht direkt in die entsprechende Hilfsdatei schreibt, lag eine weitere Idee nahe. Beim Kopieren der \@writefile-Anweisungen in die wrt-Datei können diese auch für andere Zielendungen übernommen werden.

```
\label{lem:constraint} $$ \TOCclone[Verzeichnis\"{u}berschrift]{Quellendung}{Zielendung} $$ \ListofZielendung $$
```

Durch dieses Klonen von Dateieinträgen werden so ganze Verzeichnisse geklont. Dazu muss man nur die Endung der Hilfsdatei des Verzeichnisses kennen, dessen Einträge kopiert werden sollen. Zusätzlich muss man die Endung einer Zieldatei angeben. In diese werden die Einträge

dann kopiert. Natürlich kann man in dieses geklonte Verzeichnis auch zusätzliche Einträge schreiben.

Die Zielendung der Zieldatei wird mit Hilfe von tochesic (siehe Kapitel 14) verwaltet. Steht eine solche Datei bereits unter Kontrolle von tochesic wird eine Warnung ausgegeben. Anderenfalls wird mit Hilfe von tochesic ein neues Verzeichnis für diese Endung angelegt. Die Überschrift dieses Verzeichnisses kann man über das optionale Argument Verzeichnisüberschrift bestimmen.

Ausgeben kann man dieses neue Verzeichnis dann beispielsweise über die Anweisung \listof Zielendung. Die Verzeichniseigenschaften leveldown, numbered, onecolumn und totoc (siehe Anweisung \setuptoc in Abschnitt 14.2, Seite 309) werden automatisch in das Zielverzeichnis übernommen, falls sie für das Quellverzeichnis bereits gesetzt waren. Die Eigenschaft nobabel wird für geklonte Verzeichnisse immer gesetzt, da die entsprechenden babel-Einträge in das Quellverzeichnis ohnehin bereits kopiert werden.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen zusätzlich zum normalen Inhaltsverzeichnis eine Gliederungsübersicht, in der nur die Kapitel angezeigt werden.

```
\usepackage{scrwfile}
\TOCclone[Gliederungsübersicht]{toc}{stoc}
```

Hierdurch wird zunächst ein neues Verzeichnis mit der Uberschrift »Gliederungsübersicht« angelegt. Das neue Verzeichnis verwendet die Dateiendung stoc. Alle Einträge in die Datei mit der Endung toc werden auch in dieses Verzeichnis kopiert.

Damit dieses neue Verzeichnis nun nur die Kapitelebene ausgibt, verwenden wir:

```
\addtocontents{stoc}{\protect\value{tocdepth}=0}
```

Während normalerweise erst ab \begin{document} Einträge in ein Verzeichnis vorgenommen werden können, funktioniert dies nach Laden von scrwfile bereits in der Dokumentpräambel. Durch die hier gezeigte unkonventionelle Art, den Zähler tocdepth innerhalb der Verzeichnisdatei zu ändern, bleibt diese Änderung nur für dieses Verzeichnis wirksam.

Später im Dokument wird das Verzeichnis mit der Endung stoc dann durch

```
\listofstoc
```

ausgegeben und zeigt nur die Teile und Kapitel des Dokuments.

Etwas schwieriger wird es, wenn das Inhaltsverzeichnis in der Gliederungsübersicht angezeigt werden soll. Dies wäre zwar mit

```
\addtocontents{toc}{%
  \protect\addcontentsline
  {stoc}{chapter}{\protect\contentsname}%
}
```

möglich. Da jedoch alle Einträge in toc auch nach stoc kopiert werden, würde so von der Gliederungsübersicht dieser Eintrag ebenfalls übernommen. Also darf der Eintrag nicht aus der Verzeichnisdatei heraus erzeugt werden. Da das Paket tochasic zum Einsatz kommt, kann aber

verwendet werden. Natürlich setzt dies voraus, dass die Datei mit Endung toc auch unter der Kontrolle von tocbasic steht. Dies ist bei allen KOMA-Script-Klassen der Fall. Näheres zur Anweisung \AfterStartingTOC ist in Abschnitt 14.2 auf Seite 307 zu finden.

13.4. Hinweis zum Entwicklungsstand

Obwohl das Paket bereits von mehreren Anwendern getestet wurde und vielfach im Einsatz ist, ist seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist es theoretisch möglich, dass insbesondere an der internen Funktionsweise des Pakets noch Änderungen vorgenommen werden. Sehr wahrscheinlich sind auch künftige Erweiterungen. Teilweise befindet sich bereits Code für solche Erweiterungen im Paket. Da jedoch noch keine Benutzeranweisungen existieren, mit denen diese Möglichkeiten genutzt werden könnten, wurde hier auf eine Dokumentation derselben verzichtet.

13.5. Bekannte Paketunverträglichkeiten

Wie in Abschnitt 13.1 bereits erwähnt, muss scrwfile einige wenige Anweisungen des IATEX-Kerns umdefinieren. Dies geschieht nicht allein während des Ladens des Pakets, sondern vielmehr zu verschiedenen Zeitpunkten während der Abarbeitung eines Dokuments, beispielsweise vor dem Einlesen der aux-Datei. Dies führt dazu, dass scrwfile sich nicht mit anderen Paketen verträgt, die diese Anweisungen ebenfalls zur Laufzeit umdefinieren.

Ein Beispiel für eine solche Unverträglichkeit ist titletoc. Das Paket definiert unter gewissen Umständen \@writefile zur Laufzeit um. Werden scrwfile und titletoc zusammen verwendet, ist die Funktion beider Paket nicht mehr gewährleistet. Dies ist weder ein Fehler in titletoc noch in scrwfile.

Verzeichnisse verwalten mit Hilfe von tocbasic

Der Hauptzweck des Pakets tocbasic besteht darin, Paket- und Klassenautoren die Möglichkeit zu geben, eigene Verzeichnisse vergleichbar mit dem Abbildungs- und Tabellenverzeichnis zu erstellen und dabei Klassen und anderen Paketen einen Teil der Kontrolle über diese Verzeichnisse zu erlauben. Dabei sorgt das Paket tocbasic auch dafür, dass diese Verzeichnisse von babel (siehe [BB13]) bei der Sprachumschaltung mit berücksichtigt werden. Durch Verwendung von tocbasic soll dem Paketautor die Mühe genommen werden, selbst solche Anpassungen an andere Pakete oder an Klassen vornehmen zu müssen.

Als kleiner Nebeneffekt kann das Paket auch verwendet werden, um neue Gleitumgebungen oder den Gleitumgebungen ähnliche nicht gleitende Umgebungen für Konsultationsobjekte zu definieren. Näheres dazu wird nach der Erklärung der grundlegenden Anweisungen in Abschnitt 14.2 durch ein Beispiel in Abschnitt 14.4 verdeutlicht, das in kompakter Form noch einmal in Abschnitt 14.5 aufgegriffen wird.

KOMA-Script verwendet tocbasic sowohl für das Inhaltsverzeichnis als auch für die bereits erwähnten Verzeichnisse für Abbildungen und Tabellen.

14.1. Grundlegende Anweisungen

Die grundlegenden Anweisungen dienen in erster Linie dazu, eine Liste aller bekannten Dateierweiterungen, die für Verzeichnisse stehen, zu verwalten. Einträge in Dateien mit solchen Dateierweiterungen werden typischerweise mit \addtocontents oder \addxcontentsline vorgenommen. Darüber hinaus gibt es Anweisungen, mit denen Aktionen für all diese Dateierweiterungen durchgeführt werden können. Außerdem gibt es Anweisungen, um Einstellungen für die Datei vorzunehmen, die zu einer gegebenen Dateierweiterung gehört. Typischerweise hat so eine Dateierweiterung auch einen Besitzer. Dieser Besitzer kann eine Klasse oder ein Paket oder ein Bezeichner sein, den der Autor der Klasse oder des Pakets, das tocbasic verwendet, frei gewählt hat. KOMA-Script selbst verwendet beispielsweise den Besitzer float für die Dateierweiterungen lof und lot, die für das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis stehen. Für das Inhaltsverzeichnis verwendet KOMA-Script als Besitzer den Dateiname der Klasse.

$\verb|\distanteclist{Dateierweiterung}{Dann-Teil}{Sonst-Teil}|$

Mit dieser Anweisung wird überprüft, ob die *Dateierweiterung* bereits in der Liste der bekannten Dateierweiterungen vorhanden ist oder nicht. Ist die *Dateierweiterung* bereits über diese Liste bekannt, so wird der *Dann-Teil* ausgeführt. Anderenfalls wird der *Sonst-Teil* ausgeführt.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen wissen, ob die Dateierweiterung »foo« bereits verwendet wird, um in diesem Fall einen Fehlermeldung auszugeben, weil diese damit nicht mehr verwendet werden kann:

```
\ifattoclist{foo}{%
  \PackageError{bar}{%
    extension 'foo' already in use%
}{%
    Each extension may be used only
    once.\MessageBreak
    The class or another package already
    uses extension 'foo'.\MessageBreak
    This error is fatal!\MessageBreak
    You should not continue!}%
}{%
  \PackageInfo{bar}{using extension 'foo'}%
}
```

$\verb| \addtotoclist[Besitzer]{Date ierweiterung}| \\$

Diese Anweisung fügt die *Dateierweiterung* der Liste der bekannten Dateierweiterungen hinzu. Ist die *Dateierweiterung* bereits bekannt, so wird hingegen ein Fehler gemeldet, um die doppelte Verwendung derselben *Dateierweiterung* zu verhindern.

Wenn das optionale Argument [Besitzer] angegeben wurde, wird der angegebene Besitzer für diese Dateierweiterung mit gespeichert. Wurde das optionale Argument weggelassen, dann versucht tochasic den Dateinamen der aktuell abgearbeiteten Klasse oder des Pakets herauszufinden und als Besitzer zu speichern. Dies funktioniert nur, wenn \addtotoclist während des Ladens der Klasse oder des Pakets aufgerufen wird. Es funktioniert nicht, wenn \addtotoclist erst später aufgrund der Verwendung einer Anweisung durch den Benutzer aufgerufen wird. In diesem Fall wird als Besitzer ».« eingetragen.

Beachten Sie, dass ein leeres Argument Besitzer nicht das gleiche ist, wie das Weglassen des kompletten optionalen Arguments einschließlich der eckigen Klammern. Ein leeres Argument würde auch einen leeren Besitzer ergeben.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen die Dateierweiterung »foo« der Liste der bekannten Dateierweiterungen hinzufügen, während Ihr Paket mit dem Dateinamen »bar.sty« geladen wird:

```
\verb| \addtotoclist{foo}| \\
```

Dies fügt die Dateierweiterung »foo« mit dem Besitzer »bar.sty« der Liste der bekannten Dateierweiterung hinzu, wenn diese Erweiterung nicht bereits in der Liste ist. Wenn die verwendete Klasse oder ein anderes Paket diese Dateierweiterung schon angemeldet hat, erhalten Sie den Fehler:

```
Package tocbasic Error: file extension 'foo' cannot be used twice
```

See the tocbasic package documentation for explanation. Type H <return> for immediate help.

Wenn Sie dann tatsächlich die Taste »H« gefolgt von der Return-Taste drücken, erhalten Sie als Hilfe:

```
File extension 'foo' is already used by a toc-file, while bar.sty tried to use it again for a toc-file.

This may be either an incompatibility of packages, an error at a ← package,
```

or a mistake by the user.

Vielleicht stellt Ihr Paket auch eine Anweisung bereit, die ein Verzeichnis dynamisch erzeugt. In diesem Fall sollten Sie das optionale Argument von \addtotoclist verwenden, um den <code>Besitzer</code> anzugeben:

```
\newcommand*{\createnewlistofsomething}[1]{%
  \addtotoclist[bar.sty]{#1}%
  % Weitere Aktionen, um dieses Verzeichnis
  % verfügbar zu machen
}
```

Wenn jetzt der Anwender diese Anweisung aufruft, beispielsweise mit

```
\createnewlistofsomething{foo}
```

dann wird die Dateierweiterung »foo« ebenfalls mit dem Besitzer »bar.sty« zur Liste der bekannten Dateierweiterungen hinzugefügt oder aber ein Fehler gemeldet, wenn diese Dateierweiterung bereits verwendet wird.

Sie können als <code>Besitzer</code> angeben, was immer Sie wollen, aber es sollte eindeutig sein! Wenn Sie beispielsweise der Autor des Pakets float wären, könnten Sie als <code>Besitzer</code> auch <code>%float</code> an Stelle von <code>%float.sty</code> angeben. In diesem Fall würden die KOMA-Script-Optionen für das Verzeichnis der Abbildungen und das Verzeichnis der Tabellen auch Ihre Verzeichnisse betreffen, die zum Zeitpunkt der Verwendung der jeweiligen Option bereits zur Liste der bekannten Dateierweiterungen hinzugefügt sind. Das liegt daran, dass KOMA-Script die Dateierweiterungen <code>%lof</code> für das Abbildungsverzeichnis und <code>%lot</code> für das Tabellenverzeichnis mit dem Besitzer <code>%float</code> « anmeldet und die Optionen für diese Besitzer setzt.

\AtAddToTocList[Besitzer]{Anweisungen}

Auf diese Weise können die {Anweisungen} zu einer internen Liste von Anweisungen hinzugefügt werden, die immer dann auszuführen sind, wenn eine Dateierweiterung mit dem angegebenen Besitzer zur Liste der bekannten Dateierweiterungen hinzugefügt wird. Bezüglich des optionalen Arguments wird wie in der Erklärung von \addtotoclist beschrieben verfahren. Wird das optionale Argument leer gelassen, werden in diesem Fall die Aktionen unabhängig

vom Besitzer immer ausgeführt, wenn die Dateierweiterung zu der Liste der bekannten Dateierweiterungen hinzugefügt wird. Während der Ausführung der Anweisungen ist außerdem \@currext die Dateierweiterung, die gerade hinzugefügt wird.

Beispiel: tocbasic selbst verwendet

```
\AtAddToTocList[]{%
  \expandafter\tocbasic@extend@babel
  \expandafter{\@currext}}
```

um jede Dateierweiterung zu der in tocbasic vorhandenen Erweiterung für das Paket babel hinzuzufügen.

Die zweimalige Verwendung von \expandafter ist im Beispiel erforderlich, weil das Argument von \tocbasic@extend@babel zwingend bereits expandiert sein muss. Siehe dazu auch die Erklärung zu \tocbasic@extend@babel in Abschnitt 14.3, Seite 312.

```
\verb|\removefromtoclist[Besitzer]{Date ierweiterung}|
```

Man kann eine Dateierweiterung auch wieder aus der Liste der bekannten Dateierweiterungen entfernen. Ist das optionale Argument [Besitzer] angegeben, so wird die Dateierweiterung nur entfernt, wenn sie für den angegebenen Besitzer angemeldet wurde. Wie der Besitzer beim Weglassen des optionalen Argument bestimmt wird, ist der Erklärung zu \addtotoclist zu entnehmen. Wird ein leerer Besitzer angegeben, findet kein Besitzertest statt, sondern die Dateierweiterung wird unabhängig vom Besitzer entfernt.

$\verb|\doforeachtocfile[Besitzer]{Anweisungen}|$

Bisher haben Sie nur Anweisungen kennen gelernt, die für Klassen- und Paketautoren zwar zusätzliche Sicherheit, aber auch eher zusätzlichen Aufwand bedeuten. Mit \doforeachtocfile kann man die erste Ernte dafür einfahren. Diese Anweisung erlaubt es die angegebenen Anweisungen für jede von dem Besitzer angemeldete Dateierweiterung auszuführen. Während der Ausführung der Anweisungen ist \@currext die aktuell verarbeitete Dateierweiterung. Wird das optionale Argument [Besitzer] weggelassen, so werden alle Dateierweiterungen unabhängig vom Besitzer abgearbeitet. Ein leeres optionales Argument

Beispiel: Wenn Sie die Liste aller bekannten Dateierweiterungen auf das Terminal und in die log-Datei ausgeben wollen, ist dies einfach mit

```
\doforeachtocfile{\typeout{\@currext}}
```

möglich. Wollen Sie hingegen nur die Dateierweiterungen des Besitzer »foo«, dann geht das einfach mit:

```
\doforeachtocfile[foo]{\typeout{\@currext}}
```

würde hingegen nur die Dateierweiterungen mit leerem Besitzer verarbeiten.

Die KOMA-Script-Klassen scrbook und scrreprt verwenden diese Anweisung übrigens, um für jedes Verzeichnis, für das die Eigenschaft chapteratlist gesetzt ist, optional einen vertikalen Abstand oder die Kapitelüberschrift in dieses Verzeichnis einzutragen. Wie Sie diese Eigenschaft setzen können, ist in Abschnitt 14.2, Seite 309 zu finden.

\tocbasicautomode

Diese Anweisung definiert die Anweisung \@starttoc, die der LATEX-Kern bereit stellt, so um, dass bei jedem Aufruf von \@starttoc die dabei angegebene Dateierweiterung in die Liste der bekannten Dateierweiterungen eingefügt wird, soweit sie dort noch nicht vorhanden ist. Außerdem wird dann \tocbasic@starttoc an Stelle von \@starttoc verwendet. N\u00e4heres zu \tocbasic@starttoc und \@starttoc ist Abschnitt 14.3, Seite 312 zu entnehmen.

Mit Hilfe von \tocbasicautomode wird also sozusagen jedes Verzeichnis, das mit Hilfe von \@starttoc erstellt wird, automatisch zumindest teilweise unter die Kontrolle von tocbasic gestellt. Ob das zum gewünschten Ergebnis führt, hängt jedoch sehr von den jeweiligen Verzeichnissen ab. Immerhin funktioniert damit schon einmal die Erweiterung für das babel-Paket für alle Verzeichnisse. Es ist jedoch vorzuziehen, wenn der Paketautor selbst tocbasic explizit verwendet. Er kann dann auch die weiteren Vorteile nutzen, die ihm das Paket bietet und die in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben werden.

14.2. Erzeugen eines Verzeichnisses

Im vorherigen Abschnitt haben Sie erfahren, wie eine Liste bekannter Dateierweiterungen geführt werden kann und wie automatisch Anweisungen beim Hinzufügen von Dateierweiterungen zu dieser Liste ausgeführt werden können. Des Weiteren haben Sie eine Anweisung kennen gelernt, mit der man für jede einzelne bekannte Dateierweiterung oder einen spezifischen Teil davon Anweisungen ausführen kann. In diesem Abschnitt werden Sie Anweisungen kennen lernen, die sich auf die Datei beziehen, die mit dieser Dateierweiterung verbunden ist.

$\verb| \addtoeachtocfile[Besitzer]{Inhalt|}$

Die Anweisung \addtoeachtocfile schreibt Inhalt mit Hilfe von \addtocontents aus dem LATEX-Kern in jede Datei, die für den angegebenen Besitzer in der Liste der bekannten Dateierweiterungen zu finden ist. Wird das optionale Argument weggelassen, wird in jede Datei aus der Liste der bekannten Dateierweiterungen geschrieben. Der konkrete Dateiname setzt sich dabei übrigens aus \jobname und der Dateierweiterung zusammen. Während des Schreibens von Inhalt ist \@currext die Dateierweiterung der Datei, in die aktuell geschrieben wird.

Beispiel: Sie wollen einen vertikalen Abstand von einer Zeile in alle Dateien aus der Liste der bekannten Dateierweiterungen schreiben.

```
\addtoeachtocfile{%
  \protect\addvspace{\protect\baselineskip}%
1%
```

Wenn Sie das hingegen nur für die Dateien mit dem definierten Besitzer »foo« machen wollen, verwenden Sie: \addtoeachtocfile[foo]{%

```
\protect\addvspace{\protect\baselineskip}%
```

Anweisungen, die nicht bereits beim Schreiben expandiert werden sollen, sind wie bei \addtocontents mit \protect zu schützen.

```
\addxcontentsline{Dateierweiterung}{Ebene}
                 [Gliederungsnummer]{Inhalt}
```

Diese Anweisung ähnelt sehr der Anweisung \addcontentsline aus dem IATFX-Kern. Allerdv3.12

ings besitzt sie ein zusätzliches optionales Argument für die Gliederungsnummer des Eintrags, während diese bei \addcontentsline im Argument Inhalt mit angegeben wird. Die Anweisung wird verwendet, um nummerierte oder nicht nummerierte Einträge in das über die Dateierweiterung spezifierte Verzeichnis aufzunehmen. Dabei ist Ebene der symbolische Name der Gliederungsebene und Inhalt der entsprechende Eintrag. Die Seitenzahl wird automatisch bestimmt.

Im Unterschied zu \addcontentsline testet \addxcontentsline zunächst, ob Anweisung \addEbene Dateierweiterung entry definiert ist. In diesem Fall wird sie für den Eintrag verwendet, wobei Gliederungsnummer als optionales Argument und Inhalt als obligatorisches Argument übergeben wird. Ein Beispiel für eine solche Anweisung, die von den KOMA-Script-Klassen bereitgestellt wird, wäre \addparttocentry (siehe Abschnitt 20.3, Seite 379). Ist die entsprechend Anweisung nicht definiert, wird stattdessen die interne Anweisung \tocbasic@addxcontentsline verwendet. Diese erhält alle vier Argumente als obligatorische Argumente und verwendet dann seinerseits \addcontentsline, um den gewünschten Ein-

zu entnehmen. Ein Vorteil der Verwendung von \addxcontentsline gegenüber \addcontentsline ist zum einen, dass die Eigenschaft numberline (siehe Seite 309) beachtet wird. Zum anderen kann die Form der Einträge über die Definition entsprechender, für die Ebene und Dateierweiterung spezifischer Anweisungen konfiguriert werden.

trag vorzunehmen. Näheres zu \tocbasic@addxcontentsline ist Abschnitt 14.3, Seite 314

```
\addxcontentslinetoeachtocfile[Besitzer]{Ebene0}
                              [Gliederungsnummer]{Inhalt}
\addcontentslinetoeachtocfile[Besitzer]{Ebene}{Inhalt}
```

Anweisungen stehen in direkter Beziehung zu dem oben erklärten \addxcontentsline beziehungsweise zum im LATFX-Kern definierten \addcontentsline. Der

Unterschied besteht darin, dass diese Anweisungen Inhalt nicht nur in eine einzelne Datei, sondern in alle Dateien eines angegebenen Besitzers und bei Verzicht auf das erste optionale Argument in alle Dateien aus der Liste der bekannten Dateierweiterungen schreibt.

Beispiel: Angenommen, Sie sind Klassen-Autor und wollen den Kapiteleintrag nicht nur in das Inhaltsverzeichnis, sondern in alle Verzeichnisdateien schreiben. Nehmen wir weiter an, dass aktuell #1 den Titel enthält, der geschrieben werden soll.

```
\label{linetoeachtocfile} $$ \addxcontentslinetoeachtocfile{chapter}% $$ [\the chapter]{$\#1$}
```

In diesem Fall soll natürlich die aktuelle Kapitelnummer direkt beim Schreiben in die Verzeichnisdatei expandiert werden, weshalb sie nicht mit \protect vor der Expansion geschützt wurde.

Während des Schreibens von *Inhalt* ist auch hier, wie schon bei \addtoeachtocfile, \@currext die Dateierweiterung der Datei, in die aktuell geschrieben wird.

v3.12

Die Anweisung \addxcontentslinetoeachtocfile ist wann immer möglich gegenüber \addcontentslinetoeachtocfile vorzuziehen, da die Erweiterungen von \addxcontentsline nur damit Anwendung finden. Näheres zu diesen Erweiterungen und Vorteilen ist in der vorausgehenden Erklärung von \addxcontentsline zu finden.

```
\listoftoc[Titel]{Dateierweiterung}
\listoftoc*{Dateierweiterung}
\listofeachtoc[Besitzer]
\listofDateierweiterungname
```

Mit diesen Anweisungen werden die Verzeichnisse ausgegeben. Die Sternvariante \listoftoc* benötigt als einziges Argument die Dateierweiterung der Datei mit den Daten zu dem Verzeichnis. Die Anweisung setzt zunächst die vertikalen und horizontalen Abstände, die innerhalb von Verzeichnissen gelten sollen, führt die Anweisungen aus, die vor dem Einlesen der Datei ausgeführt werden sollen, liest dann die Datei und führt zum Schluss die Anweisungen aus, die nach dem Einlesen der Datei ausgeführt werden sollen. Damit kann \listoftoc* als direkter Ersatz der LATEX-Kern-Anweisung \@starttoc verstanden werden.

Die Version von \listoftoc ohne Stern setzt das komplette Verzeichnis und veranlasst auch einen optionalen Eintrag in das Inhaltsverzeichnis und den Kolumnentitel. Ist das optionale Argument [Titel] gegeben, so wird diese Angabe sowohl als Überschrift als auch als optionaler Eintrag in das Inhaltsverzeichnis und den Kolumnentitel verwendet. Ist das Argument Titel lediglich leer, so wird auch eine leere Angabe verwendet. Wird hingegen das komplette Argument einschließlich der eckigen Klammern weggelassen, so wird die Anweisung \listofDateierweiterung name verwendet, wenn diese definiert ist. Ist sie nicht definiert, wird ein Standard-Ersatzname verwendet und eine Warnung ausgegeben.

Die Anweisung \listofeachtoc gibt alle Verzeichnisse des angegebenen Besitzers oder alle Verzeichnisse aller bekannten Dateinamenerweiterungen aus. Dabei sollte

\listofDateierweiterungname definiert sein, damit der korrekte Titel ausgegeben werden kann.

Da eventuell auch der Anwender selbst \listoftoc ohne optionales Argument oder \listofeachtoc verwenden könnte, wird empfohlen \listofDateierweiterungname immer passend zu definieren.

Beispiel: Angenommen, Sie haben ein neues »Verzeichnis der Algorithmen« mit der Dateierweiterung »loa« und wollen dieses anzeigen lassen:

```
\listoftoc[Verzeichnis der Algorithmen]{loa}
```

erledigt das für Sie. Wollen Sie das Verzeichnis hingegen ohne Überschrift ausgegeben haben, dann genügt:

```
\listoftoc*{loa}
```

Im zweiten Fall würde natürlich auch ein optional aktivierter Eintrag in das Inhaltsverzeichnis nicht gesetzt. Näheres zur Eigenschaft des Eintrags in das Inhaltsverzeichnis ist bei der Anweisung \setuptoc, Seite 309 zu finden.

Wenn Sie zuvor

```
\newcommand*{\listofloaname}{%
  Verzeichnis der Algorithmen%
```

definiert haben, genügt auch:

```
\listoftoc{loa}
```

um ein Verzeichnis mit der gewünschten Überschrift zu erzeugen. Für den Anwender ist es eventuell einprägsamer, wenn Sie dann außerdem noch

```
\newcommand*{\listofalgorithms}{\listoftoc{loa}}
```

als einfache Verzeichnisanweisung definieren.

Da IATEX bei der Ausgabe eines Verzeichnisses auch gleich eine neue Verzeichnisdatei zum Schreiben öffnet, kann der Aufruf jeder dieser Anweisungen zu einer Fehlermeldung der Art

```
! No room for a new \write .
```

```
\ch@ck ...\else \errmessage {No room for a new #3}
                                                   \fi
```

führen, wenn keine Schreibdateien mehr zur Verfügung stehen. Abhilfe kann in diesem Fall das Laden des in Kapitel 13 beschriebenen Pakets scrwfile bieten.

```
\BeforeStartingTOC[Dateierweiterung]{Anweisungen}
\AfterStartingTOC[Dateierweiterung]{Anweisungen}
```

Manchmal ist es nützlich, wenn unmittelbar vor dem Einlesen der Datei mit den Verzeichnisdaten Anweisungen ausgeführt werden können. Mit Hilfe von \BeforeStartingTOC können Sie genau solche Anweisungen wahlweise für eine einzelne Dateierweiterung oder alle

Dateien, die mit Hilfe von \listoftoc*, \listoftoc oder \listofeachtoc eingelesen werden, erreichen. Ebenso können Sie Anweisungen nach dem Einlesen der Datei ausführen, wenn Sie diese mit \AfterStartingTOC definieren. Während der Ausführung der Anweisungen ist \@currext die Dateierweiterung der Datei, die eingelesen wird bzw. gerade eingelesen wurde.

Ein Beispiel zur Verwendung von \AfterStartingTOC ist in Abschnitt 13.3 auf Seite 299 zu finden.

```
\label{lem:beforeTOCHead} $$ \ \Delta [Dateierweiterung] $$ Anweisungen $$ \Delta [Dateierweiterung] $$ Anweisungen $$ Anweisungen $$ $$ Anweisungen $$
```

Es können auch Anweisungen definiert werden, die unmittelbar vor oder nach dem Setzen der Überschrift bei Verwendung von \listoftoc oder \listofeachtoc ausgeführt werden. Bezüglich des optionalen Arguments und der Bedeutung von \@currext gilt, was bereits bei \BeforeStartingTOC und \AfterStartingTOC oben erklärt wurde.

\MakeMarkcase

Wann immer tocbasic eine Marke für einen Kolumnentitel setzt, erfolgt dies als Argument der Anweisung \MakeMarkcase. Diese Anweisung ist dazu gedacht, bei Bedarf die Groß-/Kleinschreibung des Kolumnentitels zu ändern. In der Voreinstellung ist diese Anweisung bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse \@firstofone, also das unveränderte Argument selbst. Bei Verwendung einer anderen Klasse ist \MakeMarkcase im Gegensatz dazu \MakeUppercase. Die Anweisung wird von tocbasic jedoch nur definiert, wenn sie nicht bereits definiert ist. Sie kann also in einer Klasse in der gewünschten Weise vorbelegt werden und wird dann von tocbasic nicht umdefiniert, sondern verwendet wie vorgefunden.

Beispiel: Sie wollen aus unerfindlichen Gründen, dass die Kolumnentitel in Ihrer Klasse in Kleinbuchstaben ausgegeben werden. Damit dies auch für die Kolumnentitel gilt, die von tocbasic gesetzt werden, definieren Sie:

\let\MakeMarkcase\MakeLowercase

Erlauben Sie mir einen Hinweis zu \MakeUppercase. Diese Anweisung ist zum einen nicht voll expandierbar. Das bedeutet, dass sie im Zusammenspiel mit anderen Anweisungen zu Problemen führen kann. Darüber hinaus sind sich alle Typografen einig, dass beim Versalsatz, also beim Satz kompletter Wörter oder Passagen in Großbuchstaben, Sperrung unbedingt notwendig ist. Dabei darf jedoch kein fester Abstand zwischen den Buchstaben verwendet werden. Vielmehr muss zwischen unterschiedlichen Buchstaben auch ein unterschiedlicher Abstand gesetzt werden, weil sich unterschiedliche Buchstabenkombinationen unterschiedlich verhalten. Gleichzeitig bilden einige Buchstaben von sich aus bereits Löcher, was bei der Sperrung ebenfalls zu berücksichtigen ist. Pakete wie ulem oder soul können das ebenso wenig leisten wie der Befehl \MakeUppercase selbst. Auch die automatische Sperrung mit Hilfe des microtype-Pakets ist diesbezüglich nur eine näherungsweise Notlösung, da die von der konkreten Schrift abhängige Form der Buchstaben auch hier nicht näher betrachtet wird. Da Versalsatz also

eher etwas für die absoluten Experten ist und fast immer Handarbeit bedeutet, wird Laien empfohlen, darauf eher zu verzichten oder ihn nur vorsichtig und nicht an so exponierter Stelle wie im Kolumnentitel zu verwenden.

Das Paket tocbasic enthält eine Standarddefinition für das Setzen von Überschriften von Verzeichnissen. Diese Standarddefinition ist durch verschiedene Eigenschaften, die bei der Anweisung \setuptoc erläutert werden, konfigurierbar. Sollte diese Möglichkeit einmal nicht ausreichen, so besteht die Möglichkeit, mit \deftocheading eine alternative Überschriftenanweisung für ein Verzeichnis mit einer bestimmten Dateierweiterung zu definieren. Die Definition kann als einzigen Parameter #1 enthalten. Beim Aufruf der Anweisung innerhalb von \listoftoc oder \listofeachtoc wird als dieses Argument dann der Titel für das Verzeichnis übergeben.

Mit diesen beiden Anweisungen können Eigenschaften für eine Dateierweiterung bzw. das Verzeichnis, das dazu gehört, gesetzt werden. Die Liste von Eigenschaften ist dabei eine durch Komma getrennte Aneinanderreihung von Eigenschaften. Das Paket toch wertet folgende Eigenschaften aus:

leveldown bedeutet, dass das Verzeichnis nicht mit der obersten Gliederungsebene unterhalb von \part - wenn vorhanden \chapter, sonst \section - erstellt wird, sondern mit einer Überschrift der nächst tieferen Gliederungsebene. Diese Eigenschaft wird von der internen Überschriftenanweisung ausgewertet. Wird hingegen eine eigene Überschriftenanweisung mit \deftocheading definiert, liegt die Auswertung der Eigenschaft in der Verantwortung dessen, der die Definition vornimmt. Die KOMA-Script-Klassen setzen diese Eigenschaft bei Verwendung der Option listof=leveldown für alle Dateierweiterungen des Besitzers float.

Eigenschaft bei Verwendung von Option listof=nonumberline oder toc=nonumberline

```
numberline bedeutet, dass auch all diejenigen Einträge, die mit Hilfe der Anweisung \addxcontentsline oder der Anweisung \addxcontentslinetoceachtocfile in das Verzeichnis geschrieben werden und bei denen das optionale Argument für die Nummer fehlt oder leer ist, mit einer (leeren) \numberline-Anweisung versehen werden. Das führt in der Regel dazu, dass diese Einträge nicht linksbündig mit der Nummer, sondern mit dem Text der nummerierten Einträge gleicher Ebene gesetzt werden. Die KOMA-Script-Klassen setzen diese Eigenschaft bei Verwendung der Option listof=numberline für die Dateierweiterungen des Besitzers float und bei Verwendung der Option toc=numberline für die Dateierweiterung toc. Entsprechend wird die
```

wieder zurückgesetzt.

den.

float.

v3.01

nobabel bedeutet, dass die normalerweise automatisch verwendete Erweiterung für die Sprachumschaltung mit babel für diese Dateierweiterung nicht verwendet wird. Diese Eigenschaft sollte nur für Verzeichnisse verwendet werden, die nur in einer festen Sprache erstellt werden, in denen also Sprachumschaltungen im Dokument nicht zu berücksichtigen sind. Sie wird außerdem vom Paket scrwfile für Klonziele verwendet, da die Erweiterungen dort bereits durch das Klonen selbst aus der Klonquelle übernommen wer-

optischer Randausgleich wird standardmäßig abgeschaltet, wenn das Paket microtype oder ein anderes Paket, das die Anweisung \microtypesetup bereit stellt, geladen ist. Wenn also optischer Randausgleich in den Verzeichnissen gewünscht wird, dann muss diese Eigenschaft aktiviert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass der optische Randausgleich in Verzeichnissen häufig zu einem falschen Ergebnis führt. Dies ist ein bekanntes Problem des optischen Randausgleichs.

numbered bedeutet, dass das Verzeichnis nummeriert und damit ebenfalls in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen werden soll. Diese Eigenschaft wird von der internen Überschriftenanweisung ausgewertet. Wird hingegen eine eigene Überschriftenanweisung mit

\deftocheading definiert, liegt die Auswertung der Eigenschaft in der Verantwortung dessen, der die Definition vornimmt. Die KOMA-Script-Klassen setzen diese Eigenschaft bei Verwendung der Option listof=numbered für alle Dateierweiterungen des Besitzers

onecolumn bedeutet, dass für dieses Verzeichnis automatisch der LATFX-interne Einspalten-

modus mit \onecolumn verwendet wird. Dies gilt jedoch nur, falls dieses Verzeichnis

nicht mit der oben beschriebenen Eigenschaft leveldown um eine Gliederungsebene nach unten verschoben wurde. Die KOMA-Script-Klassen scrbook und scrreprt setzen diese Eigenschaft per \AtAddToTocList (siehe Seite 302) für alle Verzeichnisse mit dem Besitzer float oder mit sich selbst als Besitzer. Damit werden beispielsweise das Inhaltsverzeichnis, das Abbildungsverzeichnis und das Tabellenverzeichnis bei diesen beiden Klassen automatisch einspaltig gesetzt. Der Mehrspaltenmodus des multicol-Pakets ist von der Eigenschaft ausdrücklich nicht betroffen.

totoc bedeutet, dass der Titel des Verzeichnisses in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen werden soll. Diese Eigenschaft wird von der internen Überschriftenanweisung ausgewertet. Wird mit \deftocheading hingegen eine eigene Überschriftenanweisung definiert, liegt die Auswertung der Eigenschaft in der Verantwortung dessen, der die Definition vornimmt. Die KOMA-Script-Klassen setzen diese Eigenschaft bei Verwendung der Option listof=totoc für alle Dateierweiterungen des Besitzers float.

Die KOMA-Script-Klassen kennen eine weitere Eigenschaft:

chapteratlist sorgt dafür, dass in dieses Verzeichnis bei jedem neuen Kapitel eine optionale Gliederung eingefügt wird. In der Voreinstellung ist diese Untergliederung dann ein vertikaler Abstand. Näheres zu den Möglichkeiten ist Option listof in Abschnitt 3.20, Seite 140 zu entnehmen.

Beispiel: Da KOMA-Script für das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis auf tocbasic aufbaut, gibt es nun eine weitere Möglichkeit, jegliche Kapiteluntergliederung dieser Verzeichnisse zu verhindern:

```
\unsettoc{lof}{chapteratlist}
\unsettoc{lot}{chapteratlist}
```

Wollen Sie hingegen, dass das von Ihnen definierte Verzeichnis mit der Dateierweiterung »loa« ebenfalls von der Kapiteluntergliederung der KOMA-Script-Klassen betroffen ist, so verwenden Sie

```
\setuptoc{loa}{chapteratlist}
```

Wollen Sie außerdem, dass bei Klassen, die \chapter als oberste Gliederungsebene verwenden, das Verzeichnis automatisch einspaltig gesetzt wird, so verwenden Sie zusätzlich

```
\ifundefinedorrelax{chapter}{}{%
  \setuptoc{loa}{onecolumn}%
}
```

Die Verwendung von \ifundefinedorrelax setzt das Paket scrbase voraus (siehe Abschnitt 11.3, Seite 275).

Sollte Ihr Paket mit einer anderen Klasse verwendet werden, so schadet es trotzdem nicht, dass Sie diese Eigenschaften setzen, im Gegenteil: Wertet eine andere Klasse diese Eigenschaften ebenfalls aus, so nutzt Ihr Paket automatisch die Möglichkeiten jener Klasse.

Wie Sie hier sehen, unterstützt ein Paket, das tocbasic verwendet, bereits ohne nennenswerten Aufwand diverse Möglichkeiten für die dadurch realisierten Verzeichnisse, die sonst einigen Implementierungsaufwand bedeuteten und deshalb in vielen Paketen leider fehlen.

Hiermit kann man für jede Eigenschaft feststellen, ob sie für eine Dateierweiterung gesetzt ist. Ist dies der Fall, wird der Dann-Teil ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Teil. Das kann beispielsweise nützlich sein, wenn Sie eigene Überschriftenanweisungen mit \deftocheading definieren, aber die oben beschriebenen Eigenschaften totoc, numbered oder leveldown unterstützen wollen.

14.3. Interne Anweisungen für Klassen- und Paketautoren

Das Paket tocbasic bietet einige interne Anweisungen, deren Benutzung durch Klassenund Paketautoren freigegeben ist. Diese Anweisungen beginnen alle mit \tocbasic@. Aber auch Klassen- und Paketautoren sollten diese Anweisungen nur verwenden und nicht etwa umdefinieren! Ihre interne Funktion kann jederzeit geändert oder erweitert werden, so dass Umdefinierung der Anweisungen die Funktion von tocbasic erheblich beschädigen könnte!

\tocbasic@extend@babel{Dateierweiterung}

Das Paket babel (siehe [BB13]) bzw. ein IATEX-Kern, der um die Sprachverwaltung von babel erweitert wurde, schreibt bei jeder Sprachumschaltung am Anfang oder innerhalb eines Dokuments in die Dateien mit den Dateierweiterungen toc, 1of und 1ot Anweisungen, um diese Sprachumschaltung in diesen Dateien mit zu führen. tocbasic erweitert diesen Mechanismus so, dass mit Hilfe von \tocbasic@extend@babel auch andere Dateierweiterungen davon profitieren. Das Argument Dateierweiterung sollte dabei vollständig expandiert sein! Anderenfalls besteht die Gefahr, dass etwa die Bedeutung eines Makros zum Zeitpunkt der tatsächlichen Auswertung bereits geändert wurde.

In der Voreinstellung wird diese Anweisung normalerweise für alle *Dateierweiterungen*, die mit \addtotoclist zur Liste der bekannten Dateierweiterungen hinzugefügt werden, aufgerufen. Über die Eigenschaft nobabel (siehe \setuptoc, Abschnitt 14.2, Seite 309) kann dies unterdrückt werden. Für die Dateinamenerweiterungen toc, lof und lot unterdrückt tocbasic dies bereits selbst, damit die Umschaltung nicht mehrfach in die zugehörigen Dateien eingetragen wird.

Normalerweise gibt es keinen Grund, diese Anweisung selbst aufzurufen. Es sind allerdings Verzeichnisse denkbar, die nicht unter der Kontrolle von tocbasic stehen, also nicht in der Liste der bekannten Dateierweiterungen geführt werden, aber trotzdem die Spracherweiterung für babel nutzen sollen. Für diese ist die Anweisung explizit aufzurufen. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass dies für jede Dateierweiterung nur einmal geschieht!

$\verb|\tocbasic@starttoc{Dateierweiterung}| \\$

Diese Anweisung ist der eigentlich Ersatz der Anweisung \@starttoc aus dem IATEX-Kern. Es ist die Anweisung, die sich hinter \listoftoc* (siehe Abschnitt 14.2, Seite 306) verbirgt. Klassen- oder Paketautoren, die Vorteile von tocbasic nutzen wollen, sollten zumindest diese Anweisung, besser jedoch \listoftoc verwenden. Die Anweisung baut selbst auf \@starttoc auf, setzt allerdings zuvor \parskip und \parindent auf 0 und \parfillskip auf 0 bis unendlich. Außerdem wird \@currext auf die aktuelle Dateierweiterung gesetzt, damit diese in den nachfolgend ausgeführten Haken ausgewertet werden kann.

Da IATEX bei der Ausgabe eines Verzeichnisses auch gleich eine neue Verzeichnisdatei zum Schreiben öffnet, kann der Aufruf dieser Anweisung zu einer Fehlermeldung der Art

```
! No room for a new \write . \ch@ck ...\else \errmessage {No room for a new #3} \fi
```

führen, wenn keine Schreibdateien mehr zur Verfügung stehen. Abhilfe kann in diesem Fall das Laden des in Kapitel 13 beschriebenen Pakets scrwfile bieten.

```
\tocbasic@@before@hook
\tocbasic@@after@hook
```

Der Haken \tocbasic@@before@hook wird unmittelbar vor dem Einlesen der Verzeichnisdatei, noch vor den mit \BeforeStartingTOC definierten Anweisungen ausgeführt. Es ist erlaubt, diesen Haken mit Hilfe von \g@addto@macro zu erweitern.

Ebenso wird \tocbasic@@after@hook unmittelbar nach der Verzeichnisdatei, aber noch vor den mit \AfterStartingTOC definierten Anweisungen ausgeführt. Es ist erlaubt, diesen Haken mit Hilfe von \g@addto@macro zu erweitern.

KOMA-Script nutzt diese Haken, um Verzeichnisse mit dynamischer Anpassung an die Breite der Gliederungsnummern zu ermöglichen. Ihre Verwendung ist Klassen und Paketen vorbehalten. Anwender sollten sich auf \BeforeStartingTOC und \AfterStartingTOC beschränken. Paketautoren sollten ebenfalls vorzugsweise diese beiden Anwenderanweisungen verwenden! Ausgaben innerhalb der beiden Haken sind nicht gestattet!

Wird keine der Anweisungen \listofeachtoc, \listoftoc und \listoftoc* für die Ausgabe der Verzeichnisse verwendet, sollten die beiden Anweisungen für die Haken trotzdem aufgerufen werden.

```
\verb|\tb@Date ierweiterung@before@hook| \\ \verb|\tb@Date ierweiterung@after@hook| \\
```

Diese Anweisungen werden direkt nach \tocbasic@@before@hook bzw. vor jeweilige Verzeichnis \tocbasic@@after@hook fiir das $_{
m mit}$ der Dateierweiterung ausgeführt. Sie dürfen keinesfalls von Klassen- und Paketautoren verändert werden. Werden für die Ausgabe der Verzeichnisse die Anweisungen \listoftoc, \listoftoc* und \listofeachtoc nicht verwendet, sollten die beiden Anweisungen für die Haken trotzdem aufgerufen werden, soweit sie definiert sind. Die Anweisungen können auch undefiniert sein. Für einen entsprechenden Test siehe \scr@ifundefinedorrelax in Abschnitt 11.3, Seite 275.

$\verb|\tocbasic@listhead{|} Titel|$

Diese Anweisung wird von \listoftoc und \listofteachtoc verwendet, um die Anweisung zum Setzen der Überschrift eines Verzeichnisses aufzurufen. Das kann entweder die vordefinierte Anweisung des Pakets tochasic oder eine individuelle Anweisung sein. Wenn Sie Ihre eigene Anweisung für die Überschrift definieren, können Sie ebenfalls \tochasic@listhead verwenden. In diesem Fall sollte vor dem Aufruf von

\tocbasic@listhead die Anweisung \@currext auf die Dateinamenerweiterung, die zu diesem Verzeichnis gehört, gesetzt werden.

```
\verb|\tocbasic@listhead@Dateierweiterung{Titel}|
```

Ist diese individuelle Anweisung für das Setzen einer Verzeichnisüberschrift definiert, so verwendet \tocbasic@listhead diese. Anderenfalls definiert \tocbasic@listhead diese und ruft sie dann auf.

```
\tocbasic@addxcontentsline{Dateierweiterung}{Ebene} {Gliederungsnummer}{Eintrag} \nonumberline
```

Anweisung \tocbasic@addxcontentsline nimmt einen Eintrag der angegebenen Ebene in das über die Dateierweiterung spezifizierte Verzeichnis vor. Ob der Eintrag nummeriert wird oder nicht, hängt davon ab, ob das Argument Gliederungsnummer leer ist oder nicht. Im Falle

det.
Die Anweisung nonumberline wird innerhalb \listoftoc (siehe Abschnitt 14.2, Seite 306) entsprechend der Eigenschaft numberline (siehe Abschnitt 14.2, Seite 309) umdefiniert. Dadurch wirkt sich das Setzen oder Löschen dieser Eigenschaft bereits beim nächsten IATEX-

eines leeren Argument wird dem *Eintrag* ein \nonumberline ohne Argument vorangestellt. Anderenfalls wird wie gewohnt \numberline mit *Gliederungsnummer* als Argument verwen-

14.4. Ein komplettes Beispiel

Lauf aus.

In diesem Abschnitt finden Sie ein komplettes Beispiel, wie eine eigene Gleitumgebung einschließlich Verzeichnis und KOMA-Script-Integration mit Hilfe von tocbasic definiert werden kann. In diesem Beispiel werden interne Anweisungen, also solche mit »@« im Namen verwendet. Das bedeutet, dass die Anweisungen entweder in einem eigenen Paket, einer Klasse oder zwischen \makeatletter und \makeatother verwendet werden müssen.

Als erstes wird eine Umgebung benötigt, die diese neue Gleitumgebung bereitstellt. Das geht ganz einfach mit:

```
\newenvironment{remarkbox}{%
  \@float{remarkbox}%
}{%
  \end@float
}
```

Die neue Umgebung heißt also remarkbox.

Jede Gleitumgebung hat eine Standardplatzierung. Diese setzt sich aus den bekannten Platzierungsoptionen zusammen:

```
\newcommand*{\fps@remarkbox}{tbp}
```

Die neue Gleitumgebung soll also in der Voreinstellung nur oben, unten oder auf einer eigenen Seite platziert werden dürfen.

Gleitumgebungen haben außerdem einen nummerischen Gleittyp. Umgebungen, bei denen das gleiche Bit im Gleittyp gesetzt ist, dürfen sich nicht gegenseitig überholen. Abbildungen und Tabellen haben normalerweise den Typ 1 und 2. Sie dürfen sich also gegenseitig überholen.

```
\newcommand*{\ftype@remarkbox}{4}
```

Die neue Umgebung hat den Typ 4, darf also Tabellen und Abbildungen überholen und von diesen überholt werden.

Gleitumgebungen haben außerdem eine Nummer.

\newcounter{remarkbox}

\newcommand*{\remarkboxformat}{%

Merksatz~\theremarkbox\csname autodot\endcsname}

\newcommand*{\fnum@remarkbox}{\remarkboxformat}

Hier wird zunächst ein neuer Zähler definiert, der unabhängig von Kapiteln oder sonstigen Gliederungszählern ist. Dabei definiert LATEX auch gleich \theremarkbox mit der Standardausgabe als arabische Zahl. Diese wird dann in der Definition der formatierten Ausgabe verwendet. Die formatierte Ausgabe wird wiederum als Gleitumgebungsnummer für die Verwendung in \caption definiert.

Gleitumgebungen haben Verzeichnisse und diese haben eine Datei mit dem Namen \jobname und einer Dateierweiterung.

```
\newcommand*{\ext@remarkbox}{lor}
```

Als Dateierweiterung verwenden wir also »lor«.

Die Umgebung selbst steht damit. Es fehlt allerdings das Verzeichnis. Damit wir dabei möglichst wenig selbst machen müssen, verwenden wir das Paket tocbasic. Dieses wird in Dokumenten mit

\usepackage{tocbasic}

geladen. Ein Klassen- oder Paketautor würde hingegen

\RequirePackage{tocbasic}

verwenden.

Nun machen wir die neue Dateierweiterung dem Paket tocbasic bekannt.

```
\addtotoclist[float]{lor}
```

Dabei verwenden wir als Besitzer float, damit sich alle anschließend aufgerufenen Optionen von KOMA-Script, die sich auf Verzeichnisse von Gleitumgebungen beziehen, auch auf das neue Verzeichnis beziehen.

Jetzt definieren wir noch einen Titel für dieses Verzeichnis:

\newcommand*{\listoflorname}{Verzeichnis der Merksätze}

Normalerweise würde man in einem Paket übrigens zunächst einen englischen Titel definieren und dann beispielsweise mit Hilfe des Pakets scrbase Titel für alle weiteren Sprachen, die man unterstützen will. Siehe dazu Abschnitt 11.4, ab Seite 278.

Jetzt müssen wir nur noch definieren, wie ein einzelner Eintrag in dem Verzeichnis aussehen soll:

```
\newcommand*{\l@remarkbox}{\l@figure}
```

Weil das die einfachste Lösung ist, wurde hier festgelegt, dass Einträge in das Verzeichnis der Merksätze genau wie Einträge in das Abbildungsverzeichnis aussehen sollen. Man hätte auch eine explizite Festlegung wie

```
\newcommand*{\l@remarkbox}{\@dottedtocline{1}{1em}{1.5em}} verwenden können.
```

Außerdem wollen Sie, das Kapiteleinträge sich auf das Verzeichnis auswirken.

```
\setuptoc{lor}{chapteratlist}
```

Das Setzen dieser Eigenschaft ermöglicht dies bei Verwendung einer KOMA-Script-Klasse und jeder anderen Klasse, die diese Eigenschaft unterstützt. Leider gehören die Standardklassen nicht dazu.

Das genügt schon. Der Anwender kann nun bereits wahlweise mit Hilfe der Optionen einer KOMA-Script-Klasse oder \setuptoc verschiedene Formen der Überschrift (ohne Inhaltsverzeichniseintrag, mit Inhaltsverzeichniseintrag, mit Nummerierung) wählen und das Verzeichnis mit \listoftoc{lor} ausgeben. Mit einem schlichten

```
\newcommand*{\listofremarkboxes}{\listoftoc{lor}}
```

kann man die Anwendung noch etwas vereinfachen.

Wie Sie gesehen haben, beziehen sich gerade einmal fünf einzeilige Anweisungen, von denen nur drei bis vier wirklich notwendig sind, auf das Verzeichnis selbst. Trotzdem bietet dieses Verzeichnis bereits die Möglichkeit, es zu nummerieren oder auch nicht nummeriert in das Inhaltsverzeichnis aufzunehmen. Es kann sogar per Eigenschaft bereits eine tiefere Gliederungsebene gewählt werden. Kolumnentitel werden für KOMA-Script, die Standardklassen und alle Klassen, die tocbasic explizit unterstützen, angepasst gesetzt. Unterstützende Klassen beachten das neue Verzeichnis sogar beim Wechsel zu einem neuen Kapitel. Sprachumschaltungen durch babel werden in dem Verzeichnis ebenfalls berücksichtigt.

Natürlich kann ein Paketautor weiteres hinzufügen. So könnte er explizit Optionen anbieten, um die Verwendung von \setuptoc vor dem Anwender zu verbergen. Andererseits kann er auch auf diese Anleitung zu tochasic verweisen, wenn es darum geht, die entsprechenden Möglichkeiten zu erklären. Vorteil ist dann, dass der Anwender automatisch von etwaigen zukünftigen Erweiterungen von tochasic profitiert. Soll der Anwender aber nicht mit der Tatsache belastet werden, dass für die Merksätze die Dateierweiterung lor verwendet wird, so genügt

```
\newcommand*{\setupremarkboxes}{\setuptoc{lor}}
```

um eine als Argument an \setupremarkboxes übergebene Liste von Eigenschaften direkt als Liste von Eigenschaften für lor zu setzen.

14.5. Alles mit einer Anweisung

Das Beispiel aus dem vorherigen Abschnitt hat gezeigt, dass es mit mit tochsic recht einfach ist, eigene Gleitumgebungen mit eigenen Verzeichnissen zu definieren. In diesem Beispiel wird gezeigt, dass es sogar noch einfacher gehen kann.

```
\verb|\DeclareNewTOC[Optionenliste]| \{ \textit{Dateierweiterung} \}|
```

Mit dieser Anweisung wird in einem einzigen Schritt ein neues Verzeichnis, dessen Überschrift und die Bezeichnung für die Einträge unter Kontrolle von tochesic definiert. Optional können dabei gleichzeitig gleitende oder nicht gleitende Umgebungen definiert werden, innerhalb derer \caption Einträge für dieses neue Verzeichnis erzeugt. Auch die Erweiterungen

Abschnitt 3.20, ab Seite 129) können dann verwendet werden.

Dateierweiterung definiert dabei die Dateiendung der Hilfsdatei, die das Verzeichnis repräsentiert, wie dies in Abschnitt 14.1, ab Seite 300 bereits erläutert wurde. Dieser Parameter muss angegeben werden und darf nicht leer sein!

\captionabove, \captionbelow und captionbeside aus den KOMA-Script-Klassen (siehe

Optionenliste ist eine durch Komma getrennte Liste, wie dies auch von \KOMAoptions (siehe Abschnitt 2.4, Seite 32) bekannt ist. Diese Optionen können jedoch nicht mit \KOMAoptions gesetzt werden! Eine Übersicht über die möglichen Optionen bietet Tabelle 14.2 ab Seite 318.

Beispiel: Das Beispiel aus Abschnitt 14.4 kann mit Hilfe der neuen Anweisung deutlich verkürzt werden:

```
\DeclareNewTOC[%
  type=remarkbox,%
  types=remarkboxes,%
  float,% Gleitumgebungen sollen definiert werden.
  floattype=4,%
  name=Merksatz,%
  listname={Verzeichnis der Merks\"atze}%
]{lor}
\setuptoc{lor}{chapteratlist}
```

Neben den Umgebungen remarkbox und remarkbox* sind damit auch der Zähler remarkbox, die zur Ausgabe gehörenden Anweisungen \theremarkbox, \remarkboxname und \remarkboxformat, die für das Verzeichnis benötigten \listremarkboxname und \listofremarkboxes sowie einige intern verwendete An-

weisungen mit Bezug auf die Dateiendung 1or definiert. Soll der Gleitumgebungstyp

dem Paket überlassen werden, so kann Option floattype im Beispiel entfallen. Wird zusätzlich die Option nonfloat angegeben, wird außerdem eine nicht gleitende Umgebung remarkbox- definiert, in der ebenfalls \caption verwendet werden kann.

Zum besseren Verständnis zeigt Tabelle 14.1 eine Gegenüberstellung der Anweisungen und Umgebungen für die neu erstellte Beispielumgebung remarkbox mit den entsprechenden Befehlen und Umgebungen für Abbildungen.

Und hier nun eine mögliche Verwendung der Umgebung:

```
\begin{remarkbox}
  \centering
  Gleiches sollte immer auf gleiche Weise und
  mit gleichem Aussehen gesetzt werden.
  \caption{Erster Hauptsatz der Typografie}
  \label{rem:typo1}
\end{remarkbox}
```

Ein Ausschitt aus einer Beispielseite mit dieser Umgebung könnte dann so aussehen:

Gleiches sollte immer auf gleiche Weise und mit gleichem Aussehen gesetzt werden.

Merksatz 1: Erster Hauptsatz der Typografie

v3.06

Tabelle 14.2.: Optionen für die Anweisung \DeclareNewTOC

counterwithin=ATEX-Zähler

Falls eine neue Gleitumgebung oder eine nicht gleitende Umgebung definiert wird, so wird für diese auch ein neuer Zähler Eintragstyp (siehe Option type) angelegt. Dieser Zähler kann in gleicher Weise wie beispielsweise der Zähler figure bei book-Klassen von Zähler chapter abhängt von einem LATEX-Zähler ahängig gemacht wer-

float

den.

Es wird nicht nur ein neuer Verzeichnistyp definiert, sondern auch Gleitumgebungen *Eintragstyp* (siehe Option type) und *Eintragstyp** (vgl. figure und figure*).

Tabelle 14.1.: Gegenüberstellung von Beispielumgebung ${\tt remarkbox}$ und Umgebung ${\tt figure}$

Umgebung remarkbox	Umgebung figure	Optionen von \DeclareNewTOO	Kurzbeschreibung C
remarkbox	figure	type, float	Gleitumgebung des jeweiligen Typs.
remarkbox*	figure*	type, float	spaltenübergreifende Glei- tumgebung des jeweiligen Typs
remarkbox	figure	type, float	Zähler, der von \caption verwendet wird
\theremarkbox	\thefigure	type, float	Anweisung zur Ausgabe des jeweiligen Zählers
\remarkboxformat	\figureformat	type, float	Anweisung zur Formatierung des jeweiligen Zählers in der Ausgabe von \caption
\remarkboxname	\figurename	<pre>type, float, name</pre>	Name, der im Label von \caption verwendet wird
\listofremarkboxes	\listoffigures	types, float	Anweisung zur Ausgabe des jeweiligen Verzeichnisses
\listremarkboxname	\listfigurename	<pre>type, float, listname</pre>	Überschrift des jeweiligen Verzeichnisses
\fps@remarkbox	\fps@figure	type, float, floattype	nummerischer Gleitumge- bungstyp zwecks Reihenfolgen- erhalts
lor	lof		Dateiendung der Hilfsdatei für das jeweilige Verzeichnis

Tabelle 14.2.: Optionen für die Anweisung \DeclareNewTOC (Fortsetzung)

floatpos = Gleitverhalten

Jede Gleitumgebung hat ein voreingestelltes *Gleitverhalten*, das über das optionale Argument der Gleitumgebung geändert werden kann. Mit dieser Option wird das *Gleitverhalten* für die optional erstellbare Gleitumgebung (siehe Option float) festgelegt. Die Syntax und Semantik ist dabei mit der des optionalen Arguments für die Gleitumgebung identisch. Wird die Option nicht verwendet, so ist das voreingestellte Gleitverhalten tbp, also top, bottom, page.

floattype=Gleittyp

Jede Gleitumgebung hat einen nummerischen Typ. Gleitumgebungen, bei denen in diesem *Gleittyp* nur unterschiedliche Bits gesetzt sind, können sich gegenseitig überholen. Die Gleitumgebungen figure und table haben normalerweise die Typen 1 und 2, können sich also gegenseitig überholen. Es sind Typen von 1 bis 31 (alle Bits gesetzt, kann also keinen anderen Typ überholen und von keinem anderen Typen überholt werden) zulässig. Wird kein Typ angegeben, so wird mit 16 der höchst mögliche Ein-Bit-Typ verwendet.

forcenames

Siehe Option name und listname.

hang=Einzug

Mehrzeilige Verzeichniseinträge in hierarchisch angeordneten Verzeichnissen besitzen ab der zweiten Zeile einen Einzug von links. Dieser Einzug wird auch für die Position des Textes in der ersten Zeile eines nummerierten Eintrags verwendet. Der Wert des Einzugs kann über diese Option bestimmt werden. Ohne diese Option wird als Einzug 1,5 em verwendet.

indent=Einzug

In der hierarchischen Form besitzt jeder Verzeichniseintrag einen Einzug von links. Der Wert des Einzugs kann über diese Option bestimmt werden. Ohne diese Option wird als *Einzug* 1 em verwendet.

${\tt level=} \textit{Gliederungsebene}$

Jeder Eintrag in ein Verzeichnis hat eine nummerische *Gliederungsebene*, die über diese Option gesetzt werden kann. Ist diese Option nicht angegeben, so wird der Standardwert 1 verwendet.

. . .

Tabelle 14.2.: Optionen für die Anweisung \DeclareNewTOC (Fortsetzung)

listname=Verzeichnistitel

Jedes Verzeichnis hat eine Überschrift, die durch diese Option bestimmt werden kann. Ist die Option nicht angegeben, so wir als Verzeichnistitel »List of Mehrzahl des Eintragstyps « (siehe Option types) verwendet, wobei das erste Zeichen der Mehrzahl des Eintragstyps in einen Großbuchstaben gewandelt wird. Es wird auch ein Makro \listEintragstypname mit diesem Wert definiert, der jederzeit geändert werden kann. Dieses Makro wird jedoch nur definiert, wenn es nicht bereits definiert ist oder zusätzlich Option forcenames gesetzt ist.

name=Eintragsname

Sowohl als optionaler Präfix für die Einträge im Verzeichnis als auch für die Beschriftung in einer Gleitumgebung (siehe Option float) oder einer nicht gleitenden Umgebung (siehe Option nonfloat) wird ein Name für einen Eintrag in das Verzeichnis benötigt. Ohne diese Option wird als Eintragsname der Eintragstyp (siehe Option type) verwendet, bei dem das erste Zeichen in einen Großbuchstaben gewandelt wird. Es wird auch ein Makro \Eintragstyp name mit diesem Wert definiert, der jederzeit geändert werden kann. Dieses Makro wird jedoch nur definiert, wenn es nicht bereits definiert ist oder zusätzlich Option forcenames gesetzt ist.

nonfloat

Es wird nicht nur ein neuer Verzeichnistyp definiert, sondern auch eine nicht gleitende Umgebungen *Eintragstyp* – (siehe Option type), die ähnlich wie eine Gleitumgebung verwendet werden kann, jedoch nicht gleitet und auch nicht die Grenzen der aktuell gültigen Umgebung durchbricht.

owner=Besitzer

Jedes neue Verzeichnis hat bei tocbasic einen Besitzer (siehe Abschnitt 14.1). Dieser kann hier angegeben werden. Ist kein Besitzer angegeben, so wird der Besitzer »float« verwendet, den auch die KOMA-Script-Klassen für das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis verwenden.

type=Eintragstyp

Eintragstyp gibt den Typ der Einträge in das entsprechende Verzeichnis an. Der Typ wird auch als Basisname für verschiedene Makros und gegebenenfalls Umgebungen und Zähler verwendet. Er sollte daher nur aus Buchstaben bestehen. Wird diese Option nicht verwendet, so wird für Eintragstyp die Dateierweiterung aus dem obligatorischen Argument verwendet.

. .

Tabelle 14.2.: Optionen für die Anweisung $\DeclareNewTOC\$ (Fortsetzung)

$\verb"types=Mehrzahl" des Eintragstyps"$

An verschiedenen Stellen wird auch die Mehrzahlform des Eintragstyps verwendet, beispielsweise um eine Anweisung \listofMehrzahl des Eintragstyps zu definieren. Wird diese Option nicht verwendet, so wird als Mehrzahl des Eintragstyps einfach »Eintragstyps« verwendet.

Fremdpakete verbessern mit scrhack

Einige Pakete außerhalb von KOMA-Script arbeiten nicht sehr gut mit KOMA-Script zusammen. Für den KOMA-Script-Autor ist es dabei oftmals sehr mühsam, die Autoren der jeweiligen Pakete von einer Verbesserung zu überzeugen. Das betrifft auch Pakete, deren Entwicklung eingestellt wurde. Deshalb wurde das Paket scrhack begonnen. Dieses Paket ändert Anweisungen und Definitionen anderer Pakete, damit sie besser mit KOMA-Script zusammenarbeiten.

15.1. Entwicklungsstand

Obwohl das Paket bereits seit längerer Zeit Teil von KOMA-Script ist und auch bereits von vielen Anwendern genutzt wird, hat es auch ein Problem. Bei der Umdefinierung von Makros fremder Pakete ist es von der genauen Definition und Verwendung dieser Makros abhängig. Damit ist es gleichzeitig auch von bestimmten Versionen dieser Pakete abhängig. Wird eine unbekannte Version eines der entsprechenden Pakete verwendet, kann scrhack den notwendigen Patch eventuell nicht ausführen. Im Extremfall kann aber umgekehrt der Patch einer unbekannten Version auch zu einem Fehler führen.

Da also scrhack immer wieder an neue Versionen fremder Pakete angepasst werden muss, kann es niemals als fertig angesehen werden. Daher existiert von scrhack dauerhaft nur eine Beta-Version. Obwohl die Benutzung in der Regel einige Vorteile mit sich bringt, kann die Funktion nicht dauerhaft garantiert werden.

15.2. Frühe oder späte Optionenwahl

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.4 geschrieben wurde.

15.3. Verwendung von tochasic

In den Anfängen von KOMA-Script gab es von Anwenderseite den Wunsch, dass Verzeichnisse von Gleitumgebungen, die mit dem Paket float erzeugt werden, genauso behandelt werden, wie das Abbildungsverzeichnis oder das Tabellenverzeichnis, das von den KOMA-Script-Klassen selbst angelegt wird. Damals setzte sich der KOMA-Script-Autor mit dem Autor von float in Verbindung, um diesem eine Schnittstelle für entsprechende Erweiterungen zu unterbreiten. In etwas abgewandelter Form wurde diese in Gestalt der beiden Anweisungen \float@listhead und \float@addtolists realisiert.

Später zeigte sich, dass diese beiden Anweisungen nicht genug Flexibilität für eine umfangreiche Unterstützung aller KOMA-Script-Möglichkeiten boten. Leider hatte der Autor von

float die Entwicklung aber bereits eingestellt, so dass hier keine Änderungen mehr zu erwarten sind.

Andere Paketautoren haben die beiden Anweisungen ebenfalls übernommen. Dabei zeigte sich, dass die Implementierung in einigen Paketen, darunter auch float, dazu führt, dass all diese Pakete nur in einer bestimmten Reihenfolge geladen werden können, obwohl sie ansonsten in keinerlei Beziehung zu einander stehen.

Um all diese Nachteile und Probleme zu beseitigen, unterstützt KOMA-Script diese alte Schnittstelle offiziell nicht mehr. Stattdessen wird bei Verwendung dieser Schnittstelle von KOMA-Script gewarnt. Gleichzeitig wurde in KOMA-Script das Paket tocbasic (siehe Kapitel 14) als zentrale Schnittstelle für die Verwaltung von Verzeichnissen entworfen und realisiert. Die Verwendung dieses Pakets bietet weit mehr Vorteile und Möglichkeiten als die beiden alten Anweisungen.

Obwohl der Aufwand zur Verwendung dieses Pakets sehr gering ist, haben bisher die Autoren der Pakete, die auf die beiden alten Anweisungen gesetzt haben, keine Anpassung vorgenommen. Daher enthält scrhack selbst entsprechende Anpassungen für die Pakete float, floatrow und listings. Allein durch das Laden von scrhack reagieren diese Pakete dann nicht nur auf die Einstellungen von Option listof, sondern beachten auch Sprachumschaltungen durch das babel-Paket. Näheres zu den Möglichkeiten, die durch die Umstellung der Pakete auf tocbasic nun zur Verfügung stehen, ist Abschnitt 14.2 zu entnehmen.

Sollte diese Änderung für eines der Pakete nicht erwünscht sein oder zu Problemen führen, so kann sie selektiv mit den Einstellungen float=false, floatrow=false und listings=false abgeschaltet werden. Wichtig dabei ist, dass eine Änderung der Optionen nach dem Laden des zugehörigen Pakets keinen Einfluss mehr hat!

15.4. Sonderfall hyperref

Ältere Versionen von hyperref vor 6.79h haben bei den Sternformen der Gliederungsbefehle hinter statt vor oder auf die Gliederungsüberschriften verlinkt. Inzwischen ist dieses Problem auf Vorschlag des KOMA-Script-Autors beseitigt. Da die entsprechende Änderung aber über ein Jahr auf sich warten lies, wurde in scrhack ein entsprechender Patch aufgenommen. Zwar kann dieser ebenfalls durch hyperref=false deaktiviert werden, empfohlen wird jedoch stattdessen die aktuelle Version von hyperref zu verwenden. In diesem Fall wird die Änderung durch scrhack automatisch verhindert.

v3.12

Definition von Ebenen und Seitenstilen mit scrlayer

Anwender von Grafikprogrammen sind mit dem Modell der Ebenen für eine Seite bereits vertraut. LATEX selbst ist ein solches Modell jedoch eher fremd. Dennoch gibt es bereits einige Pakete wie eso-pic oder textpos, mit denen bereits eine Art Hintergrund- oder Vordergrundebene in LATEX verfügbar gemacht wurden. Das Paket scrlayer ist ein weiteres Paket, das solche Hintergrund- und Vordergrundebenen zur Verfügung stellt. Im Unterschied zu den anderen genannten Paketen sind die Ebenen bei scrlayer jedoch Teil des Seitenstils. Dadurch ist eine einfache Umschaltung zwischen der Verwendung unterschiedlicher Ebenen durch die Umschaltung des Seitenstils möglich.

Um dies zu erreichen, stellt das Paket auf unterer Stufe zusätzlich eine Schnittstelle zur Definition von Seitenstilen, die auf einem Stapel oder einer Liste von Ebenen beruhen, zum Hinzufügen von Ebenen wahlweise am Anfang oder Ende einer solchen Liste von Ebenen oder unmittelbar vor oder hinter einer anderen Ebene in einer solchen Liste, zum Löschen einer Ebene aus einer solchen Liste und zum Löschen aller Dubletten einer Ebene aus einer solchen Liste bereit. Oder kurz und verständlich gesagt: Die Seitenstil-Schnittstelle von scrlayer stellt Befehle bereit, um einen Seitenstil, der auf einer Liste von Ebenen basiert, zu definieren und diese Ebenenliste zu verwalten.

Nichtsdestoweniger wird die direkte Verwendung der Ebenen nur erfahrenen Anwendern empfohlen. Schnittstellen für Anfänger und durchschnittliche Anwender werden als zusätzliche Pakete angeboten, die dann ihrerseits scrlayer laden. Siehe hierzu Kapitel 5 in Teil I dieser Anleitung.

16.1. Hinweis zum Entwicklungsstand

Die Entwicklung dieses Pakets ist noch nicht abgeschlossen. Teile des Pakets sind auch noch als experimentell einzustufen. Daher können sich in Zukunft insbesondere die internen Funktionalitäten und Funktionsweisen noch ändern. Es ist auch noch mit Erweiterungen zu rechnen. Wegen dieses noch nicht abgeschlossenen Entwicklungsstandes sollte der Leser auch keine abgeschlossene Anleitung erwarten. Dennoch gibt diese Anleitung, die sich vor allem an erfahrene Anwender und Entwickler richtet, den aktuellen Entwicklungsstand der Teile von scrlayer wieder, die als zur Verwendung freigegeben eingestuft sind. Dinge, die hier nicht dokumentiert sind, sollten allenfalls zu Testzwecken Verwendung finden.

16.2. Frühe oder späte Optionenwahl

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.4 geschrieben wurde.

16.3. Einige grundlegende Informationen

Das Paket benötigt einige grundlegende Informationen über die verwendete Klasse. Autoren von Klassen können scrlayer helfen, indem sie entsprechende Angaben machen. Anderenfalls versucht das Paket diese Informationen selbst zu ermitteln. Das funktioniert beispielsweise für die Standardklassen oder für die KOMA-Script-Klassen. Mit anderen Klassen kann es funktionieren oder auch ganz oder teilweise fehlschlagen.

Dieser Abschnitt beschreibt einige der Informationen, die Autoren von Klassen bereitstellen können. Anwender sollten sich im Normalfall nicht darum zu kümmern brauchen.

Wenn \if@chapter definiert ist und \iftrue entspricht, berücksichtigt scrlayer bei seiner Arbeit die Kapitel-Ebene beispielsweise bei Verwendung von Option automark. Wenn es definiert ist, aber nicht \iftrue entspricht, behandelt scrlayer nur die Ebenen der Befehle \part, \section, \subsection, \subsection, \paragraph, \subparagraph, \subparagraph, \subparagraph. Wenn das Makro nicht definiert ist, macht scrlayer die Frage, ob auch die Kapitel-Ebene zu behandeln ist, an der Anweisung \chapter fest. Ist diese Anweisung definiert und entspricht sie nicht \relax, dann definiert scrlayer das Makro \if@chapter selbst als Synonym für \iftrue. Anderenfalls definiert es \if@chapter als Synonym für \iffalse.

$\verb|\displaysthe| \ensuremath{\verb||} Ann-Code \ensuremath{\>|} \ensuremath{\verb||} else \ensuremath{|} Sonst-Code \ensuremath{\>|} \ensuremath{\>|} fi$

Klassen wie book oder scrbook bieten \frontmatter, \mainmatter und \backmatter, um zwischen Vorderteil, Hauptteil und Endteil eines Buches umschalten zu können. In der Regel verwenden diese Klassen intern \if@mainmatter, um entscheiden zu können, ob gerade im Hauptteil des Dokuments gearbeitet wird oder nicht. Klassen wie report oder article haben kein \frontmatter, \mainmatter oder \backmatter und deshalb auch kein \if@mainmatter. Stattdessen gehen sie davon aus, dass es nur einen Hauptteil gibt.

Für scrlayer ist es aber einfacher, nicht ständig erneut die Existenz und Verwendung der Umschaltanweisungen zu erkennen und damit zu entscheiden, ob nun gerade im Hauptteil gearbeitet wird oder nicht, sondern stattdessen auch bei Klassen wie report oder article mit \if@mainmatter zu arbeiten. Das sollte bei den genannten Klassen dann schlicht \iftrue entsprechen. Wenn also \if@mainmatter nicht definiert ist, dann definiert scrlayer es als Synonym für \iftrue.

Einige Klassen definieren jedoch \frontmatter, \mainmatter oder \backmatter und trotzdem kein \if@mainmatter. In diesem Fall definiert scrlayer \if@mainmatter ebenfalls als Synonym für \iftrue und erweitert darüber hinaus die gefundenen Definitionen von \frontmatter, \mainmatter und \backmatter so, dass diese \if@mainmatter passend umdefinieren. Falls es jedoch weitere, vergleichbare Befehle zur Umschaltung zwischen unterschiedlichen Dokumentteilen gibt, so kennt scrlayer diese nicht, testet nicht auf diese und

erweitert sie daher auch nicht passend. In diesem Fall ist scrlayer also auf die Mitarbeit des Klassenautors angewiesen.

```
\label{thm:local_problem} $$ \DeclareSectionNumberDepth{\it Name der Gliederungsebene}$$ $$ \{\it Tiefe der Gliederungsebene\}$$
```

Jeder Gliederungsebene ist normalerweise eine nummerische Tiefe zugeordnet. Das ist notwendig, damit LATEX die Hierarchie der Gliederungsebenen verwalten kann. Allerdings sind die Werte normalerweise nur der jeweiligen Klasse bekannt, in der die Gliederungsbefehle definiert sind. Diese setzt dann in den entsprechenden LATEX-Befehlen selbst die zugehörigen Nummern ein.

Das Paket scrlayer benötigt ebenfalls Informationen über die Hierarchie. Mit Hilfe von \DeclareSectionNumberDepth kann scrlayer zum Namen einer Gliederungsebene die zugehörige nummerische Tiefe bekannt gemacht werden. Für die Standardklassen wäre Name der Gliederungsebene beispielsweise part, chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph oder subparagraph und die jeweils zugehörige Tiefe der Gliederungsebene wäre -1, 0, 1, 2, 3, 4 oder 5.

Das Paket scrlayer versucht diese nummerischen Werte zunächst beim Laden des Pakets und noch einmal während \begin{document} selbst zu ermitteln. Aber für den Fall, dass dies einmal nicht zu einem korrekten Ergebnis führt, beispielsweise falls es vollkommen andere Gliederungsbefehle gibt, kann man die Zuordnung eben mit \DeclareSectionNumberDepth auch explizit vornehmen.

16.4. Deklaration von Ebenen

nebene zwischen den beiden Ebenenstapeln.

Eine Ebene (engl. layer) ist ein Denkmodell für eine Seite. Im Gegensatz zu echtem, physischem Papier ist diese Seite vollständig transparent. Üblicherweise werden mehrere Ebenen übereinander gestapelt und undurchsichtiges Material auf einer Ebene überdeckt Material auf den Ebenen darunter. Ein solcher Stapel von Ebenen wird dann auf eine reale Seite Papier abgebildet. Das Paket scrlayer stellt zwei solche Stapel für jede Seite zur Verfügung: einen Hintergrundstapel und einen Vordergrundstapel. Der Hintergrundstapel befindet sich unter oder hinter dem normalen Seiteninhalt, während der Vordergrundstapel über oder vor dem normalen Seiteninhalt ausgegeben wird. Der normale Seiteninhalt ist daher eine Art von Tren-

Eine Ebene hat mehrere Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist Antwort auf die Frage, ob die Ebene zum Hintergrund oder zum Vordergrund gehört. Hintergrundebenen werden ausgegeben, bevor der normale Inhalt der Seite gedruckt wird. Optisch erscheinen sie daher hinter oder unter dem normalen Inhalt der Seite. Vordergrundebenen werden an den normalen Inhalt anschließend ausgegeben. Optisch erscheinen sie daher vor, auf oder über dem normalen Inhalt der Seite. In der Voreinstellung ist eine Ebene sowohl eine Hintergrundebene als auch eine Vordergrundebene und wird daher zweimal ausgegeben.

Die zweite und dritte Eigenschaft sind die horizontale und vertikale Position der Ebene. Die vierte und fünfte Eigenschaft sind die horizontale und vertikale Größe der Ebene. Daraus ergibt sich, dass eine Ebene auch kleiner oder größer als das Papier sein kann.

Aber wie werden die horizontale und die vertikale Position gemessen? Aus der Antwort ergibt sich die sechste Eigenschaft, die Ausrichtung. Man kann von der linken Papierkante zur linken Kante der Ebene, zur Mitte der Ebene oder zur rechten Kante der Ebene messen. Entsprechend kann man von der oberen Kante des Papiers zur oberen Kante der Ebene, zur Mitte der Ebene oder zur unteren Kante der Ebene messen.

Die siebte Eigenschaft ist, ob eine Ebene auf linken oder rechten Seiten eines Dokuments gedruckt werden soll. In der Voreinstellung wird eine Ebene auf allen Seiten gedruckt. Es ist zu beachten, dass LATEX Seiten mit geraden Seitenzahlen als linke Seiten und Seiten mit ungeraden Seitenzahlen als rechte Seiten behandelt, dass es jedoch im einseitigen Modus unabhängig von der Nummer nur rechte Seiten gibt. LATEX bezeichnet den Gepflogenheiten in der englischen Sprache entsprechend linke Seiten auch als gerade Seiten und rechte Seiten als ungerade Seiten.

Die achte Eigenschaft ist, ob eine Ebene auf den einseitigen oder den doppelseitigen Modus beschränkt sein soll. In der Voreinstellung ist die Ebene diesbezüglich unbeschränkt, wird also sowohl im einseitigen als auch im doppelseitigen Modus ausgegeben. Nichtsdestotrotz wird eine Ebene, die auf gerade Seiten beschränkt ist, im einseitigen Modus niemals ausgegeben werden und ist daher auch keine einseitige Ebene.

Die neunte Eigenschaft ist, ob eine Ebene auf Gleitseiten oder auf Normalseiten beschränkt ist. LATEX erzeugt Gleitseiten für Objekte aus Umgebungen wie table oder figure, wenn diesen erlaubt wurde, auf eigenen Seiten ohne Teile des normalen Dokumentinhalts ausgegeben zu werden (siehe Option p für table oder figure). In gewisser Weise ist es so der gesamten Seite erlaubt, im Dokument zu gleiten. Normalseiten in diesem Sinne sind alle Seiten, die keine Gleitseiten sind. Normalseiten können ebenfalls Gleitumgebungen am Anfang, im Inneren oder am Ende enthalten. Sehr große Gleitumgebungen können auch den Eindruck einer Gleitseite erzeugen, obwohl es sich bei ihnen in Wirklichkeit um oben auf einer Normalseite platzierte Gleitumgebungen handelt.

Die zehnte und letzte Eigenschaft ist der Inhalt der Ebene. Das ist schlicht das, was gedruckt werden soll, wann immer die Ebene ausgegeben wird.

Damit haben wir also zehn Eigenschaften. Später in dieser Anleitung werden wir weitere Eigenschaften sehen, die jedoch auf diese zehn Eigenschaften abgebildet werden können. Daher nennen wir diese zehn Eigenschaften die primären Eigenschaften.

```
\DeclareLayer[Optionenliste] {Name der Ebene} \DeclareNewLayer[Optionenliste] {Name der Ebene} \ProvideLayer[Optionenliste] {Name der Ebene} \RedeclareLayer[Optionenliste] {Name der Ebene} \ModifyLayer[Optionenliste] {Name der Ebene}
```

Diese Anweisungen können verwendet werden, um Ebenen zu definieren. Der Name der Ebene muss voll expandierbar sein. Die Expansion sollte in ASCII-Buchstaben resultieren. Einige

zusätzliche Zeichen werden ebenfalls akzeptiert, ihre Verwendung wird jedoch nicht empfohlen.

Dabei spielt es bei Verwendung von \DeclareLayer keine Rolle, ob eine Ebene Name der Ebene bereits existiert oder nicht. Sie wird in jedem Fall mit den über die Optionenliste angegebenen Eigenschaften definiert. Einzelne Optionen bestehen entweder nur aus einem Schlüssel oder aus einem Schlüssel, gefolgt von einem Gleichheitszeichen und einem Wert. Die Optionen sind durch Komma voneinander getrennt. Um innerhalb der Werte einer Option ein Komma oder ein Leerzeichen verwenden zu können, muss der entsprechende Wert in geschweifte Klammern gesetzt werden. Eine Übersicht über die Optionen und die Eigenschaften, die sie repräsentieren, findet sich in Tabelle 16.1.

Im Unterschied zu \DeclareLayer meldet \DeclareNewLayer einen Fehler, falls eine Ebene mit dem angegebenen Namen bereits existiert. Damit wird der Anwender davor bewahrt, versehentlich mehrmals denselben Namen zu verwenden. Dies ist insbesondere auch dann nützlich, wenn Klassen oder Pakete intern ebenfalls Ebenen definieren.

Dagegen definiert \ProvideLayer die Ebene nur, wenn nicht bereits eine Ebene mit dem angegebenen Namen existiert. Wird der Name hingegen bereits für eine andere Ebene verwendet, so wird die neuerliche Definition ignoriert. Die Anweisung hat also die Bedeutung: Definiere die Ebene, falls sie noch nicht existiert.

Soll eine bereits existierende Ebene umdefiniert werden, so kann wahlweise \RedeclareLayer oder \ModifyLayer verwendet werden. Während mit \RedeclareLayer die Ebene zunächst auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt und damit über die angegebene Optionenliste komplett neu definiert wird, unterbleibt bei \ModifyLayer das Zurücksetzen. Es werden dann nur die Eigenschaften geändert, für die in der Optionenliste auch Angaben vorhanden sind. Die Anwendung auf eine zuvor noch nicht definierte Ebene stellt bei beiden Anweisungen einen Fehler dar.

Tabelle 16.1.: Optionen für die Definition von Seiten-Ebenen mit ihrer jeweiligen Bedeutung als Ebenen-Eigenschaft

align=Ausrichtungszeichen

Über die Ausrichtungszeichen wird die gewünschte Ausrichtung der Ebene bestimmt. Dabei steht jedes einzelne Ausrichtungszeichen für eine mögliche Anwendung der Werte Abstand der Optionen hoffset oder voffset. Mehrere Ausrichtungszeichen können ohne Leerzeichen oder Komma direkt hintereinander geschrieben werden und werden in der Reihenfolge ihres Auftretens ausgewertet. Makros sind im Wert der Option jedoch nicht zulässig. Zulässige Ausrichtungszeichen sind:

- b der Wert der Option voffset ist der Abstand der Unterkante der Ebene von der Oberkante des Papiers.
- c die Werte der Optionen hoffset und voffset sind die Abstände des Zentrums der Ebene von der linken und der oberen Kante des Papiers.
- 1 der Wert der Option hoffset ist der Abstand der linken Kante der Ebene von der linken Kante des Papiers.
- r der Wert der Option hoffset ist der Abstand der rechten Kante der Ebene von der linken Kante des Papiers.
- t der Wert der Option voffset ist der Abstand der Oberkante der Ebene von der Oberkante des Papiers.

$\verb| area={horizontaler Abstand}{vertikaler Abstand}{Breite}{H\"{o}he}|$

Die zusammengesetzte Eigenschaft resultiert in den primären Eigenschaften hoffset=horizontaler Abstand, voffset=vertikaler Abstand, width=Breite, height=Höhe.

background

Mit dieser Option wird die Ebene zu einer reinen Hintergrundebene. Sie wird also im Gegensatz zur Grundeinstellung nicht mehr gleichzeitig im Hintergrund und im Vordergrund, sondern nur noch im Hintergrund ausgegeben. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

Tabelle 16.1.: Optionen für die Definition von Ebenen (Fortsetzung)

bottommargin

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene horizontal von der linken Kante bis zur rechten Kante des Papiers reicht und vertikal den gesamten Bereich unter dem Seitenfuß bis zur unteren Papierkante abdeckt. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

clone=Name einer Ebene

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt alle primären Eigenschaften entsprechend der aktuellen, primären Eigenschaften der Ebene mit dem angegebenen Name einer Ebene. Es ist zu beachten, dass Name einer Ebene voll expandierbar sein muss und zu Buchstaben expandieren sollte. Einige weitere Zeichen werden toleriert, ihre Verwendung wird jedoch nicht empfohlen! Die Ebene mit dem angegebenen Name einer Ebene muss außerdem bereits existieren.

contents=Code

Der angegebene Code wird immer dann expandiert und ausgeführt, wenn die Ebene ausgegeben wird. Damit definiert Code das, was auf der Ebene zu sehen ist. Es werden keine Tests durchgeführt, ob Code gültig und korrekt ist. Fehler in Code können daher zu verschiedenen Fehlermeldungen auf jeder Seite führen, auf der die Ebene ausgegeben wird.

evenpage

Mit dieser Option wird die Ebene zu einer Ebene für linke Seiten. Sie wird also im Gegensatz zur Grundeinstellung nicht mehr sowohl auf linken als auch auf rechten Seiten ausgegeben. Da es linke Seiten nur im doppelseitigen Satz gibt, schließt diese Eigenschaft quasi twoside mit ein. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

floatpage

Mit dieser Option wird die Ebene zu einer Gleitseitenebene. Sie wird also im Gegensatz zur Grundeinstellung nicht mehr auf allen Seiten, sondern nur noch auf Gleitseiten ausgegeben. Näheres zu Gleitseiten ist der Einleitung zu diesem Abschnitt zu entnehmen. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

foot

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den Seitenfuß in der Breite des Textbereichs überdeckt. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

Tabelle 16.1.: Optionen für die Definition von Ebenen (Fortsetzung)

footskip

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene vertikal den Bereich zwischen dem Textbereich und dem Seitenfuß in Breite des Textbereichs überdeckt. Es ist zu beachten, dass die Höhe dieses Bereichs zwar von der Länge \footskip abhängt, dieser jedoch nicht entspricht. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

foreground

Mit dieser Option wird die Ebene zu einer reinen Vordergrundebene. Sie wird also im Gegensatz zur Grundeinstellung nicht mehr gleichzeitig im Hintergrund und im Vordergrund, sondern nur noch im Vordergrund ausgegeben. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

head

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den Seitenkopf in der Breite des Textbereichs überdeckt. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

headsep

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den Abstand zwischen dem Seitenkopf und dem Textbereich in der Breite des Textbereichs überdeckt. Ihre Höhe entspricht damit der Länge \headsep. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

height=*Höhe*

Setzt die *Höhe* der Ebene. Beachten Sie, dass *Höhe* wahlweise eine IATEX-Länge sein kann, die mit \newlength definiert wurde, eine TEX-Länge, die mit \newdimen oder \newskip definiert wurde, ein Längenwert wie 10 pt oder ein Längenausdruck unter Verwendung von +, -, /, *, (, und). Die genaue Syntax eines Längenausdrucks ist [Tea98, Abschnitt 3.5] zu entnehmen.

hoffset=Abstand

Setzt den *Abstand* der Ebene von der linken Kante des Papiers. Wie der *Abstand* gemessen wird, hängt von Eigenschaft align ab. Beachten Sie, dass *Abstand* wahlweise eine LaTeX-Länge sein kann, die mit \newlength definiert wurde, eine TeX-Länge, die mit \newdimen oder \newskip definiert wurde, ein Längenwert wie 10 pt oder ein Längenausdruck unter Verwendung von +, -, /, *, (, und). Die genaue Syntax eines Längenausdrucks ist [Tea98, Abschnitt 3.5] zu entnehmen.

. .

Tabelle 16.1.: Optionen für die Definition von Ebenen (Fortsetzung)

innermargin

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den inneren Rand der Seite von der Papieroberkante bis zur Papierunterkante überdeckt. Der innere Rand entspricht im einseitigen Satz dem linken Rand. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

leftmargin

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den linken Rand der Seite von der Papieroberkante bis zur Papierunterkante überdeckt. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

nonfloatpage

Mit dieser Option wird die Ebene auf Seiten beschränkt, die keine Gleitseiten sind. Sie wird also im Gegensatz zur Grundeinstellung nicht mehr auf allen Seiten, sondern nur noch auf Nichtgleitseiten ausgegeben. Näheres zu Gleitseiten und Nichtgleitseiten ist der Einleitung zu diesem Abschnitt zu entnehmen. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

oddpage

Mit dieser Option wird die Ebene zu einer Ebene für rechte Seiten. Sie wird also im Gegensatz zur Grundeinstellung nicht mehr sowohl auf linken als auch auf rechten Seiten ausgegeben. Es ist zu beachten, dass im einseitigen Satz alle Seiten unabhängig von der Seitenzahl rechte Seiten sind. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

oneside

Mit dieser Option wird die Ebene zu einer Ebene für den einseitigen Satz. Sie wird also im Gegensatz zur Grundeinstellung nicht mehr sowohl im einseitigen als auch im doppelseitigen Satz ausgegeben. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

outermargin

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den äußeren Rand der Seite von der Papieroberkante bis zur Papierunterkante überdeckt. Der äußere Rand entspricht im einseitigen Satz dem rechten Rand. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

Tabelle 16.1.: Optionen für die Definition von Ebenen (Fortsetzung)

page

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene die komplette Seite überdeckt. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

rightmargin

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den rechten Rand der Seite von der Papieroberkante bis zur Papierunterkante überdeckt. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

textarea

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den kompletten Textbereich überdeckt. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

topmargin

Die zusammengesetzte Eigenschaft setzt die primären Eigenschaften hoffset, voffset, width, height und align so, dass die Ebene den oberen Rand der Seite von der linken Kante des Papiers bis zu dessen rechter Kante überdeckt. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

twoside

Mit dieser Option wird die Ebene zu einer Ebene für den doppelseitigen Satz. Sie wird also im Gegensatz zur Grundeinstellung nicht mehr sowohl im einseitigen als auch im doppelseitigen Satz ausgegeben. Diese Option erwartet und erlaubt keinen Wert.

voffset=Abstand

Setzt den Abstand der Ebene von der Papieroberkante. Wie der Abstand gemessen wird, hängt von Eigenschaft align ab. Beachten Sie, dass Abstand wahlweise eine Larex-Länge sein kann, die mit \newlength definiert wurde, eine Tex-Länge, die mit \newdimen oder \newskip definiert wurde, ein Längenwert wie 10 pt oder ein Längenausdruck unter Verwendung von +, -, /, *, (, und). Die genaue Syntax eines Längenausdrucks ist [Tea98, Abschnitt 3.5] zu entnehmen.

Tabelle 16.1.: Optionen für die Definition von Ebenen (Fortsetzung)

width=Breite

Setzt die *Breite* der Ebene. Beachten Sie, dass *Breite* wahlweise eine LaTeX-Länge sein kann, die mit \newlength definiert wurde, eine TeX-Länge, die mit \newdimen oder \newskip definiert wurde, ein Längenwert wie 10 pt oder ein Längenausdruck unter Verwendung von +, -, /, *, (, und). Die genaue Syntax eines Längenausdrucks ist [Tea98, Abschnitt 3.5] zu entnehmen.

\layerxoffset \layeryoffset \layerwidth \layerheight

Diese Anweisungen sind nur innerhalb der Ausgabe des mit contents angegebenen Code gültig. In diesem Fall enthalten sie die tatsächlich verwendete Position und Ausdehnung der Ebene, die für die Ausgabe verwendet werden. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig auch die tatsächliche Ausdehnung des Inhalts, falls dieser beispielsweise überbreit oder überhoch ist oder die Ebene nicht komplett ausfüllt. Eine Umdefinierung der Anweisungen und damit Änderung der in ihnen gespeicherten Werte ist nicht gestattet und führt zu unvorhersehbaren Ergebnissen.

$\label{layerExists} $$ \prod_{n=0}^{\infty} \{Dann-Code\} \{Sonst-Code\} $$$

Diese Anweisung kann dazu verwendet werden, Code in Abhängigkeit davon, ob ein eine Ebene existiert oder nicht, auszuführen. Wenn die Ebene mit dem angegebenen Name existiert, so wird der Dann-Code ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Code. Bitte beachten Sie, dass die Anweisung nicht wirklich testen kann, ob eine Ebene existiert. Sie verwendet stattdessen Heuristiken, die niemals falsch-negativ sein können, jedoch im Extremfall falsch-positiv sein könnten. Nichtsdestotrotz: Falls der Test falsch-positiv ist, läuft etwas schief. Beispielsweise könnte dies ein Indikator für die Verwendung eines inkompatiblen Pakets oder dafür sein, dass der Anwender etwas tut, was er besser nicht tun sollte.

\DestroyLayer{Name der Ebene}

Existiert eine Ebene mit dem angegebenen Name der Ebene, so werden alle zu dieser Ebene gehörenden Makros zu \relax. Anschließend kann die Ebene nicht länger verwendet werden. Allerdings ist es kein Problem, falls die Ebene Bestandteil eines mit scrlayer definierten Seitenstils ist, da derart zerstörte Ebenen schlicht ignoriert werden. Nichtsdestotrotz können zerstörte Ebenen anschließend mit \DeclareNewLayer oder \ProvideLayer neu definiert werden. Sie können jedoch vor einer neuerlichen Definition nicht länger mit \RedeclareLayer oder \ModifyLayer verändert werden.

Die Anweisung ist dazu bestimmt, innerhalb des Arguments Code von \scrlayerOnAutoRemoveInterface (siehe Abschnitt 16.8, Seite 350) verwendet zu werden. Damit können Ebenen, die unter Verwendung von entfernbaren Anweisungen einer entfernbaren Benutzerschnittstelle definiert wurden, zusammen mit dieser Benutzerschnittstelle entfernt werden.

\layercontentsmeasure

Mit Hilfe der KOMA-Script-Option draft kann für das Paket scrlayer ein Entwurfsmodus aktiviert werden. In diesem Entwurfsmodus wird hinter jeder Ebene zunächst eine Bemaßung der Ebene ausgegeben. Diese Bemaßung erfolgt mit \layercontentsmeasure. Diese Anweisung zeigt am oberen und linken Rand der Ebene ein Maßband in Zentimeter und am rechten und unteren Rand der Ebene ein Maßband in Zoll. Die Anweisung \layercontentsmeasure kann statt über die Option auch schlicht als alleiniger Code für die Eigenschaft contents einer Ebene verwendet werden.

16.5. Deklaration und Verwaltung von Seitenstilen

Wir kennen nun Ebenen und wissen, wie diese definiert und verwaltet werden. Aber bisher wissen wir noch nicht, wie sie verwendet werden. Die möglicherweise überraschende Antwort lautet: mit Hilfe von Seitenstilen. Üblicherweise werden Seitenstile in LATEX zur Definition von Kopf und Fuß der Seite verwendet.

Kopf und Fuß für ungerade oder rechte Seiten werden im doppelseitigen Modus auf Seiten mit ungerader Seitenzahl ausgegeben. Im einseitigen Modus werden sie auf allen Seiten verwendet. Das ist unmittelbar mit den Optionen oddpage und evenpage für Ebenen vergleichbar.

Der Seitenkopf wird vor dem normalen Seiteninhalt ausgegeben. Der Seitenfuß wird entsprechend nach dem normalen Seiteninhalt ausgegeben. Dies korrespondiert also unmittelbar mit den Optionen background und foreground für Ebenen.

Daher liegt es nahe, Seitenstile als Listen von Ebenen zu definieren. Aber statt nur die genannten vier Optionen können dabei alle Eigenschaften verwendet werden, die in Abschnitt 16.4, Tabelle 16.1, ab Seite 330 erklärt wurden.

Als Ergebnis dieser Überlegungen ist eine Form von Seitenstilen, die scrlayer bietet, der Ebenen-Seitenstil. Ein solcher Ebenen-Seitenstil besteht aus Ebenen und zusätzlich aus mehreren Haken (engl. hooks). Die Ebenen wurden bereits in Abschnitt 16.4 beschrieben. Die Haken sind Punkte in der Expansion oder Anwendung von Seitenstilen, zu denen zusätzlicher Code hinzugefügt werden kann. Erfahrene Anwender kennen dieses Konzept bereits von beispielsweise \AtBeginDocument (siehe [Tea05b]) oder \BeforeClosingMainAux (siehe Seite 288).

Eine zweite Form von Seitenstilen, die scrlayer bietet, ist der Alias-Seitenstil oder Seitenstil-Alias. Ein Seitenstil-Alias besteht in Wirklichkeit aus einem anderen Seitenstil. Anders aus-

gedrückt ist der Name eines Seitenstil-Alias ein Alias-Name für einen anderen Seitenstil-Alias oder einen primären Seitenstil. Daher führt die Manipulation an einem Seitenstil-Alias zu einer Manipulation am originären Seitenstil. Ist der originäre Seitenstil selbst ebenfalls ein Seitenstil-Alias, so führt dessen Manipulation wiederum zu einer Manipulation dessen originären Seitenstils und immer so weiter, bis schließlich ein realer Seitenstil verändert wird. Der Ausdruck realer Seitenstil wird zur Unterscheidung von einem Seitenstil-Alias verwendet. Alle Seitenstile, die kein Seitenstil-Alias sind, sind reale Seitenstile. Seitenstil-Aliase können nicht nur für Seitenstile definiert werden, die mit scrlayer definiert wurden, sondern für alle Seitenstile.

\currentpagestyle

Das Paket scrlayer erweitert die IATEX-Anweisung \pagestyle so, dass diese \currentpagestyle als den Namen des jeweils aktiven Seitenstils definiert. Es ist zu beachten, dass \thispagestyle selbst \currentpagestyle nicht verändert. Wird \thispagestyle verwendet, so kann sich \currentpagestyle aber innerhalb der IATEX-Ausgabefunktion verändern. Dies hat jedoch nur dann Auswirkungen, wenn \currentpagestyle bis in die IATEX-Ausgabefunktion geschützt verwendet wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass die später in diesem Abschnitt dokumentierten Ebenen-Seitenstile nicht auf diese Erweiterung von \pagestyle angewiesen sind, da sie selbst auch \currentpagestyle umdefinieren. Die Erweiterung wurde für die Verwendung von anderen Seitenstilen, die nicht auf scrlayer basieren, vorgenommen. Es ist außerdem zu beachten, dass \currentpagestyle vor der ersten Verwendung von \pagestyle nach dem Laden von scrlayer leer ist. Bei der Definition einer Endanwender-Schnittstelle dürfte es daher nützlich sein, mit einer impliziten \pagestyle-Anweisung den aktuellen Seitenstil auf eine Voreinstellung zu setzen.

```
\BeforeSelectAnyPageStyle{Code}
\AfterSelectAnyPageStyle{Code}
```

Die Anweisung \BeforeSelectAnyPageStyle fügt einem Haken (engl. hook) Code hinzu, der innerhalb der Ausführung von Anweisung \pagestyle, unmittelbar vor der Auswahl des Seitenstils ausgeführt wird. Innerhalb von Code kann #1 als Platzhalter für das Argument von \pagestyle verwendet werden.

Die Anweisung \AfterSelectAnyPageStyle arbeitet ähnlich. Allerdings wird hier *Code* ausgeführt, nachdem der Seitenstil gewählt und \currentpagestyle auf den Namen des realen Seitenstils gesetzt wurde.

Es ist zu beachten, dass *Code* jeweils nur bei der Wahl eines Seitenstils mit Hilfe von \pagestyle ausgeführt wird. Wird ein Seitenstil auf andere Art, beispielsweise mit Hilfe von \thispagestyle, gewählt, so wird *Code* nicht ausgeführt. Es ist außerdem zu beachten, dass einmal hinzugefügter *Code* nicht mehr entfernt werden kann. Allerdings wird der *Code* lokal hinzugefügt. Sein Gültigkeitsbereich kann daher mit einer Gruppe beschränkt werden.

Diese Anweisungen können verwendet werden, um einen Seitenstil mit dem Namen Seitenstil-Alias-Name zu definieren, der einfach nur ein Alias für einen bereits existierenden Seitenstil mit dem Namen originärer Seitenstil-Name ist. Falls bereits ein Seitenstil mit dem Namen Seitenstil-Alias-Name existiert, wird dieser vor der Erzeugung des Alias mit \DeclarePageStyleAlias oder \RedeclarePageStyleAlias zerstört.

Die Anweisung \DeclareNewPageStyleAlias erzeugt eine Fehlermeldung, falls zuvor bereits ein Seitenstil Seitenstil-Alias-Name definiert wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob der existierende Seitenstil selbst ein Alias-Seitenstil, ein Ebenen-Seitenstil oder eine andere Art von Seitenstil ist.

Die Anweisung \ProvidePageStyleAlias definiert den Seitenstil-Alias nur, falls nicht bereits ein Seitenstil Seitenstil-Alias-Name existiert. Falls ein solcher Seitenstil existiert, bleibt dieser erhalten und die Anweisung tut schlicht nichts.

Gegensatz den drei vorgenannten Anweisungen erwartet zu\RedeclarePageStyleAlias, dass bereits ein Seitenstil mit Namen Seitenstil-Alias-Name existiert. Anderenfalls erzeugt die Anweisung eine Fehlermeldung.

$\verb|\DestroyPageStyleAlias| \{Seitenstil-Alias-Name\}|$

Mit dieser Anweisung wird der Seitenstil-Alias mit dem angegebenen Namen Seitenstil-Alias-Name für LATEX wieder undefiniert, wenn es tatsächlich einen Alias-Seitenstil dieses Namens gibt. Anschließend kann der Seitenstil auch mit \DeclareNewAliasPageStyle oder \ProvideAliasPageStyle wieder neu definiert werden.

Die Anweisung ist dazu bestimmt, innerhalb des Arguments *Code* von \scrlayerOnAutoRemoveInterface (siehe Abschnitt 16.8, Seite 350) verwendet zu werden, um Seitenstile, die als Teil eines Endanwender-Interfaces definiert wurden, beim automatischen Entfernen dieses Interfaces mit zu entfernen.

$\verb|\GetRealPageStyle| \{Seitenstil-Name\}|$

Diese Anweisung sucht rekursiv nach dem tatsächlichen Namen eines Seitenstils, wenn der angegebene Seitenstil-Name zu einem Alias-Seitenstil gehört. Ist Seitenstil-Name nicht der Name eines Alias-Seitenstils, so ist das Ergebnis Seitenstil-Name selbst. Das gilt auch,

falls ein Seitenstil namens Seitenstil-Name gar nicht existiert. Die Anweisung ist voll expandierbar und kann damit beispielsweise auch im zweiten Argument einer \edef-Anweisung verwendet werden.

Diese Anweisungen deklarieren einen Seitenstil mit dem Namen {Seitenstil-Name}. Der Seitenstil besteht aus einer Anzahl von Ebenen, die in der mit Komma separierten Ebenenliste angegeben sind. Es ist zu beachten, dass sowohl Seitenstil-Name als auch Ebenenliste voll expandierbar sein müssen und die Expansion zu einer Reihe von Buchstaben führen sollte. Einige andere Zeichen werden zwar toleriert, ihre Verwendung wird jedoch nicht empfohlen.

Die Optionenliste ist eine mit Komma separierte Liste von Optionen der Form Schlüssel=Code. Diese Optionen können verwendet werden, um zusätzliche Eigenschaften zu setzen und zusätzliche Möglichkeiten zu nutzen. Derzeit werden sie verwendet, um Code an bestimmten Stellen der Aktivierung oder Verwendung eines Seitenstils über Haken (engl. hooks) auszuführen. Für allgemeine Informationen zu Haken sei auf die Einleitung zu diesem Abschnitt verwiesen. Details zu den Haken und ihrer Bedeutung sind Tabelle 16.2 zu entnehmen.

Tabelle 16.2.: Optionen und gleichnamige Haken für Ebenen-Seitenstile (in der Reihenfolge ihrer Abarbeitung)

onselect=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn der Seitenstil beispielsweise mit \pagestyle ausgewählt wird. Es ist zu beachten, dass \thispagestyle selbst keinen Seitenstil unmittelbar auswählt, sondern der Seitenstil in diesem Fall erst innerhalb der Ausgaberoutine von LATEX aktiviert wird.

oninit=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn die Ausgabe der Ebenen für den Seitenstil initialisiert wird. Beachten Sie, dass dies für jede Seite zweimal geschieht: einmal für Hintergrund-Ebenen und einmal für Vordergrund-Ebenen.

Tabelle 16.2.: Optionen für die Haken von Ebenen-Seitenstilen (Fortsetzung)

ononeside=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn im einseitigen Modus die Ausgabe der Ebenen für den Seitenstil initialisiert wird. Beachten Sie, dass dies für jede Seite zweimal geschieht: einmal für Hintergrund-Ebenen und einmal für Vordergrund-Ebenen.

ontwoside=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn im doppelseitigen Modus die Ausgabe der Ebenen für den Seitenstil initialisiert wird. Beachten Sie, dass dies für jede Seite zweimal geschieht: einmal für Hintergrund-Ebenen und einmal für Vordergrund-Ebenen.

onoddpage=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn die Ausgabe der Ebenen für den Seitenstil auf einer rechten Seite initialisiert wird. Beachten Sie, dass dies für jede Seite zweimal geschieht: einmal für Hintergrund-Ebenen und einmal für Vordergrund-Ebenen. Beachten Sie außerdem, dass im einseitigen Modus alle Seiten rechte Seiten sind.

onevenpage=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn die Ausgabe der Ebenen für den Seitenstil auf einer linken Seite initialisiert wird. Beachten Sie, dass dies für jede Seite zweimal geschieht: einmal für Hintergrund-Ebenen und einmal für Vordergrund-Ebenen. Beachten Sie außerdem, dass im einseitigen Modus keine linken Seiten existieren.

onfloatpage=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn die Ausgabe der Ebenen für den Seitenstil auf einer Gleitumgebungsseite initialisiert wird. Beachten Sie, dass dies für jede Seite zweimal geschieht: einmal für Hintergrund-Ebenen und einmal für Vordergrund-Ebenen. Beachten Sie außerdem, dass Gleitumgebungsseiten nur diejenigen Seiten sind, auf denen eine oder mehrere p-platzierte Gleitumgebungen ausgegeben werden.

. .

Tabelle 16.2.: Optionen für die Haken von Ebenen-Seitenstilen (Fortsetzung)

$\verb|onnonfloatpage=| Code|$

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn die Ausgabe der Ebenen für den Seitenstil auf einer Seite initialisiert wird, die keine Gleitumgebungsseite ist. Beachten Sie, dass dies für jede Seite zweimal geschieht: einmal für Hintergrund-Ebenen und einmal für Vordergrund-Ebenen. Beachten Sie außerdem, dass Gleitumgebungsseiten nur diejenigen Seiten sind, auf denen eine oder mehrere p-platzierte Gleitumgebungen ausgegeben werden, und auf anderen Seiten sehr wohl t-, b- oder h-platzierte Gleitumgebungen stehen können.

onbackground=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn die Ausgabe der Ebenen für den Hintergrund einer Seite initialisiert wird. Beachten Sie, dass dies auf jeder Seite genau einmal der Fall ist.

onforeground=Code

Der Code dieses Hakens wird immer dann ausgeführt, wenn die Ausgabe der Ebenen für den Vordergrund einer Seite initialisiert wird. Beachten Sie, dass dies auf jeder Seite genau einmal der Fall ist.

Während die Anweisung \DeclarePageStyleByLayers den Seitenstil immer definiert, erzeugt \DeclareNewPageStyleByLayers eine Fehlermeldung, falls bereits ein Seitenstil gleichen Namens existiert. Beachten Sie, dass die Deklaration eines Seitenstils, der bereits ein Alias für einen anderen Seitenstil ist (siehe beispielsweise \DeclareAliasPageStyle zuvor in diesem Abschnitt) nicht zu der Umdefinierung des angegebenen Alias-Seitenstils, sondern des realen Seitenstils (siehe \GetRealPageStyle zuvor in diesem Abschnitt) führt.

Im Unterschied dazu wird bei \ProvidePageStyleByLayers der Seitenstil unverändert erhalten, wenn bereits ein Seitenstil des Namens Seitenstil-Name existiert. Existiert kein solcher Seitenstil, so wird er wie bei \DeclarePageStyleByLayers definiert.

Die Anweisung \RedeclarePageStyleByLayers wiederum erwartet, dass bereits ein Seitenstil des Namens Seitenstil-Name existiert und definiert dessen realen Seitenstil dann um. Existiert jedoch noch kein Seitenstil des angegebenen Namens, so resultiert daraus eine Fehlermeldung.

Beachten Sie auch die nachfolgenden Anmerkungen zum Pseudo-Seitenstil @everystyle@.

@everystyle@ empty

Das Paket scrlayer definiert von sich aus bereits zwei in gewisser Weise spezielle Seitenstile. Der erste davon ist @everystyle@. Dieser Seitenstil sollte niemals als normaler Seitenstil

beispielsweise mit \pagestyle oder \thispagestyle oder als Ziel eines Alias-Seitenstils verwendet werden. Stattdessen werden die Ebenen und Haken dieses Seitenstils von allen anderen Ebenen-Seitenstilen mit verwendet. Dabei werden die Haken von @everystyle@ jeweils vor den entsprechenden Haken und die Ebenen jeweils vor den entsprechenden Ebenen des aktiven Seitenstils ausgeführt.

Damit ist das Hinzufügen einer Ebene zum Pseudo-Seitenstil @everystyle@ oder von Code zu einem Haken dieses Seitenstils vergleichbar mit dem Hinzufügen einer Ebene beziehungsweise von Haken-Code zu allen Ebenen-Seitenstile. Der eine entscheidende Unterschied ist: Befehle, die sich auf die Ebenen eines Seitenstils beziehen, das sind neben \ForEachLayerOfPageStyle beispielsweise auch die Anweisungen \AddLayersToPageStyleBeforeLayer oder \AddLayersToPageStyleAfterLayer, lassen die Ebenen des Seitenstils @everystyle@ unberücksichtigt, wenn sie auf einen anderen Ebenen-Seitenstil angewendet werden.

Der zweite etwas andere Ebenen-Seitenstil ist empty. Bereits vom LATEX-Kern wird ein Seitenstil dieses Namens definiert, der einen leeren Kopf und Fuß hat. Das Paket scrlayer definiert diesen Seitenstil als Ebenen-Seitenstil ohne Ebenen um. Nichtsdestotrotz kann er wie jeder andere Ebenen-Seitenstil verwendet werden. Der Hauptvorteil dieses Ebenen-Seitenstils gegenüber dem ursprünglichen Seitenstil aus dem LATEX-Kern ist, dass er ebenfalls die Haken und Ebenen des Pseudo-Seitenstils @everystyle@ ausführt.

onpsselect=Code
onpsinit=Code
onpsoneside=Code
onpstwoside=Code
onpsoddpage=Code
onpsevenpage=Code
onpsfloatpage=Code
onpsnonfloatpage=Code
onpsbackground=Code
onpsforeground=Code

Für jeden der Haken aus Tabelle 16.2 existiert außerdem eine KOMA-Script-Option. Die Namen der KOMA-Script-Optionen ähneln den Namen der Optionen für die Befehle zur Deklaration von Ebenen-Seitenstilen. Es wird lediglich ein »ps« nach dem »on« am Anfang des Namens eingefügt. Die Werte dieser KOMA-Script-Optionen werden als Anfangswerte für die entsprechenden Haken verwendet. Dieser Anfangswert wird dann um alle Werte, die dem entsprechenden Haken in der Optionenliste der Deklarationsbefehle zugewiesen werden, erweitert. Der Anfangswert kann mit Hilfe der Anweisung \ModifyLayerPageStyleOptions, die später in diesem Abschnitt erklärt wird, entfernt werden.

```
\label{lem:deactivatepagestylelayers=} $$ \ensuremath{\texttt{deactivatepagestylelayers=}Ein-Aus-Wert}$ $$ \ensuremath{\texttt{ForEachLayer0fPageStyle}} $$ \ensuremath{\texttt{Seitenstil-Name}} $$ \ensuremath{\texttt{Code}}$$ $$
```

Solange KOMA-Script-Option deactivatepagestylelayers nicht aktiviert ist, kann mit \ForEachLayerOfPageStyle für jede Ebene des Seitenstils mit dem Namen Seitenstil-Name beliebiger Code ausgeführt werden. Innerhalb von Code dient dabei #1 als Platzhalter für den Namen der gerade abgearbeiteten Ebene.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen die Namen aller Ebenen des Seitenstils scrheadings als Komma-separierte Liste, so können Sie dies mit

```
\newcommand*\commaatlist{}
\ForEachLayerOfPageStyle{scrheadings}{%
  \commaatlist#1\gdef\commaatlist{, }}
\let\commaatlist\relax
erreichen.
```

Die Verwendung von \gdef an Stelle von \def ist im Beispiel notwendig, weil Code innerhalb einer Gruppe ausgeführt wird, um unerwünschte Seiteneffekte zu minimieren. Die Anweisung \gdef definiert \commaatlist jedoch global um, so dass beim Aufruf des Codes für die nächste Ebene die Änderung Bestand hat.

Diverse Anweisungen von scrlayer setzen intern selbst ebenfalls \ForEachLayerOfPageStyle ein. Auch deren Funktion kann daher über die KOMA-Script-Option deactivatepagestylelayers verändert werden. Diese Option kann daher verwendet werden, um alle Ebenen aller Seitenstile temporär zu deaktivieren oder zu verstecken.

```
\label{lem:linear_lambda} $$ AddLayersToPageStyle{Seitenstil-Name}_{Ebenenliste} $$ AddLayersAtEndOfPageStyle{Seitenstil-Name}_{Ebenenliste} $$ \end{Ebenenliste} $$ \end{Ebenenliste} $$ \end{Ebenenliste} $$
```

Diese Anweisungen können verwendet werden, um Ebenen zu einem Seitenstil hinzuzufügen oder davon zu entfernen. Der Seitenstil wird dabei über seinen Seitenstil-Name referenziert. Die Ebenen werden in einer durch Komma separierten Ebenenliste angegeben.

Sowohl die Anweisung \AddLayersToPageStyle als auch die Anweisung \AddLayersAtEndOfPageStyle fügt die Ebenen am Ende der Ebenenliste des Seitenstils ein. Logisch liegen die neu hinzugefügten Ebenen also über oder vor den bereits vorhandenen Ebenen, wobei Hintergrund-Ebenen natürlich weiterhin logisch hinter der Textebene und damit auch hinter allen Vordergrund-Ebenen liegen.

Die Anweisung \AddLayersAtBeginOfPageStyle fügt die Ebenen hingegen am Anfang der Ebenenliste des Seitenstils ein. Dabei werden die Ebenen in der Reihenfolge am Anfang eingefügt, in der sie auch in der *Ebenenliste* stehen. Damit wird die Ebene, die ganz am Ende von *Ebenenliste* steht, nach dem Einfügen die erste und damit die unterste oder hinterste Ebene (jeweils entweder der Vordergrund- oder der Hintergrundebenen) sein.

Der Versuch, mit Hilfe von \RemoveLayersFromPageStyle Ebenen von einem Seitenstil zu entfernen, die gar nicht Teil des Seitenstils sind, wird ignoriert, führt also nicht zu einer Fehlermeldung. Dagegen ist der Versuch, Ebenen zu einem Seitenstil, der kein Ebenen-Seitenstil ist und auch kein Alias-Seitenstil, der zu einem Ebenen-Seitenstil führt, hinzuzufügen oder von einem solchen zu entfernen ein Fehler und wird als solcher gemeldet.

```
\AddLayersToPageStyleBeforeLayer{Seitenstil-Name}{Ebenenliste} {Referenzebenen-Name} \AddLayersToPageStyleAfterLayer{Seitenstil-Name}{Ebenenliste} {Referenzebenen-Name}

Diese beiden Befehle ähneln den vorangegangenen. Allerdings wird hier zusätzlich ein
```

Referenzebenen-Name angegeben. Die Ebenen des über den Seitenstil-Name angegebenen Seitenstils werden nach dieser Referenzebene durchsucht. Die Ebenen der Ebenenliste werden dann vor respektive nach jedem Auftreten der Referenzebene in die Ebenen des Seitenstils eingefügt. Dabei bleibt die Reihenfolge der Ebenen der Ebenenliste erhalten.

Ist die Referenzebene nicht Bestandteil des Seitenstils, so wird auch nichts eingefügt. Ist der Seitenstil hingegen kein Ebenen-Seitenstil und auch kein Alias-Seitenstil, der zu einem Ebenen-Seitenstil führt, so wird ein Fehler gemeldet.

$\verb|\UnifyLayersAtPageStyle{Seitenstil-Name}| \\$

einem Seitenstil zu entfernen.

Bei den Befehlen zur Definition eines Seitenstils oder zum Hinzufügen von Ebenen zu einem Seitenstil wird nicht darauf geachtet, ob eine Ebene mehrfach Bestandteil eines Seitenstils ist oder wird. Dies ist also durchaus zulässig. In den meisten Fällen hat es allerdings keinen Sinn, eine Ebene mehrfach als Bestandteil eines Seitenstils zu haben. Daher kann mit Hilfe von \UnifyLayersAtPageStyle dafür gesorgt werden, dass alle Ebenen-Dubletten vom Seitenstil mit dem angegebenen Seitenstil-Name entfernt werden.

Es ist zu beachten, dass sich dabei die Reihenfolge der Ebenen ändern kann. Wird also eine spezielle Reihenfolge gewünscht, sollten stattdessen alle Ebenen entfernt und die gewünschten Ebenen in der erwarteten Reihenfolge neu hinzugefügt werden. In einem solchen Fall ist \UnifyLayersAtPageStyle also nicht geeignet.

```
\label{lem:liste} $$\ModifyLayerPageStyleOptions{Seitenstil-Name} {Optionenliste} $$\AddToLayerPageStyleOptions{Seitenstil-Name} {Optionenliste} $$
```

Mit diesen beiden Anweisungen können die Optionen und damit die Haken eines Ebenen-Seitenstils nachträglich verändert werden. Bei \ModifyLayerPageStyleOptions werden dabei genau die Optionen, die in der durch Komma separierten Optionenliste angegeben sind, auf die dortigen neuen Werte gesetzt. Die bisherigen Werte gehen dabei verloren. Es sind alle Optionen aus Tabelle 16.2, Seite 339 erlaubt. Optionen beziehungsweise Haken, die nicht in

der *Optionenliste* angegeben sind, bleiben hingegen unverändert. Diese Anweisung ist damit auch die einzige Möglichkeit, die globalen Voreinstellungen der KOMA-Script-Optionen von

Die Anweisung \AddToLayerPageStyleOptions dagegen überschreibt die bisher vorhandenen Werte nicht, sondern fügt die neuen zu den bisherigen hinzu oder – genauer gesagt – hängt die neuen Werte an die alten an.

Mit diesen Anweisungen kann Code in Abhängigkeit davon ausgeführt werden, ob ein Seitenstil ein Ebenen-Seitenstil ist oder nicht. Dabei führt \IfLayerPageStyleExists den Dann-Code nur dann aus, wenn Seitenstil-Name der Name eines Ebenen-Seitenstils oder der Name eines Alias-Seitenstils ist, der zu einem Ebenen-Seitenstil führt. Anderenfalls führt die Anweisung den Sonst-Code aus.

Die Anweisung \IfRealLayerPageStyleExists geht einen Schritt weiter und führt den Dann-Code nur dann aus, wenn der über Seitenstil-Name angegebene Seitenstil selbst ein Ebenen-Seitenstil ist. Im Falle eines Alias-Seitenstils führt diese Anweisung also selbst dann Sonst-Code aus, wenn dieser Alias-Seitenstil zu einem Ebenen-Seitenstil führt.

Mit diesen Anweisungen kann überprüft werden, ob ein oder mehrere Ebenen Bestandteil eines Seitenstils sind. \IfLayerAtPageStyle erwartet dabei nach dem Seitenstil-Name im ersten Argument im zweiten Argument genau einen Ebenen-Name. Ist die entsprechende Ebene Bestandteil des Seitenstils, so wird der Dann-Code ausgeführt, anderenfalls der Sonst-Code.

Im Unterschied dazu erlauben \IfSomeLayersAtPageStyle und \IfLayersAtPageStyle im zweiten Argument eine durch Komma separierte *Ebenenliste*. Dabei führt \IfSomeLayersAtPageStyle den *Dann-Code* bereits aus, wenn *mindestens eine* der Ebenen Bestandteil des Seitenstils ist. Dagegen führt \IfLayersAtPageStyle den *Dann-Code* nur aus, wenn *alle* Ebenen Bestandteil des Seitenstils sind. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so wird jeweils *Sonst-Code* ausgeführt.

Durch geeignete Schachtelung sind auch komplexe Bedingungen abbildbar. Gibt man statt einer *Ebenenliste* jeweils nur einen *Ebenen-Name* an, so sind alle drei Anweisungen gleichbedeutend.

$\verb|\DestroyRealLayerPageStyle| \textit{Ebenen-Seitenstil-Name}| \\$

Ebenen-Seitenstil-Name auch tatsächlich gibt. Handelt es sich stattdessen um einen Alias-Seitenstil – auch wenn dieser zu einem Ebenen-Seitenstil führt – oder um einen anderen Seitenstil oder ist gar kein Seitenstil mit dem Namen Ebenen-Seitenstil-Name bekannt, so geschieht nichts, die Anweisung wird ignoriert.

Falls *Ebenen-Seitenstil-Name* der Name des aktuellen Seitenstils ist, so wird der aktuelle Seitenstil auf eine Art leerer Seitenstil gesetzt. Falls der Spezial-Seitenstil, der durch \thispagestyle gesetzt wurde, auf *Ebenen-Seitenstil-Name* lautet, so wird dieser einfach nur zurückgesetzt. Die vorherige Anweisung \thispagestyle verliert damit ihre aktuelle Auswirkung.

Es ist zu beachten, dass die Ebenen des Seitenstils nicht automatisch mit vernichtet werden. Falls Sie die Ebenen ebenfalls vernichten möchten, so können Sie dies beispielsweise mit:

vor der Vernichtung des Seitenstils selbst erreichen.

Die Anweisung ist dazu bestimmt, innerhalb des Arguments *Code* von \scrlayerOnAutoRemoveInterface (siehe Abschnitt 16.8, Seite 350) verwendet zu werden, um Seitenstile, die als Teil eines Endanwender-Interfaces definiert wurden, beim automatischen Entfernen dieses Interfaces mit zu entfernen.

16.6. Höhe von Kopf und Fuß

Der Kopf und der Fuß einer Seite sind zentrale Elemente nicht nur des Seitenstils. Auch eine Ebene kann bei der Definition über entsprechende Optionen genau darauf beschränkt werden (siehe Tabelle 16.1 ab Seite 330). Deshalb muss die Höhe beider Elemente bekannt sein.

Für grundlegende Informationen zur Höhe von Kopf und Fuß siehe Abschnitt 5.2, Seite 221.

16.7. Beeinflussung von definierten Seitenstilen

Obwohl scrlayer selbst keine konkreten Seitenstile mit Inhalt definiert – die erwähnten Seitenstile @everystyle@ und empty werden ja zunächst ohne Ebenen, also leer definiert –, stellt es einige Optionen und Befehle zur Beeinflussung von Inhalten zur Verfügung.

draft=Ein-Aus-Wert

Die KOMA-Script-Option versteht die Standardwerte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5 auf Seite 42 angegeben sind. Ist die Option aktiviert, so werden alle Elemente der Seitenstile zusätzlich mit Maßlinien versehen. Dies kann während der Entwurfsphase manchmal nützlich sein.

\MakeMarkcase{Text}

Die automatischen, nicht jedoch die manuellen Kolumnentitel verwenden \MakeMarkcase für ihre Ausgabe. Ist die Anweisung beim Laden von scrlayer nicht definiert, so wird sie in der

Voreinstellung derart definiert, dass sie ihr Argument Text unverändert ausgibt. Diese Voreinstellung kann jedoch entweder durch Umdefinierung von \MakeMarkcase oder durch die in Abschnitt 5.5 dokumentierte Option markcase geändert werden. Je nach Einstellung wird das Argument dann beispielsweise in Groß- oder Kleinbuchstaben umgewandelt.

$\verb|\GenericMarkFormat| \{\textit{Gliederungsname}\}|$

Diese Anweisung wird in der Voreinstellung zur Formatierung aller Gliederungsnummern in automatischen Kolumnentiteln unterhalb der Unterabschnitte und bei Klassen ohne \chapter zusätzlich auch für die Ebene der Abschnitte und Unterabschnitte verwendet, soweit die entsprechenden Mark-Anweisungen nicht bereits anderweitig definiert sind. Dabei verwendet die Anweisung in der Voreinstellung \@seccntmarkformat, wenn eine solche interne Anweisung wie bei den KOMA-Script-Klassen definiert ist. Anderenfalls wird mit \@seccntformat eine Anweisung verwendet, die bereits vom IATEX-Kern für Klassen und Pakete bereitgestellt wird. Als Argument erwartet \GenericMarkFormat den Namen der Gliederung, also beispielsweise chapter oder section ohne vorangestellten umgekehrten Schrägstrich (engl. backslash).

Durch Umdefinierung dieser Anweisung kann damit die Standardformatierung aller Gliederungsnummern im Kolumnentitel geändert werden, die darauf zurückgreifen. Ebenso kann eine Klasse darüber eine andere Standardformatierung vorgeben, ohne alle Befehle einzeln ändern zu müssen.

Ein ausführliches Beispiel für das Zusammenspiel der Anweisung \GenericMarkFormat mit den auf Seite 238 erklärten Anweisungen \sectionmarkformat und \subsectionmarkformat beziehungsweise \chaptermarkformat bei Verwendung des von scrlayer abgeleiteten Pakets scrlayer-scrpage ist in Abschnitt 17.1, ab Seite 351 zu finden.

```
\@mkleft{linke Marke}
\@mkright{rechte Marke}
\@mkdouble{Marke}
\@mkboth{linke Marke}{rechte Marke}
```

Innerhalb der Klassen und Pakete kommt es vor, dass Kolumnentitel nur dann gesetzt werden sollen, wenn automatische Kolumnentitel (siehe Option automark und Anweisung \automark auf Seite 232) aktiviert sind. Bei den Standardklassen geht dies ausschließlich über \@mkboth. Diese Anweisung entspricht entweder \@gobbletwo, einer Anweisung, die ihre beiden Argumente vernichtet, oder \markboth, einer Anweisung, mit der sowohl eine linke Marke als auch eine rechte Marke gesetzt wird. Pakete wie babel hängen sich ebenfalls in \@mkboth ein, um beispielsweise noch eine Sprachumschaltung im Kolumnentitel vorzunehmen.

Will man nun jedoch nur eine *linke Marke* oder nur eine *rechte Marke* setzen, ohne die jeweils andere Marke zu verändern, so fehlen entsprechende Anweisungen. Das Paket scrlayer selbst benötigt entsprechende Anweisungen beispielsweise im Rahmen der automatischen Kolumnentitel. Sind *\@mkleft* zum Setzen nur der *linken Marke*, *\@mkright* zum Setzen nur der *rechten Marke* oder *\@mkdouble* zum Setzen sowohl der rechten als auch

der linken *Marke* mit demselben Inhalt beim Laden von scrlayer nicht definiert, so werden sie vom Paket selbst definiert. Dabei wird eine Definition gewählt, die am Zustand von *Qmkboth* erkennt, ob mit automatischen Kolumnentiteln gearbeitet wird. Nur in diesem Fall setzen die Befehle auch eine entsprechende Marke.

Klassen- und Paketautoren können ebenfalls auf diese Anweisungen zurückgreifen, wenn sie nur linke oder nur rechte Marken setzen wollen und auch diese nur, wenn mit automatischen Kolumnentiteln gearbeitet wird.

Zu weiteren Möglichkeiten zur Beeinflussung der Inhalte von Seitenstilen siehe auch Abschnitt 5.5, Seite 232.

16.8. Definition und Verwaltung von Schnittstellen für Endanwender

Das Paket scrlayer stellt eine experimentelle Benutzerschnittstelle zur Verfügung um (konkurrierende) Schnittstellen für Endanwender definieren und verwalten zu können. Möglicherweise wird diese Schnittstelle langfristig wieder aus scrlayer verschwinden und dann stattdessen von scrbase übernommen werden. Derzeit ist die Schnittstelle aber noch hoch experimentell und wird daher von eigenen Befehlen innerhalb von scrlayer nur für Unterpakete von scrlayer bereit gestellt. Es empfiehlt sich beim aktuellen Entwicklungsstand nicht, sich darauf zu verlassen, dass die automatische Entfernung einer konkurrierenden Schnittstelle funktioniert. Stattdessen sollte die Verwendung konkurrierender Schnittstellen vermieden werden.

Dieser Abschnitt beschreibt lediglich die Schnittstellen-Anweisungen für die Definition einer Endanwender-Schnittstelle. Für Endanwender selbst ist es damit von geringem Interesse. Vielmehr richtet sich dieser Teil der Anleitung an Autoren von Paketen und Klassen, die auf scrlayer aufbauen. Endanwender finden Informationen zu konkreten Endanwender-Schnittstellen in Kapitel 5, Kapitel 17 und Kapitel 18.

$\verb|\scrlayerInitInterface[Schnittstellen-Name]| \\$

Mit dieser Anweisung wird eine neue Schnittstelle mit dem Namen Schnittstellen-Name registriert. Der Schnittstellen-Name muss einzigartig sein. Das bedeutet, dass eine Schnittstelle gleichen Namens noch nicht registriert sein darf. Sollte dies doch der Fall sein, so wird ein Fehler ausgegeben.

Diese Anweisung sollte immer ganz am Anfang einer Endanwender-Schnittstelle stehen. Daher wird sie hier auch zuerst erklärt. Wird das optionale Argument – einschließlich der eckigen Klammern – weggelassen, so wird dafür \@currname.\@currext verwendet. Für Klassen und Pakete ist dies der Dateiname der Klasse respektive des Pakets. Aber selbstverständlich kann jede andere Zeichenfolge der Kategorie letter oder other verwendet werden. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn eine Klasse oder ein Paket mehrere Endanwender-Schnittstellen definiert.

```
force overwrite = Ein-Aus-Wert \\ autoremove interfaces = Ein-Aus-Wert \\ \scrlayer Add To Interface [Schnitts tellen-Name] \\ \{Befehl\} \{Code\} \\ \scrlayer Add Cs To Interface [Schnitts tellen-Name] \\ \{Befehls sequenz\} \{Code\} \\
```

Eine der besonderen Eigenschaften der Endanwender-Schnittstellen von scrlayer ist es, dass die Schnittstelle verwendete Befehle (auch bekannt als *Makros* oder engl. *macros*) registrieren sollte. Dies kann mit \scrlayerAddToInterface erfolgen. Das optionale Argument Schnittstellen-Name entspricht hier dem Namen, der mit \scrlayerInitInterface zuvor registriert wurde.

Werden Anweisungen nicht nur während des Ladens einer Klasse oder eines Pakets, sondern auch zur Laufzeit definiert, so ist das optionale Argument auch dann zu verwenden, wenn es dem Dateinamen der Klasse beziehungsweise des Pakets entspricht, da die Werte von \@currname und \@currext nur während des Ladens Gültigkeit besitzen.

Das erste obligatorische Argument ist der Befehl¹, der zu der Endanwender-Schnittstelle hinzugefügt werden soll. Falls der Befehl definiert werden kann, erfolgt dies. Außerdem wird dann der Befehl auf \relax gesetzt und Code wird ausgeführt. Innerhalb von Code kann der Befehl dann beispielsweise mit Hilfe von \newcommand definiert werden.

Wann aber kann ein Befehl definiert werden? Ist ein Befehl undefiniert oder \relax, so kann er immer definiert werden. Wurde ein Befehl bereits definiert und für eine andere Endanwender-Schnittstelle registriert und wurde auch die KOMA-Script-Option autoremoveinterface aktiviert, so wird diese andere Endanwender-Schnittstelle automatisch entfernt, der Befehl auf \relax gesetzt und für die angegebene neue Endanwender-Schnittstelle registriert. Damit ist Befehl auch dann definierbar. Falls ein Befehl bereits definiert ist, aber nicht Teil einer anderen Endanwender-Schnittstelle ist, und falls die KOMA-Script-Option forceoverwrite aktiviert wurde, wird Befehl ebenfalls \relax und für die angegebene Endanwender-Schnittstelle registriert. Der Befehl ist also auch in diesem Fall definierbar. In allen anderen Fällen ist er jedoch nicht definierbar, also insbesondere, falls er bereits definiert ist und die KOMA-Script-Optionen autoremoveinterface und forceoverwrite deaktiviert sind.

Die Anweisung \scrlayerAddCsToInterface arbeitet ganz ähnlich der vorgenannten Anweisung \scrlayerAddToInterface. Allerdings erwartet sie als erstes Argument keinen Befehl, sondern eine Befehlssequenz².

¹Befehl besteht aus einem umgekehrten Schrägstrich (engl. backslash) gefolgt von einer Befehlssequenz, die entweder aus Zeichen der Kategorie letter oder aus genau einem Zeichen der Kategorie other besteht, oder aus einem Zeichen der Kategorie active (ohne umgekehrten Schrägstrich davor).

²Eine *Befehlssequenz* muss voll expandierbar sein und ihre Expansion muss zu Zeichen der Kategorie *letter*, other oder space führen.

$\verb|\scrlayerOnAutoRemoveInterface[Schnittstellen-Name]{Code}|$

Für den Fall, dass die Endanwender-Schnittstelle mit dem angegebenen Schnittstellen-Name automatisch entfernt wird (siehe KOMA-Script-Option autoremoveinterface zuvor in diesem Abschnitt) kann zusätzlich Code ausgeführt werden. Dies kann beispielsweise verwendet werden, um Ebenen oder Seitenstile automatisch mit zu vernichten (siehe \DestroyLayer, \DestroyAliasPageStyle, and \DestroyRealLayerPageStyle), die auf Befehlen der Endanwender-Schnittstelle beruhen. Bezüglich der Voreinstellung für das optionale Argument sei auf die Erklärung zu \scrlayerInitInterface verwiesen.

v3.12

Zusätzliche Möglichkeiten des Pakets scrlayer-scrpage

Über die Erklärungen in Kapitel 5 von Teil I dieser Anleitung hinaus bietet das Paket scrlayer-scrpage viele weitere Möglichkeiten. Diese stellen jedoch entweder Erweiterungen dar, die der durchschnittliche Anwender nicht zwingend benötigt oder die nur aus Gründen der Kompatibilität zu scrpage2 existieren, so dass die meisten Anwender sie nicht zu wissen brauchen. All diese Dinge werden daher hier in Teil II dokumentiert.

17.1. Beeinflussung von definierten Seitenstilen

Dieser Abschnitt ist als Ergänzung zu Abschnitt 16.7 zu verstehen und beschreibt Dinge, die sich dem Anfänger nicht unbedingt sofort erschließen.

\GenericMarkFormat{Gliederungsname}

Diese Anweisung wird in der Voreinstellung zur Formatierung aller Gliederungsnummern in automatischen Kolumnentiteln unterhalb der Unterabschnitte und bei Klassen ohne \chapter zusätzlich auch für die Ebene der Abschnitte und Unterabschnitte verwendet, soweit die entsprechenden Mark-Anweisungen nicht bereits anderweitig definiert sind. Dabei verwendet die Anweisung in der Voreinstellung \@seccntmarkformat, wenn eine solche interne Anweisung wie bei den KOMA-Script-Klassen definiert ist. Anderenfalls wird mit \@seccntformat eine Anweisung verwendet, die bereits vom IATEX-Kern für Klassen und Pakete bereitgestellt wird. Als Argument erwartet \GenericMarkFormat den Namen der Gliederung, also beispielsweise chapter oder section ohne vorangestellten umgekehrten Schrägstrich (engl. backslash).

Durch Umdefinierung dieser Anweisung kann damit die Standardformatierung aller Gliederungsnummern im Kolumnentitel geändert werden, die darauf zurückgreifen. Ebenso kann eine Klasse darüber eine andere Standardformatierung vorgeben, ohne alle Befehle einzeln ändern zu müssen.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen, dass bei allen Gliederungsnummern im Kolumnentitel eines Artikels die Nummer als weiße Schrift auf einem schwarzen Kasten ausgegeben wird. Da bei Artikeln mit article die Anweisungen \sectionmarkformat und \subsectionmarkformat von scrlayer mit Hilfe von \GenericMarkFormat definiert werden, genügt dafür die entsprechende Umdefinierung dieser einen Anweisung:

```
\documentclass{article}
\usepackage{blindtext}
\usepackage[automark]{scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
\usepackage{xcolor}
```

```
\newcommand*{\numberbox}[1]{%
   \colorbox{black}{%
   \strut~\textcolor{white}{#1}~}%
}
\renewcommand*{\GenericMarkFormat}[1]{%
   \protect\numberbox{\csname the#1\endcsname}%
   \enskip
}
\begin{document}
\blinddocument
\end{document}
```

Für die Farbumschaltungen werden Anweisungen des Pakets xcolor verwendet. Näheres dazu ist der Anleitung zum Paket zu entnehmen (siehe [Ker07]).

Außerdem wird eine unsichtbare Stütze mit \strut eingefügt. Diese Anweisung sollte in keiner ausführlichen LATFX-Einführung fehlen.

Für den Kasten mit der Nummer wird eine eigene Hilfsanweisung \numberbox definiert. Diese wird in der Umdefinierung von \GenericMarkFormat mit \protect vor der Expansion geschützt. Dies ist notwendig, weil sonst durch das \MakeUppercase für den Versalsatz der Kolumnentitel nicht mehr die Farben »black« und »white«, sondern die Farben »BLACK« und »WHITE« verlangt werden, die gar nicht definiert sind. Alternativ könnte man \numberbox auch mit Hilfe von \DeclareRobustCommand* statt mit \newcommand* definieren (siehe [Tea06]).

Wollte man dasselbe mit einer KOMA-Script-Klasse oder mit den Standardklassen book oder report erreichen, so müsste man übrigens zusätzlich \sectionmarkformat und – je nach Klasse – \subsectionmarkformat beziehungsweise \chaptermarkformat umdefinieren, da diese bei Verwendung der genannten Klassen \GenericMarkFormat nicht verwenden:

```
\documentclass{scrbook}
\usepackage{blindtext}
\usepackage[automark]{scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
\usepackage{xcolor}
\newcommand*{\numberbox}[1]{%
  \colorbox{black}{%
  \strut~\textcolor{white}{#1}~}%
}
\renewcommand*{\GenericMarkFormat}[1]{%
  \protect\numberbox{\csname the#1\endcsname}%
  \enskip
}
\renewcommand*{\chaptermarkformat}{%
```

```
\GenericMarkFormat{chapter}%
}
\renewcommand*{\sectionmarkformat}{%
  \GenericMarkFormat{section}%
}
\begin{document}
\blinddocument
\end{document}
```

```
\@mkleft{linke Marke}
\@mkright{rechte Marke}
\@mkdouble{Marke}
\@mkboth{linke Marke}{rechte Marke}
```

Innerhalb der Klassen und Pakete kommt es vor, dass Kolumnentitel nur dann gesetzt werden sollen, wenn automatische Kolumnentitel (siehe Option automark und Anweisung \automark auf Seite 232) aktiviert sind. Bei den Standardklassen geht dies ausschließlich über \@mkboth. Diese Anweisung entspricht entweder \@gobbletwo, einer Anweisung, die ihre beiden Argumente vernichtet, oder \markboth, einer Anweisung, mit der sowohl eine linke Marke als auch eine rechte Marke gesetzt wird. Pakete wie babel hängen sich ebenfalls in \@mkboth ein, um beispielsweise noch eine Sprachumschaltung im Kolumnentitel vorzunehmen.

Will man nun jedoch nur eine linke Marke oder nur eine rechte Marke setzen, ohne die jeweils andere Marke zu verändern, so fehlen entsprechende Anweisungen. Das Paket scrlayer selbst benötigt entsprechende Anweisungen beispielsweise im Rahmen der automatischen Kolumnentitel. Sind \@mkleft zum Setzen nur der linken Marke, \@mkright zum Setzen nur der rechten Marke oder \@mkdouble zum Setzen sowohl der rechten als auch der linken Marke mit demselben Inhalt beim Laden von scrlayer nicht definiert, so werden sie vom Paket selbst definiert. Dabei wird eine Definition gewählt, die am Zustand von \@mkboth erkennt, ob mit automatischen Kolumnentiteln gearbeitet wird. Nur in diesem Fall setzen die Befehle auch eine entsprechende Marke.

Klassen- und Paketautoren können ebenfalls auf diese Anweisungen zurückgreifen, wenn sie nur linke oder nur rechte Marken setzen wollen und auch diese nur, wenn mit automatischen Kolumnentiteln gearbeitet wird.

17.2. Definition eigener Seitenstil-Paare

In Abschnitt 5.4 wurden die beiden Seitenstile scrheadings und plain.scrheadings vorgestellt. Diese bilden quasi ein Paar, bei dem scrheadings als Haupt-Seitenstil mit Kolumnentitel vorgesehen ist, während plain.scrheadings ein dazu passender plain-Seitenstil ohne Kolumnentitel aber üblicherweise mit Paginierung, also mit Seitenzahl ist. Neben der Konfiguration dieses vordefinierten Paars bietet scrlayer-scrpage auch die Möglichkeit, zusätzliche

Paare zu definieren. Der Name des Haupt-Seitenstils scrheadings dient dabei quasi auch als Name des Seitenstil-Paars.

Die allermeisten Anwender werden in der Regel mit dem einen vordefinierten Seitenstil-Paar scrheadings auskommen. Die in diesem Abschnitt dokumentierten Anweisungen sind daher eher Ergänzungen für besondere Fälle. Da mir während des Abfassens dieser Anleitung keine handlichen Anwendungsbeispiele eingefallen sind, gibt es auch keine ausführlichen Beispiele. Sollte mir im Support einmal eine besonders schöne Anwendung begegnen, werde ich solche aber in zukünftigen Fassungen gerne aufgreifen. Ich bin jedoch gleichzeitig sicher, dass sich all diese Fälle auch mit dem einen Paar scrheadings lösen lassen.

Mit diesen Anweisungen können Paare von Seitenstilen vergleichbar zu scrheadings und plain.scrheadings definiert werden. Dabei ist Name der Name des zu scrheadings vergleichbaren Hauptseitenstils, der für die Verwendung mit Kolumnentiteln ausgelegt ist. Für den Namen des zugehörigen plain-Seitenstil wird Name automatisch plain. vorangestellt. Name ist also gleichzeitig der Name des Paares und des Hauptseitenstils dieses Paares, während plain. Name der Name des plain-Seitenstils dieses Paares ist.

Ist das optionale Argument *Eltern-Paar* angegeben, so ist dies der Name eines Seitenstil-Paars, mit dessen Einstellungen das neue Paar initialisiert werden soll. Das neue Paar erbt also quasi die Konfiguration des *Eltern-Paars*.

Während in Abschnitt 5.4 der Eindruck entstanden sein mag, dass sich die dort erläuterten Anweisungen nur auf scrheadings und plain.scrheadings beziehen, gilt das tatsächlich nur, solange diese beiden Seitenstile das einzige Seitenstil-Paar darstellen. Sobald es mehrere Seitenstil-Paare gibt, beziehen sich die Anweisungen auf das zuletzt aktive Paar. Dies gilt für \lehead, \cehead, \rehead, \lehead, \chead, \rehead, \lefoot, \cefoot, \refoot, \lefoot, \cefoot, \refoot, \cefoot, \cefoo

Neben den achtzehn vorgenannten sind auch die drei nachfolgend dokumentierten Anweisungen \clearmainofpairofpagestyles, \clearplainofpairofpagestyles und \clearpairofpagestyles für die Verwendung im letzten Parameter, Definition, gedacht. In diesem Fall stellen sie eine Art Grundkonfiguration des Seitenstil-Paars dar, die immer dann ausgeführt wird, wenn das Seitenstil-Paar aktiviert wird. Ein Seitenstil-Paar wird aktiviert, indem einer der beiden Seitenstile des Paares aktiviert wird. Dies geschieht in der Regel mit Hilfe von \pagestyle.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Anweisungen aus Abschnitt 5.5 ab Seite 232 ohnehin allgemeiner Natur sind und für alle mit scrlayer-scrpage definierten Seitenstile gelten.

Während \defpairofpagestyles das Seitenstil-Paar unabhängig davon, ob entsprechende Seitenstile bereits existieren, definiert, tun \newpairofpagestyles und

\providepairofpagestyles dies nur, wenn die Seitenstile noch nicht definiert sind. Ist mindestens einer der beiden Seitenstile des Paares bereits definiert, so wird die neuerliche Definition bei \providepairofpagestyles ignoriert, wohingegen sie bei \newpairofpagestyles zu einem Fehler führt. Für die Umdefinierung bereits existierender Paare kann \renewpairofpagestyles verwendet werden. Hier wird ein Fehler gemeldet, wenn einer der beiden Seitenstile oder beide Seitenstile des Paares noch nicht existieren.

```
\clearmainofpairofpagestyles
\clearplainofpairofpagestyles
\clearpairofpagestyles
```

\clearmainofpairofpagestyles wird Mit der Hauptseitenstil des konfiguriert. tivierten Seitenstil-Paares leer Dagegen wird mit der \clearplainofpairofpagestyles der plain-Seitenstil des entsprechenden Seitenstil-Paares leer konfiguriert. Anweisung \clearpairofpagestyles konfiguriert schließlich beide Seitenstile des entsprechenden Paares als leer.

Es ist jedoch zu beachten, dass keine dieser Anweisungen die Definitionen aus dem Parameter *Definition*, der bei der Definition des Seitenstil-Paares angegeben wurde (siehe oben), entfernt. Bei der erneuten Auswahl eines Seitenstils des Paares werden jene Einstellungen also erneut ausgeführt!

Die Anweisungen können ebenfalls innerhalb von *Definition* bei der zuvor erklärten Definition eines Seitenstil-Paares verwendet werden. Sie können aber auch jederzeit außerhalb der Definition eines Seitenstil-Paares verwendet werden. In diesem Fall beziehen sie sich auf das zuletzt aktivierte Paar.

Die drei Anweisungen \clearscrheadings, \clearscrplain und \clearscrheadfoot sind Aliase für diese Anweisungen, die nur aus Gründen der Kompatibilität mit scrpage2 existieren. Sie sollten nicht mehr verwendet werden.

17.3. Definition einfacher Seitenstile mit dreigeteiltem Kopf und Fuß

Neben den vordefinierten Seitenstilen und der Definition eigener Seitenstil-Paare bietet scrlayer-scrpage auch noch die Möglichkeit der Definition von Seitenstilen, bei denen sowohl der Kopf als auch der Fuß fest in drei Elemente aufgeteilt ist. Diese Schnittstelle existiert jedoch nur aus Gründen der Kompatibilität mit scrpage2. Zum Zwecke eines konsistenteren Befehlssatzes wurde sie sogar noch erweitert. Dennoch wird empfohlen, für neue Dokumente nicht mehr auf diese Möglichkeit zurück zu greifen, sondern die deutlich überlegenen Möglichkeiten der vorherigen Abschnitte oder des nachfolgenden Abschnitts zu nutzen.

```
\deftriplepagestyle{Name des Seitenstils}
                   [Dicke der äußeren Linie]
                   [Dicke der inneren Linie]
                   {inneres Kopfelement}
                   {mittleres Kopfelement}
                   { äußeres Kopfelement }
                   {inneres Fußelement}
                   {mittleres Fußelement}
                   {äußeres Fußelement}
\newtriplepagestyle{Name des Seitenstils}
                   [Dicke der äußeren Linien]
                   [Dicke der inneren Linien]
                   {inneres Kopfelement}
                   {mittleres Kopfelement}
                   { äußeres Kopfelement }
                   {inneres Fußelement}
                   {mittleres Fußelement}
                   {äußeres Fußelement}
\renewtriplepagestyle{Name des Seitenstils}
                     [Dicke der äußeren Linie]
                     [Dicke der inneren Linie]
                     {inneres Kopfelement}
                     {mittleres Kopfelement}
                     { äußeres Kopfelement }
                     {inneres Fußelement}
                     {mittleres Fußelement}
                     {äußeres Fußelement}
\providetriplepagestyle{Name des Seitenstils}
                       [Dicke der äußeren Linie]
                       [Dicke der inneren Linie]
                       {inneres Kopfelement}
                       {mittleres Kopfelement}
                       {äußeres Kopfelement}
                       {inneres Fußelement}
                       {mittleres Fußelement}
                       {äußeres Fußelement}
```

Mit diesen Anweisungen kann ein einzelner Seitenstil definiert werden, bei dem Kopf und Fuß in drei Elemente aufgeteilt sind: ein inneres Element, ein mittleres Element und ein äußeres Element. Diese werden über jeweils drei obligatorische Argumente angegeben.

Das jeweilige innere Element wird auf linken Seiten rechtsbündig im Kopf respektive im Fuß platziert. Auf rechten Seiten wird es hingegen linksbündig platziert. Entsprechend wird das mittlere Element sowohl auf linken als auch auf rechten Seiten im Kopf respektive Fuß zentriert. Das äußere Element wird schließlich auf linken Seiten linksbündig und auf rechten Seiten rechtsbündig im Kopf respektive Fuß platziert.

An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass im einseitigen Satz nur rechte Seiten existieren!

Mit den beiden optionalen Argumenten können Linien in Kopf und Fuß aktiviert werden. Dazu gibt man die gewünschte Dicke der Linien als Argument an. Das erste optionale Argument betrifft die Dicke der äußeren Linien. Diese Linien werden über dem Kopf und unter dem Fuß gezeichnet. Das zweite optionale Argument betrifft die Dicke der inneren Linien. Diese beiden Linien werden unterhalb des Kopfes und oberhalb des Fußes gezeichnet. Ist nur ein optionales Argument angegeben, so ist dies die Dicke der inneren Linien. Die Dicke der äußeren Linien ist dann Null, womit nur noch die beiden inneren Linien gezeichnet werden. Ist keines der optionalen Argumente angegeben, so entfallen alle Linien.

Es ist zu beachten, dass leere optionale Argumente nicht gleichbedeutend mit dem Weglassen der optionalen Argumente sind! Leere optionale Argumente sind in diesem Fall nicht erlaubt. Dagegen sind einfache Längenausdrücke, wie sie bereits bei Option headwidth (siehe Abschnitt 5.5, Seite 240) erklärt wurden, erlaubt.

Die Bedeutung der einzelnen Argumente ist in Abbildung 17.1 noch einmal an einer schematischen Doppelseite veranschaulicht. Dabei dienen »außen«, »innen«, »mittig« als beispielhafte Inhalte. Die zugehörigen Pfeile verdeutlichen die Ausbreitung dieser Inhalte. Die farbigen Texte im Inneren der Seite sind die Namen der Argumente der Befehle. Die zugehörigen Pfeile in gleicher Farbe weisen auf die entsprechenden Elemente der Seite.

Mit den hier dokumentierten Anweisungen ist es nicht möglich, einzelne Linien zu aktivieren, beispielsweise nur eine Linie unter dem Seitenkopf, aber keine Linie über dem Seitenfuß zu haben. Verwenden Sie dafür stattdessen die Anweisungen aus einem der vorherigen oder aus dem nachfolgenden Abschnitt.

Die Länge der einzelnen Elemente ist nicht durch das Vorhandensein eines Nachbarelements beschränkt. Dadurch kann es bei ungünstiger Verwendung passieren, dass ein Element eines oder beide Nachbarelemente überschreibt. Der Anwender ist selbst für die Vermeidung dieses ungünstigen Falles verantwortlich. Bei lebenden Kolumnentiteln ist dies beispielsweise durch Verwendung des optionalen Arguments der Gliederungsbefehle möglich. Siehe dazu die Anleitung zu den Gliederungsbefehlen der jeweiligen Klasse.

Während \deftriplepagestyle einen Seitenstil unabhängig davon, ob er bereits früher definiert wurde, immer definiert, werden mit \newtriplepagestyle und \providetriplepagestyle nur Seitenstile definiert, die derzeit noch nicht definiert sind. Ist ein Seitenstil bereits definiert, so erhält man mit \newtriplepagestyle eine Fehlermeldung, während \providetriplepagestyle die neue Definition einfach verwirft. Ein vorhandener Seitenstil kann auch mit \renewtriplepagestyle umdefiniert werden. Diese Anweisung meldet einen Fehler, falls ein Seitenstil dieses Namens noch nicht definiert war.

Die vom Paket scrpage2 bekannte Anweisung \deftripstyle entspricht damit der neuen Anweisung \deftriplepagestyle. Sie wurde aus Gründen der Vereinheitlichung der Namen der Anweisungen jedoch umbenannt und sollte nicht mehr verwendet werden. Wird sie dennoch verwendet, resultiert daraus eine Warnung.




Abbildung 17.1.: Elemente einer Doppelseite der dreigeteilten Seitenstile mit den Anweisungen \deftriplepagestyle, \newtriplepagestyle, \providetriplepagestyle und \renewtriplepagestyle

17.4. Definition komplexer Seitenstile

Neben den vordefinierten Seitenstilen und der Definition eigener Seitenstil-Paare, sowie der nicht mehr empfohlenen Möglichkeit der Definition von Seitenstilen, bei denen sowohl der Kopf als auch der Fuß fest in drei Elemente aufgeteilt ist, bietet scrlayer-scrpage auch noch eine eher grundlegende Möglichkeit der Definition von Seitenstilen. Die in den vorherigen Abschnitten erläuterten Konzepte greifen bei der Implementierung alle auf diese Möglichkeit zurück. Aufgrund ihrer Komplexität wird diese Schnittstelle jedoch nur erfahrenen Anwendern empfohlen. Weniger erfahrene Anwender können mit den vorgenannten Möglichkeiten bereits nahezu alles erreichen, was auch mit dieser grundlegenden Schnittstelle möglich ist. Weniger

erfahrene Anwender dürfen den Rest dieses Kapitels daher gerne überspringen.

Diese Anweisungen dienen der Definition eines einzelnen Seitenstils mit maximaler Flexibilität. Dabei ist Name der Name des Seitenstils, der definiert werden soll.

Die beiden Parameter Kopfdefinition und $Fu\beta definition$ haben den identischen Aufbau:

Tabelle 17.1.: Die von scrlayer-scrpage zu einem Seitenstil Name definierten Ebenen

Name der Ebene	Bedeutung der Ebene
Name.head.above.line	die Linie über dem Kopf
Name.head.odd	der Kopf von rechten Seiten im doppelseitigen Layout
Name.head.even	der Kopf von linken Seiten im doppelseitigen Layout
Name.head.oneside	der Kopf von Seiten im einseitigen Layout
Name.head.below	die Linie unter dem Kopf
Name.foot.above.line	die Linie über dem Fuß
Name.foot.odd	der Fuß von rechten Seiten im doppelseitigen Layout
Name.foot.even	der Fuß von linken Seiten im doppelseitigen Layout
Name.foot.oneside	der Fuß von Seiten im einseitigen Layout
Name.foot.below	die Linie unter dem Fuß

```
(Länge der oberen Linie, Dicke der oberen Linie)% {Definition für linke Seiten im doppelseitigen Layout}% {Definition für rechte Seiten im doppelseitigen Layout}% {Definition für Seiten im einseitigen Layout}% (Länge der unteren Linie, Dicke der unteren Linie)
```

Dabei sind die Argumente in den runden Klammern optional, das heißt, sie können zusammen mit den Klammern weggelassen werden. In diesem Fall richten sich die Längen und Dicken je nach Linie nach den Angaben der Optionen headtopline, headsepline, footsepline und footbotline (siehe Abschnitt 5.5, Seite 240).

Die drei Argumente mit den Definitionen sind obligatorisch und werden je nach Seite und Layouteinstellung verwendet. Der Inhalt der Definitionen ist frei wählbar. Für Seitenstile mit Kolumnentitel wird jedoch die Verwendung von \headmark, \leftmark oder \rightmark innerhalb der Definitionen empfohlen. Keinesfalls sollte man hier direkt eine Gliederungsnummer oder einen Überschriftentext als Kolumnentitel angeben. Aufgrund des asynchronen Seitenaufbaus von IATEX kann sonst die falsche Nummer oder der falsche Text im Seitenkopf erscheinen.

Bei \defpagestyle wird der Seitenstil unabhängig davon, ob er bereits existiert oder nicht, neu definiert. Demgegenüber meldet \newpagestyle einen Fehler, wenn bereits ein Seitenstil gleichen Namens existiert. Im Unterschied dazu wird die Definition bei \providepagestyle ignoriert, falls der Name bereits für einen Seitenstil verwendet wurde. Umgekehrt kann mit \renewpagestyle nur ein bereits vorhandener Seitenstil umdefiniert werden. Für einen neuen Namen meldet diese Anweisung dagegen einen Fehler.

Alle vier Anweisungen basieren auf \DeclareLayerPageStyle des Pakets scrlayer. Die dabei für einen Seitenstil *Name* definierten Ebenen sind in Tabelle 17.1 aufgeführt. Näheres zu Ebenen und Ebenen-Seitenstilen ist Kapitel 16 ab Seite 325 in Teil II zu entnehmen.

Beispiel: Angenommen, Sie wollen den gesamten Kopf des Seitenstil scrheadings mit

einer Farbe hinterlegen. Aufgrund der Einleitung zu diesem Kapitel und Tabelle 17.1, wissen Sie, dass scrheadings ein Ebenen-Seitenstil ist, der unter anderem aus den Ebenen scrheadings.head.oneside, scrheadings.head.odd und scrheadings.head.even besteht. Sie definieren nun drei weitere Ebenen für deren Hintergrund und fügen diese am Anfang des Seitenstils ein:

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[automark]{scrlayer-scrpage}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{blindtext}
\DeclareLayer[clone=scrheadings.head.oneside,
  contents={%
    \color{yellow}%
    \rule[-\dp\strutbox]%
          {\layerwidth}{\layerheight}%
  1%
[scrheadings.head.oneside.background]
\DeclareLayer[clone=scrheadings.head.odd,
  contents={%
    \color{yellow}%
    \rule[-\dp\strutbox]%
          {\layerwidth}{\layerheight}%
  }%
]{scrheadings.head.odd.background}
\DeclareLayer[clone=scrheadings.head.even,
  contents={%
    \color{yellow}%
    \rule[-\dp\strutbox]%
          {\layerwidth}{\layerheight}%
  }%
[scrheadings.head.even.background]
\AddLayersAtBeginOfPageStyle{scrheadings}{%
  scrheadings.head.oneside.background, %
  scrheadings.head.odd.background, %
  scrheadings.head.even.background%
}
 \pagestyle{scrheadings}
\begin{document}
\blinddocument
\end{document}
```

Wie Sie sehen, wurden in dem Beispiel drei Ebenen verwendet, damit Position und Größe der Hintergrund-Ebenen per Option clone einfach jeweils von der Ebene für den Kopf kopiert werden konnten. Das ist einfacher, als nur eine Hintergrundebene zu verwenden und für diese die Position umständlich dynamisch zu bestimmen.

Der farbige Hintergrund selbst wurde in diesem Beispiel mit einer \rule-Anweisung gesetzt. Für die Größe wurde dabei mit \layerwidth und \layerheight die aktuelle Breite und Höhe der Ebene verwendet. Diese wurde per optionalem Argument um die Höhe der Unterlängen \dp\strutbox nach unten verschoben.

Statt wie im Beispiel für die Hintergrundfarbe neue Ebenen hinzuzufügen, hätte man das Problem übrigens auch mit \colorbox und \chead lösen können. Es wird empfohlen, eine entsprechende Lösung als Übung zu erarbeiten. Ebenso hätte man die Hintergrundebenen auch einzeln und jeweils unmittelbar vor der entsprechenden Inhaltsebene einfügen können. Auch dies sei als Übung empfohlen.

hmode=Ein-Aus-Wert

Bei scrpage2 wurden die Köpfe und Füße der Seitenstile noch grundsätzlich im horizontalen Modus ausgegeben. Bei scrlayer-scrpage wird hingegen in der Voreinstellung erst durch entsprechende Ausgaben selbst in den horizontalen Modus geschaltet. Aktiviert man jedoch Option hmode verhält sich scrlayer-scrpage auch in dieser Hinsicht kompatibel mit scrpage2 und schaltet bereits vor der Ausgabe in den horizontalen Modus. Dies kann Auswirkungen sowohl auf die Verarbeitung von Leerzeichen am Anfang der Ausgabe als auch auf die vertikale Ausrichtung haben.

Die Option versteht die Standardwerte für einfache Schalter, die in Tabelle 2.5 auf Seite 42 angegeben sind. In der Voreinstellung ist der Schalter deaktiviert.

Notizspalten mit scrlayer-notecolumn

Bis einschließlich Version 3.11b unterstützte KOMA-Script Notizspalten nur in Form der Marginalienspalte, die mit \marginpar und \marginline (siehe Abschnitt 3.21, Seite 144) mit Inhalt versehen werden können. Jene Art der Randnotizen hat allerdings einige Nachteile:

- Randnotizen können nur vollständig auf einer einzelnen Seite gesetzt werden. Seitenumbrüche innerhalb von Randnotizen sind nicht möglich. Dies führt teilweise dazu, dass die Randnotizen bis in den unteren Rand hineinragen.
- Randnotizen in der Nähe des Seitenumbruchs können auf die nächste Seite rutschen und dort im Falle des doppelseitigen Layouts mit alternierenden Marginalienspalten im falschen Rand ausgegeben werden. Dieses Problem ist mit dem Zusatzpaket mparhack oder durch Verwendung von \marginnote aus dem Paket marginnote lösbar.
- Randnotizen innerhalb von Gleitumgebungen oder Fußnoten sind nicht möglich. Auch dieses Problem ist mit marginnote lösbar.
- Es gibt nur eine Marginalienspalte oder allenfalls zwei, wenn mit \reversemarginpar und \normalmarginpar gearbeitet wird, wobei \reversemarginpar bei doppelseitigen Dokumenten kaum zu gebrauchen ist.

Die Verwendung von marginnote führt zu einem weiteren Problem. Da das Paket keine Kollisionserkennung besitzt, können sich Randnotizen, die in unmittelbarer Nähe veranlasst wurden, gegenseitig ganz oder teilweise überdecken. Darüber hinaus führt \marginnote je nach den gewählten Einstellungen von marginnote manchmal zu Veränderungen beim Zeilenabstand des normalen Textes.

Das Paket scrlayer-notecolumn tritt an, all diese Probleme zu lösen. Dazu stützt es sich auf die Grundfunktionalität von scrlayer. Damit einher geht jedoch auch ein Nachteil: Notizen können nur auf den Seiten ausgegeben werden, die einen auf scrlayer basierenden Seitenstil besitzen. Dieser Nachteil lässt sich mit Hilfe von scrlayer-scrpage jedoch leicht auflösen oder sogar in einen Vorteil verwandeln.

18.1. Hinweise zum Entwicklungsstand

Das Paket wurde ursprünglich zur Demonstration des Potentials von scrlayer als sogenannter proof of concept entwickelt. Obwohl es sich derzeit noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befindet, ist die Stabilität von weiten Teilen weniger eine Frage von scrlayer-notecolumn als von scrlayer. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich auch in scrlayer-notecolumn noch Fehler befinden. Es wird darum gebeten, diese bei Auffinden zu melden. Einige Unzulänglichkeiten des Pakets sind jedoch auch der Minimierung des Aufwands geschuldet. So

können Notizspalten zwar über Seiten hinweg umbrochen werden, allerdings findet dabei kein neuerlicher Absatzumbruch statt. Dies ist bei TFX schlicht nicht vorgesehen.

Da das Paket eher als experimentell gilt, findet sich die Anleitung hier im zweiten Teil der KOMA-Script-Anleitung. Dementsprechend richtet sie sich auch in erster Linie an erfahrene Anwender. Für Anfänger oder Anwender, die sich bereits deutlich auf dem Weg zum LATEX-Experten befinden, mag daher einiges in den nachfolgenden Erklärungen unklar oder gar unverständlich sein. Ich bitte um Nachsicht, dass ich bei experimentellen Paketen den Aufwand für die Anleitung halbwegs erträglich halten will.

18.2. Frühe oder späte Optionenwahl

Es gilt sinngemäß, was in Abschnitt 2.4 geschrieben wurde.

18.3. Deklaration neuer Notizspalten

Beim Laden des Pakets wird bereits automatisch eine Notizspalte namens marginpar deklariert. Wie der Name andeutet, liegt diese Notizspalte im Bereich der normalen Marginalienspalte von \marginpar und \marginline. Dabei werden auch die Einstellungen \reversemarginpar und \normalmarginpar beachtet, allerdings nicht für die einzelnen Notizen, sondern nur für die gesamten Notizen einer Seite. Maßgeblich ist dabei die Einstellung, die am Ende der Seite, nämlich bei der Ausgabe der Notizspalte, gilt. Will man hingegen innerhalb einer Seite sowohl Notizen links als auch rechts neben dem Haupttext haben, so sollte man sich eine zweite Notizspalte definieren.

Die Voreinstellungen für alle neu deklarierten Notizspalten entsprechen im Übrigen den erwähnten Einstellungen für die vordefinierte marginpar. Diese können bei der Deklaration jedoch leicht geändert werden.

Es ist zu beachten, dass Notizspalten nur auf Seiten ausgegeben werden, deren Seitenstil auf dem Paket scrlayer basiert. Das Paket scrlayer wird von scrlayer-notecolumn automatisch geladen und stellt in der Voreinstellung lediglich den Seitenstil empty bereit. Werden weitere Seitenstile benötigt, wird zusätzlich das Paket scrlayer-scrpage empfohlen.

```
\DeclareNoteColumn[Liste der Einstellungen]
\[ \{Name der Notizspalte\} \\ \DeclareNewNoteColumn[Liste der Einstellungen] \\ \{Name der Notizspalte\} \\ \ProvideNoteColumn[Liste der Einstellungen] \\ \{Name der Notizspalte\} \\ \RedeclareNoteColumn[Liste der Einstellungen] \\ \{Name der Notizspalte\} \\ \RedeclareNoteColumn[Liste der Einstellungen] \\ \{Name der Notizspalte\} \\ \}
```

Mit Hilfe dieser Anweisungen können Notizspalten angelegt werden. Dabei erzeugt **\DeclareNoteColumn** die Notizspalte ungeachtet der Tatsache, ob sie bereits existiert, während

\DeclareNewNoteColumn einen Fehler ausgibt, falls der Name der Notizspalte bereits für eine andere Notizspalte vergeben ist, und \ProvideNoteColumn in eben diesem Fall schlicht nichts tut. Mit \RedeclareNoteColumn wiederum kann nur eine bereits existierende Notiz-Spalte neu konfiguriert werden.

Bei der Neukonfigurierung bereits existierender Notizspalten mit \DeclareNoteColumn oder \RedeclareNoteColumn gehen im Übrigen die bereits erzeugten Notizen für diese Spalte nicht verloren, sondern bleiben erhalten.

Für neue Notizspalten wird immer ein Element zur Änderung der Schriftattribute mit \setkomafont und \addtokomafont angelegt, falls dieses noch nicht existiert. Als Name für das Element wird notecolumn. Name der Notizspalte verwendet. Dementsprechend existiert für die vordefinierte Notizspalte marginpar das Element notecolumn.marginpar. Die Voreinstellung kann bei der Deklaration einer Notizspalte direkt über die Option font innerhalb der optionalen Liste der Einstellungen angegeben werden.

Die *Liste der Einstellungen* ist eine durch Komma separierte Liste von Einstellungen oder Optionen. Die verfügbaren Optionen sind in Tabelle 18.1 zu finden. Als Voreinstellung ist marginpar immer gesetzt, kann aber durch individuelle Einstellungen überschrieben werden.

Da die Notizspalten mit Hilfe von scrlayer definiert werden, wird auch für jede Notizspalte eine Ebene angelegt. Als Name für diese Ebene wird ebenfalls notecolumn. Name der Notizspalte verwendet. Näheres zu Ebenen ist Abschnitt 16.4, ab Seite 327 zu entnehmen.

Beispiel: Angenommen Sie sind Professor für ulkiges Recht und wollen eine Abhandlung über das neue »Gesetz über die ausgelassene Verbreitung allgemeiner Späße«, kurz GüdaVaS, schreiben. Der Hauptaugenmerk soll dabei jeweils auf dem Kommentar zu einzelnen Paragraphen liegen. Sie entscheiden sich für ein zweispaltiges Layout, wobei der Kommentar in der Hauptspalte enthalten sein soll und die Paragraphen jeweils klein und in Farbe in einer schmaleren Notizspalte rechts daneben.

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{selinput}
\SelectInputMappings{
   adieresis={\(\alpha\)},
   germandbls={\(\beta\)},
}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{xcolor}

\usepackage{scrjura}
\setkomafont{contract.Paragraph}{\\bfseries}
\setkeys{contract}{preskip=-\dp\\strutbox}
\usepackage{scrlayer-scrpage}
```

Tabelle 18.1.: Mögliche Einstellungen für die Deklaration von Notizspalten

$\verb"font=Schrift attribute"$

Einstellung der Schriftattribute der Notizspalte mit Hilfe von \setkomafont.

Für erlaubte Werte sei auf Abschnitt 3.6, Seite 59 verwiesen.

Voreinstellung: leer

marginpar

Position und Breite der Notizspalte werden so eingestellt, dass sie der Marginalienspalte von \marginpar entsprechen. Eine Umschaltung zwischen \reversemarginpar und \normalmarginpar wird immer nur am Ende der Seite bei der Ausgabe der Notizspalte beachtet. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Option kein Argument erwartet oder erlaubt.

Voreinstellung: ja

normalmarginpar

Position und Breite der Notizspalte werden so eingestellt, dass sie der Marginalienspalte von \marginpar bei Einstellung \normalmarginpar entsprechen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Option kein Argument erwartet oder erlaubt. Voreinstellung: nein

position=Abstand

Die Notizspalte wird mit Abstand vom linken Rand des Papiers gesetzt. Dabei sind für Abstand auch komplexe Ausdrücke gestattet, solange diese voll expandierbar sind und zum Zeitpunkt der Ausgabe der Notizspalte zu einer Länge oder zu einem Längenwert oder einem Längenausdruck expandieren. Siehe [Tea98, Abschnitt 3.5] für weitere Informationen zu Längenausdrücken.

Voreinstellung: durch Option marginpar

reversemarginpar

Position und Breite der Notizspalte werden so eingestellt, dass sie der Marginalienspalte von \marginpar bei Einstellung \reversemarginpar entsprechen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Option kein Argument erwartet oder erlaubt. Voreinstellung: nein

width=Breite

Die Notizspalte wird mit der angegebenen Breite gesetzt. Dabei sind für *Breite* auch komplexe Ausdrücke gestattet, solange diese voll expandierbar sind und zum Zeitpunkt der Ausgabe der Notizspalte zu einer Länge oder einem Längenwert oder einem Längenausdruck expandieren. Siehe [Tea98, Abschnitt 3.5] für weitere Informationen zu Längenausdrücken.

Voreinstellung: durch Option marginpar

```
\usepackage{scrlayer-notecolumn}
\newlength{\paragraphscolwidth}
\AfterCalculatingTypearea{%
  \setlength{\paragraphscolwidth}{%
    .333\textwidth\%
  \addtolength{\paragraphscolwidth}{%
    -\marginparsep}%
\recalctypearea
\DeclareNewNoteColumn[%
  position=\oddsidemargin+1in
           +.667\textwidth
           +\marginparsep,
  width=\paragraphscolwidth,
  font=\raggedright\footnotesize
       \color{blue}
]{paragraphs}
```

Es wird ein einseitiger Artikel verfasst. Dazu wird die Sprache mit Hilfe des babel-Pakets auf Deutsch (neue Rechtschreibung) festgelegt. Die Eingabecodierung wird mit Hilfe von selinput automatisch bestimmt. Als Schrift wird Latin Modern in 8-Bit-Codierung verwendet. Für die Farbeinstellungen wird das Paket xcolor genutzt.

Bezüglich des Setzens von Gesetzestexten mit scrjura sei auf dessen Anleitung verwiesen.

Da ein Seitenstil mit Seitenzahl verwendet werden soll, wird das Paket scrlayer-scrpage geladen. Somit können Notizspalten auf allen Seiten ausgegeben werden.

Dann wird das Paket scrlayer-notecolumn für die Notizspalten geladen. Die gewünschte Breite der Notizspalte wird über \AfterCalculatingTypearea nach jeder etwaigen Neuberechnung des Satzspiegels neu berechnet. Sie soll jeweils ein Drittel der Satzspiegelbreite betragen, wobei der Abstand zwischen Text und Notizspalte zu Lasten der Notizspalte geht. Diese ist also effektiv um \marginparsep schmaler.

Mit dieser Information kann dann die neue Notizspalte definiert werden. Bei der Festlegung der Position wird ein einfacher Längenausdruck genutzt. Dabei ist zu beachten, dass \oddsidemargin nicht der gesamte linke Rand ist, sondern aus historischen Gründen der linke Rand abzüglich 1 inch. Daher muss dieser Wert noch hinzugezählt werden.

Damit ist die Deklaration abgeschlossen. Es ist zu beachten, dass die Notizspalte bisher im Textbereich ausgegeben wird. Die Notizspalte würde also den Text überschreiben.

```
\title{Kommentar zum GüdaVaS}
\author{Professor R. O. Tenase}
\date{11.\,11.~2011}
\maketitle
\tableofcontents

\section{Vormerkung}
Das GüdaVaS ist ohne jeden Zweifel das wichtigste
Gesetz, das in Spaßmanien in den letzten eintausend
Jahren verabschiedet wurde. Die erste Lesung fand
bereits am 11.\,11.~1111 im obersten spaßmanischen
Kongress statt, wurde aber vom damaligen Spaßvesier
abgelehnt. Erst nach Umwandlung der spaßmanischen,
```

aberwitzigen Monarchie in eine repräsentative,

den Urkomischen, am 9.\,9.~1999 war der Weg für

witzige Monarchie durch W. Itzbold,

dieses Gesetz endlich frei.

Dadurch, dass der Textbereich nicht verkleinert wurde, wird hier der ganze Vorspann über die Gesamtbreite ausgegeben. Um das Beispiel zu testen, können Sie vorübergehend

\end{document}

\begin{document}

Offen blieb in dem Beispiel die Frage, wie der Text für den Kommentar schmaler gesetzt werden kann. Dies werden Sie bei der Fortsetzung des Beispiels erfahren.

18.4. Erstellen einer Notiz

ergänzen.

Nachdem eine Notizspalte deklariert wurde, können Notizen für diese Spalte erstellt werden. Diese Notizen werden allerdings nicht unmittelbar ausgegeben, sondern zunächst nur in eine Hilfsdatei mit Endung ».slnc« geschrieben. Ganz genau werden die Notizen sogar zunächst in die aux-Datei geschrieben und erst beim Lesen der aux-Datei innerhalb von \end{document} in die slnc-Datei übertragen. Dabei wird gegebenenfalls auch die Einstellung \nofiles beachtet. Beim nächsten LATEX-Lauf wird diese Hilfsdatei dann Stück für Stück je nach Fortschritt des Dokuments wieder eingelesen und am Ende der Seite werden die Notizen für die jeweilige Seite ausgegeben.

Es ist jedoch zu beachten, dass Notizspalten nur auf Seiten ausgegeben werden, deren Seitenstil auf dem Paket scrlayer basiert. Das Paket scrlayer wird von scrlayer-notecolumn automatisch geladen und stellt in der Voreinstellung lediglich den Seitenstil empty bereit. Werden weitere Seitenstile benötigt, wird zusätzlich das Paket scrlayer-scrpage empfohlen.

```
\makenote[Name der Notizspalte]{Notiz}
```

Mit Hilfe dieser Anweisung kann eine Notiz erstellt werden. Dabei wird die aktuelle vertikale Position als vertikale Position für den Anfang der Notiz verwendet. Die horizontale Position für die Notiz ergibt sich aus der definierten Position der Notizspalte. Für die korrekte Funktion ist das Paket dabei auf \pdfsavepos, \pdflastypos und \pdfpageheight angewiesen. Ohne diese Befehle funktioniert scrlayer-notecolumn nicht. Dabei wird außerdem davon ausgegangen, dass die genannten Primitiven exakt die Ergebnisse von PDFTFX liefern.

Wird allerdings bei der Ausgabe der *Notiz* eine Kollision mit einer früheren Notiz in derselben Notizspalte erkannt, so wird die *Notiz* bis unter diese frühere Notiz verschoben. Passt die *Notiz* nicht mehr auf die Seite, so wird sie ganz oder teilweise auf die nächste Seite umbrochen.

Für welche Notizspalte die *Notiz* erstellt werden soll, wird über das optionale Argument *Name der Notizspalte* bestimmt. Ist kein optionales Argument angegeben, so wird die vordefinierte Notizspalte marginpar verwendet.

Beispiel: Fügen wir nun dem Beispiel aus dem vorherigen Abschnitt einen kommentierten Paragraphen hinzu, wobei der Paragraph selbst in der neu definierten Notizspalte gesetzt werden soll.

```
\section{Analyse}
\begin{addmargin}[Opt]{.333\textwidth}
  \makenote[paragraphs]{%
    \protect\begin{contract}
      \protect\Paragraph{%
        title={Kein Witz ohne Publikum}%
    }
    Ein Witz kann nur dort witzig sein, wo er auf ein Publikum trifft.
    \protect\end{contract}%
}
Dies ist eine der zentralsten Aussagen des Gesetzes. Sie ist derart elementar, dass es durchaus angebracht ist, sich vor der Weisheit der Verfasser zu verbeugen.
```

Die in Abschnitt 3.18, Seite 123 dokumentierte Umgebung addmargin wird genutzt, um den Haupttext in der Breite um die Spalte für die Paragraphen zu vermindern.

Hier ist auch eines der wenigen Probleme bei Verwendung von \makenote zu erkennen. Da das obligatorische Argument in Dateien geschrieben wird, können Befehle innerhalb des Arguments leider zerbrechen. Um das zu verhindern, wird empfohlen, vor alle Befehle ein \protect zu setzen. Anderenfalls kann die Verwendung von Befehlen innerhalb dieses Arguments zu Fehlermeldungen führen.

Prinzipiell könnten Sie das Beispiel nun bereits mit

\end{addmargin}
\end{document}

beenden, wenn Sie ein Ergebnis sehen wollen.

Beim Testen des Beispiels, werden Sie feststellen, dass die Gesetzesspalte tiefer hinunter reicht als der Kommentartext. Wenn Sie zwecks Übung einen weiteren Abschnitt mit einem weiteren Paragraphen hinzufügen, ergibt sich eventuell das Problem, dass der Kommentar nicht unterhalb des Gesetzestextes, sondern direkt im Anschluss an den bisherigen Kommentar fortgesetzt wird. Eine Lösung für dieses Problem, werden Sie gleich kennenlernen.

\syncwithnotecolumn[Name der Notizspalte]

Mit Hilfe dieser Anweisung wird in einer Notizspalte und im Haupttext des Dokuments je ein Synchronisierungspunkt erstellt. Wann immer bei der Ausgabe einer Notizspalte oder des Haupttextes ein solcher Synchronisierungspunkt erreicht wird, wird eine Marke angelegt, deren Inhalt die aktuelle Seite und die aktuelle vertikale Position ist.

Parallel zum Erstellen der Synchronisierungspunkte wird ermittelt, ob in der Notizspalte und im Haupttext beim letzten LATEX-Lauf eine Marke angelegt wurde. Falls das der Fall ist, werden deren Werte miteinander verglichen. Liegt die Marke der Notizspalte tiefer auf der Seite oder auf einer späteren Seite, so wird im Haupttext bis zu der Stelle der Notizspalte vorgerückt.

In der Regel sollten Synchronisierungspunkte nicht innerhalb eines Absatzes des Haupttextes, sondern nur zwischen diesen gesetzt werden. Wird \syncwithnotecolumn dennoch innerhalb eines Absatzes verwendet, so wird der Synchronisierungspunkt im Haupttext tatsächlich erst nach der aktuellen Zeile eingefügt. In dieser Hinsicht ähnelt \syncwithnotecolumn also beispielsweise \vspace.

Dadurch, dass Synchronisierungspunkte in den Notizspalten erst beim nächsten IATEX-Lauf erkannt werden, benötigt der Mechanismus mindestens drei IATEX-Läufe. Aus jeder neuen Synchronisierung können sich außerdem Verschiebungen für spätere Synchronisierungspunkte ergeben, was wiederum die Notwendigkeit weiterer IATEX-Läufe nach sich zieht. Zu erkennen sind solche Verschiebungen in der Regel an der Meldung: »IATEX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.« Aber auch Meldungen über undefinierte Labels können auf die Notwendigkeit eines weiteren IATEX-Laufs hinweisen.

Wird das optionale Argument nicht angegeben, so wird an seiner Stelle marginpar, also die vordefinierte Notizspalte verwendet. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ein leeres optionales Argument nicht gleichbedeutend mit dem Weglassen eines optionalen Arguments ist!

Es ist nicht erlaubt, \syncwithnotecolumn innerhalb einer Notiz selbst, also im obligatorischen Argument von \makenote zu verwenden! Dieser Fehler kann derzeit nicht abgefangen werden und führt dazu, dass mit jedem LATEX-Lauf neue Verschiebungen auftreten, so dass nie ein endgültiger Zustand erreicht wird. Um zwei oder mehrere Notizspalten miteinander

\makenote[paragraphs]{%
 \protect\begin{contract}

zu synchronisieren, sind diese stattdessen mit dem Haupttext zu synchronisieren, da dabei auch die Spalten miteinander synchronisiert werden. Die hierzu empfohlene Anweisung wird nachfolgend beschrieben.

Beispiel: Führen wir nun das obige Beispiel fort, indem wir zunächst einen Synchronisationspunkt und dann einen weiteren Paragraphen mit Kommentar hinzufügen:

\syncwithnotecolumn[paragraphs]\bigskip

\protect\Paragraph{title={Komik der Kultur}}

```
\setcounter{par}{0}%
   Die Komik eines Witzes kann durch das
    kulturelle Umfeld, in dem er erzählt wird,
    bestimmt sein.
   Die Komik eines Witzes kann durch das
   kulturelle Umfeld, in dem er spielt,
   bestimmt sein.
  \protect\end{contract}
}
Die kulturelle Komponente eines Witzes ist
tatsächlich nicht zu vernachlässigen. Über die
politische Korrektheit der Nutzung des
kulturellen Umfeldes kann zwar trefflich
gestritten werden, nichtsdestotrotz ist die
Treffsicherheit einer solchen Komik im
entsprechenden Umfeld frappierend. Auf der
anderen Seite kann ein vermeintlicher Witz im
falschen kulturellen Umfeld auch zu einer
echten Gefahr für den Witzeerzähler werden.
```

Außer dem Synchronisationspunkt wurde hier auch noch ein vertikaler Abstand mit **\bigskip** eingefügt, um die einzelnen Paragraphen und ihre Kommentare besser voneinander abzusetzen.

Außerdem wird hier ein weiterer Punkt, der zu einem Problem werden kann, sichtbar. Da die Notizspalten mit Boxen arbeiten, die zusammengebaut und zerlegt werden, kann es bei Zählern innerhalb der Notizspalten teilweise zu Verschiebungen kommen. Im Beispiel würde daher der erste Absatz nicht mit 1, sondern mit 2 nummeriert. Dies kann jedoch mit einem beherzten Zurücksetzen des entsprechenden Zählers leicht korrigiert werden.

Das Beispiel ist damit fast fertig, was noch fehlt, ist das Ende der Umgebungen:

```
\end{addmargin}
\end{document}
```

Tatsächlich wären natürlich auch noch die restlichen Paragraphen des Gesetzes zu kommentieren. Dies sei mir hier jedoch erlassen.

Doch halt! Was wäre, wenn in diesem Beispiel der Paragraph nicht mehr auf die Seiten passen würde? Würde er dann auf der nächsten Seite ausgegeben? Diese Frage wird im nächsten Abschnitt beantwortet werden.

\syncwithnotecolumns[Liste von Notizspalte-Namen]

Diese Anweisung führt eine Synchronisierung des Haupttextes mit allen in der mit Komma separierten *Liste von Notizspalten-Namen* durch. Dabei wird der Haupttext mit der Notizspalte synchronisiert, deren Marke am weitesten hinten im Dokument steht. Somit werden als Nebeneffekt auch die Notizspalten untereinander synchronisiert.

Wird das optionale Argument nicht angegeben oder ist es leer (oder beginnt es mit \relax), so wird mit allen deklarierten Notizspalten synchronisiert.

18.5. Erzwungene Ausgabe von Notizspalten

Neben der normalen Ausgabe der Notizspalten, wie sie im vorherigen Abschnitt beschrieben ist, ist es manchmal auch erforderlich alle aufgesammelten Notizen, die noch nicht ausgegeben wurden, auszugeben. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn längere Notizen dazu führen, dass immer mehr Notizen nach unten und auf neue Seiten verschoben werden. Ein guter Zeitpunkt für eine solche erzwungene Ausgabe ist beispielsweise das Ende eines Kapitels oder das Ende des Dokuments.

\clearnotecolumn[Name der Notizspalte]

Mit dieser Anweisung werden alle Notizen einer bestimmen Notizspalte ausgegeben, die bis zum Ende der aktuellen Seite noch nicht ausgegeben sind, aber auf dieser oder einer vorherigen Seite erstellt wurden. Zur Ausgabe dieser noch anhängigen Notizen werden nach Bedarf Leerseiten erstellt. Während der Ausgabe der anhängigen Notizen dieser Notizspalte werden gegebenenfalls auch anhängige Notizen anderer Notizspalten ausgegeben, jedoch nur so lange, wie dies zur Ausgabe der anhängigen Notizen der angegebenen Notizspalte notwendig ist.

Während der Ausgabe der anhängigen Notizen kann es auch geschehen, dass irrtümlich Notizen ausgegeben werden, die im vorherigen LATEX-Lauf auf den Seiten erstellt wurden, die nun durch die eingefügten Leerseiten ersetzt werden. Dies normalisiert sich in einem der nächsten LATEX-Läufe. Zu erkennen sind solche Verschiebungen in der Regel an der Meldung: »LATEX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.«

Die Notizspalte, deren anhängige Notizen ausgegeben werden soll, ist über das optionale Argument, *Name der Notizspalte*, angegeben. Ist kein solches Argument angegeben, so wird die vordefinierte Notizspalte marginpar verwendet.

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass die erzwungene Ausgabe einer Notizspalte der Synchronisierung nicht unähnlich ist. Allerdings befindet man sich nach der erzwungenen Ausgabe im Fall, dass tatsächlich eine Ausgabe stattfindet, am Anfang der Seite nach der letzten Ausgabe und nicht unmittelbar unterhalb der letzten Ausgabe. Dafür terminiert die erzwungene Ausgabe in der Regel mit weniger LATEX-Läufen.

\clearnotecolumns[Liste von Notizspalten-Namen]

Diese Anweisung arbeitet vergleichbar mit \clearnotecolumn. Allerdings kann hier als optionales Argument nicht nur eine Notizspalte angegeben werden, sondern es ist eine durch Komma getrennte Liste mehrerer Namen von Notizspalten erlaubt. Es werden dann die anhängigen Notizen all dieser Spalten ausgegeben.

Wurde das optionale Argument nicht angegeben oder ist es leer, so werden die anhängigen Notizen aller Notizspalten ausgegeben.

autoclearnotecolumns=Ein-Aus-Schalter

In der Regel wird man anhängige Notizen immer dann ausgeben lassen, wenn im Dokument explizit oder implizit – beispielsweise in Folge von \chapter – die Anweisung \clearpage ausgeführt wird. Dies ist auch am Ende eines Dokuments innerhalb von \end{document} der Fall. Über die Option autoclearnotecolumns kann daher gesteuert werden, ob bei Ausführung von \clearpage automatisch auch \clearnotecolumns ohne Argument ausgeführt werden soll.

Da davon ausgegangen wird, dass dies in der Regel erwünscht ist, ist die Option in der Voreinstellung aktiv. Man kann sie jedoch über die entsprechenden Werte für einfache Schalter (siehe Tabelle 2.5 auf Seite 42) jederzeit aus- und auch wieder einschalten.

Es ist zu beachten, dass im Falle der Deaktivierung der automatischen Ausgabe anhängiger Notizen am Ende des Dokument Notizen ganz oder teilweise verloren gehen können. Daher sollte man in diesem Fall vor \end{document} sicherheitshalber ein \clearnotecolumns einfügen.

Damit ist nun auch die Frage nach dem Beispiel im letzten Abschnitt beantwortet, ob der Paragraph auch komplett ausgegeben würde, wenn er auf die nächste Seite umbrochen werden müsste. Dies ist in der Voreinstellung selbstverständlich der Fall. Da es jedoch nach dem Ende der addmargin-Umgebung geschehen würde, könnte es eventuell noch zu Überlappungen durch nachfolgenden Text kommen. Daher wäre es im Beispiel durchaus sinnvoll, nach der addmargin-Umgebung einen weiteren Synchronisationspunkt einzufügen.

Das Ergebnis des Beispiels ist übrigens in Abbildung 18.1 zu sehen.

Kommentar zum GüdaVaS

Professor R. O. Tenase

11.11.2011

Inhaltsverzeichnis

1 Vormerkung 1 2 Analyse

1 Vormerkung

Das Güda VaS ist ohne jeden Zweifel das wichtigste Gesetz, das in Spaßmaniern in den letzten eintausend Jahren verabschiedet wurde. Die erste Lesung fand bereits am 11, 111111 in obersten spaßmanischen Kongress statt, wurde aber vom damalige Spaßvesier abgelehnt. Erst nach Umwandlung der spaßmanischen, aberwitzigen Monarchie in eine repräsentative, witzige Monarchie durch W. Itzbold, den urkomischen, am 9.9.1999 war der Weg für dieses Gesetz endlich frei.

2 Analyse

Dies ist eine der zentralsten Aussagen des Gesetzes. Sie ist derart elementar, dass es durchaus angebracht ist, sich vor der Weisheit der Verfasser zu verbeugen.

§ 1 Kein Witz ohne Publikum
Ein Witz kann nur dort

Die kulturelle Komponente eines Witzes ist tatsächlich 🛭 🖇 2 Komik der Kultur Die kulturelle Komponente eines Witzes ist tatsächlich nicht zu vernachlässigen. Über die politische Korrektheit der Nutzung des kulturellen Umfeldes kann zwar trefflich and durch das kulturellen Umfeldes kann zwar trefflich einer solchen Komik im entsprechende Umfeld rappireum, d. Sobsimus sein. Witze im Auf der anderen Seite kann ein vermeintlicher Witz im falsehen kulturellen Umfeld auch zu einer echten Gefahr für den Witzeerzähler werden.

Abbildung 18.1.: Eine Ergebnisseite Beispiel aus diesem Kapitel

Zusätzliche Informationen zum Paket typearea.sty

In diesem Kapitel finden Sie zusätzliche Informationen zum Paket typearea. Einige Teile des Kapitels sind dabei dem KOMA-Script-Buch [KM12] vorbehalten. Dies sollte kein Problem sein, denn der normale Anwender, der das Paket einfach nur verwenden will, wird diese Informationen normalerweise nicht benötigen. Ein Teil der Informationen richtet sich an Anwender, die ausgefallene Aufgaben lösen oder eigene Pakete schreiben wollen, die auf typearea basieren. Ein weiterer Teil der Informationen behandelt Möglichkeiten von typearea, die aus Gründen der Kompatibilität zu den Standardklassen oder früheren Versionen von KOMA-Script existieren. Die Teile, die nur aus Gründen der Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script existieren, sind in serifenloser Schrift gesetzt und sollten nicht mehr verwendet werden.

19.1. Anweisungen für Experten

In diesem Abschnitt werden Anweisungen beschrieben, die für den normalen Anwender kaum oder gar nicht von Interesse sind. Experten bieten diese Anweisungen zusätzliche Möglichkeiten. Da die Beschreibungen für Experten gedacht sind, sind sie kürzer gefasst.

\activateareas

Diese Anweisung wird von typearea genutzt, um die Einstellungen für Satzspiegel und Ränder in die internen IATEX-Längen zu übertragen, wenn der Satzspiegel innerhalb des Dokuments, also nach \begin{document} neu berechnet wurde. Wurde die Option pagesize verwendet, so wird diese anschließend mit demselben Wert neu aufgerufen. Damit kann beispielsweise innerhalb von PDF-Dokumenten die Seitengröße tatsächlich variieren.

Experten können diese Anweisung auch verwenden, wenn Sie aus irgendwelchen Gründen Längen wie \textwidth oder \textheight innerhalb des Dokuments manuell geändert haben. Der Experte ist dabei für eventuell notwendige Seitenumbrüche vor oder nach der Verwendung jedoch selbst verantwortlich! Darüber hinaus sind alle von \activateareas durchgeführten Änderungen lokal!

\storeareas{Anweisung}

Mit Hilfe von \storeareas wird eine Anweisung definiert, über die alle aktuellen Seitenspiegeleinstellungen wieder hergestellt werden können. So ist es möglich, die aktuellen Einstellungen zu speichern, anschließend die Einstellungen zu ändern und dann die gespeicherten Einstellungen wieder zu reaktivieren.

Beispiel: Sie wollen in einem Dokument im Hochformat eine Seite im Querformat unterbringen. Mit \storeareas kein Problem:

```
\documentclass[pagesize]{scrartcl}

\begin{document}
\noindent\rule{\textwidth}{\textheight}

\storeareas\meinegespeichertenWerte
\KOMAoptions{paper=landscape,DIV=current}
\noindent\rule{\textwidth}{\textheight}

\clearpage
\meinegespeichertenWerte
\noindent\rule{\textwidth}{\textheight}

\end{document}

Wichtig ist dabei die Anweisung \clearpage
```

\meinegespeichertenWerte, damit die Wiederherstellung erst auf der nächsten Seite erfolgt. Bei doppelseitigen Dokumenten sollte bei Änderungen am Papierformat stattdessen sogar \cleardoubleoddpage oder – wenn keine KOMA-Script-Klasse zum Einsatz kommt – \cleardoublepage verwendet werden.

dem Aufruf

vor

Im Beispiel wird \noindent verwendet, um den normalen Absatzeinzug vor den schwarzen Kästen zu verhindern. Sie würden sonst kein korrektes Bilde des Seitenlayouts wiedergeben.

Bei der Verwendung von \storeareas ist zu beachten, dass sowohl \storeareas als auch die damit definierte Anweisung nicht innerhalb einer Gruppe aufgerufen werden sollten. Die Definition der Anweisung erfolgt intern mit \newcommand. Bei erneuter Verwendung einer bereits definierten Anweisung wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

```
\AfterCalculatingTypearea{Anweisungen}
\AfterCalculatingTypearea*{Anweisungen}
\AfterSettingArea{Anweisungen}
\AfterSettingArea*{Anweisungen}
```

\activateareas ausgeführt.

Diese Anweisungen dienen der Verwaltung zweier Haken (engl. hooks). Die ersten beiden, \AfterCalculatingTypearea und deren Sternform, ermöglichen es dem Experten jedes Mal, nachdem typearea eine neue Aufteilung in Satzspiegel und Ränder berechnet hat, also nach jeder impliziten oder expliziten Ausführung von \typearea, Anweisungen ausführen zu lassen. Entsprechendes leisten \AfterSettingArea und dessen Stern-Form für die Ausführung von \areaset. Die Normalformen arbeiten dabei global, während die Änderungen durch die Sternformen nur lokal wirksam sind. Die Anweisungen werden jeweils unmittelbar vor

v3.11

19.2. Lokale Einstellungen durch die Datei typearea.cfg

Im KOMA-Script-Buch [KM12] finden sich an dieser Stelle weitere Informationen.

19.3. Mehr oder weniger obsolete Optionen und Anweisungen

 $\label{lem:lem:lem:koma-script-Buch} \ [\text{KM12}] \ \text{finden sich an dieser Stelle weitere Informationen.}$

Zusätzliche Informationen zu den Hauptklassen scrbook, scrreprt und scrartcl sowie dem Paket scrextend

In diesem Kapitel finden Sie zusätzliche Informationen zu den KOMA-Script-Klassen scrbook, scrreprt und scrartcl und einigen Anweisungen, die auch in scrextend vorhanden sind. Einige Teile des Kapitels sind dabei dem KOMA-Script-Buch [KM12] vorbehalten. Dies sollte kein Problem sein, denn der normale Anwender, der die Klassen einfach nur verwenden will, wird diese Informationen normalerweise nicht benötigen. Ein Teil der Informationen richtet sich an Anwender, die ausgefallene Aufgaben lösen oder eigene Klassen schreiben wollen, die auf einer der drei KOMA-Script-Klassen basieren. Ein weiterer Teil der Informationen behandelt Möglichkeiten der Klassen, die aus Gründen der Kompatibilität zu den Standardklassen oder früheren Versionen von KOMA-Script existieren. Die Teile, die nur aus Gründen der Kompatibilität zu früheren Versionen von KOMA-Script existieren, sind in serifenloser Schrift gesetzt und sollten nicht mehr verwendet werden.

Im KOMA-Script-Buch [KM12] finden sich an dieser Stelle weitere Informationen.

20.1. Ergänzende Hinweise zu Benutzeranweisungen

Im KOMA-Script-Buch [KM12] finden sich an dieser Stelle weitere Informationen.

20.2. Zusammenspiel von KOMA-Script und anderen Paketen

Im KOMA-Script-Buch [KM12] finden sich an dieser Stelle weitere Informationen.

20.3. Anweisungen für Experten

In diesem Abschnitt werden Anweisungen beschrieben, die für den normalen Anwender kaum oder gar nicht von Interesse sind. Experten bieten diese Anweisungen zusätzliche Möglichkeiten. Da die Beschreibungen für Experten gedacht sind, sind sie kürzer gefasst.

\KOMAClassName \ClassName

In \KOMAClassName ist der Name der aktuell verwendeten KOMA-Script-Klasse abgelegt. Will man also wissen, ob eine oder welche KOMA-Script-Klasse verwendet wird, so kann man einfach auf diese Anweisung testen. Demgegenüber gibt \ClassName Auskunft, welche Standardklasse durch diese KOMA-Script-Klasse ersetzt wird.

Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass demgegenüber die Existenz von \KOMAScript nicht als Indiz für die Verwendung einer KOMA-Script-Klasse dienen kann.

Zum einen definieren alle KOMA-Script-Pakete diese Anweisung, zum anderen können auch andere Pakete es für sinnvoll erachten, das KOMA-Script-Piktogramm unter diesem Namen zu definieren.

$\verb| \addtocentrydefault{| Ebene| {\it Nummer} {\it Uberschrift}| }|$

v3.08

Die KOMA-Script-Klassen verwenden \addcontentsline nicht direkt, um Einträge ins Inhaltsverzeichnis vorzunehmen. Stattdessen wird \addtocentrydefault mit ganz ähnlichen Argumenten aufgerufen. Die Anweisung kann sowohl für nummerierte als auch für nicht nummerierte Einträge verwendet werden. Dabei gibt Ebene die Gliederungsebene in Textform also part, chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph oder subparagraph an. Die formatierte Gliederungsnummer wird über das zweite Argument Nummer übergeben. Dieses Argument darf auch leer sein. Der Text des Eintrags wird mit Überschrift angegeben. Es wird empfohlen zerbrechliche Befehle in diesem Argument mit \protect zu schützen.

Für das Argument *Nummer* gilt noch eine Besonderheit. Ist das Argument leer, so signalisiert dies, dass ein nicht nummerierter Eintrag erzeugt werden soll. In der Voreinstellung wird dies mit

```
\addcontentsline{toc}{Ebene}{%
  \protect\nonumberline Überschrift%
}
```

erreicht. Ist das Argument jedoch nicht leer, so soll ein nummerierter Eintrag erzeugt werden und *Nummer* ist die vorformatierte Gliederungsnummer. In der Voreinstellung verwendet KOMA-Script

```
\addcontentsline{toc}{Ebene}{%
  \protect\numberline{Nummer} Überschrift%
}
```

zur Erzeugung dieses Eintrags.

Paketautoren und Autoren von Wrapper-Klassen können diese Anweisung umdefinieren, um Einfluss auf die Einträge zu nehmen. So wäre beispielsweise denkbar mit

```
\renewcommand{\addtocentrydefault}[3]{%
  \ifstr{#3}{}{%
    \ifstr{#2}{}{%
     \addcontentsline{toc}{#1}{\protect\nonumberline#3}%
    }{%
     \addcontentsline{toc}{#1}{\protect\numberline{#2}#3}%
    }%
}%
```

dafür zu sorgen, dass Einträge mit leerer $\ddot{\it Uberschrift}$ erst gar nicht vorgenommen werden. Eine solche Änderung ist in der Praxis jedoch nicht notwendig, da die Unterdrückung leerer Einträge bereits auf andere Weise in die KOMA-Script-Klassen eingebaut ist. Siehe hierzu auch die Erklärung zu den Gliederungsbefehlen in Abschnitt 3.16 ab Seite 98.

v3.08

Auch die oben dokumentierte Anweisung \addtocentrydefault wird von den KOMA-Script-Klassen nur dann direkt aufgerufen, wenn für die angegebene Ebene keine direkte Anweisung definiert oder diese \relax ist. In der Voreinstellung sind die angegebenen Anweisungen alle so definiert, dass sie ihre Ebene und die Argumente direkt an \addtocentrydefault weiter geben.

\@fontsizefilebase

Der in Abschnitt 20.1 auf Seite 377 für die Schriftgrößendateien angegebene Präfix scrsize, ist lediglich die Voreinstellung für das interne Makro \@fontsizefilebase, die verwendet wird, wenn das Makro beim Laden der Klasse oder des Pakets scrextend noch nicht definiert ist. Autoren von Wrapper-Klassen können dieses Makro abweichend definieren, um andere Schriftgrößendateien zu verwenden. Ebenso können Autoren von Wrapper-Klassen die fallback-Lösung dadurch ändern oder abschalten, dass sie das Macro \changefontsizes, das als Argument die gewünschte Größe erwartet, umdefinieren.

```
\label{lement} $$ \operatorname{Marnung}_{Element}_{Voreinstellung} $$ \aliaskomafont_{Aliasname}_{Element}$
```

Experten können mit \newkomafont eine Voreinstellung für die Schrift eines Elements definieren. Anschließend kann diese Voreinstellung mit den Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 3.6, Seite 59) verändert werden. Natürlich wird diese Schrift damit noch lange nicht verwendet. Der Experte muss selbst Sorge dafür tragen, dass er an den entsprechenden Stellen die Anweisung \usekomafont (siehe Seite 59) für dieses Element in seinen Definitionen einbaut.

Das optionale Argument Warnung definiert eine Warnmeldung. Diese wird bei den KOMA-Script-Klassen per \ClassWarning oder beim Paket scrextend per \PackageWarning immer dann ausgegeben, wenn die Voreinstellung für das Element verändert wird. Dabei wird als Urheber der Warnung die verwendete KOMA-Script-Klasse oder das Paket scrextend ausgegeben.

Mit \aliaskomafont kann für ein bereits existierendes *Element* ein *Aliasname* definiert werden. KOMA-Script informiert den Benutzer automatisch über den Namen des tatsächlichen Elements, wenn dieser den *Aliasname* verwendet. *Aliasname* n können beispielsweise dann eingesetzt werden, wenn der Entwickler sich später einen besseren Namen für ein Element überlegt und der alte Name aus Kompatibilitätsgründen weiter verwendbar bleiben soll. Außerdem kann damit die Benutzerfreundlichkeit erhöht werden, indem einem Element all die Namen als Alias zugeordnet werden, die unterschiedliche Benutzer intuitiv wählen würden. KOMA-Script selbst macht von dieser Möglichkeit reichen Gebrauch.

$\verb|\setparsizes{Einzug}{Abstand}{Endzeilenleerraum}|$

KOMA-Script bietet mit dieser Anweisung die Möglichkeit, sowohl den Absatzeinzug, als auch den Absatzabstand und den Freiraum am Ende der letzten Zeile des Absatzes einzustellen. Diese Anweisung ist immer dann zu verwenden, wenn die Änderungen auch bei Einstellung parskip=relative beachtet werden sollen. KOMA-Script selbst verwendet sie beispielsweise in der Form

\setparsizes{Opt}{Opt}{Opt plus 1fil}

um sowohl den Einzug als auch den Abstand abzuschalten und am Ende des Absatzes beliebigen Freiraum zu erlauben. Eine solche Maßnahme ist sinnvoll, wenn ein Absatz nur aus einer Box besteht, die ohne Abstand nach oben oder unten gesetzt werden soll und die gesamte Spaltenbreite einnimmt. Soll demgegenüber die Box nur die gesamte Breite einnehmen, jedoch mit der aktuellen Einstellung bezüglich des Absatzabstandes gesetzt werden, so ist

\setlength{\parfillskip}{Opt plus 1fil}

vorzuziehen.

\raggedchapterentry

Diese Anweisung ist nicht mit Anweisungen wie \raggedsection zu vergleichen. Während jene Anweisungen es ermöglichen, bestimmte Elemente im Blocksatz oder im rechts- oder linksbündigen oder beidseitigen Flattersatz zu setzen, besteht mit Hilfe von \raggedchapterentry lediglich die Möglichkeit, Kapiteleinträge im Inhaltsverzeichnis statt im voreingestellten Blocksatz im linksbündigen Flattersatz zu setzen. Dazu ist die Anweisung als \raggedright zu definieren. Siehe hierzu auch die einschränkenden Hinweise in Abschnitt 20.2, Seite 377.

Im KOMA-Script-Buch [KM12] finden sich an dieser Stelle weitere Informationen.

\chapterheadstartvskip \chapterheadendvskip \partheadstartvskip \partheadmidvskip \partheadendvskip \partheademptypage

Diese Anweisungen werden innerhalb der Definition der Überschriften \chapter, \part, \addchap, \addpart und deren Sternvarianten verwendet. Dabei ist \chapterheadstartvskip eine Anweisung, die dafür vorgesehen ist, vor der Kapitelüberschrift einen vertikalen Abstand einzufügen. Entsprechend ist \chapterheadendvskip eine Anweisung, die dafür vorgesehen ist, nach der Kapitelüberschrift einen vertikalen Abstand einzufügen.

Für das Einfügen der vertikalen Abstände über und unter Teile-Überschriften sind die An-

scrbook, scrreprt

0.00

v3.02

scrbook, scrreprt scrartcl weisungen \partheadstartvskip und \partheadendvskip vorgesehen. Dabei wird ein Seitenumbruch als Teil des vertikalen Abstandes interpretiert und ist bei scrbook und scrreprt in der Voreinstellung von \partheadendvskip enthalten. Die Anweisung \partheadmidvskip ist für den Abstand zwischen der Teile-Nummer und dem Text der Teile-Überschrift vorgesehen. Die Anweisung \partheademptypage wird bei scrbook und scrreprt gegebenenfalls für die leere Seite nach der Überschrift verwendet.

Die Voreinstellungen für diese sechs Anweisungen von scrbook und scrreprt sind Tabelle 20.1 und Tabelle 20.2 zu entnehmen. Für scrartcl sind die Voreinstellungen der dort definierten

Voreinstellung

Voroinstellung

Tabelle 20.1.: Voreinstellungen der Anweisungen für die vertikalen Abstände bei Kapitel-Überschriften von scrbook und scrreprt abhängig von Option headings

Mit headings=big: Anweisung

\chapterheadstartvskip	\vspace*{2.3\baselineskip}
\chapterheadendvskip	\vspace*{1.725\baselineskip
-	plus .115\baselineskip minus .192\baselineskip}
/I:+ b d:	
Mit headings=normal:	
<u>-</u>	Voreinstellung
Anweisung \chapterheadstartvskip	Voreinstellung \vspace*{2\baselineskip}

Mit headings=small:

Anmoigung

\chapterheadstartvskip	\vspace*{1.8\baselineskip}
\chapterheadendvskip	$\vspace*{1.35\baselineskip}$
	plus .09\baselineskip minus .15\baselineskip}

drei Anweisungen in Tabelle 20.3 zu finden. Auf [KDP] gibt es außerdem ein Beispiel, bei dem durch Umdefinierung von \chapterheadstartvskip und \chapterheadendvskip Linien über und unter der Kapitelüberschrift gesetzt werden.

ohne es zu merken.

\appendixmore Bei den KOMA-Script-Klassen gibt es innerhalb der Anweisung \appendix eine Besonderheit.

Ist nämlich \appendixmore definiert, so wird diese Anweisung von \appendix ebenfalls ausgeführt. Intern wird dies von den KOMA-Script-Klassen scrbook und scrreprt für die Realisierung scrbook. scrreprt der Layoutoption appendixprefix genutzt (siehe Abschnitt 3.16, Seite 94). Dies sollten Sie unbedingt beachten, falls Sie selbst das Makro \appendixmore definieren oder umdefinieren wollen. Ist diese Option verwendet, so erhalten Sie bei \newcommand{\appendixmore}{...} eine Fehlermeldung. Dadurch soll verhindert werden, dass Sie die Optionen außer Kraft setzen,

Beispiel: Sie wollen nicht, dass bei Verwendung der Klasse scrbook oder scrreprt im Hauptteil die Kapitel mit einer Präfixzeile versehen werden (siehe Layoutoption

gen der Anweisungen für die vertikalen Abstände bei Teile-Überschriften von scrbook und scrreprt

Voreinstellun-

Tabelle 20.2.:

Anweisung	Voreinstellung
\partheadstartvskip \partheadmidvskip \partheadendvskip \partheademptypage	<pre>\null\vfil \par\nobreak\vskip 20pt \vfil\newpage \if@twoside\if@openright \null\thispagestyle{empty}% \newpage \fi\fi</pre>

chapterprefix in Abschnitt 3.16, Seite 94). Damit die Konsistenz gewahrt bleibt, wollen Sie auch nicht, dass eine solche Zeile im Anhang verwendet wird. Stattdessen soll in den Anhängen direkt vor dem Kapitelbuchstaben das Wort »Anhang« in der jeweiligen Sprache stehen. Dies soll auch für die Kolumnentitel gelten. Also verwenden Sie nicht die Layoutoption appendixprefix, sondern definieren in der Dokumentpräambel:

```
\newcommand*{\appendixmore}{%
  \renewcommand*{\chapterformat}{%
    \appendixname~\thechapter\autodot\enskip}%
  \renewcommand*{\chaptermarkformat}{%
    \appendixname~\thechapter\autodot\enskip}}
```

Sollten Sie später dann doch noch entscheiden, dass Sie die Option appendixprefix verwenden wollen, so erhalten Sie aufgrund der dann bereits definierten Anweisung \appendixmore eine Fehlermeldung. Damit wird verhindert, dass obige Definition unbemerkt die Einstellungen überschreibt, die Sie per Option getroffen haben.

Wenn Sie ein vergleichbares Verhalten des Anhangs für die Klasse scrartcl erreichen wollen, so ist dies ebenfalls möglich. Unter Verwendung des Pakets ifthen (siehe [Car01]) schreiben Sie dazu beispielsweise folgendes in die Präambel Ihres Dokuments:

```
\newcommand*{\appendixmore}{%
  \renewcommand*{\othersectionlevelsformat}[3]{%
  \ifthenelse{\equal{##1}{section}}{%
  \appendixname~}{}%
```

Tabelle 20.3.: Voreinstellungen der Anweisungen für die vertikalen Abstände bei Teile-Überschriften von scrartel

Anweisung	Voreinstellung
\partheadstartvskip	\addvspace{4ex}
\partheadmidvskip	\par\nobreak
\partheadendvskip	\vskip 3ex

```
\renewcommand*{\sectionmarkformat}{%
    \appendixname~\thesection\autodot\enskip}}
Eine alternative Implementierung wäre:
  \newcommand*{\appendixmore}{%
    \renewcommand*{\othersectionlevelsformat}[3]{%
    \ifstr{##1}{section}{\appendixname~}{}%
    ##3\autodot\enskip}
  \renewcommand*{\sectionmarkformat}{%
    \appendixname~\thesection\autodot\enskip}}
```

##3\autodot\enskip}

Die dabei verwendete Anweisung \ifstr wird von KOMA-Script bereitgestellt. Siehe dazu Abschnitt 11.3, Seite 276.

Die Erklärungen zu den in diesem Beispiel umdefinierten Anweisungen finden Sie in Abschnitt 3.16, Seite 107 und Seite 109.

```
\newbibstyle[Elternstil]{Name}{Anweisungen}
\newblock
\@openbib@code
\bib@beginhook
\bib@endhook
```

Schon die Standardklassen kennen zur Unterteilung der Einträge in das Literaturverzeichnis die Anweisung \newblock. Was diese Anweisung genau macht, hängt dabei von den Klassenoptionen ab. Wird die Option openbib verwendet, so werden am Ende der Standardklasse die Anweisungen \@openbib@code und \newblock selbst umdefiniert. Von den Standardklassen wird die Anweisung \@openbib@code beim Start der Liste für das Literaturverzeichnis – genauer: bei der Festlegung der Parameter für diese Liste – ausgeführt. Es darf davon ausgegangen werden, dass auch viele Pakete, die das Literaturverzeichnis umdefinieren, diese Anweisung entsprechend abarbeiten.

Bei den KOMA-Script-Klassen geschieht etwas ähnliches. Allerdings wird \@openbib@code nicht am Ende der Klasse umdefiniert. Stattdessen wird mit \newbibstyle der Stil openstyle für das Literaturverzeichnis definiert. Die Anweisungen, die dabei in der Implementierung angegeben wurden, beinhalten die gewünschten Umdefinierung von \@openbib@code und von \newblock. Wird nun mit Hilfe der Option bibliography=openstyle dieser Literaturverzeichnisstil gewählt, so werden die Anweisungen unmittelbar ausgeführt, also \@openbib@code und \newblock umdefiniert.

Neben \@openbib@code und \newblock können in Anweisungen auch noch \bib@beginhook und \bib@endhook umdefiniert werden. Die Anweisung \bib@beginhook wird unmittelbar nach der Überschrift und der Präambel des Literaturverzeichnisses, aber noch vor der Liste mit den Literatureinträgen ausgeführt. Die Anweisung \bib@endhook wird direkt nach dieser Liste am Ende des Literaturverzeichnisses ausgeführt. Im Falle eines mit

\BreakBibliography (siehe Abschnitt 3.23, Seite 148) unterbrochenen Literaturverzeichnisses werden diese Anweisungen außerdem am Anfang und Ende jedes Teil, also unmittelbar vor und nach \BreakBibliography ausgeführt.

Die Anweisungen \newblock, \@openbib@code, \bib@beginhook und \bib@endhook werden bei der Verwendung eines neuen Literaturverzeichnisstils zunächst als leer definiert. Danach werden die Anweisungen des bei der Definition des Stils optional angegebenen Elternstils ausgeführt und dann erst die Anweisungen, die bei Definition des neuen Stils angegeben wurden. Daraus ergibt sich auch, dass jede der vier Anweisungen innerhalb von Anweisung bei Bedarf keinesfalls mit \newcommand, sondern mit \renewcommand definiert werden sollten.

Setzt der Anweider mit den Anweisungen \AtEndBibliography und \AfterBibliographyPreamble weitere Anweisungen für die Ausführung nach der Präambel und am Ende des Literaturverzeichnisses, so werden die mit \AfterBibliographyPreamble festgelegten Anweisungen einmalig am Anfang des Literaturverzeichnisses nach \bib@beginhook und die mit \AtEndBibliography festgelegten Anweisungen einmalig am Ende des Literaturverzeichnisses vor \bib@endhook ausgeführt.

Mit Hilfe des Pakets multicol (siehe [Mit11]) könnte man beispielsweise einen Literaturstil für ein zweispaltiges Literaturverzeichnis definieren:

```
\newbibstyle{twocolumstyle}{%
  \renewcommand*{\bib@beginhook}{\begin{multicols}{2}}%
  \renewcommand*{\bib@endhook}{\end{multicols}}}%
```

Soll es außerdem eine *open*-Variante davon geben, kann man hier die Möglichkeiten der Vererbung verwenden und bei der Definition einen Elternstil mit angeben:

```
\newbibstyle{twocolumopenstyle}[openstyle]{%
  \renewcommand*{\bib@beginhook}{\begin{multicols}{2}}%
  \renewcommand*{\bib@endhook}{\end{multicols}}}%
```

Die Auswahl eines dieser neuen Stile erfolgt dann einfach wieder über die Option bibliography.

20.4. Mehr oder weniger obsolete Optionen und Anweisungen

Im KOMA-Script-Buch [KM12] finden sich an dieser Stelle weitere Informationen.

Zusätzliche Informationen zur Briefklasse scrlttr2

In diesem Kapitel finden Sie zusätzliche Informationen zu der KOMA-Script-Klasse scrlttr2. Einige Teile des Kapitels sind dabei dem KOMA-Script-Buch [KM12] vorbehalten. Dies sollte kein Problem sein, denn der Anwender, der die Klasse einfach nur verwenden will, wird diese Informationen normalerweise nicht benötigen. Ein Teil der Informationen richtet sich an Anwender, denen die vordefinierten Möglichkeiten nicht mehr genügen. So befasst sich beispielsweise der erste Abschnitt ausführlich mit den Pseudolängen, die den Briefbogen bestimmen und die für Anpassungen an eigene Briefbogenlayouts abweichend zu setzen sind. Darüber hinaus finden sich in diesem Kapitel auch Informationen über Möglichkeiten, die aus Gründen der Verbesserung der Kompatibilität zur obsoleten KOMA-Script-Klasse scrlettr geschaffen wurden. Es wird auch ausführlich erklärt, wie man einen Brief dieser veralteten Klasse auf die aktuelle Briefklasse übertragen kann.

21.1. Pseudolängen für fortgeschrittene Anwender

TEX arbeitet mit einem festen Satz an Registern. Es gibt Register für Token, für Boxen, für Zähler, für Abstände (englisch: skip) und für Größen (englisch: dimension). Von all diesen Registern gibt es jeweils 256 Stück. Für IATEX-Längen, die mit \newlength angefordert werden, werden Abstandsregister belegt. Sind alle diese Register verbraucht, kann man keine weiteren Längen definieren. Die Briefklasse scrlttr2 würde normalerweise allein für die erste Seite mehr als 20 solche Register verbrauchen. IATEX selbst belegt bereits 40 dieser Register. Das typearea-Paket benötigt ebenfalls einige, so dass ein Viertel der kostbaren Register verbraucht wäre. Aus diesem Grund werden briefspezifische Längen in scrlttr2 eben nicht in Längen, sondern in Makros abgelegt, den Pseudolängen. Der Nachteil dieses Vorgehens besteht darin, dass man mit diesen Makros nicht so einfach rechnen kann wie mit echten Längen.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Pseudolängen zwar intern als Makros implementiert sind, bei den Befehlen zur Nutzung der Pseudolängen jedoch nur die Namen anzugeben sind. Diese werden wie die Namen von IATEX-Zählern und im Gegensatz zu Makros oder echten Längen ohne umgekehrten Schrägstrich geschrieben!

Wer nun einwenden will, dass \LaTeX in der empfohlenen und für KOMA-Script benötigten Installation mit ε - \Tau EX inzwischen das oben genannte Beschränkungsproblem nicht mehr besitzt, hat Recht. Allerdings kam diese Entscheidung für scrlttr2 ein wenig zu spät.

Eine Auflistung aller von scrittr2 definierten und verwendeten Pseudolängen ist Tabelle 21.1 zu entnehmen. Dabei ist auch angegeben, wo in den nachfolgenden Unterabschnitten nähere Erklärungen zu der jeweiligen Pseudolänge zu finden sind.

Abbildung 21.1 auf Seite 392 zeigt eine schematische Darstellung der wichtigsten Abstände auf dem Briefbogen. Dabei sind neben den Pseudolängen für die veränderbaren Abständen

zusätzlich in heller Schrift auch die Längen angegeben, die für einige, wenige fest programmierte Abstände verwendet werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in der Darstellung auf einige weniger häufig benötigten Pseudolängen jedoch auch verzichtet.

Tabelle 21.1.: Von der Klasse scrlttr2 verwendete Pseudolängen

backaddrheight

Höhe der Rücksendeadresse am oberen Rand des Anschriftfeldes (Abschnitt 21.1.3, Seite 397)

bfoldmarklength

Länge der unteren horizontalen Faltmarke (Abschnitt 21.1.1, Seite 393)

bfoldmarkvpos

Abstand der unteren horizontalen Faltmarke von der oberen Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.1, Seite 393)

firstfoothpos

Abstand des Brieffußes von der linken Kante des Papiers; Werte größer der Breite oder kleiner der negativen Breite des Papiers werden gesondert behandelt (Abschnitt 21.1.8, Seite 401)

${\tt firstfootvpos}$

Abstand des Brieffußes von der oberen Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.8, Seite 401)

firstfootwidth

Breite des Brieffußes (Abschnitt 21.1.8, Seite 401)

firstheadhpos

Abstand des Briefkopfes von der linken Kante des Papiers; Werte größer der Breite oder kleiner der negativen Breite des Papiers werden gesondert behandelt (Abschnitt 21.1.2, Seite 395)

firstheadvpos

Abstand des Briefkopfes von der oberen Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.2, Seite 394)

firstheadwidth

Breite des Briefkopfes (Abschnitt 21.1.2, Seite 395)

Tabelle 21.1.: Von der Klasse scrlttr2 verwendete Pseudolängen (Fortsetzung)

foldmarkhpos

Abstand der horizontalen Faltmarken von der linken Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.1, Seite 393)

foldmarkvpos

Abstand der vertikalen Faltmarken von der oberen Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.1, Seite 394)

fromrulethickness

Dicke einer optionalen Linie im Briefkopf (Abschnitt 21.1.2, Seite 395)

fromrulewidth

Länge einer optionalen Linie im Briefkopf (Abschnitt 21.1.2, Seite 395)

lfoldmarkhpos

Abstand der vertikalen Faltmarke von der linken Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.1, Seite 394)

lfoldmarklength

Länge der vertikalen Faltmarke (Abschnitt 21.1.1, Seite 394)

locheight

Höhe der Absenderergänzung, falls der Wert nicht 0 ist; bei 0 wird stattdessen toaddrheight verwendet (Abschnitt 21.1.4, Seite 398)

lochpos

Abstand der Absenderergänzung von der rechten Papierkante, falls der Wert positiv ist, oder negativer Abstand der Absenderergänzung von der linken Papierkante, falls der Wert negativ ist; bei 0 wird stattdessen der negative Wert von toaddrhpos verwendet (Abschnitt 21.1.4, Seite 398)

locvpos

Abstand der Absenderergänzung von der oberen Papierkante, falls der Wert nicht 0 ist; bei 0 wird stattdessen toaddrypos verwendet (Abschnitt 21.1.4, Seite 398)

locwidth

Breite des Feldes für die Absenderergänzung, wobei bei einem Wert von 0 die Breite automatisch aufgrund der in Abschnitt 4.10, Seite 191 beschriebenen Option locfield berechnet wird (Abschnitt 21.1.4, Seite 398)

Tabelle 21.1.: Von der Klasse scrlttr2 verwendete Pseudolängen (Fortsetzung)

mfoldmarklength

Länge der mittleren horizontalen Faltmarke (Abschnitt 21.1.1, Seite 393)

mfoldmarkvpos

Abstand der mittleren horizontalen Faltmarke von der oberen Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.1, Seite 393)

${\tt pfoldmarklength}$

Länge der Lochermarke (Abschnitt 21.1.1, Seite 393)

PPdatamatrixvskip

vertikaler Abstand zwischen Port-Payé-Kopf und Data-Matrix bei addrfield=PP (Abschnitt 21.1.3, Seite 397)

PPheadheight

Höhe für den Port-Payé-Kopf (Abschnitt 21.1.3, Seite 397)

PPheadwidth

Breite des linken Port-Payé-Feldes bei addrfield=PP (Abschnitt 21.1.3, Seite 397)

refaftervskip

vertikaler Abstand nach der Geschäftszeile (Abschnitt 21.1.5, Seite 399)

refhpos

Abstand der Geschäftszeile von der linken Papierkante, wobei bei einem Wert von 0 automatisch relativ zur Papierbreite zentriert wird (Abschnitt 21.1.5, Seite 399)

refvpos

Abstand der Geschäftszeile von der oberen Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.5, Seite 398)

refwidth

Breite der Geschäftszeile (Abschnitt 21.1.5, Seite 399)

sigbeforevskip

vertikaler Abstand zwischen Gruß und Signatur (Abschnitt 21.1.7, Seite 400)

sigindent

Einzug der Signatur gegenüber dem Textkörper (Abschnitt 21.1.7, Seite 400)

Tabelle 21.1.: Von der Klasse scrlttr2 verwendete Pseudolängen (Fortsetzung)

specialmailindent

linker Einzug der Versandart innerhalb des Anschriftfeldes (Abschnitt 21.1.3, Seite 397)

specialmailrightindent

rechter Einzug der Versandart innerhalb des Anschriftfeldes (Abschnitt 21.1.3, Seite 397)

subjectaftervskip

vertikaler Abstand nach dem Betreff (Abschnitt 21.1.6, Seite 400)

subjectbeforevskip

zusätzlicher vertikaler Abstand vor dem Betreff (Abschnitt 21.1.6, Seite 400)

subjectvpos

Abstand des Betreffs von der oberen Kante des Papiers, wobei ein Wert von 0 stattdessen den Betreff gemäß Option subject setzt (Abschnitt 21.1.6, Seite 400)

tfoldmarklength

Länge der oberen horizontalen Faltmarke (Abschnitt 21.1.1, Seite 393)

tfoldmarkvpos

Abstand der oberen horizontalen Faltmarke von der oberen Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.1, Seite 393)

toaddrheight

Höhe des Anschriftfeldes (Abschnitt 21.1.3, Seite 396)

toaddrhpos

Abstand des Anschriftfeldes von der linken Papierkante, falls der Wert positiv ist, oder negativer Abstand des Anschriftfeldes von der rechten Papierkante, falls der Wert negativ ist (Abschnitt 21.1.3, Seite 395)

toaddrindent

linker und rechter Einzug der Anschrift innerhalb des Anschriftfeldes (Abschnitt 21.1.3, Seite 396)

toaddrvpos

Abstand des Anschriftfeldes von der oberen Kante des Papiers (Abschnitt 21.1.3, Seite 395)

Tabelle 21.1.: Von der Klasse scrittr2 verwendete Pseudolängen (Fortsetzung)

toaddrwidth

Breite des Anschriftfeldes (Abschnitt 21.1.3, Seite 396)

\Onewplength{Name}

Mit Hilfe dieser Anweisung wird eine neue Pseudolänge definiert. Die neue Pseudolänge ist dann über ihren *Namen* eindeutig identifiziert. Jeder Name kann also nur einmal vergeben werden.

Da der Anwender selbst normalerweise keine eigenen Pseudolängen definieren muss, handelt es sich bei diesem Befehl um keine Benutzeranweisung. Sie kann nicht innerhalb des Dokuments, wohl aber beispielsweise innerhalb einer 1co-Datei verwendet werden.

```
\Osetplength[Faktor]{Pseudolänge}{Wert}
\Oaddtoplength[Faktor]{Pseudolänge}{Wert}
```

Mit Hilfe von \@setplength kann einer Pseudolänge das Vielfache eines Wertes zugewiesen werden. Der Faktor wird dabei als optionales Argument übergeben (siehe auch \setlengthtoplength, Abschnitt 4.2, Seite 156).

Mit \@addtoplength kann man zu einer Pseudolänge das Vielfache von einem Wert addieren. Auch dabei wird der Faktor als optionales Argument übergeben.

Um einer *Pseudolänge* das Vielfache einer anderen Pseudolänge zuzuweisen oder zu ihr zu addieren, verwendet man innerhalb von *Wert* die Anweisung \useplength (siehe Abschnitt 4.2, Seite 156). Um von einer *Pseudolänge* den Wert einer anderen *Pseudolänge* zu subtrahieren, verwendet man gleichzeitig als *Faktor* ein Minuszeichen oder -1 oder einen anderen negativen Faktor.

Da der Anwender selbst normalerweise keine Pseudolängen ändern muss, handelt es sich bei diesen Befehlen um keine Benutzeranweisungen. Zur Verwendung innerhalb eines Dokuments gilt dasselbe wie für **\@newplength** zuvor dargelegt.

21.1.1. Faltmarken

Falt- oder Falzmarken sind kleine horizontale Striche am linken und kleine vertikale Striche am oberen Rand. KOMA-Script unterstützt für den Briefbogen derzeit drei konfigurierbare horizontale und eine konfigurierbare vertikale Faltmarke. Dazu wird noch eine horizontale Loch- oder Seitenmittenmarke unterstützt, die nicht in der Vertikalen verschoben werden kann.




Abbildung 21.1.: Schematische Darstellung der wichtigsten Pseudolängen für den Briefbogen

tfoldmarkvpos mfoldmarkvpos bfoldmarkvpos

existiert auch keine Pseudolänge dafür.

v2.97e

Faltmarken. Die Position der oberen Faltmarke vom oberen Papierrand wird von der Pseudolänge tfoldmarkvpos bestimmt. Für die Position der mittleren Faltmarke ist Pseudolänge mfoldmarkvpos, für die unteren Faltmarke bfoldmarkvpos zuständig. Mit der Locher- oder Seitenmittenmarke kommt noch eine weitere horizontale Marke dazu. Diese wird jedoch immer in der vertikalen Seitenmitte platziert. Da ihre vertikale Position also nicht konfigurierbar ist,

Die Briefklasse scrlttr2 kennt insgesamt drei in der vertikalen Platzierung konfigurierbare

Die obere und untere Faltmarke dienen nicht der exakten Drittelung des Papiers beim Falten. Stattdessen soll das Papier mit ihrer Hilfe so geknickt werden können, dass das Feld für die Anschrift in einem Fensterbriefumschlag zu sehen ist. Die Einstellungen sind daher in den vordefinierten 1co-Dateien unterschiedlich gewählt. Eine Besonderheit stellt DINmtext dar. Hier wird zwingend von einem Briefumschlag im Format C6/5 (auch »C6 lang« genannt) ausgegangen. Briefe, die mit dieser Option erstellt wurden, sind weder für Umschläge im Format C5 noch für Umschläge im Format C4 geeignet.

Die mittlere Faltmarke wird für abendländische Briefe normalerweise nicht benötigt. Beispielsweise in Japan gibt es jedoch so unterschiedliche Briefumschläge, dass eine weitere Faltmarke benötigt wurde (siehe die japanischen 1co-Dateien). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Bezeichnungen »obere«, »mittlere« und »untere« Faltmarke lediglich eine Sprachkonvention darstellen. Tatsächlich ist nicht festgelegt, dass tfoldmarkvpos kleiner als mfoldmarkvpos und dieses kleiner als bfoldmarkvpos sein muss. Ist eine der Pseudolängen hingegen Null, so wird die entsprechende Faltmarke auch dann nicht gesetzt, wenn sie per Option foldmarks (siehe Abschnitt 4.10, Seite 172) explizit aktiviert wurde.

tfoldmarklength mfoldmarklength bfoldmarklength pfoldmarklength

v2.97e

Diese vier Pseudolängen bestimmen die Länge der vier horizontalen Marken. Dabei gilt eine Besonderheit. Ist die Länge nämlich mit Null angegeben, so werden bei den Pseudolängen tfoldmarklength, mfoldmarklength und bfoldmarklength für die drei in der vertikalen Position konfigurierbaren Faltmarken stattdessen 2 mm als Länge verwendet. Die Länge der Lochermarke, pfoldmarklength, wird hingegen auf 4 mm gesetzt.

foldmarkhpos

Diese Pseudolänge gibt den Abstand aller horizontalen Faltmarken vom linken Papierrand an. Normalerweise sind das 3,5 mm. Sie können den Wert aber auch in Ihrer eigenen 1co-Datei ändern, falls Sie einen Drucker verwenden, der einen breiteren unbedruckbaren linken Rand

lfoldmarkhpos Neben den horizontalen Faltmarken gibt es auch noch eine vertikale Faltmarke. Deren Abv2.97estand von der linken Papierkante wird über die Pseudolänge lfoldmarkhpos bestimmt. Diese Faltmarke wird beispielsweise bei Briefen für einige japanische Chou- oder You-Umschläge

hat. Ob die Faltmarken überhaupt gesetzt werden, hängt außerdem von der Option foldmarks

benötigt, wenn man diese für A4-Papier verwenden will. Auch für Umschläge im C6-Format

foldmarkvpos

v2.97e

v2.97e

v2.97c

kann sie nützlich sein. lfoldmarklength

Die Pseudolänge 1foldmarklength bestimmt die Länge der vertikalen Faltmarke. Auch hi-

als linke vertikale Faltmarke bezeichnet wird.

ab (siehe Abschnitt 4.10, Seite 172).

verwendet werden.

er gibt es die Besonderheit, dass bei einer angegebenen Länge von Null stattdessen 4 mm

Diese Pseudolänge gibt den Abstand aller vertikalen Faltmarken vom oberen Papierrand an.

hat. Ob die Faltmarken überhaupt gesetzt werden, hängt außerdem von der Option foldmarks ab (siehe Abschnitt 4.10, Seite 172). Derzeit gibt es nur eine einzige vertikale Faltmarke, die

Normalerweise sind das 3,5 mm. Sie können den Wert aber auch in Ihrer eigenen 1co-Datei ändern, falls Sie einen Drucker verwenden, der einen breiteren unbedruckbaren oberen Rand

foldmarkthickness Diese Pseudolänge gibt die Dicke aller Faltmarken an. Voreingestellt sind 0,2 pt, also eine sehr dünne Haarlinie. Insbesondere, wenn die Farbe der Faltmarken geändert wird, kann dies zu wenig sein!

21.1.2. Briefkopf

werden. Bei der alten Briefklasse scrlettr war dies auch so. Bei scrlttr2 wird der Briefkopf jedoch unabhängig vom Seitenstil von der Anweisung \opening ausgegeben. Dabei wird der Briefkopf absolut positioniert, ist also vom Satzspiegel unabhängig. Die erste Seite eines Briefes, also die Seite mit dem Briefkopf, wird tatsächlich mit dem Seitenstil empty gesetzt.

Unter dem Briefkopf verstehen wir alle Angaben, die den Absender betreffen und die über der Anschrift stehen. Normalerweise würde man erwarten, dass diese über den Seitenstil gesetzt

firstheadvpos

Die Pseudolänge firstheadvpos gibt den Abstand des Briefkopfes von der oberen Papierkante an. Der Wert wird in den vordefinierten 1co-Dateien unterschiedlich gesetzt. Ein typischer Wert ist 8 mm.

firstheadhpos

v3.05

v2.97c

Die Pseudolänge firstheadhpos gibt bei einem positiven Wert den Abstand des Briefkopfes von der linken Papierkante an. Ist der Wert sogar größer oder gleich der Breite des Papiers, \paperwidth, so wird der Briefkopf horizontal zentriert auf dem Briefbogen platziert. Ein negativer Wert gibt den Abstand des Briefkopfes von der rechten Papierkante an. Ist der Wert jedoch kleiner oder gleich der negativen Breite des Papiers, so wird der Briefkopf bündig zum linken Rand des Satzspiegels platziert.

Voreingestellt ist typischerweise ein Wert von \maxdimen, also der größtmögliche Wert für eine Länge. Die Folge ist eine horizontale Zentrierung.

firstheadwidth

Die Pseudolänge firstheadwidth gibt die Breite des Briefkopfes an. Der Wert wird in den vordefinierten 1co-Dateien unterschiedlich gesetzt. Während er normalerweise von der Papierbreite und dem horizontalen Abstand der Empfängeradresse vom linken Papierrand abhängt, entspricht er bei KOMAold der Breite des Satzspiegels und ist bei NF fest auf 170 mm eingestellt.

fromrulethickness fromrulewidth

Wie bereits bei Option fromrule in Abschnitt 4.10, Seite 177 erwähnt wurde, kann in den vordefinierten Briefköpfen eine Linie im oder unter dem Absender gesetzt werden. Hat die Pseudolänge fromrulewidth die Länge 0, so wird dabei die Länge dieser Linie automatisch bestimmt. Dies ist die Voreinstellung bei den vordefinierten 1co-Dateien. Der Wert kann mit \@setplength (siehe Seite 391) in eigenen 1co-Dateien aber auch abweichend gesetzt werden. Die voreingestellte Dicke, fromrulethickness, der Linie beträgt 0,4 pt.

21.1.3. Anschrift

Unter der Anschrift versteht man normalerweise nur den Namen und die Adresse des Empfängers. Als erste Erweiterung zur Anschrift kann die Versandart betrachtet werden, die etwa bei Einschreiben oder Infobriefen zur Anwendung kommt. Bei Fensterbriefumschlägen wird auch die so genannte Rücksendeadresse zur Anschrift gezählt, da sie im Anschriftfenster zu sehen sein wird. Die Anschrift folgt unmittelbar auf den Briefkopf.

toaddrvpos toaddrhpos

Diese Pseudolängen geben den Abstand des Anschriftfensters eines Fensterbriefumschlags vom oberen und vom linken Rand des Papiers an. Sie werden in den vordefinierten 1co-Dateien unterschiedlich eingestellt. Für toaddrhpos gilt außerdem eine Besonderheit. Ist der Wert negativ, so ist sein Betrag der Abstand des Anschriftfeldes vom rechten Rand des Papiers. Sie finden dies beispielsweise bei SN oder NF. Am kleinsten ist der Wert toaddrypos bei

DINmtext. Hier kann es schnell passieren, dass der Briefkopf in das Anschriftfenster ragt. Ob das Anschriftfenster überhaupt gesetzt wird, hängt von der Option addrfield ab (siehe Abschnitt 4.10, Seite 188).

toaddrheight

Diese Pseudolänge gibt die Höhe des Anschriftfeldes einschließlich der Versandart an. Ist keine Versandart angegeben, so wird die Anschrift vertikal innerhalb dieses Feldes zentriert. Ist eine Versandart angegeben, so wird die Anschrift unterhalb der Versandart vertikal im Rest des Anschriftfeldes zentriert.

toaddrwidth

Diese Pseudolänge gibt die Breite des Anschriftfensters an. Diese wird in den vordefinierten 1co-Dateien entsprechend der unterschiedlichen Normen unterschiedlich eingestellt. Typische Werte liegen zwischen 70 mm und 100 mm.

Beispiel: Angenommen, Sie haben das Problem, dass Ihr Drucker einen sehr breiten unbedruckbaren rechten oder linken Rand von 15 mm besitzt. Dadurch kann bei Option SN der Briefkopf, die Absenderergänzung und die Anschrift nicht komplett gedruckt werden. Sie erstellen daher eine neue 1co-Datei mit folgendem Inhalt:

Bis Sie sich einen Drucker mit kleineren Rändern zugelegt haben, verwenden Sie dann SNmmarg an Stelle von SN.

toaddrindent

Manchmal will man, dass die Anschrift nicht am linken Rand des Anschriftfensters beginnt und bis zum rechten Rand des Fensters reicht, sondern ein wenig eingezogen wird. Der Wert dieses Einzugs kann über die Pseudolänge toaddrindent festgelegt werden. Typischerweise ist dieser Wert jedoch 0 pt.

v3.03

Bei jeder der Einstellungen addrfield=PP, addrfield=image und addrfield=backgroundimage (siehe Abschnitt 4.10, Seite 188) wird beim Wert 0 pt stattdessen ein Einzug von 8 mm verwendet. Soll hier tatsächlich kein Einzug verwendet werden, so kann mit 1 sp ein vernachlässigbar kleiner Einzug gesetzt werden. Desweiteren

wird toaddrindent bei den genannten Einstellungen für addrfield auch für den Abstand zum rechten Rand des Anschriftfensters verwendet.

backaddrheight

Bei Fensterbriefumschlägen wird der Absender häufig in einer kleinen Schrift einzeilig über der Empfängeradresse ausgegeben. Diese Absenderangabe nennt man Rücksendeadresse, da sie im Anschriftfenster sichtbar ist und der Post bei unzustellbaren Briefen für die Rücksendung an den Absender dient. In dieser Adresse muss daher auch nur die Information enthalten sein, die zu diesem Zweck notwendig ist.

Die Höhe, die innerhalb des Anschriftfensters für die Rücksendeadresse zur Verfügung steht, ist in der Pseudolänge backaddrheight abgelegt. Der Wert wird in den vordefinierten 1co-Dateien typischerweise auf 5 mm eingestellt. Ob die Rücksendeadresse überhaupt gesetzt wird, bestimmt der Anwender mit den Optionen addrfield (siehe Abschnitt 4.10, Seite 188) und backaddress (siehe Abschnitt 4.10, Seite 188).

```
specialmailindent specialmailrightindent
```

Zwischen Rücksendeadresse und Empfängeradresse kann noch eine optionale Versandart gesetzt werden. Diese wird genau dann gesetzt, wenn die Variable specialmail einen Inhalt hat. Die Ausrichtung wird mit Hilfe der Pseudolängen specialmailindent und specialmailrightindent festgelegt. Diese geben den linken und rechten Einzug der Zeile an. In den vordefinierten 1co-Dateien ist specialmailindent auf den dehnbaren Wert \fill gesetzt, während specialmailrightindent auf 1 em eingestellt ist. Damit wird die Versandart 1 em vom rechten Rand des Anschriftfensters gesetzt.

PPheadheight PPheadwidth

Die Pseudolänge PPheadheight gibt bei den beiden Einstellungen addrfield=PP und addrfield=backgroundimage die Höhe an, die am Anfang des Adressfeldes für den Port-Payé-Kopf reserviert wird. Die Pseudolänge PPheadwidth wird nur bei addrfield=PP (siehe Abschnitt 4.10, Seite 188) verwendet und gibt die Breite des linken Feldes des Port-Payé-Kopf mit dem P. P.-Logo, der Postleitzahl und dem Ort an. Die Breite des rechten Feldes mit dem

Code für den Absender und der Priorität ist durch die Restbreite bestimmt.

Den normalerweise voreingestellten Wert von 0 mm für Pseudolänge PPheadheight ändert scrlttr2 selbständig in 20,74 pt. Den normalerweise voreingestellten Wert von 0 mm für PPheadwidth ändert scrlttr2 selbständig in 42 mm.

PPdatamatrixvskip

Durch diese Pseudolänge wird der vertikale Abstand zwischen dem Port-Payé-Kopf und der Data-Matrix bei addrfield=PP (siehe Abschnitt 4.10, Seite 188) festgelegt. Den normalerweise

voreingestellten Wert von 0 mm ändert scrlttr2 selbständig in 9 mm. Die Data-Matrix wird rechtsbündig zum Port-Payé-Kopf gesetzt.

21.1.4. Absenderergänzungen

Insbesondere bei Geschäftsbriefen reicht der Platz im Briefkopf und im Seitenfuß oftmals nicht aus, um alle Angaben des Absenders unterzubringen. Für die zusätzlichen Informationen wird oft der Platz neben der Anschrift genutzt. In dieser Anleitung wird dieses Feld Absenderergänzung genannt.

locheight lochpos locvpos locwidth

v2.97d

Die Pseudolängen locwidth und locheight geben die Breite und Höhe der Absenderergänzung an. Die Pseudolängen lochpos und locvpos geben die Abstände von der rechten und der oberen Papierkante an. Diese Werte werden in den vordefinierten lco-Dateien typischerweise auf 0 pt gesetzt. Dieser Wert nimmt eine Sonderstellung ein. Er bedeutet, dass die Werte erst bei \opening an Hand der Breite des Papiers, der Breite des Anschriftfensters und des Abstandes des Anschriftfensters von der linken und oberen Papierkante gesetzt werden. Dabei findet auch die Option locfield (siehe Abschnitt 4.10, Seite 191) Berücksichtigung. Wie auch bei toaddrhpos nehmen negative Werte für lochpos eine Sonderstellung ein. Es wird dann statt des Abstandes vom rechten Papierrand der Betrag von lochpos als Abstand vom linken Papierrand verwendet. Die Bedeutung ist also genau umgekehrt zu der bei toaddrhpos (siehe Abschnitt 21.1.3, Seite 395).

21.1.5. Geschäftszeile

Die Geschäftszeile kann auch länger als eine Zeile sein und wird nur gesetzt, wenn mindestens eine der Variablen für die Geschäftszeile nicht leer ist. Es werden nur die Felder gesetzt, die nicht leer sind. Um ein scheinbar leeres Feld zu setzen, muss man der entsprechenden Variablen einen scheinbar leeren Inhalt, beispielsweise ein festes Leerzeichen oder \null, geben. Wird auf die Geschäftszeile verzichtet, so werden an ihrer Stelle Bezeichnung und Inhalt der Variablen date ausgegeben. Informationen, wie Variablen zur Geschäftszeile hinzugefügt oder entfernt werden, sind in Abschnitt 21.2, Seite 402 zu finden.

refvpos

Diese Pseudolänge gibt den Abstand der Geschäftszeile von der Oberkante des Papiers an. Ihr Wert wird in den vordefinierten 1co-Dateien unterschiedlich eingestellt. Typische Werte liegen zwischen $80,5\,\mathrm{mm}$ und $98,5\,\mathrm{mm}$.

refwidth refhpos

Die Pseudolänge refwidth gibt die Breite an, die für die Geschäftszeile zur Verfügung steht. Ihr Wert wird in den vordefinierten 1co-Dateien typischerweise auf 0 pt gesetzt. Dieser Wert hat eine besondere Bedeutung. Es wird damit keineswegs festgelegt, dass für die Geschäftszeile

keine Breite zur Verfügung steht. Vielmehr bedeutet der Wert, dass die verfügbare Breite erst innerhalb von \opening ermittelt wird. Die dort ermittelte Breite richtet sich dann nach der Einstellung der Option refline (siehe Abschnitt 4.10, Seite 193). Gleichzeitig wird dann auch

refhpos entsprechend der Option gesetzt. Bei refline=wide wird die Geschäftszeile zentriert, wohingegen sie bei refline=narrow am Satzspiegel links ausgerichtet wird.

Option refline bestimmt, so gibt refhpos den Abstand der Geschäftszeile von der linken Papierkante an. Ist dieser Abstand Null, so wird die Geschäftszeile so ausgerichtet, dass das Verhältnis zwischen ihrem Abstand von der linken Papierkante zu ihrem Abstand von der rechten Papierkante dem Verhältnis zwischen dem Abstand des Satzspiegels von der linken Papierkante zu seinem Abstand von der rechten Papierkante entspricht. Bei auf dem Papier horizontal zentriertem Satzspiegel wird also auch die Geschäftszeile zentriert.

Ist refwidth von Null verschieden, wird die Breite der Geschäftszeile also nicht von der

In der Regel werden diese Sonderfälle für die häufigsten Anwendungen von geringem Interesse sein. Die einfachste Regel lautet hier: Entweder wird refwidth auf Null belassen und die Breite und Ausrichtung der Geschäftszeile über die Option refline bestimmt, oder sowohl refwidth als auch refhpos werden vom Anwender vorgegeben.

refaftervskip

Diese Pseudolänge gibt den vertikalen Abstand an, der nach der Geschäftszeile eingefügt werden soll. Der Wert wird in den vordefinierten 1co-Dateien eingestellt. Er wirkt sich unmittelbar auf die Höhe des Textbereiches der ersten Seite aus. Der typische Wert liegt zwischen einer und zwei Zeilen.

21.1.6. Betreff

Der Betreff eine Briefes wird in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gesetzt. Die einen haben ihn gerne vor der Anrede, die anderen setzen ihn danach. Einige Berufsgruppen wollen ihn teilweise sogar vor der Geschäftszeile haben.

subjectvpos

v3.01

Ist der Wert dieser Pseudolänge 0 pt, so bestimmt die Option subject (siehe Abschnitt 4.10, Seite 197) die Position des Betreffs. Dabei spielen dann auch die nachfolgend erklärten Pseudolängen subjectbeforevskip und subjectaftervskip ihre Rolle. Bei allen anderen Werten wird der Betreff mit dem entsprechenden Abstand von der oberen Papierkante platziert. Es wird empfohlen in diesem Fall darauf zu achten, dass genügend Platz zur Verfügung steht,

damit Überschneidungen mit anderen Elementen unwahrscheinlich sind.

Beispiel: Einige wenige Berufsgruppen ziehen es vor, wenn der Betreff noch vor der Geschäftszeile steht. Hierzu kann man die Position wie folgt wählen, wobei auch die Position der Geschäftszeile angepasst wird:

Will man, dass zwischen Betreff und Geschäftszeile noch mindestens eine Zeile frei bleibt, hat man so Platz für maximal zwei Zeilen Betreff.

```
subjectbeforevskip
subjectaftervskip
```

v3.01

Wird der Betreff nicht absolut platziert, sondern vor oder nach der Anrede, so kann vor und nach dem Betreff ein zusätzlicher Abstand eingefügt werden. Der Abstand vor dem Betreff trifft dabei ggf. mit anderen Abständen, etwa dem automatischen Abstand von einer Zeile nach dem Titel, zusammen. In der Voreinstellung wird daher in der Regel kein weiterer Abstand an dieser Stelle eingefügt. Der Abstand nach dem Betreff beträgt in der Voreinstellung der Klasse hingegen zwei Zeilen.

21.1.7. Schlussgruß

Der Schlussgruß eines Briefes besteht aus mehreren Teilen. Neben der Grußformel selbst gibt es noch die Unterschrift und die Signatur, eine Art Erläuterung zur Unterschrift.

```
sigindent
sigbeforevskip
```

Grußfloskel und Erläuterung der Unterschrift werden innerhalb einer Box gesetzt. Die Breite dieser Box wird durch die längste Zeile innerhalb von Grußfloskel und Erläuterung bestimmt.

Die Box wird mit dem durch die Pseudolänge sigindent bestimmten Einzug gesetzt. In den vordefinierten 1co-Dateien ist der Einzug auf 0 mm gesetzt.

Zwischen Grußfloskel und Erläuterung wird ein vertikaler Abstand eingefügt, der mit der Pseudolänge sigbeforevskip festgelegt ist. In den vordefinierten 1co-Dateien ist der Wert auf zwei Zeilen eingestellt. In diese Lücke setzen Sie dann Ihre Unterschrift.

21.1.8. Briefbogenfuß

Die erste Seite eines Briefes, der Briefbogen, enthält nicht nur einen eigenen Kopf, den Briefkopf. Diese Seite enthält auch einen eigenen Fuß. Auch dieser wird nicht über den Seitenstil, sondern direkt von **\opening** ausgegeben.

firstfootvpos

Diese Pseudolänge gibt den Abstand des Fußes der ersten Briefseite von der Oberkante des Papiers an. Es wird außerdem dafür gesorgt, dass der Textbereich nicht in den Fuß hineinragt. Hierzu wird auf der ersten Seite gegebenenfalls die Höhe des Textbereiches mit Hilfe von \enlargethispage verkleinert. Mit Hilfe der Option enlargefirstpage (siehe Abschnitt 4.10, Seite 175) kann dafür gesorgt werden, dass die Höhe des Textbereiches umgekehrt gegebenenfalls auch vergrößert wird. Damit kann dann der Abstand zwischen Textbereich und Fuß der ersten Seite auf den Wert der Länge \footskip verringert werden.

v2.9t

Bei Kompatibilitätseinstellungen bis Version 2.9t (siehe version in Abschnitt 4.4, Seite 33) wird außer bei KOMAold und NF in allen vordefinierten 1co-Dateien (siehe Abschnitt 4.21) der Fuß abhängig vom Satzspiegel gesetzt. Damit hat dann auch enlargefirstpage keine Wirkung. Ab Version 2.9u bekommt der Fuß eine Position am unteren Ende des Papiers. Damit ist dann die Höhe des Satzspiegels des Briefbogens eventuell auch von der Option enlargefirstpage abhängig.

v2.97e

Sollte der Briefbogenfuß mittels Option firstfoot=false (siehe Abschnitt 4.10, Seite 199) abgeschaltet sein, so wird die Einstellung von firstfootvpos ignoriert und stattdessen \paperheight angenommen. Es bleibt damit dann ein minimaler unterer Rand von \footskip.

firstfoothpos

v3.05

Die Pseudolänge firstfoothpos gibt bei einem positiven Wert den Abstand des Briefbogenfußes von der linken Papierkante an. Ist der Wert sogar größer oder gleich der Breite des Papiers, \paperwidth, so wird der Fuß horizontal zentriert auf dem Briefbogen platziert. Ein negativer Wert gibt den Abstand des Fußes von der rechten Papierkante an. Ist der Wert jedoch kleiner oder gleich der negativen Breite des Papiers, so wird der Fuß bündig zum linken Rand des Satzspiegels platziert.

Voreingestellt ist typischerweise ein Wert von \maxdimen, also der größtmögliche Wert für eine Länge. Die Folge ist eine horizontale Zentrierung.

firstfootwidth

Diese Pseudolänge gibt die Breite des Fußes der ersten Briefseite, also des Briefbogens, an. Der Wert stimmt in den vordefinierten 1co-Dateien mit firstheadwidth überein.

21.2. Variablen für fortgeschrittene Anwender

Neben der Möglichkeit, vordefinierte Variablen zu verwenden, bietet scrlttr2 auch Anweisungen, um neue Variablen zu definieren oder deren automatische Verwendung innerhalb der Geschäftszeile zu beeinflussen.

```
\newkomavar[Bezeichnung]{Name}
\newkomavar*[Bezeichnung]{Name}
\removereffields
\defaultreffields
\addtoreffields{Name}
```

Mit \newkomavar wird eine neue Variable definiert. Diese Variable wird über Name angesprochen. Optional kann eine Bezeichnung für die Variable Name angegeben werden. Eine Bezeichnung wird dabei im Unterschied zum Name nicht verwendet, um auf eine Variable zuzugreifen. Vielmehr ist die Bezeichnung eine Ergänzung zum Inhalt einer Variable, die ähnlich ihrem Inhalt ausgegeben werden kann.

Mit der Anweisung \addtoreffields kann die Variable Name der Geschäftszeile (siehe Abschnitt 4.10, Seite 193) hinzugefügt werden. Dabei wird die Bezeichnung und der Inhalt der Variablen an das Ende der Geschäftszeile angehängt, falls ihr Inhalt nicht leer ist. Die Sternvariante \newkomavar* entspricht der Variante ohne Stern mit anschließendem Aufruf der Anweisung \addtoreffields. Bei der Sternvariante wird die Variable also automatisch zur Geschäftszeile hinzugefügt.

Beispiel: Angenommen, Sie benötigen in der Geschäftszeile ein zusätzliches Feld für eine Durchwahl. Sie können das Feld dann wahlweise mit

```
\newkomavar[Durchwahl] {myphone}
\addtoreffields{myphone}
oder kürzer mit
\newkomavar*[Durchwahl] {myphone}
definieren.
```

Im Fall, dass eine Variable für die Geschäftszeile definiert wird, sollten Sie immer eine Bezeichnung dafür angeben.

Mit der Anweisung \removereffields können alle Variablen aus der Geschäftszeile entfernt werden. Dies betrifft auch die in der Klasse vordefinierten Variablen. Die Geschäftszeile ist dann leer. Sie können dies beispielsweise nutzen, wenn Sie die Reihenfolge der Variablen in der Geschäftszeile ändern wollen.

Zur Wiederherstellung der Reihenfolge der vordefinierten Variablen in der Geschäftszeile dient \defaultreffields. Dabei werden auch alle selbst definierten Variablen aus der Geschäftszeile entfernt.

Das Datum sollte der Geschäftszeile nicht über die Anweisung \addtoreffields hinzugefügt werden. Stattdessen stellt man mit Option date ein, ob das Datum links, rechts oder gar
nicht in der Geschäftszeile erscheinen soll. Diese Optionen haben darüber hinaus auch einen
Einfluss auf die Position des Datums, wenn gar keine Geschäftszeile verwendet wird.

```
\usekomavar[Anweisung]{Name} \usekomavar*[Anweisung]{Name}
```

Die Anweisungen \usekomavar und \usekomavar* sind wie alle Anweisungen, von denen es eine Sternvariante gibt oder die ein optionales Argument besitzen, nicht voll expandierbar. Bei Verwendung innerhalb von \markboth, \markright oder ähnlichen Anweisungen muss dennoch kein \protect vorangestellt werden. Selbstverständlich gilt dies bei Verwendung von scrlayer-scrpage auch für \markleft (siehe Abschnitt 5.5, Seite 238). Allerdings können die Anweisungen nicht innerhalb von \MakeUppercase und ähnlichen Anweisungen verwendet werden, die direkten Einfluss auf ihr Argument haben. Diese Anweisungen können jedoch als optionales Argument angegeben werden. So erhält man beispielsweise den Inhalt einer Variable in Großbuchstaben mit:

\usekomavar[\MakeUppercase]{Name}

```
\ifkomavarempty{Name}{Wahr}{Falsch}
\ifkomavarempty*{Name}{Wahr}{Falsch}
```

Für die exakte Funktion ist wichtig, dass der Inhalt der Variablen soweit expandiert wird, wie dies mit \edef möglich ist. Bleiben dabei Leerzeichen oder unexpandierbare Makros wie \relax übrig, so gilt der Inhalt auch dann als nicht leer, wenn die Verwendung der Variablen zu keiner Ausgabe führen würde.

Auch diese Anweisung kann nicht innerhalb von \MakeUppercase oder ähnlichen Anweisungen verwendet werden. Sie ist jedoch robust genug, um beispielsweise als Argument von \markboth oder \footnote zu funktionieren.

21.3. 1co-Dateien für fortgeschrittene Anwender

Obwohl jedes von typearea einstellbare Format verwendbar ist, kann es bei der Ausgabe der ersten Briefseite mit manchen Formaten zu unerwünschten Ergebnissen kommen. Das liegt aber nicht am Konzept der Klasse, sondern daran, dass derzeit hauptsächlich Parametersätze für ISO A4 existieren. Leider gibt es keine allgemein gültigen Regeln, um die Position von Anschriftfeldern und Ähnlichem für beliebige Papierformate zu berechnen. Es ist jedoch möglich, auch für andere Papierformate Parametersätze zu erstellen.

21.3.1. Überwachung des Papierformats

Derzeit existieren Parametersätze und 1co-Dateien für A4-Papier und letter-Papier. Die Klasse scrlttr2 versteht aber theoretisch sehr viel mehr Papierformate. Daher ist es notwendig zu überwachen, ob die korrekte Papiergröße eingestellt ist.

$\verb|\LetterOptionNeedsPapersize{Optionsname}{Papiergr\"{o}\betae}|$

Damit man bei Verwendung einer in der lco-Datei nicht vorgesehenen *Papiergröße* zumindest gewarnt wird, sind in den mit KOMA-Script ausgelieferten lco-Dateien

\LetterOptionNeedsPapersize-Anweisungen zu finden. Als erstes Argument wird dabei der Name der lco-Datei ohne die Endung ».lco« übergeben. Als zweites Argument wird die Papiergröße übergeben, für die diese lco-Datei gedacht ist.

Werden nacheinander mehrere lco-Dateien geladen, so kann jede dieser lco-Dateien eine Anweisung \LetterOptionNeedsPapersize enthalten. Innerhalb von \opening wird jedoch nur auf die jeweils letzte angegebene Papiergröße geprüft. Wie das nachfolgende Beispiel zeigt, ist es daher für den versierten Anwender leicht möglich, lco-Dateien mit Parametersätzen für andere Papierformate zu schreiben.

Beispiel: Nehmen wir einmal an, dass Sie A5-Papier in normaler Ausrichtung, also hochkant oder portrait, für Ihre Briefe verwenden. Nehmen wir weiter an, dass Sie diese in normale Fensterbriefumschläge im Format C6 stecken. Damit wäre prinzipiell die Position des Adressfeldes die gleiche wie bei einem normalen Brief in A4 nach DIN. Der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass das A5-Papier nur einmal gefaltet werden muss. Sie wollen deshalb verhindern, dass die obere und die untere Faltmarke gesetzt wird. Dies erreichen Sie beispielsweise, indem Sie die Marken außerhalb des Papiers platzieren.

der Pakete eso-pic und graphicx, die nicht zu KOMA-Script gehören.

Eleganter wäre es natürlich, die Marken mit Hilfe der Option foldmarks abzuschalten. Außerdem muss auch noch die Position des Seitenfußes, also die Pseudolänge firstfootvpos, angepasst werden. Ich überlasse es dem Leser, dafür einen geeigneten Wert zu ermitteln. Mit einer solchen lco-Datei ist es lediglich wichtig, dass andere lco-Dateioptionen wie SN vor dem Laden von »a5.lco«, angegeben werden.

21.3.2. Positionen sichtbar machen

Wenn man selbst 1co-Dateien entwickelt, beispielsweise um die Positionen von verschiedenen Feldern des Briefbogens an eigene Wünsche oder Notwendigkeiten anzupassen, ist es hilfreich, wenn zumindest einige Elemente direkt sichtbar gemacht werden können. Zu diesem Zweck existiert die 1co-Datei visualize.1co. Diese kann wie jede 1co-Datei geladen werden. Allerdings ist das Laden dieser Letter Class Option auf die Dokumentpräambel beschränkt und seine Auswirkungen können nicht wieder rückgängig gemacht werden. Die 1co-Datei bedient sich

v3.04

Mit dieser Anweisung kann die Visualisierung von Feldern des Briefbogens aktiviert werden. Das Argument *Feldliste* ist dabei eine durch Komma separierte Liste der Feldern, die visualisiert werden sollen. Folgende Felder werden derzeit unterstützt:

 ist ein Testfeld der Größe 10 cm auf 15 cm, das jeweils 1 cm vom oberen und linken Papierrand entfernt ist. Dieses Testfeld existiert zu Debuggingzwecken. Es dient als Vergleichsmaß für den Fall, dass im Dokumenterstellungsprozess die Maße verfälscht werden.

head – ist der Kopfbereich des Briefbogens. Es handelt sich hier um ein nach unten offenes Feld.

 ist der Fußbereich des Briefbogens. Es handelt sich hier um ein nach unten offenes Feld.

address - ist das Anschriftfenster.

location – ist das Feld der Absenderergänzung.

refline – ist die Geschäftszeile. Es handelt sich hier um ein nach unten offenes Feld.

Mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9, Seite 59) für das Element field kann die Farbe der Visualisierung geändert werden. Voreingestellt ist \normalcolor.

```
\verb|\end{visualis}| \\ \texttt{\end{visualis}}| \\ \texttt{\end{v
```

In der Voreinstellung werden die einzelnen Felder durch Begrenzungslinien markiert. Dies entspricht dem Visualisierungsstil frame. Nach unten offene Felder werden dabei nicht komplett umrahmt, sondern unten offen mit kleinen Pfeilen nach unten dargestellt. Als Alternative hierzu steht auch der Visualisierungsstil rule zur Verfügung. Dabei wird das Feld farbig hinterlegt. Hierbei kann nicht zwischen geschlossenen und nach unten offenen Feldern unterschieden werden. Stattdessen werden nach unten offene Felder mit einer Mindesthöhe dargestellt. Der dritte verfügbare Visualisierungsstil ist edges. Dabei werden die Ecken der Felder markiert. Bei nach unten offenen Feldern entfallen dabei die unteren Eckmarkierungen. Die Größe der Eckmarkierungen ist im Makro \edgesize abgelegt und mit 1 ex voreingestellt.

Diese Anweisungen dienen dazu eine Seite mit einer Zeichnung eines Umschlags auszugeben. Der Umschlag wird dabei immer um 90° gedreht auf einer eigenen Seite im Maßstab 1:1 ausgegeben. Das Anschriftfenster wird automatisch aus den aktuellen Daten für die Anschriftposition auf dem Briefbogen: toaddrvpos, toaddrheight, toaddrwidth und toaddrhpos, erzeugt. Hierfür ist es notwendig zu wissen, um welchen Wert der gefaltete Briefbogen auf jeder Seite kleiner als die Breite und Höhe des Briefbogens ist. Sind diese beiden Werte, HOffset und VOffset, bei \showenvelope nicht angegeben, so wird versucht, sie aus den Faltmarken und der Papiergröße selbst zu berechnen.

Die Anweisungen \showISOenvelope, \showUScommercial und \showUScheck basieren auf \showenvelope. Mit \showISOenvelope kann ein ISO-Umschlag im Format C4, C5, C5/6, DL (auch bekannt als C5/6) oder C6 erzeugt werden. Mit \showUScommercial wird hingegen ein US-Commercial-Umschlag im Format 9 oder 10 ausgegeben. \showUScheck schließlich ist für Umschläge im US-Check-Format zuständig.

Innerhalb des Umschlags wird die Lage des Briefbogens gestrichelt angedeutet. Die dabei verwendete Farbe kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9, Seite 59) für das Element letter verändert werden. Voreingestellt ist \normalcolor.

Die Umschlagzeichnung wird automatisch bemaßt. Die Farbe der Bemaßung und die Größe deren Beschriftung kann mit Hilfe der Anweisungen \setkomafont und \addtokomafont (siehe Abschnitt 4.9, Seite 59) für das Element measure verändert werden. Voreingestellt ist hier \normalcolor. Die Bemaßung erfolgt in Vielfachen von \unitlength mit einer maximalen Genauigkeit von 1/\unitfactor, wobei die Genauigkeit der TeX-Arithmetik die tatsächliche Grenze darstellt. Voreingestellt ist 1. Eine Umdefinierung ist mit \renewcommand möglich.

Beispiel: Es wird ein Beispielbrief im Format ISO A4 erzeugt. Die unterstützten Felder sollen zwecks Überprüfung ihrer Position mit gelben Rahmenlinien markiert werden. Desweiteren soll die Position des Fensters in einem Umschlag der Größe DL mit Hilfe einer Zeichnung überprüft werden. Die Maßlinien in dieser Zeichnung sollen rot und die Maßzahlen in kleinerer Schrift ausgegeben werden, wobei die Maßzahlen in cm mit einer Genauigkeit von 1 mm ausgegeben werden sollen. Der gestrichelte Briefbogen im Umschlag soll hingegen grün eingefärbt werden.

```
\documentclass[visualize]{scrlttr2}
\usepackage{xcolor}
\setkomafont{field}{\color{yellow}}
\setkomafont{measure}{\color{red}\small}
\setkomafont{letter}{\color{green}}
```

```
\showfields{head,address,location,refline,foot}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\setkomavar{fromname}{Peter Musterfrau}
\setkomavar{fromaddress}{Hinter dem Tal 2\\
                         54321 Musterheim}
\begin{letter}{%
    Petra Mustermann\\
    Vor dem Berg 1\\
    12345 Musterhausen%
  }
\opening{Hallo,}
\lipsum[1]
\closing{Bis dann}
\end{letter}
\setlength{\unitlength}{1cm}
\renewcommand*{\unitfactor}{10}
\showISOenvelope{DL}
\end{document}
```

Auf der ersten Seite findet sich nun der Briefbogen, auf der zweiten Seite wird die Zeichnung des Umschlags ausgegeben.

Bezüglich der Bemaßung ist zu beachten, dass ungünstige Kombinationen von \unitlength und \unitfactor sehr schnell einen TEX-Fehler der Art arithmetic overflow provozieren. Ebenso kann es geschehen, dass ausgegebene Maßzahlen geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen. Beides sind keine Fehler von visualize, sondern lediglich Implementierungsgrenzen.

21.4. Unterstützung verschiedener Sprachen

Die Klasse scrlttr2 unterstützt viele Sprachen. Dazu zählen Deutsch (german für alte deutsche Rechtschreibung, ngerman für neue deutsche Rechtschreibung, austrian für Österreichisch mit alter deutscher Rechtschreibung und naustrian für Österreichisch mit neuer deutscher Rechtschreibung), nswissgerman für Schweizer Deutsch mit neuer Rechtschreibung und swissgerman für Schweizer Deutsch mit alter Rechtschreibung, Englisch (unter anderem

v3.13

v3.09

v3.08

für Amerikanisch, british und UKenglish für Britisch), Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Kroatisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch und Slowakisch.

english ohne Angabe, ob amerikanisches oder britisches Englisch, american und USenglish

Zwischen den Sprachen wird bei Verwendung des babel-Paketes (siehe [BB13]) mit der Anweisung \selectlanguage{Sprache} gewechselt. Andere Pakete wie german (siehe [Rai98a]) und ngerman (siehe [Rai98b]) besitzen diese Anweisung ebenfalls. In der Regel erfolgt eine

Sprachumschaltung jedoch bereits aufgrund des Ladens eines solchen Paketes. Näheres entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung.

Erlauben Sie mir noch einen Hinweis zu den Sprachumschaltpaketen. Das Paket french (siehe [Gau07]) nimmt neben der Umdefinierung der Begriffe aus Tabelle 21.3, Seite 413 weitere Änderungen vor. So definiert es etwa die Anweisung \opening um. Dabei geht es einfach davon aus, dass \opening immer wie in der Standardbriefklasse letter definiert ist. Dies ist bei scrlttr2 jedoch nicht der Fall. Das Paket french zerstört deshalb die Definition aus scrlttr2 und arbeitet nicht korrekt mir KOMA-Script zusammen. Ich betrachte dies als Fehler des Paketes french.

Wird das Paket babel für die Umschaltung auf die Sprache french verwendet und ist gleichzeitig das Paket french installiert, so ergeben sich eventuell genau dieselben Probleme, weil in diesem Fall Teile des Paketes french verwendet werden. Ist das Paket french nicht installiert, ergibt sich das Problem mit babel nicht. Ebenfalls existiert das Problem normalerweise nicht, wenn man bei babel an Stelle der Sprache french eine der Sprachen acadian, canadien oder francais verwendet.

Mit Babel ab Version 3.7j tritt dieses Problem jedoch nur noch auf, wenn per Option explizit angegeben wird, dass babel das french-Paket verwenden soll. Kann nicht sicher gestellt werden, dass nicht eine alte Version von babel verwendet wird, so empfehle ich, mit

```
\usepackage[...,francais,...]{babel}
```

französische Sprache auszuwählen.

Es ist nicht auszuschließen, dass mit anderen Sprachen und Paketen ähnliche Probleme auftreten.

\captionsacadian \captionsamerican \captionsaustralien \captionsaustrian \captionsbritish \captionscanadian \captionscanadien \captionscroatian \captionsczech \captionsdutch \captionsenglish \captionsfinnish \captionsfrancais \captionsfrench \captionsgerman \captionsitalian \captionsnaustrian \captionsnewzealand \captionsngerman \captionsnorsk \captionsnswissgerman \captionspolish \captionsslovak \captionsspanish \captionsswedish \captionsswissgerman \captionsUKenglish \captionsUSenglish

Wird die Sprache eines Briefes gewechselt, so werden über diese Anweisungen die Begriffe aus Tabelle 21.3, Seite 413 umdefiniert. Sollte das verwendete Sprachumschaltpaket dies nicht unterstützen, so können obige Anweisungen notfalls auch direkt verwendet werden.

\dateacadian \dateamerican \dateaustralien \dateaustrian \datebritish \datecanadian \datecanadien \datecroatian \dateczech \datedutch \dateenglish \datefinnish \datefrancais \datefrench \dategerman \dateitalian \datenaustrian \datenewzealand \datengerman \datenorsk \datenswissgerman \datepolish \dateslovak \datespanish \dateswedish \dateswissgerman \dateUKenglish

\dateUSenglish

Je nach verwendeter Sprache werden auch die Datumsangaben des nummerischen Datums (siehe Option numericaldate in Abschnitt 4.10, Seite 192) in unterschiedlicher Form umgesetzt. Die genauen Angaben können der Tabelle 21.2 entnommen werden.

Tabelle 21.2.: Sprachabhängige Ausgabeformate für das Datum

Anweisung	Ausgabebeispiel
\dateacadian	24. 12. 1993
\dateamerican	12/24/1993
\dateaustralien	24/12/1993
\dateaustrian	24.12.1993
\datebritish	24/12/1993
\datecanadian	1993/12/24
\datecanadien	1993/12/24
\datecroatian	24. 12. 1993.
\dateczech	24.12.1993
\datedutch	24.12.1993
\dateenglish	24/12/1993
\datefinnish	24.12.1993.
\datefrancais	24.12.1993
\datefrench	24.12.1993
\dategerman	24.12.1993
\dateitalian	24.12.1993
\datenaustrian	24.12.1993
\datenewzealand	24/12/1993
\datengerman	24.12.1993
\datenorsk	24.12.1993
\datenswissgerman	24.12.1993
\datepolish	24.12.1993
\dateslovak	24.12.1993
\datespanish	24.12.1993
\dateswedish	$24/12 \ 1993$
\dateswissgerman	24.12.1993
\dateUKenglish	24/12/1993
\dateUSenglish	12/24/1993

\yourrefname \yourmailname \myrefname \customername \invoicename \subjectname \ccname \enclname \headtoname \headfromname \datename \pagename \phonename \faxname \emailname \wwwname \bankname

Die aufgeführten Anweisungen enthalten die jeweiligen sprachtypischen Begriffe. Diese können für die Realisierung einer weiteren Sprache oder aber auch zur eigenen freien Gestaltung wie in Abschnitt 11.4 erklärt angepasst werden. Von scrlttr2 werden die Begriffe erst nach der Präambel, also bei \begin{document} gesetzt. Sie sind daher vorher nicht verfügbar und können vorher auch nicht geändert werden. In Tabelle 21.3 sind die Voreinstellungen für english und ngerman zu finden.

21.5. Von der obsoleten scrlettr zur aktuellen scrlttr2

Die alte Briefklasse scrlettr wurde mit Einführung von scrlttr2 (siehe Kapitel 4) 2002 obsolet. scrlettr sollte für neue Briefe besser nicht mehr verwendet werden. Die Klasse wird nicht mehr weiterentwickelt und es findet daher auch kein Support mehr dafür statt. Wer dennoch unbedingt die Anleitung zur alten Briefklasse benötigt, kann diese in scrlettr.dtx finden. Am besten führt man dazu einige LATFX-Läufe mit jener Datei durch, also beispielsweise:

```
latex scrlettr.dtx
mkindex scrlettr
latex scrlettr.dtx
mkindex scrlettr
latex scrlettr.dtx
```

Man erhält so die Datei scrlettr.dvi mit der Anleitung. Wer stattdessen scrlettr.pdf haben möchte, ersetzt latex durch pdflatex.

Um den Umstieg von der alten auf die neue Klasse zu erleichtern, existiert mit KOMAold eine Kompatibilitätseinstellung. Grundsätzlich ist in der neuen Klasse die gesamte alte Funktionalität enthalten. Ohne KOMAold ist jedoch die Benutzerschnittstelle eine andere und auch die Voreinstellungen stimmen nicht überein. Näheres dazu ist Abschnitt 4.21, Tabelle 4.18 zu

Tabelle 21.3.: Voreinstellungen für die sprachabhängigen Begriffe bei Verwendung der Sprachen english und ngerman soweit nicht durch die Pakete zur Sprachumschaltung bereits definiert

Anweisung	english	ngerman
\bankname	Bank account	Bankverbindung
$\c cname^1$	cc	Kopien an
\customername	Customer no.	Kundennummer
\datename	Date	Datum
\emailname	Email	E-Mail
${ackslash}$ enclname 1	encl	Anlagen
\faxname	Fax	Fax
\headfromname	From	Von
$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	То	An
\invoicename	Invoice no.	Rechnungsnummer
\myrefname	Our ref.	Unser Zeichen
\pagename^1	Page	Seite
\phonename	Phone	Telefon
\subjectname	Subject	Betrifft
\wwwname	Url	URL
\yourmailname	Your letter of	Ihr Schreiben vom
\yourrefname	Your ref.	Ihr Zeichen

¹ Diese Begriffe werden normalerweise bereits von Sprachpaketen wie babel definiert und dann von scrlttr2 nicht überschrieben. Abweichungen im Wortlaut sind daher möglich und der Anleitung des verwendeten Sprachpakets zu entnehmen.

entnehmen.

Im KOMA-Script-Buch [KM12] finden sich an dieser Stelle weitere Informationen.

Änderungliste

Sie finden im folgenden eine Auflistung aller wesentlichen Änderungen der Benutzerschnittstelle im KOMA-Script-Paket der neueren Zeit. Die Liste ist sowohl nach Versionen als auch nach Paket- und Klassennamen sortiert. Zu jeder Version, jedem Paket und jeder Klasse ist jeweils angegeben, auf welchen Seiten dieser Dokumentation die Änderungen zu finden sind. Auf den entsprechenden Seiten finden Sie dazu passende Randmarkierungen.

SCI	artcl				
	v2.8p	59. 6'	7. 81. 101. 10	03. 104. 11	18. 131
	v2.8q				
	v2.95				,
	v2.96a				
	v2.97c				,
	v3.00 32, 56, 64, 71, 72, 73, 76, 79, 85,				,
	v3.01a				,
	v3.02				
	v3.05				
	v3.06				
	v3.07			, ,	,
	v3.08				,
	v3.09			, ,	,
	v3.09a			, ,	,
	v3.10				
	v3.12 60, 62, 63, 64,		, ,		,
scr	base	, , , , ,	, , ,	, ,	,
	v3.05a				283
	v3.08				272
	v3.12 2	263, 268, 271, 272	273, 274, 27	76, 277, 27	79, 280
scr	book		, , ,	, ,	,
	v2.8o				109
	v2.8p				
	v2.8q			, ,	
	v2.95				,
	v2.96a				
	v2.97c			, ,	,
	v2.97e				,

v3.02
v3.05
v3.06 91, 140, 141, 142
v3.07 61, 92
v3.08
v3.09
v3.09a
v3.10 95, 96, 98, 99, 114, 136
v3.12 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 74, 110, 111, 142, 143, 146, 147
scrdate
v3.05a
v3.08b
v3.13
scrextend
v3.01a
v3.02
v3.06 91
v3.07 92
v3.12 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70
scrlayer
v3.12
scrlayer-scrpage
v3.12
scrlfile
v2.96
v3.03
v3.08
v3.09
v3.12
scrlttr2
v2.9i
v2.9t
v2.95
v2.96
v2.97
v2.97c
v2.97d
v2.97e
v3.00 56, 85, 86, 87, 88, 89, 205
v3.01

	v3.01a
	v3.02
	v3.03 155, 188, 189, 190, 191, 396, 397
	v3.04
	v3.05
	v3.06
	v3.07
	v3.08 151, 152, 199, 205, 407
	v3.09
	v3.12 152, 171, 181, 195
	v3.13
SC	rreprt
	v2.8o
	v2.8p 59, 67, 81, 101, 103, 104, 112, 118, 131
	v2.8q
	v2.95
	v2.96a
	v2.97c
	$v3.00\ \ 32,\ 56,\ 64,\ 71,\ 72,\ 73,\ 76,\ 79,\ 85,\ 86,\ 87,\ 88,\ 89,\ 93,\ 94,\ 133,\ 134,\ 140,\ 141,\ 145,\ 148$
	v3.01a
	v3.02
	v3.05
	v3.06 91, 140, 141, 142
	v3.07 61, 92
	v3.08
	v3.09
	v3.09a
	v3.10 95, 96, 98, 99, 114, 136
	v3.12 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 74, 110, 111, 142, 143, 146, 147
SC	rtime
	v3.05a
to	ocbasic
	v3.01
	v3.06
	v3.10
	v3.12
tv	rpearea
,	v3.00
	v3.01b
	,

Änderungliste

v2.80v2.8pscrartcl 59, 67, 81, 101, 103, 104, 118, 131 scrreprt 59, 67, 81, 101, 103, 104, 112, 118, 131 v2.8q

v2.9iv2.9tv2.95v2.96v2.96a

scrartcl 67 scrbook 67 scrreprt 67 v2.97v2.97cv2.97d

417

scrlttr2	
v2.97e	
scrbook	92
scrlttr2	
v3.00	
	. 32, 56, 64, 71, 72, 73, 76, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 133, 134, 140, 141, 145, 148
	32, 56, 64, 72, 73, 76, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 133, 134, 140, 141, 145, 148
	56, 85, 86, 87, 88, 89, 205
	. 32, 56, 64, 71, 72, 73, 76, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 133, 134, 140, 141, 145
148	
	32, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 49
v3.01	2
	310
v3.01a	<i>y</i>
	33
	36
	nd
	3
	3
v3.01b	ა
	a
v3.02	1
	110
	110 201
	119, 381
	nd
	407
v3.02c	-
	a 49
v3.03	
v3.04	200 40
v3.05	10
scrlttr2	395, 401
	101

 scrbook
 77, 78, 378, 379

 scrlfile
 293, 294

 scrlttr2
 151, 152, 199, 205, 407

 scrreprt
 77, 78, 378, 379

scrdate 247

 scrartcl
 127, 128, 129, 131

 scrbook
 127, 128, 129, 131

 scrlfile
 286

 scrlttr2
 194, 195, 407

 scrreprt
 127, 128, 129, 131

 scrartcl
 131

 scrbook
 131

 scrreprt
 131

Änderungliste

 v3.06
 scrartcl
 91, 140, 141, 142

 scrbook
 91, 140, 141, 142

 scrextend
 91

 scrlttr2
 91

 scrreprt
 91, 140, 141, 142

 tocbasic
 317, 318

 v3.07
 61, 92

 scratcl
 61, 92

 scrbook
 61, 92

 scrextend
 92

 scrlttr2
 92, 170

 scrreprt
 61, 92

 v3.08
 scratcl

 scratcl
 77, 78, 378, 379

 scrbase
 272

419

v3.08b

v3.09

v3.09a

v3.10

	scrreprt					
	tocbasic				• • •	310
v3.						
	typearea					375
v3.	12					
	scrartcl 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 74, 110	0, 111	142,	143,	146,	147
	scrbase	3, 274	276,	277,	279,	280
	scrbook	0, 111.	142,	143,	146,	147
	scrextend	62, 63	8, 64,	65, 67	7, 68	, 70
	scrlayer					325
	scrlayer-scrpage					
	scrlfile					
	scrlttr2			,	,	
	scrreprt 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 74, 110		,	,	,	
	tocbasic				,	
	typearea				42	, 46
v3.						,
	scrdate					247

Literaturverzeichnis

Sie finden im Folgenden eine ganze Reihe von Literaturangaben. Auf all diese wird im Text verwiesen. In vielen Fällen handelt es sich um Dokumente oder ganze Verzeichnisse, die im Internet verfügbar sind. In diesen Fällen ist statt eines Verlages eine URL angegeben. Wird auf ein IATEX-Paket verwiesen, so findet der Verweis in der Regel in der Form "CTAN://Verweis" statt. Der Präfix "CTAN://" steht dabei für das TEX-Archiv eines jeden CTAN-Servers oder -Spiegels. Sie können den Präfix beispielsweise durch http://mirror.ctan.org/tex-archive/ ersetzen. Bei IATEX-Paketen ist außerdem zu beachten, dass versucht wurde, die Version anzugeben, auf die im Text Bezug genommen wurde. Bei einigen Paketen war es mehr ein Ratespiel, eine einheitliche Versionsnummer und ein Erscheinungsdatum zu finden. Auch muss die angegebene Version nicht immer die neueste verfügbare Version sein. Wenn Sie sich ein Paket neu besorgen und installieren, sollten Sie jedoch zunächst immer die aktuelle Version ausprobieren. Bevor Sie ein Dokument oder Paket von einem Server herunterladen, sollten Sie außerdem überprüfen, ob es sich nicht bereits auf Ihrem Rechner befindet.

```
[Ame02] American Mathematical Society:

*User's guide for the amsmath package, Februar 2002.

CTAN://macros/latex/required/amslatex/math/.
```

- [BB13] Johannes Braams und Javier Bezos:

 **Babel*, Dezember 2013.

 CTAN://macros/latex/required/babel/.
- [BCJ⁺05] Johannes Braams, David Carlisle, Alan Jeffrey, Leslie Lamport, Frank Mittelbach, Chris Rowley und Rainer Schöpf:

 The ₺TEX2e Source, Dezember 2005.
- [Car99b] David Carlisle:

 The tabularx package, Januar 1999.

 CTAN://macros/latex/required/tools/.
- [Car01] David Carlisle:

 The ifthen package, Mai 2001.

 CTAN://macros/latex/base/.
- [Car04] David Carlisle:

 The longtable package, Februar 2004.

 CTAN://macros/latex/required/tools/.

[Car05]David P. Carlisle: Packages in the 'graphics' bundle, November 2005. CTAN://macros/latex/required/graphics/. [Che11] Florent Chervet: tabu and longtabu, Februar 2011. CTAN://macros/latex/contrib/tabu/. [Dal10] Patrick W. Daly: Natural sciences citations and references, September 2010. CTAN://macros/latex/contrib/natbib/. [DGS⁺12] Marco Daniel, Patrick Gundlach, Walter Schmidt, Jörg Knappen, Hubert Partl und Irene Hyna: $\not\!\!ET_{EX} 2_{\varepsilon}$ -Kurzbeschreibung, Juli 2012. CTAN://info/lshort/german/. [DUD96] DUDEN: Die deutsche Rechtschreibung. DUDENVERLAG, Mannheim, 21. Auflage, 1996. [Fai11] Robin Fairbairns: footmisc — a portmanteau package for customising footnotes in LATEX, Juni 2011. CTAN://macros/latex/contrib/footmisc/. [Gau07] Bernard Gaulle: Les distributions de fichiers de francisation pour latex, Mai 2007. CTAN://language/french/. [KDP] KOMA-Script Homepage. http://www.komascript.de. [Keh97] Roger Kehr: XINDY, A Flexible Indexing System, 1997. [Ker07] Dr. Uwe Kern: Extending LATEX's color facilities: the xcolor package, Januar 2007. CTAN://macros/latex/contrib/xcolor/. [Kie10] Axel Kielhorn: adrconv, April 2010. CTAN://macros/latex/contrib/adrconv/. [KM12] Markus Kohm und Jens Uwe Morawski: KOMA-Script. Edition DANTE. Lehmanns Media, Berlin, 4. Auflage, 2012,

ISBN 978-3-86541-459-5.

[Koh02] Markus Kohm: Satzspiegelkonstruktionen im Vergleich. Die TFXnische Komödie, 4:28–48, 2002. DANTE e.V. [Koh03] Markus Kohm: Moderne Briefe mit KOMA-Script. Die TFXnische Komödie, 2:32–51, 2003. DANTE e. V. [Koh14] Markus Kohm: Creating more than one index using splitidx and splitindex, April 2014. CTAN://macros/latex/contrib/splitindex/. [Lam87] Leslie Lamport: MakeIndex: An Index Processor For LATEX, Februar 1987. CTAN://indexing/makeindex/doc/makeindex.pdf. [Lap08] Olga Lapko: The floatrow package, August 2008. CTAN://macros/latex/contrib/floatrow/. [Leh11] Philipp Lehman: The etoolbox package, Januar 2011. CTAN://macros/latex/contrib/etoolbox/. [Lem 12]Werner Lemberg: *CJK*, Mai 2012. CTAN://languages/chinese/CJK/. [Lin01] Anselm Lingnau: An improved environment for floats, November 2001. CTAN://macros/latex/contrib/float/. [Mit11] Frank Mittelbach: An environment for multicolumn output, Juni 2011. CTAN://macros/latex/required/tools/. [Obe07] Heiko Oberdiek: The selinput package, September 2007. CTAN://macros/latex/contrib/oberdiek/. [Pac] Jean Marie Pacquet: KomaLetter2; Example by Jean-Marie Pacquet (French style). Wiki. http://wiki.lyx.org/Examples/KomaLetter2#toc6. [Rai98a] Bernd Raichle: german package, Juli 1998.

CTAN://language/german/.

424 Literaturverzeichnis

[Rai98b] Bernd Raichle: ngerman package, Juli 1998. CTAN://language/german/. [Sch09] Martin Schröder: The ragged2e package, Juni 2009. CTAN://macros/latex/contrib/ms/. R Schlicht: [Sch13] The microtype package: An interface to the micro-typographic extensions of $pdfT_{EX}$, Mai 2013. CTAN://macros/latex/contrib/microtype/. [Tea98] The $\mathcal{N}_{\mathcal{T}}\mathcal{S}$ Team: The ε -T_EX manual, Februar 1998. CTAN://systems/e-tex/v2/doc/etex_man.pdf. [Tea05a] LATEX3 Project Team: $\not\!\!ET_FX \, 2\varepsilon$ font selection, November 2005. CTAN://macros/latex/doc/fntguide.pdf. [Tea05b] LATEX3 Project Team: $\underline{H}T_{FX} \mathcal{L}_{\varepsilon} \text{ for authors, November 2005.}$ CTAN://macros/latex/doc/usrguide.pdf. [Tea06] LATEX3 Project Team: $\not\!\!ET_{FX} \mathcal{2}_{\varepsilon}$ for class and package writers, Februar 2006. CTAN://macros/latex/doc/clsguide.pdf. [TF11] Geoffrey Tobin und Robin Fairbairns: setspace LATEX package, Dezember 2011. CTAN://macros/latex/contrib/setspace/. [Tsc60]Jan Tschichold: Erfreuliche Drucksachen durch gute Typographie. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, 1960, ISBN 3-87512-413-8. Nachdruck bei: MaroVerlag, Augsburg, 2001. [Tsc87]Jan Tschichold: Ausgewählte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie. Birkhäuser Verlag, Basel, 2. Auflage, 1987. [Ume10]Hideo Umeki: The geometry package, September 2010. CTAN://macros/latex/contrib/geometry/.

425 Literaturverzeichnis

[vO04] Piet van Oostrum:

Page layout in LATEX, März 2004.

CTAN://macros/latex/contrib/fancyhdr/.

[WF00] Hans Peter Willberg und Friedrich Forssman:

Erste Hilfe in Typografie. Verlag Hermann Schmidt, Mainz, 2000.

[Wik] Wiki:

Deutsche TEX-FAQ.

http://projekte.dante.de/DanteFAQ/WebHome.

Index

Fett hervorgehobene Zahlen geben die Seiten der Erklärung zu einem Stichwort wieder. Normal gedruckte Zahlen verweisen hingegen auf Seiten mit zusätzlichen Informationen zum jeweiligen Stichwort.

Allgemeiner Index

Bindekorrektur
Bindekorrektur 27, 28, 30, 3
B. 1
Bindung 27, siehe auch Bindekorrektu
boxed (float-Stil)
Briefbogen
Briefbogenfuß 199–201, 400–40
Briefe
Aufbau 157–16
Briefkopf 160, 176–186 , 394–39
Bundsteg 27, 2
С
CM-Fonts
D
Datei
\rightarrow Index der Dateien etc 44
Dateiendung siehe Dateierweiterun
Dateierweiterung
Datum 68, 192, 194, 41
doppelseitig 27, 8
Durchschuss
Durchwahl 19
DVI
E
Ebenen
Seitenstil 336, 339–34
EC-Fonts 10
einseitig 2
Einzug 7
Element

	Mapiter 21.
\rightarrow Index der Elemente	Anfang 93
empty (Seitenstil) 80-82, 86, 203-205,	Nummer 107
341–342 , 363, 367	Präambel 112
Endfassung 56	Seitenstil
Entwurf 56	Überschrift 94, 109
_	Klasse
F	\rightarrow Index der Dateien etc
Faltmarke 160, 172, 391–394	Kolumnentitel 43, 81
Fax	automatisch
float-Stile	lebend 232
boxed	manuell
komaabove 136-137	statisch 232
komabelow 136-137	komaabove (float-Stil) 136-137
plain 136	komabelow (float-Stil) 136-137
ruled	Kompatibilität
Folgeseite	Kopf 160, 205
Formeln 125, 206	Breite
Fuß	Höhe 45–46, 221, 346
Breite	Kürzel
Höhe 46–221, 346	Kundennummer
Fußnoten	
C	L
G	Länge
Gedichte	\rightarrow Index der Befehle etc 429
Geschäftszeile 160, 192, 193–196 , 398–399 , 402	\rightarrow Index der Längen etc 439
Gleichungen	lco-Datei 155, 156, 208–215 , 391, 393, 394, 395,
Ausrichtung	396, 398, 399, 401, 403–407
Nummern 92, 125	Letter-Class-Option 208–215
Gleitumgebungen	Linie
Gliederung 97, 93–113, siehe auch Abschnitt,	Listen 115–125
Kapitel, Überschriften	Literaturverzeichnis
Gruß 161, 207, 400	LM-Fonts 103
Н	Lochermarke
Haken	Logo 184
Handy	Ţ
Hauptteil	M
headings (Seitenstil)	Makro
203–205 , 205, 223, 232	\rightarrow Index der Befehle etc 429
Hochstellung	Mathematik 125, 206
hook	Mobiltelefon
1000 109, 379	myheadings (Seitenstil) 82, 81-82, 152,
ı	203–205 , 205, 232
Inhaltsverzeichnis 72–76 , 83, 92, 103, 239	
1 /	N1
K	Nachspann 92
Kapitel 98, 109	Norm 209

Notiz	scrheadings (Seitenstil) 205, 223-224, 231, 23
anhängige	scrplain (Seitenstil)
	- ` /
irrtümliche	Seite 28
Spalte	Seiten
Nummerierung 97, 103, 111 , 117	Aufteilung 56–57, 156–157
0	Format
	Fuß
Option And or den Option on 442	gerade
\rightarrow Index der Optionen	Kopf
Optionen	Stil 79–84 , 85–87 , 98, 202–205 , 258 , 336
Ort	338–346
P	Umbruch
•	ungerade
Paginierung	Zahl 81, 84
Paket	Seitenstil
\rightarrow Index der Dateien etc	Alias 336, 338–33 9
Papier	Ebenen 336, 339–346
Ausrichtung	Seitenstile
Format 27, 49–51, 403–404	@everystyle@ 341-342
PDF	empty 80-82, 86, 203-205, 341-342, 363
plain (float-Stil)	367
plain (Seitenstil) 81-82, 86, 203-205, 223, 258	headings . 80-82 , 111, 152, 203-205 , 205
plain.scrheadings (Seitenstil) . 223-224 , 231,	223, 232
237	myheadings 82, 81-82 , 152, 203-205 , 205
PostScript	232
Postskriptum 162	plain 81-82 , 86, 203-205 , 223, 258
Pseudolänge	plain.scrheadings 223-224, 231, 23
\rightarrow Index der Längen etc 439	scrheadings 205, 223-224 , 231, 23'
Pseudolängen 155–156, 386–401	scrplain 224
	Serienbriefe
R	Serifen 28
Rand 28, 28, 43, 123	Signatur 207, 400
Randnotizen	Sprachdefinition 278–282
Rechnungsnummer 193	Sprachen 407–412
Redewendung 113–115	Spruch 113–115
Rücksendeadresse	Stichwortverzeichnis
ruled (float-Stil)	Seitenstil
	Synchronisation
S	
Satzspiegel	Т
Schlussgruß 161, 207–208 , 400	Tabellen 126–140
Schmutztitel 66 , 66	Nummern 92
Schrift	Überschrift 130
A FO C4 01 00 101 100 110 110 191	Unterschrift 129
Art 58–64 , 81–82, 101–103, 118, 119, 131,	
Art 38–64, 81–82, 101–103, 118, 119, 131, 198, 205	Verzeichnis

Teil	Unterschrift
Nummer 107	
Präambel 112	V
Seitenstil	Vakatseite
Telefon 181	Variablen 150–155, 401–4
Telefonliste	Bezeichnung
Text	Inhalt
Auszeichnung <u>58–64</u>	Name
Bereich 30, 80, 175, 202	Verlag
Tiefstellung 58	Versalsatz
Titel 64–71 , 160, 196	Versandart
Kopf 64, 72	Verteiler
Rückseite	Verzeichnis
Seite	Vorspann
Seitenkopf	Vorwort
Seitenstil	W
Zeilen	Widmung
Trennlinie	Wochentag
Trennzeichen	
Typisierung	Z
	Zähler
U	\rightarrow Index der Befehle etc
Überschriften 94, 104, 109, 112, siehe auch	\rightarrow Index der Längen etc
Abschnitt, Gliederung, Kapitel	Zeilenlänge
Umgebung	Zeit
\rightarrow Index der Befehle etc 429	Zitat 113–115,
Umschlag 65, 69	Zusammenfassung
Befehle, Umgebungen und Variablen	
\@addtoplength 209, 391	\@seccntmarkformat 347,
\@currext 303, 304, 306, 308, 312, 314	\@setplength 209,
@everystyle@	\@starttoc 296, 297, 306,
\rightarrow Allgemeiner Index	\@writefile 296,
\@firstofone	\\
\@fontsizefilebase 379, 379	*
\@mkboth 347-348, 353	Δ
\@mkdouble	A 71 79
\@mkleft 347-348, 353	abstract (Umgebung) 71–72,
\@mkright	\abstractname\activateareas
\@newplength	\addchap
\@openbib@code	\addcnap
	\QUUU.IIQUT
\@seccntformat 347, 351	\addchapmark 109-

	Kapitel 21.
\addchaptertocentry 379	\AfterPackage 285-288
\addcontentsline	\AfterPackage! 285-288
\addcontentslinetoeachtocfile 305-306	\AfterPackage* 285-288
\AddLayersAtBeginOfPageStyle 343-344	\AfterPackage+ 285-288
\AddLayersAtEndOfPageStyle 343-344	\AfterReadingMainAux 288-290
\AddLayersToPageStyle 343-344	\AfterSelectAnyPageStyle 337
\AddLayersToPageStyleAfterLayer 344	\AfterStartingTOC 307-308
\AddLayersToPageStyleBeforeLayer 344	\AfterTOCHead
addmargin (Umgebung) 123-125, 368	\aliaskomafont 379-380
addmargin* (Umgebung) 123-125	\alsoname
\addparagraphtocentry 379	\and 67-70
\addpart	\appendix 145, 382
\addpart* 104	\appendixmore
\addparttocentry	\appendixname
\addrchar	\areaset
\addrentry	\AtAddToTocList
\Address	\AtBeginDocument 159
	\AtBeginLetter 159-160
addresseeimage (Variable) 150, 188–191 \addsec 104	\AtEndBibliography 148, 385
\addsec*	\AtEndLetter 159-160
•	\AtEndOfClass
\addsecmark 109-110	\AtEndOfFamilyOptions
\addsectiontocentry	\author
\addsubparagraphtocentry	\autodot
\addsubsectiontocentry 379	\automark
\addsubsubsectiontocentry 379	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
\addtocentrydefault 378-379 , 379	В
\addtoeachtocfile 304-305	backaddress (Variable) 150, 188-189
\addtokomafont 59-63	backaddressseparator (Variable) 151,
\AddToLayerPageStyleOptions 344-345	188–189
\addtolength 155	\backmatter 92-93 , 326
\addtolengthplength 156	\bankname 412
\addtoreffields 402	\BeforeClass 285
\addtotoclist 301-302	\BeforeClosingMainAux 288-290
\addxcontentsline 305	\BeforeFile 285
\adrchar 218-219, 251	\BeforePackage 285
\adrentry 215-216, 251	\BeforeSelectAnyPageStyle 337
\AfterAtEndOfClass 285-288	\BeforeStartingTOC 307-308
\AfterAtEndOfPackage 285-288	\BeforeTOCHead
\AfterBibliographyPreamble 148, 385	\bib@beginhook 384-385
\AfterCalculatingTypearea 366, 375	\bib@endhook
\AfterClass 285-288	\bibname
\AfterClass! 285-288	\bigskip 115, 120, 147
\AfterClass* 285-288	\blinddocument 237
\AfterClass+ 285-288	boxed
\	A 11 . T . 1

 $\rightarrow {\rm Allgemeiner~Index}~\dots \qquad {\rm 426}$

\AfterFile 285

	Kapitel 21
\BreakBibliography 148	\cfoot 230-23
(bleakbibliography	\changefontsize
С	\chapapp
\caption 126, 129-131 , 317, 318	\chapappifchapterprefix 109
\captionabove 129-131	\chapter 98-103, 111, 38
\captionaboveof 131-133	\chapter* 72, 103, 23
\captionbelow 129-131	
\captionbelowof 131-133	\chapterformat
captionbeside (Umgebung) 127, 133-136	\chapterheadendvskip
\captionformat 137	\chapterheadstartvskip 381-382
captionof 131-133	\chaptermark
captionofbeside (Umgebung) 136	\chaptermarkformat 109-110, 237-238, 35
Acaptionsacadian	\chaptername
captionsamerican	\chapternumdepth11
captionsaustralien	\chapterpagestyle83-84
captionsaustrian	\chead 230-23
captionsbritish 409	\ClassInfoNoLine 28
captionscanadian	\ClassName
captionscanadien	\cleardoubleemptypage 86-8'
captionscroatian	\cleardoubleevenemptypage 86-8'
captionsczech	\cleardoubleevenplainpage 86-8
captionsdutch	\cleardoubleevenstandardpage $86-8'$
captionsenglish 409	\cleardoubleevenusingstyle 86-8'
captionsfinnish 409	\cleardoubleoddemptypage 86-8'
captionsfrancais	\cleardoubleoddpage 37
captionsfrench	\cleardoubleoddplainpage 86-8'
\captionsgerman	\cleardoubleoddstandardpage 86-8'
captionsitalian 409	\cleardoubleoddusingstyle 86-8'
captionsnaustrian	\cleardoublepage 86-87, 37
captionsnewzealand	\cleardoublepageusingstyle 86-8'
captionsngerman 409	\cleardoubleplainpage 86-8'
captionsnorsk	\cleardoublestandardpage 86-8'
captionsnswissgerman	\clearmainofpairofpagestyles 35
Acaptionspolish	\clearnotecolumn 371-37
\captionsslovak	\clearnotecolumns 37
captionsspanish	\clearpage
\captionssyedish409	\clearpairofpagestyles 237, 359
captionsswissgerman	\clearplainofpairofpagestyles 35
captionsUKenglish	\clearscrheadfoot
AcaptionsUSenglish	\clearscrheadings
cc	\clearscrplain
Accname	\closing 157, 161-162, 20
ccseparator (Variable) 151, 163–164	\cofoot
\cefoot 227-229	\cohead
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

\cohead

\cehead 224-226

\CenturyPart 244

	\D11 D
\coverpagebottommargin	\DeclareLayerPageStyle
\coverpageleftmargin	\DeclareNewLayer 328-335
\coverpagerightmargin 65	\DeclareNewNoteColumn
\coverpagetopmargin	\DeclareNewPageStyleAlias
\currentpagestyle	\DeclareNewPageStyleByLayers 339-341
customer (Variable) 151, 194-196	\DeclareNewTOC
\customername	\DeclareNoteColumn 363-367
D	\DeclarePageStyleAlias
\date 67-70, 246	\DeclarePageStyleByLayers 339-341
date (Variable)	\DeclareSectionNumberDepth
\dateacadian	\dedication 70-71
\dateamerican	\defaultreffields 402
	\defcaptionname 279-282
\dateaustralien 410	\deffootnote 90-91
\dateaustrian	$\verb deffootnotemark 90-91 \\$
\datebritish	\DefineFamily 262-263
\datecanadian	\DefineFamilyKey 263-264
\datecanadien	\DefineFamilyMember 262-263
\datecroatian	\defpagestyle 358-361
\dateczech 410	\defpairofpagestyles 354-355
\datedutch 410	\deftocheading 309, 310
\dateenglish 410	\deftriplepagestyle 356-357
\datefinnish 410	\deftripstyle 357
\datefrancais 410	description (Umgebung) 118-119
\datefrench 410	\DestroyLayer
\dategerman 410	\DestroyPageStyleAlias
\dateitalian 410	\DestroyRealLayerPageStyle 345-346
\datename 412	\dictum 113, 113-115
\datenaustrian 410	\dictumauthorformat
\datenewzealand 410	\dictumrule
\datengerman 410	\dictumwidth
\datenorsk 410	displaymath (Umgebung) 125, 206
\datenswissgerman 410	\documentclass
\datepolish 410	\doforeachtocfile
\dateslovak 410	dololeachtocille
\datespanish 410	E
\dateswedish 410	\edgesize
\dateswissgerman 410	\emailname 412
\dateUKenglish	emailseparator (Variable) 151, 181-184
\dateUSenglish	empty
\day	\rightarrow Allgemeiner Index
\DayName	\encl
\DayNameByNumber	\enclname
\DayNumber	enclseparator (Variable) 151, 165–166
\DecadePart	\enlargethispage 175, 401
	enumerate (Umgebung) 117-118
\DeclareLayer 328-335	enumerate (Omgenung) 117-118

equation (Umgebung)	
\evensidemargin	\footnote
→ Index der Längen etc	
\extratitle66-	
/exergerere	\footref8
F	footsepline (Variable)
\FamilyBoolKey 268-2	269 \footskip
\FamilyCounterKey 2	(10003110
\FamilyCounterMacroKey 2	272 \ForEachLayerOfPageStyle
\FamilyElseValues 2	(I OI Laciila (ei Oil agebl (i e
\FamilyExecuteOptions 265-266,	/11661
\FamilyKeyState 263-2	
\FamilyKeyStateNeedValue 263-2	\1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\FamilyKeyStateProcessed 263-2	\1 1 CC 1 V
\FamilyKeyStateUnknown 263-2	TIOMAGGESS (Variable) 101, 111
\FamilyKeyStateUnknownValue 263-2	TIOMDAIR (Valiable)
\FamilyLengthKey 2	TIOMEMATI (Variable) IOI, IOI
\FamilyLengthMacroKey 2	110m1ax (variable) 101, 101
\FamilyNumericalKey 270-2	TIOMIOGO (Valiable) IOI, IOI
\FamilyOption 267-2	Tronmobile phone (variable) 102, 101
\FamilyOptions 266-267, 2	1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
\FamilyProcessOptions 264-265,	TIOMOROUG (Variable) IOZ, IOJ
\FamilySetBool 268-2	110mul 1 (variabic / 102, 101
\FamilySetCounter 2	TIOMZIPCOUE (Variable) 104, 100
\FamilySetCounterMacro 2	\IIOIIOIIIaobet
\FamilySetLength 2	272 G
\FamilySetLengthMacro 2	
\FamilySetNumerical 270-2	Constitution of the control of the c
\FamilyStringKey 272-2	273 \GetRealPageStyle
\FamilyUnknownKeyValue 273-2	274 \glossaryname
\faxname 4	412
faxseparator (Variable) 151, 181-1	184 H
figure (Umgebung)	138 head (Variable)
\figureformat 137-1	138 \headfromname
\figurename	
\firstfoot 2	\rightarrow Index der Längen etc
firstfoot (Variable) 151, 199-2	201 headings
\firsthead 1	\rightarrow Allgemeiner Index
firsthead (Variable) 151, 1	186 \headmark 236
\FirstName 2	
\float@addtolists 3	323 \headtoname
\float@listhead 3	323 headtopline (Variable)
\flushbottom 29, 56-57 ,	, 78
foot (Variable) 2	241 I
footbotline (Variable) 2	241 \if@atdocument

\if@chapter 326	\invoicename
\if@mainmatter 326-327	\ISODayName 245-246, 246
\ifattoclist 300-301	\ISODayNumber
\ifdimen	\ISOToday 246, 247
\ifdvioutput	\IsoToday 246, 247
\iffalse 326	\item 116-120
\ifiscount	itemize (Umgebung) 116-117
\ifiscounter 277	,,
\ifisdimen 276	K
\ifisdimension 276	komaabove
\ifisdimexpr 276	\rightarrow Allgemeiner Index
\ifisglue 277	komabelow
\ifisglueexpr 277	\rightarrow Allgemeiner Index
\ifisnumber 277	\KOMAClassName
\ifisnumexpr 277	\KOMAoption 32-33
\ifisskip 277	\KOMAoptions 32-33 , 317
\ifkomavar 155	\KOMAScript 282, 377
\ifkomavarempty 155, 403	\KOMAScriptVersion 282
\ifkomavarempty* 155, 403	
\IfLayerAtPageStyle	L
\IfLayerExists 335	\1@addto@macro
\IfLayerPageStyleExists	\label
\IfLayersAtPageStyle 345	\labelenumi
\ifnotundefined 276	\labelenumii
\ifnumber	\labelenumiii
\ifnumbered 111-112	\labelenumiv
\ifoot	labeling (Umgebung)
\ifpdfoutput 275	\labelitemi
\ifpdftex 275	\labelitemii
\ifpsoutput	\labelitemiii
\IfRealLayerPageStyleExists 345	\LastName
\IfSomeLayersAtPageStyle 345	\layercontentsmeasure
\ifstr 274, 276, 379, 384	\layerheight
\ifstrstart	\layerwidth
\ifthispageodd	\layerxoffset
\iftocfeature	\layeryoffset
\iftrue	\lefoot 227–229
\ifundefinedorrelax	\leftmark
\ifunnumbered	\lehead
\ifVTeX	letter (Umgebung)
\ihead	\LetterOptionNeedsPapersize 403-404
\indexname	\linespread
\indexpagestyle	\lipsum
\InputAddressFile	\listfigurename
invoice (Variable)	\listofDateierweiterung name 306-307

\listofeachtoc $306-307$	\ModifyLayerPageStyleOptions 344-345
\listoffigures 143-144	\month 246
\listoftables 143-144	\multfootsep 87, 88, 88-89
\listoftoc 306-307	\multiplefootnoteseparator 88-89
\listoftoc* 306-307	myheadings
\listtablename 281	\rightarrow Allgemeiner Index
\llap <u>109</u>	myref (Variable) 152, 194-196
\LoadLetterOption 210-215	\myrefname 412
location (Variable) 152, 191-192	, ,
\lofoot 227-229	N
\lohead	
\lowertitleback 70	\Name
	\nameday
M	\newbibstyle 146, 384-385
\mainmatter 92-93, 326	\newblock 146, 147, 384-385
\makeatletter 314	\newcaptionname 279-282
\makeatother	\newcommand*
\MakeLowercase	\newdaylanguage 247-248
\MakeMarkcase 82, 235 , 239, 308–309 ,	\newkomafont
346–347	\newkomavar 402
\makenote	\newkomavar* 402
\maketitle	\newlength 155
\MakeUppercase	\newpagestyle
\manualmark 232-235	\newpairofpagestyles
\marginline	\newtriplepagestyle
\marginpar	\nextfoot 205
marginpar (Variable)	nextfoot (Variable) 152, 170, 203, 205, 205
\marginparsep	\nexthead 205
\rightarrow Index der Längen etc 439 \marginparwidth	nexthead (Variable) 152, 203, 205
	\nobreakspace 89
→ Index der Längen etc	\nofiles
\markboth 81, 82 , 204, 205, 205 , 238-240 , 403 \markleft 82, 204, 205, 238-240 , 403	\noindent 72, 122
\markright 81, 82, 204, 205, 205, 238-240, 403	\nonumberline
\maxdimen	\nopagebreak 121
\rightarrow Index der Längen etc	\normalfont 222, 223
\mediaheight	\normalmarginpar 365
\rightarrow Index der Längen etc 439	\numexpr 244, 283
\mediawidth	
\rightarrow Index der Längen etc 439	0
\medskip	\ofoot 230-231
\microtypesetup	\ohead 230-231, 237
\minisec 104-106	\onecolumn
mobilephoneseparator (Variable) 154,	\opening 157, 160-161, 203, 205, 210, 394, 398,
181–184	399, 400, 404
\ModifyLayer	\othersectionlevelsformat 107-109

Р	placeseparator (Variable) 153, 194-196
\PackageInfoNoLine 283	plain
page (Variable)	\rightarrow Allgemeiner Index
\pagemark 236-237	plain.scrheadings
\pagename 281, 412	\rightarrow Allgemeiner Index
\pagenumbering 84	PPcode (Variable) 153, 188–191
\pagestyle 80-82, 203-205, 337, 354	PPdatamatrix (Variable) 153, 188-191
paper (Variable) 241	\prefacename
Apaperheight	\PreventPackageFromLoading 293, 294
\rightarrow Index der Längen etc 439	\PreventPackageFromLoading* 295
\paperwidth	\proofname
\rightarrow Index der Längen etc 439	\protect 352, 378, 403
\paragraph 98-103	\providecaptionname 279-282
\paragraph* 103	\ProvideLayer 328-335
\paragraphmark 238	\ProvideNoteColumn 363-367
\paragraphmarkformat 237-238	\providepagestyle 358-36
\paragraphnumdepth 111	\ProvidePageStyleAlias 338
\parbox 113	\ProvidePageStyleByLayers 339-34
\parfillskip	\providepairofpagestyles 354-35
\rightarrow Index der Längen etc 439	\providetriplepagestyle 356-35'
\parindent	\ps 162–163
\rightarrow Index der Längen etc 439	\publishers 67-70
\parskip	_
\rightarrow Index der Längen etc 439	Q
\part 98-103, 111	quotation (Umgebung)
\part* 103	quote (Umgebung) 122-123
\partformat 107-109	n
\partheademptypage	R
\partheadendvskip 381-382	\raggedbottom
\partheadmidvskip 381-382	\raggedchapterentry 380
\partheadstartvskip 381-382	\raggeddictum 113-11
\partmark	\raggeddictumauthor 113-113
\partmark	\raggeddictumtext 113-113
-	\raggedleft
\	
=	99 -
\[\partnumdepth \ \ \ 75, \ 111 \]	\raggedright 114, 163, 38
\partnumdepth	\raggedright
\partnumdepth	\raggedright
$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	\raggedright
\partnumdepth	\raggedright
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	\raggedright 114, 163, 38 \raggedsection 106-10' \raggedsignature 207-208 \raisebox 13 \recalctypearea 41-42, 57, 16' \RedeclareLayer 328-33'
$\protect\$ $\protect\$ Index der Längen etc	\raggedright 114, 163, 386 \raggedsection 106-107 \raggedsignature 207-208 \raisebox 134 \recalctypearea 41-42, 57, 167 \RedeclareLayer 328-338 \RedeclareNoteColumn 363-367
$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	\raggedright 114, 163, 380 \raggedsection 106-107 \raggedsignature 207-208 \raisebox 134 \recalctypearea 41-42, 57, 167 \RedeclareLayer 328-338 \RedeclareNoteColumn 363-367 \RedeclarePageStyleAlias 338
\text{\partnumdepth} \tag{75, 111} \text{\partnumdepth} \tag{83-84} \text{\pdflastypos} \tag{368} \text{\pdfpageheight} \tag{\pdfpagewidth} \tag{139} \text{\pdfpagewidth} \tag{139} \tex	\raggedpart 106-107 \raggedright 114, 163, 380 \raggedsection 106-107 \raggedsignature 207-208 \raisebox 134 \recalctypearea 41-42, 57, 167 \RedeclareLayer 328-335 \RedeclareNoteColumn 363-367 \RedeclarePageStyleAlias 338 \RedeclarePageStyleByLayers 339-341 \refname 285

place (Variable) . **152**, **188–191**, 193, **194–196**

\refoot 227-229

\rehead 224-226	\sectionnumdepth 111
\relax 379	\seename
$\mbox{\ensuremath{\mbox{\sf Temovefromtoclist}}}$	\selectfont 77
$\Remove Layers From Page Style343-344$	\setbibpreamble 146-147
\removereffields 402	\setcaphanging 138
\renewcaptionname	\setcapindent 138
\renewcommand	\setcapindent* 138
\renewpagestyle	\setcapmargin 139-140
\renewpairofpagestyles	\setcapmargin* 139-140
\renewtriplepagestyle	\setcapwidth 139-140
\ReplaceClass	\setchapterpreamble 112-113
\ReplaceInput 290-291	\setfootbotline 242
\ReplacePackage 291-292	\setfootnoterule 91-92
\RequirePackage 293	\setfootsepline 242
$\Require Package With Options$	\setheadseoline 242
$\ResetPreventPackageFromLoading 294$	\setheadsepline 242
\restylefloat 127	\setheadtopline 242
\reversemarginpar 365	\setindexpreamble 149
\rightmark 236-237, 238	\setkomafont 59-63
\rofoot 227-229	\setkomavar 154
\rohead 224-226	\setkomavar* 154
ruled	\setlength 155
\rightarrow Allgemeiner Index	\setlengthtoplength 156
S	\setparsizes 380
\scr@ifdvioutput 276	\setpartpreamble 112-113
\scr@ifpdfoutput 275	\setshowstyle 405
\scr@ifpdftex 275	\settime 249
\scr@ifpsoutput 275-276	\setuptoc 309-311
\scr@ifundefinedorrelax 275, 313	\showenvelope $406-407$
\scr@ifVTeX	\showfields 405
scrheadings	\showISOenvelope $406-407$
\rightarrow Allgemeiner Index	\showUScheck
\scrlayerAddCsToInterface 349	\showUScommercial 406-407
\scrlayerAddToInterface 349	signature (Variable) 153 , 207
\scrlayerInitInterface 348	specialmail (Variable) 153, 188-190
\scrlayerOnAutoRemoveInterface 350	\storearea
scrplain	\storeareas
\rightarrow Allgemeiner Index	\StorePreventPackageFromLoading 294
secnumdepth	\subject 67-70
\rightarrow Index der Längen etc 439	subject (Variable) 153, 197-199, 203
\section 98-103, 111	\subjectname 412
\section* 103	subjectseparator (Variable) 153, 197-199
\sectionmark 109-110, 238	\subparagraph 98-103
\sectionmarkformat . 109-110, 237-238, 351,	

\subparagraphmarkformat 237-238	\titlepagestyle 83-84, 226, 256
\subparagraphnumdepth 111	toaddress (Variable) 153, 188-189
\subsection 98-103, 111	\tocbasic@@after@hook 31
\subsection* 103	\tocbasic@@before@hook 31
\subsectionmark 109-110, 238	\tocbasic@addxcontentsline 31
\subsectionmarkformat 109-110, 237-238,	\tocbasic@extend@babel 31
351,352	\tocbasic@listhead 313-314
\subsectionnumdepth 111	\tocbasic@listhead@Dateierweiterung . 314
\subsubsection 98-103, 111	\tocbasic@starttoc 312-31
\subsubsection* 103	\tocbasicautomode 304
\subsubsectionmark 238	\TOCclone
\subsubsectionmarkformat 237-238	tocdepth
\subsubsectionnumdepth 111	\rightarrow Index der Längen etc 43
\subtitle	\today
\syncwithnotecolumn 369-371	\todaysname
\syncwithnotecolumns 371	\todaysnumber
\Syncwicimotecorumns	toname (Variable)
Т	\topmargin
table (Umgebung) 126	→ Index der Längen etc
\tableformat 137-138	~
\tablename	\typearea 41-43
\tableofcontents	U
tabular (Umgebung)	\UnifyLayersAtPageStyle34
\tb@Dateierweiterung@after@hook 313	\unitfactor 406-40'
\tb@Dateierweiterung@before@hook 313	\UnPreventPackageFromLoading 294-29
\Telephone	\UnPreventPackageFromLoading* 294-296
text (Variable)	\UnReplaceClass
\textsubscript	\UnReplaceInput
\textsuperscript 58, 58-59	<u> </u>
\textwidth	\UnReplacePackage
\rightarrow Index der Längen etc	\unsettoc
textwithmarginpar (Variable)	\uppertitleback
\thanks	urlseparator (Variable) 181–186
	\useencodingofkomafont 6
\the	\usefamilyofkomafont 64
\theenumi 117-118	\usefontofkomafont 64
\theenumii 117-118	\usekomafont 59-63, 37
\theenumiii 117-118	\usekomavar 154-155, 408
\theenumiv 117-118	\usekomavar* 154-155, 408
\thefootnotemark 90-91	\usepackage
\thispagestyle	\useplength 150
\thistime	\useseriesofkomafont 64
\thistime*	\useshapeofkomafont 64
\title 67-70	\usesizeofkomafont 6
title (Variable) 153, 196–197	
\titlehead 67-70	V
titlepage (Umgebung)	verse (Umgebung) 120-12
ortitepage (Omgebung)	

	Napitei 21.
\ana.aa	Y
\vspace	\year 246
	yourmail (Variable) 153, 194–196
W	\yourmailname
\wwwname	yourref (Variable) 153, 194-196
	\yourrefname
X	(your ername
\XdivY 283	Z
\XmodY	zipcodeseparator (Variable) 153, 188-191
	1 ,
Längen und Zähler	
В	M
backaddrheight	\marginparsep (L\(\text{ange}\)
bfoldmarklength 387, 393	\marginparwidth (Länge) 45
bfoldmarkvpos	\maxdimen (L\(\text{ange}\)) 395, 401
_	\mediaheight (Länge) 52
E	\mediawidth (L\(\text{ange}\))
\evensidemargin (Länge) 65	mfoldmarklength
F	mfoldmarkvpos
•	D.
firstfoothpos	Р
firstfootypes 297 401	\ 1 \ 1 \ /T " \ \
firstfootvjos	\paperheight (Länge)
firstfootwidth	\paperwidth (L\(\text{ange}\)) 395, 401
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395	\paperwidth (L\u00e4nge)
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parindent (L\u00e4nge) 312
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parindent (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parindent (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parindent (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (Länge) 46, 221	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parindent (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{Einge}\) 46, 221 \footskip (L\(\text{Einge}\) 221, 401	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\u00e4nge) 46, 221 \footskip (L\u00e4nge) 221, 401 fromrulethickness 388, 395	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parindent (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{Einge}\) 46, 221 \footskip (L\(\text{Einge}\) 221, 401	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\u00e4nge) 46, 221 \footskip (L\u00e4nge) 221, 401 fromrulethickness 388, 395	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{ange}\)) 46, 221 \footskip (L\(\text{ange}\)) 221, 401 fromrulethickness 388, 395 fromrulewidth 388, 395	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397 R R
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 394 firstheadwidth 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{Einge}\) 46, 221 \footskip (L\(\text{Einge}\)) 221, 401 fromrulethickness 388, 395 fromrulewidth 388, 395	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parindent (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397 R refaftervskip 389, 399
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{ange}\)) 46, 221 \footskip (L\(\text{ange}\)) 221, 401 fromrulethickness 388, 395 fromrulewidth 388, 395 h \headheight (L\(\text{ange}\)) 221 L L	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parindent (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397 R refaftervskip 389, 399 refhpos 389, 399
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvos 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\u00e4nge) 46, 221 \footskip (L\u00e4nge) 221, 401 fromrulethickness 388, 395 fromrulewidth 388, 395 H \headheight (L\u00e4nge) 221 L L lfoldmarkhpos 388, 394	\paperwidth (L\u00e4ange) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4ange) 312 \parskip (L\u00e4ange) 312 \pdfpageheight (L\u00e4ange) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4ange) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397 R refaftervskip 389, 399 refhpos 389, 399 refvpos 389, 398 refwidth 389, 399 refwidth 389, 399
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{ange}\)) 46, 221 \footskip (L\(\text{ange}\)) 221, 401 fromrulethickness 388, 395 fromrulewidth 388, 395 H \headheight (L\(\text{ange}\)) 221 L L lfoldmarkhpos 388, 394 lfoldmarklength 388, 394	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397 R refaftervskip 389, 399 refhpos 389, 399 refvpos 389, 398 refwidth 389, 399 S
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{ange}\)) 46, 221 \footskip (L\(\text{ange}\)) 221, 401 fromrulethickness 388, 395 fromrulewidth 388, 395 H \headheight (L\(\text{ange}\)) 221 L lfoldmarkhpos 388, 394 lfoldmarklength 388, 394 locheight 388, 394	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397 R refaftervskip 389, 399 refvpos 389, 399 refvpos 389, 398 refwidth 389, 399 S secnumdepth (Z\u00e4hler) 75, 111
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{ange}\)) 46, 221 \footskip (L\(\text{ange}\)) 221, 401 fromrulethickness 388, 395 fromrulewidth 388, 395 H \headheight (L\(\text{ange}\)) 221 L lfoldmarkhpos 388, 394 lfoldmarklength 388, 394 locheight 388, 398 lochpos 388, 398	\paperwidth (L\u00e4ange) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4ange) 312 \parskip (L\u00e4ange) 312 \parskip (L\u00e4ange) 52, 368 \pdfpageheight (L\u00e4ange) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4ange) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397 PPheadwidth 389, 399 refnpos 389, 399 refvpos 389, 398 refwidth 389, 399 refwidth 389, 399 S secnumdepth (Z\u00e4hler) 75, 111 sigbeforevskip 207, 389, 400
firstfootwidth 387, 401 firstheadhpos 387, 395 firstheadvpos 387, 395, 401 foldmarkhpos 388, 393-394 foldmarkthickness 394 foldmarkvpos 388, 394 \footheight (L\(\text{ange}\)) 46, 221 \footskip (L\(\text{ange}\)) 221, 401 fromrulethickness 388, 395 fromrulewidth 388, 395 H \headheight (L\(\text{ange}\)) 221 L lfoldmarkhpos 388, 394 lfoldmarklength 388, 394 locheight 388, 394	\paperwidth (L\u00e4nge) 395, 401 \parfillskip (L\u00e4nge) 312 \parskip (L\u00e4nge) 312 \pdfpageheight (L\u00e4nge) 52, 368 \pdfpagewidth (L\u00e4nge) 52 pfoldmarklength 389, 393 PPdatamatrixvskip 389, 397-398 PPheadheight 389, 397 PPheadwidth 389, 397 R refaftervskip 389, 399 refvpos 389, 399 refvpos 389, 398 refwidth 389, 399 S secnumdepth (Z\u00e4hler) 75, 111

${\tt special mail right indent \ \ 390, 397}$	tfoldmarkvpos 390, 393
$\verb subjectaftervskip 390, 400$	toaddrheight 390, 396
subjectbeforevskip $390, 400$	toaddrhpos 390, 395-396
subjectvpos 390, 399-400	toaddrindent 390, 396-397
	toaddrvpos 390, 395-396
T	toaddrwidth
$\verb \textwidth (L"ange)$	tocdepth (Zähler)
$\texttt{tfoldmarklength} \dots \qquad 390, 393$	\topmargin (L\(\text{ange}\))
Elemente mit der Möglichkeit zur Schrif	tumschaltung
Ziemente imit der Megnement zur Geinn	- Landon and Landon
Α	fromaddress 170, 177, 177
addressee	fromname
author 60, 68	fromrule
,	, ,
В	Н
backaddress 169, 188, 190	headsepline
	headtopline 222, 242
C	
caption	L
captionlabel 60, 131	labelinglabel 61, 119, 170
chapter 60, 94, 102	labelingseparator
chapterentry 60, 75	letter 406
chapterentrypagenumber	
chapterprefix 60, 94	M
D	measure
date	minisec 61, 104-105
•	N
dedication	notecolumn. Name der Notizspalte 364
dictum	notecolumn.marginpar 364
dictumauthor	notecorumn.margrnpar
dictument	Р
disposition 61, 67, 101, 102, 103, 104-105,	pagefoot 62 , 81, 82, 81–82 , 170 , 205 , 222 ,
107	222, 227 , 228
101	pagehead 62, 170, 222, 223, 224-225
F	pageheadfoot 62, 81, 82, 81-82, 171, 205, 222,
field 405	223 , 223, 224–225 , 227 , 228
foldmark	pagenumber . 62, 81, 82, 81-82, 171, 205, 223,
footbotline	236
footnote	pagination 62, 171
footnotelabel 61, 90, 170	paragraph 62
footnotereference	part 62, 102
footnoterule	partentry 62, 75
footsepline	partentrypagenumber
,	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	partnumber 62, 102 placeanddate 171, 195 PPdata 190, 190 PPlogo 190 priority 189, 190 prioritykey 189, 190 publishers 62, 68	sectionentrypagenumber 63,75 sectioning 63 specialmail 171,189,190 subject 63,67,171,198 subparagraph 63,102 subsection 63,102 subsubsection 63,102 subtitle 63,68
	refname	T title 63, 67, 171, 196 titlehead 63, 67 toaddress 171, 188, 190 toname 171, 188, 190
	Dateien, Klassen und Pakete	
	Α	G
1	addrconv (Paket)	geometry (Paket)
	article (Klasse)	german (Paket)
	(221000)	graphics (Paket)
	В	graphicx (Paket)
	babel (Paket) 66, 157, 193, 248, 300, 310, 312,	graphics (1 and) Of, 101, 404
	324, 366, 407, 408	Н
	babelbib (Paket)	hyperref (Paket) 324
	biblatex (Paket)	
	blindtext (Paket)	I
	, ,	ifthen (Paket)
	book (Klasse)	index (Paket)
	C	isodate (Paket)
	C	,
	capt-of (Paket)	K
	caption (Paket)	keyval (Paket) 261, 263
	E	
		L
	eso-pic (Paket)	lco
	etoolbox (Paket)	letter (Klasse)
	F	lipsum (Paket)
	F	listings (Paket)
	fancyhdr (Paket)	longtable (Paket) 126, 139, 140, 140
	float (Paket)	
	floatrow (Paket)	M
	fontenc (Paket)	marginnote (Paket)
	footmisc (Paket)	marvosym (Paket)
	french (Paket) 408	microtype (Paket) 56, 310

mparhack (Paket)	scriettr (Klasse) 213, 412–413
multicol (Paket)	scrlfile (Paket)
	scrlttr2 (Klasse) 150–219, 231
N 145 147	scrpage (Paket)
natbib (Paket)	scrpage2 (Paket) 220, 232
ngerman (Paket) 193, 248, 278, 407	scrreprt (Klasse)
R	scrtime (Paket) 249–250
ragged2e (Paket)	scrwfile (Paket) 296–299 , 307, 310, 313
report (Klasse)	selinput (Paket) 106, 366
<u>-</u>	setspace (Paket)
\$	splitidx (Paket)
scraddr (Paket)	
scrartcl (Klasse)	Т
scrbase (Paket)	tabu (Paket)
scrbook (Klasse) 75, 80, 111, 55–149	tabularx (Paket)
scrdate (Paket)	titletoc (Paket)
scrextend (Paket)	tocbasic (Paket)
scrhack (Paket)	typearea (Paket)
scrjura (Paket)	typearea.cfg
scrlayer (Paket) 220, 325–350 , 362, 363, 367	-7F
corlever note column (Delect) 269, 279	
	¥
	X xcolor (Paket)
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220–243 , 351–361 , 362, 363, 367	
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220–243, 351–361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen	xcolor (Paket)
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220–243, 351–361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert	B backaddress=Wert
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220–243, 351–361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert	B backaddress=Wert 188-189 BCOR=Wert 34-35
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220–243, 351–361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert	B backaddress=Wert 188-189 BCOR=Wert 34-35 BCOR=current 41 bibliography=Einstellung 145-146
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A abstract=Ein-Aus-Wert 71	B backaddress=Wert 188-189 BCOR=Wert 34-35 BCOR=current 41 bibliography=Einstellung 145-146 bibliography=leveldown 146, 147
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A abstract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=backgroundimage 396, 397	B backaddress=Wert 188-189 BCOR=Wert 34-35 BCOR=current 41 bibliography=Einstellung 145-146 bibliography=leveldown 146, 147 bibliography=nottotoc 146, 147
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A 249-250 A 30stract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=backgroundimage 396, 397 addrfield=image 396	B backaddress=Wert
Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250	B backaddress=Wert
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A 249-250 Aabstract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=backgroundimage 396, 397 addrfield=PP 396, 397 addrfieelVempty 254	B backaddress=Wert
Scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A abstract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=image 396, 397 addrfield=PP 396, 397 addrfield=PP 396, 397 adrFreeIVempty 254 adrFreeIVshow 254	B backaddress=Wert
Scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A abstract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=backgroundimage 396, 397 addrfield=PP 396, 397 addrfield=PP 396, 397 adrFreeIVempty 254 adrFreeIVshow 254 adrFreeIVstop 254	B backaddress=Wert
Scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A abstract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=backgroundimage 396, 397 addrfield=image 396 addrfield=PP 396, 397 adrFreeIVempty 254 adrFreeIVstop 254 adrFreeIVwarn 254	B backaddress=Wert
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A 249-250 A 30stract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=backgroundimage 396, 397 addrfield=image 396	B backaddress=Wert
scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A abstract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=image 396, 397 addrfield=PP 396, 397 addrFreeIVempty 254 adrFreeIVstop 254 adrFreeIVwarn 254 appendixprefix=Ein-Aus-Wert 94 autoclearnotecolumns 372	B backaddress=Wert 188-189 BCOR=Wert 34-35 BCOR=current 41 bibliography=Einstellung 145-146 bibliography=leveldown 146, 147 bibliography=oldstyle 146, 147 bibliography=openstyle 146, 147, 384 bibliography=totocnumbered 146, 147 bibliography=totocnumbered 146, 147 bibliography=totocnumbered 146, 147 bibliography=totocnumbered 146, 147 captions 130, 133, 134 captions=Einstellung 126-129
Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 24h 249-250 A 188-191 addrfield=Modus 188-191 addrfield=image 396 addrfield=PP 396 adrFreeIVempty 254 adrFreeIVstop 254 adrFreeIVwarn 254 appendixprefix=Ein-Aus-Wert 94 autoclearnotecolumns 372 automark 232-235	B backaddress=Wert
Scrlayer-scrpage (Paket) 80, 81, 82, 110, 203, 205, 220-243, 351-361, 362, 363, 367 Klassen- und Paketoptionen 12h=Ein-Aus-Wert 249-250 24h 249-250 A abstract=Ein-Aus-Wert 71 addrfield=Modus 188-191 addrfield=backgroundimage 396, 397 addrfield=PP 396, 397 adrFreeIVempty 254 adrFreeIVstop 254 adrFreeIVwarn 254	B backaddress=Wert

captions=figuresignature 127, 128	fontsize= <i>Größe</i> 57-58 , 167-168 , 257
captions=heading 127, 128	footbotline
captions=innerbeside 128, 133	footbotline= $Dicke: L\"{a}nge$
captions=leftbeside 128, 133	footheight= $H\ddot{o}he$
captions=nooneline 127, 128	footinclude
captions=oneline 129	footinclude= Ein -Aus-Wert43-44
captions=outerbeside 129, 134	footlines=Anzahl
captions=rightbeside 129, 134	footnotes=Einstellung 87-88
captions=signature 127, 129	footnotes=multiple 88
captions=tableheading 126, 129	footnotes=nomultiple 88
captions=tablesignature	footsepline
captions=topbeside 129, 134	footsepline=Dicke:Länge 240-242
chapteratlists 97	footsepline= Ein -Aus-Wert . 79 -80, 202 - 203
chapteratlists=Wert 97	footwidth=Offset:Breite 240
chapteratlists=entry 97	forceoverwrite
chapterprefix=Ein-Aus-Wert 94	fromalign=Methode 176
cleardoublepage=Seitenstil	fromemail= Ein - Aus - $Wert$
cleardoublepage=current	$from fax = Ein-Aus-Wert \dots 181-184$
clines	fromlogo= Ein - Aus - $Wert$
	frommobilephone= Ein - Aus - $Wert$ 181-184
D	fromphone=Ein-Aus-Wert 181-184
	fromrule
$ ext{deactivatepagestylelayers=} Ein ext{-}Aus ext{-}Wert \ ext{343}$	fromrule 395 fromrule=Position 177-180
343	
343 DIN	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
343 DIN 213 DINmtext 213	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DIV=DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DIV=DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DIV=DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175 extendedfeature=Möglichkeit 257	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DIV=DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175 extendedfeature=Möglichkeit 257	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175 extendedfeature=Möglichkeit 257 F firstfoot=Ein-Aus-Wert 199	fromrule=Position 177-180 fromurl=Ein-Aus-Wert 181-184 H 48 headheight=Höhe 45-46 headinclude 80 headinclude=Ein-Aus-Wert 43-44 headings 101 headings=big 94,95 headings=normal 94,95 headings=onelineappendix 95 headings=openleft 96 headings=openright 96 headings=optiontoheadandtoc 95,96,98
DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175 extendedfeature=Möglichkeit 257 F firstfoot=Ein-Aus-Wert 199 firstfoot=false 401	fromrule=Position 177-180 fromurl=Ein-Aus-Wert 181-184 H H headheight 48 headheight=Höhe 45-46 headinclude 80 headinclude=Ein-Aus-Wert 43-44 headings 101 headings=big 94-96 headings=normal 94, 95 headings=onelineappendix 95 headings=openleit 95 headings=openleft 96 headings=optiontoheadandtoc 95, 96, 98 headings=optiontohead 95, 96, 98
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175 extendedfeature=Möglichkeit 257 F firstfoot=Ein-Aus-Wert 199 firstfoot=false 401 firsthead=Ein-Aus-Wert 175	fromrule=Position 177-180 fromurl=Ein-Aus-Wert 181-184 H H headheight 48 headheight=Höhe 45-46 headinclude 80 headinclude=Ein-Aus-Wert 43-44 headings 101 headings=big 94-96 headings=normal 94, 95 headings=onelineappendix 95 headings=onelinechapter 95 headings=openight 96 headings=openight 96 headings=optiontohead 95, 96, 98 headings=optiontohead 95, 96, 98 headings=optiontotoc 95, 98
343 DIN 213 DINmtext 213 DIV=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175 extendedfeature=Möglichkeit 257 F firstfoot=Ein-Aus-Wert 199 firstfoot=false 401 firsthead=Ein-Aus-Wert 175 fleqn 125	fromrule=Position 177-180 fromurl=Ein-Aus-Wert 181-184 H H headheight 48 headheight=Höhe 45-46 headinclude 80 headinclude=Ein-Aus-Wert 43-44 headings 101 headings=big 94-96 headings=normal 94, 95 headings=onelineappendix 95 headings=onelinechapter 95 headings=openany 95 headings=openight 96 headings=optiontoheadandtoc 95, 96, 98 headings=optiontohead 95, 96, 98 headings=optiontotoc 95, 98 headings=small 94, 96
343 DIN 213 DIN=Wert 35-40 DIV=areaset 39, 49 DIV=calc 37, 39 DIV=classic 39, 37-39 DIV=current 39, 38-40 DIV=default 39 DIV=last 39, 38-40 draft=Ein-Aus-Wert 56, 336, 346 E enlargefirstpage=Ein-Aus-Wert 175 extendedfeature=Möglichkeit 257 F firstfoot=Ein-Aus-Wert 199 firstfoot=false 401 firsthead=Ein-Aus-Wert 175	fromrule=Position 177-180 fromurl=Ein-Aus-Wert 181-184 H H headheight 48 headheight=Höhe 45-46 headinclude 80 headinclude=Ein-Aus-Wert 43-44 headings 101 headings=big 94-96 headings=normal 94, 95 headings=onelineappendix 95 headings=onelinechapter 95 headings=openight 96 headings=openight 96 headings=optiontohead 95, 96, 98 headings=optiontohead 95, 96, 98 headings=optiontotoc 95, 98

 $\texttt{foldmarks=} \textit{Einstellung} \quad \dots \quad \textbf{172-174}, \ 393, \ 394 \quad \texttt{headlines} \quad \dots \qquad \qquad 48$

headlines= $Anzahl$	markcase=noupper 236
headsepline 205, 359	markcase=upper 236
headsepline=Dicke: Länge 240-242	markcase=used
headsepline= Ein - Aus - $Wert$. 79 - 80 , 202 - 203	markcase=noupper
headtopline	markcase=upper
headtopline= $Dicke: L\"{a}nge$	markcase=used
headwidth=Offset:Breite 240	mpinclude=Ein-Aus-Wert 44-45
hmode	_
	N NF 213
ilines	NipponEH
,	NipponEL
index=Einstellung	NipponLH
index=default	= =
index=totoc	NipponLL 214
internal only=Wert	NipponRL
К	numbers=Einstellung 97
KakuLL	numbers=autoendperiod
	numbers=endperiod
KOMAold	numbers=noendperiod
komastyle 231-232	numerical date= Ein - Aus - $Wert$ 192-193
L	0
leqno	olines 242, 242-243
listings=false	onpsbackground=Code
listof 311	onpsevenpage=Code
listof= <i>Einstellung</i> 140–143 , 324	onpsfloatpage=Code
listof=chapterentry 141, 142	onpsforeground=Code
listof=chaptergapline 141, 142	onpsinit=Code
listof=chaptergapsmall 97, 141, 142	onpsnonfloatpage= $Code$
listof=entryprefix	onpsoddpage=Code342
listof=flat 141, 142	onpsoneside=Code
listof=graduated 141, 142	onpsselect=Code
listof=leveldown 143, 309	onpstwoside=Code
listof=nochaptergap 141, 143	open
listof=nonumberline	open=Methode 93-94
listof=notoc 143	open=any 93
115001 110000 140	
	open=left 93
listof=numbered 143, 310 listof=numberline 309	-
listof=numbered 143, 310	open=right 93
listof=numbered 143, 310 listof=numberline 309 listof=totoc 143, 310	open=right
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	open=right 93 origlongtable 140
listof=numbered 143, 310 listof=numberline 309 listof=totoc 143, 310 locfield=Einstellung 191-192 M	open=right 93 origlongtable 140 P pagenumber 205
listof=numbered 143, 310 listof=numberline 309 listof=totoc 143, 310 locfield=Einstellung 191-192 M M manualmark 232-235	open=right 93 origlongtable 140 P pagenumber 205 pagenumber=Position 203
listof=numbered 143, 310 listof=numberline 309 listof=totoc 143, 310 locfield=Einstellung 191-192 M M manualmark 232-235 markcase 347	open=right 93 origlongtable 140 P Pagenumber pagenumber=Position 203 pagesize 49, 51, 50-51
listof=numbered 143, 310 listof=numberline 309 listof=totoc 143, 310 locfield=Einstellung 191-192 M M manualmark 232-235	open=right

pagesize=auto 52	standardstyle 231-232
pagesize=dvipdfmx 52	subject=Einstellung 197-199, 399
pagesize=dvips 52	symbolicnames= Ein - Aus - $Wert$ 181 - 184
pagesize=false 52	
pagesize=pdftex 52	T
pagestyleset=KOMA-Script 231-232	titlepage=Ein-Aus-Wert 64-65
pagestyleset=standard 231-232	titlepage=firstiscover 64-65, 70
paper=Ausrichtung 49-50	toc= <i>Einstellung</i>
paper=Format	toc=bibliographynumbered
parskip= <i>Methode</i>	toc=bibliography
parskip=false 77	toc=flat
parskip=full* 77	toc=graduated
parskip=full+ 77	toc=index
parskip=full 77	toc=listofnumbered
parskip=full	toc=listof
parskip=half* 78	toc=nobibliography
parskip=half+ 78	toc=noindex
parskip=half	toc=nolistof
parskip=never	toc=nonumberline
parskip=half 78	toc=numberline
plainfootbotline= Ein - Aus - $Wert$	twocolumn
plainfootsepline= Ein - Aus - $Wert$	twocolumn= Ein - Aus - $Wert$
plainheadsepline= Ein -Aus-Wert242	twoside
plainheadtopline= Ein - Aus - $Wert$	twoside=Ein-Aus-Wert
priority= <i>Priorität</i> 188-191	twoside=semi
D	
R 102 106 200	U
refline=Einstellung 193-196, 399	UScommercial9
refline=dateleft	UScommercial9DW
refline=dateright	
refline=narrow	V
refline=nodate	version
refline=wide399	version=Wert
S	version=first
SN 212, 21 4	