Pthread Report - 47

團隊分工表

成員	Implementation	Experiment	Report
111065542 楊智堯	v	v	v
111065531 郭芳妤	V	v	v

Part 1 - Implementation

感謝清楚的 spec 以及有 reader.hpp 作為範例,讓實作過程都很順暢!

▼ ts_queue.hpp : 首先是最重要的結構 Tsqueue ,整個 process 涉及三個需要以 Tsqueue 建構 queue

Queue	produced by	consumed by
input_queue	reader (1)	producer (4)
worker_queue	producer (4)	consumer (flexible)
output_queue	consumer (flexible)	writer (1)

首先觀察 TSQueue 的結構,可以看到它是由一個 buffer 組成,並維護四個參數:

- buffer size (buffer 內最多可以有幾個 element)
- size (此刻的 element 個數)
- head (queue 的第一個 element 此刻的 index)
- tail (queue 的最後一個 element 此刻的 index)

這個部分需要實作的是 TSQueue 的 constructor、destructor,以及最重要的 enqueue、dequeue,另外還有取用 #element 使用的 get_size(),共五個 function:

• <u>constructor/destructor</u>: constructor 主要需要初始化的部分是由傳入的buffer_size 指定buffer 的大小,同時根據上表所見,每個 buffer 都會涉及不同thread 的 access(寫入或取用其中的內容),因此需要 mutex 來作為 critical section 的保護;並且因為 buffer size 並不能無限擴張,因此還需要使用condition variable 進行 buffer size 的維護(hint by the private variables of TSQueue),所以在這邊也要先進行 mutex 和 condition variable 的初始化。而destructor 就很單純的移除我們一開始創建的 buffer 即可。

```
template <class T>
TSQueue<T>::TSQueue(int buffer_size) : buffer_size(bu
ffer_size) {
    // TODO: implements TSQueue constructor
    size = head = tail = 0;
    buffer = new T[buffer_size];
    pthread_mutex_init(&mutex, nullptr);
    pthread_cond_init(&cond_enqueue, nullptr);
    pthread_cond_init(&cond_dequeue, nullptr);
}

template <class T>
TSQueue<T>::~TSQueue() {
    // TODO: implements TSQueue destructor
    delete[] buffer;
}
```

• enqueue: enqueue 表示在 buffer 內放入一個 element,由於這個 buffer 由寫入方和取用方共享,整個 buffer 內的 element 數量也會因此被改變,因此我們首先會需要把「放入」這個動作用 mutex 鎖住,保證在有 thread 要放入/取用東西時,沒有其他 thread 可以接觸到這個 buffer。同時,我們也要考慮到 buffer 並不能無限制的被放入 element,因此在進入 critical section 後第一件事情是先檢查 buffer 是否已經滿員(size == buffer_size)。假如已經滿員,表示現在要卡住任何試圖往內寫入的 thread,這邊使用的就是pthread_cond_wait();假設此時 buffer 尚有空位,才允許在 buffer 的最後放入新的 element。在此,由於 buffer 是一個 circular array 的形式,因此用(tail+1)%buffer_size 表示新的 tail index,同時,也更新 size。待這些TSQueue 內的參數都 update 完畢,我們先使用

pthread_cond_signal(&cond_dequeue) 來喚醒正在等待取用 buffer 內容的 thread (if any) ,最後才打開 mutex,允許其他 thread 來 access 這個 buffer。

```
template <class T>
void TSQueue<T>::enqueue(T item) {
    // TODO: enqueues an element to the end of the qu
eue
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    while(size == buffer_size){
        pthread_cond_wait(&cond_enqueue, &mutex); //
```

```
queue 已滿不能再新增東西
}
buffer[tail] = item;
tail = (tail+1)%buffer_size; // circular index
size++;
pthread_cond_signal(&cond_dequeue); // 現在有東西可
以去取用为!
pthread_mutex_unlock(&mutex);
}
```

• dequeue:和 enqueue 是類似的邏輯,差別只是要移除並回傳 buffer 的第一個 element。因此在 access buffer 前先進行上鎖(mutex lock),接著先用 while 來維護當 buffer 為空(size = 0),即使進到了這個 critical section 也必 須 hold 在迴圈中,直到被任何 enqueue 的 thread signal 為止。接著是對第 一個 element 的取用、維護 head index 以及 size,最後回傳第一個 element。

```
template <class T>
T TSQueue<T>::dequeue() {
    // TODO: dequeues the first element of the queue
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    while(size == 0){
        pthread_cond_wait(&cond_dequeue, &mutex);
    }
    T item = buffer[head];
    head = (head+1)%buffer_size;
    size--;
    pthread_cond_signal(&cond_enqueue);
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
    return item;
}
```

• get_size():直接回傳 size 即可

```
template <class T>
int TSQueue<T>::get_size() {
   return size;
}
```

- ▼ producer.hpp : 仿照 reader 的邏輯撰寫 start 和 process function,這是表示每一個 producer thread 需要執行的內容
 - start:開始一個 thread 作為 producer (這邊的 &t 是在 thread.hpp 中已經定義好的 protected variable: thread)

```
void Producer::start() {
    // TODO: starts a Producer thread
    pthread_create(&t, 0, Producer::process, (void*)t
his);
}
```

 process:因為 producer 的工作是從 input queue 中取出一個 item,並經過 transformer 轉換後,再把轉換結果放入 worker queue,所以可以使用上面定 義的 TSQueue 進行此操作:

```
void* Producer::process(void* arg) {
    // TODO: implements the Producer's work
    while(true){
        Producer* producer = (Producer*)arg;
        Item* item = producer->input_queue->dequeue
();
        /* call transformer */
        item->val = producer->transformer->producer_t
ransform(item->opcode, item->val);
        producer->worker_queue->enqueue(item);
    }
    return NULL;
}
```

呼叫 transformer 的方法可以參考 transformer.cpp :可以觀察到 Producer_transformer 的 input 參數為:item 的 opcode、item 的 value,因此我們只要從 input queue 中取出 item 後再將此二值當作參數輸入 function,即可用傳入的 opcode 和 value 來決定 item 的新 value。

- ▼ consumer.hpp : 即所謂的 worker,必須從 worker queue 中取出被 producer 傳入內容,再用自己的 transformer function 進行再度轉換以後寫入 output queue。
 - start:開始一個 thread 作為 consumer,邏輯同 reader, producer

```
void Producer::start() {
    // TODO: starts a Producer thread
    pthread_create(&t, 0, Consumer::process, (void*)t
his);
}
```

• process:在這邊助教的 code 已經幫我們寫好 <u>cancel 的保護機制</u>,所以我們 其實只要很單純的 implement 三個步驟: (1) 從 worker queue 取出 item、 (2) 針對取出的 item 用 consumer_transformer 進行轉換、(3) 將轉換後的 item 再放入 writer queue 即可。

```
void* Consumer::process(void* arg) {
    Consumer* consumer = (Consumer*)arg;
    pthread_setcanceltype(PTHREAD_CANCEL_DEFERRED, nu
llptr);
    while (!consumer->is_cancel) {
        pthread setcancelstate(PTHREAD CANCEL DISABL
E, nullptr);
        // TODO: implements the Consumer's work
        Item* item = consumer->worker_queue->dequeue
();
        item->val = consumer->transformer->consumer t
ransform(item->opcode, item->val);
        consumer->output_queue->enqueue(item);
        pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_ENABLE,
nullptr);
    }
    delete consumer;
    return nullptr;
}
```

• pthread cancel:

- o pthread_setcanceltype(PTHREAD_CANCEL_DEFERRED, nullptr) : cancel type 有兩種, 一種是 asynchronous(立即執行 cancel thread),另一種是我們使用的 deferred(運行到下一個 cancelation point 才執行 cancel thread)。
- o pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_DISABLE, nullptr) 、 pthread_setcancelstate(PTHREAD_CANCEL_ENABLE, nullptr) :表示在此階段都 thread 都不可以被 controller cancel 掉,因為我們要確保 item 在被 dequeue、轉換(transform)到最後 enqueue 的過程中,因為執行的 thread 突然的被 cancel 而讓 item 沒有被成功轉換或成功放到 output queue 的狀況。
- cancel:當 worker queue 的 buffer size 超過或低於我們設定的 threshold 時,會需要動態調整 consumer 的數量,consumer controller 需要透過這個 function 知道需要結束哪一個 consumer thread。

```
int Consumer::cancel() {
    // TODO: cancels the consumer thread
    is_cancel = true;
    return is_cancel;
}
```

- ▼ <u>consumer_controller.hpp</u> : 即用來動態調整 worker size 的 process,需要根據傳入的 threshold、 period 定期進行 worker 數量調整
 - 微調:由於我們需要 max_worker_size 才能算出高低 threshold 的值,因此在 controller 的 constructor 加上一個新的輸入參數:max_worker_size (即在 main.cpp 定義的 #define WORKER_QUEUE_SIZE 200)

```
// constructor
    ConsumerController(
        TSQueue<Item*>* worker_queue,
        TSQueue<Item*>* writer_queue,
        Transformer* transformer,
        int check_period,
        int low_threshold,
        int high_threshold,
        int max_worker_size
);
```

• start:開始一個 thread 作為 consumer, 邏輯同 reader, producer, consumer

```
void ConsumerController::start() {
    // TODO: starts a ConsumerController thread
    pthread_create(&t, 0, ConsumerController::proces
s, (void*)this);
}
```

- process:由於 consumer(worker)數量需要經過動態調整,換句話說,我 們需要創建一個額外的 process 依照設定的 check period 進行監控和調整。 controller 需要做的事情如下:
 - 1. 先取得此時的 worker size,並計算出目前 worker queue 的佔滿率 (size/max worker size)
 - 2. 利用 controller 在建構時定義好的 high/low threshold 取得 20%、80% 的 臨界值(ratio)
 - 3. 情況—:如果當前 worker queue 佔滿率 > high_ratio(80%),表示我們需要更多 consumer,所以在這邊新增一個 consumer,並啟動後丟入controller 的 consumer vector 中;情況二:如果當前 worker queue 佔滿率 < low_ratio(20%),表示我們不需要這麼多 consumer,因此可以從vector 當中取出最後一個進行 cancel(詳見 consumer 的 cancel)
 - 4. 使用 vector 的功能 size() 印出 scale up 和 scale down 所需要的 worker queue 內數量資訊
 - 5. 根據助教在留言區的提示,使用 usleep(check_period) ,來設定週期性的檢查 period

```
void* ConsumerController::process(void* arg) {
    // TODO: implements the ConsumerController's w
ork
    ConsumerController* controller = (ConsumerCont
roller*)arg;

while(true){
    double s = (double)controller->worker_queu
e->get_size()/(double)controller->max_worker_size;
    double high_ratio = (double)(controller->h
```

```
igh_threshold)/100;
        double low ratio = (double)(controller->lo
w_threshold)/100;
        if(s > high_ratio){
            /* create new worker:consumer */
            Consumer* new consumer = new Consumer
(controller->worker_queue, controller->writer_queu
e, controller->transformer);
            new_consumer->start();
            controller->consumers.push_back(new_co
nsumer);
            std::cout << "Scaling up consumers fro</pre>
m " << controller->consumers.size()-1 << " to " <<
controller->consumers.size() << "\n";</pre>
        }
        else if(s < low_ratio && controller->consu
mers.size() > 1){
            /* delete worker */
            controller->consumers.back()->cancel
(); // 不能馬上移除,要等他工作完,所以先宣告不可以再派工作
給這個 thread
            controller->consumers.pop_back();
            std::cout << "Scaling down consumers f</pre>
rom " << controller->consumers.size()+1 << " to "</pre>
<< controller->consumers.size() << "\n";
        }
        usleep(controller->check_period);
    }
}
```

writer.hpp

• start:開始一個 thread 作為 writer, 邏輯同 reader, producer, consumer

```
void Writer::start() {
   // TODO: starts a Writer thread
```

```
pthread_create(&t, 0, Writer::process, (void*)thi
s);
}
```

• process:由一個 writer 將 worker 轉換後的內容寫入最後的 .out file,邏輯與 reader 非常相似,只是改成寫入 ofs 中,直到取完所有內容後結束。

```
void* Writer::process(void* arg) {
    // TODO: implements the Writer's work
    Writer* writer = (Writer*)arg;
    while(writer->expected_lines--){
        Item *item = writer->output_queue->dequeue();
        writer->ofs << *item;
    }
    return nullptr;
}</pre>
```

wain.cpp

• 定義我們想要的各項參數(原始設定,這裡有新增一個參數定義是 PRODUCER CNT,下方宣告 producer 會使用到)

```
#define PRODUCER_CNT 4

#define READER_QUEUE_SIZE 200
#define WORKER_QUEUE_SIZE 200
#define WRITER_QUEUE_SIZE 4000
#define CONSUMER_CONTROLLER_LOW_THRESHOLD_PERCENTAGE
20
#define CONSUMER_CONTROLLER_HIGH_THRESHOLD_PERCENTAGE
80
#define CONSUMER_CONTROLLER_CHECK_PERIOD 10000000
```

- main function 啟動整個 input → 轉換 → output 的過程:
 - 1. 首先,根據給定的 size 參數創建 input、worker、output queue(使用 TSQueue 結構)
 - 2. 建構 transformer

- 3. 建構化四個 producer(by PRODUCER_CNT),並讓這些 thread 開始工作(start)
- 4. 建構 reader、writer、consumer controller,並讓這些 thread 開始工作(start)
- 5. 待所有工作結束後,使用 join() 來結束 writer, reader thread
- 6. 最後記得把所有 new 出來的資源 delete 掉

```
int main(int argc, char** argv) {
    assert(argc == 4);
    int n = atoi(argv[1]);
    std::string input_file_name(argv[2]);
    std::string output_file_name(argv[3]);
    // TODO: implements main function
    TSQueue<Item*> input queue(READER QUEUE SIZE);
    TSQueue<Item*> worker_queue(WORKER_QUEUE_SIZE);
    TSQueue<Item*> output_queue(WRITER_QUEUE_SIZE);
   Transformer trans;
    std::vector<Producer> P array;
    for(int pid = 0; pid < PRODUCER_CNT; pid++){</pre>
        Producer p(&input_queue, &worker_queue, &tran
s);
        P_array.push_back(p);
    }
    Reader r(n, input_file_name, &input_queue);
    Writer w(n, output_file_name, &output_queue);
    ConsumerController consumerController(&worker_que
ue, &output_queue, &trans,
    CONSUMER CONTROLLER CHECK PERIOD, CONSUMER CONTRO
LLER_LOW_THRESHOLD_PERCENTAGE,
    CONSUMER CONTROLLER HIGH THRESHOLD PERCENTAGE, WO
RKER_QUEUE_SIZE);
    r.start();
```

```
w.start();
  for(int pid = 0; pid < PRODUCER_CNT; pid++){P_arr
ay[pid].start();}
  consumerController.start();

  r.join();
  w.join();
  return 0;
}</pre>
```

Part2 - Experiment



執行時間計算方式:

因為 pthread 的概念是想要以平行化的方式加速(transform 的部分),因此以下實驗也會觀察不同 setting 下的執行時間是否確實受到影響,因此在 code 中加入計時部分。

```
struct timespec begin, end;
double timediff;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &begin);

/* main code ... */

clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &end);
timediff = end.tv_sec - begin.tv_sec + (end.tv_nsec - begin.tv_nsec) / 10000000000.0;
printf("執行時間: %f秒\n", timediff);
```

1. Different values of consumer_controller_check_period

以 test.00 當做測資,測試 500000、1000000、2000000、4000000 的差異,可以發現如果 check period 時間越長,進行 scaling up/down 的次數就會越少,同時,因為可能 scale up 的機會減少了,運行時間也會較長,以下時不同時間參數的最高 worker 數量以及總執行時間:

check period	max #threads	time (秒)
25,0000	4	4.26
50,0000	3	5.39
100,0000	2	7.23
200,0000	1	10.26
800,0000	1	16.26

● 舉例: CONSUMER_CONTROLLER_CHECK_PERIOD = 500000, 最多有 3 個 worker

```
Scaling up consumers from 0 to 1
Scaling up consumers from 1 to 2
Scaling up consumers from 2 to 3
Scaling down consumers from 3 to 2
```

2. Different values of consumer_controller_low_threshold_percentage and

CONSUMER_CONTROLLER_HIGH_THRESHOLD_PERCENTAGE

a. low threshold percentage: 以 check period = 50,0000、test00.in 做測試 (high fixed at 80%), 可以發現調低 low threshold 時降低了 scale down 的可能性,因此較低的 low threshold 會較快完成

low threshold	scale up 次數	scale down 次數	time (秒)
5	3	0	5.25
10	3	1	5.39
20 (original)	3	1	5.38
40	3	2	6.20

b. high threshold percentage:以 check period = 50,0000、test00.in 做測試 (low fixed at 20%),當我們調低 high threshold,代表此時 consumer 被 scale up 的可能性增加,而調高 high threshold 代表減少 scale up 可能性, 因此可以發現 high threshold 越高,所需要的執行時間越久

high threshold	scale up 次數	scale down 次數	time (秒)
50	4	1	4.43
60	4	1	4.42
70	3	1	4.88
80 (original)	3	1	5.38

high threshold	scale up 次數	scale down 次數	time (秒)
90	2	1	6.74

3. Different values of WORKER_QUEUE_SIZE :固定 threshold 為 20, 80,check period 為 50,0000:可以看到當我們調小 worker queue,在 thread 處理速度相同的情況下,很容易就因為達到 high threshold 的限制而進行 scale up,進而減少執行時間;反之,越大的 worker queue 要觸發 scale up 的機會就非常小,所以可以看到當 worker queue = 400 以上時,基本上都只有原本的那個 consumer thread 在工作,因此時間會更久

worker queue size	scale up 次數	scale down 次數	time (秒)
50	5	0	3.16
100	4	0	3.81
200 (original)	3	1	5.38
400	0	0	8.29
800	0	0	8.30

- 4. What happens if writer_QUEUE_SIZE is very small?
 - 以 tests/00(小資料) 結果來看, writer queue 的大小不似乎不影響執行時間以及後續的 scale up 和 scale down 的情形。

writer queue size	scale up 次數	scale down 次數	time (秒)
1	3	1	5.39
5	3	1	5.39
10	3	1	5.38
50	3	1	5.39
200	3	1	5.39
500	3	1	5.38
1000	3	1	5.39
2000	3	1	5.39
4000 (original)	3	1	5.38

• 改以 tests/01 測試(大資料)時,可以發現當我們測試 writer queue size = 1,執行時間為70.94 秒,比原本的 62.16 秒還要慢,推測可能是因爲只有一個 writer 進行 dequeue,但可能有多個 consumer 進行 enqueue,當 writer queue size 減少時,這些想要 enqueue 的 consumer 可能因為空間已滿而必須進行 condition wait,導致執行時間更長。

- 5. What happens if **READER_QUEUE_SIZE** is very small?
 - 以 tests/00 結果來看, reader queue 的大小似乎不影響執行時間以及後續的 scale up 和 scale down 的情形,使用 tests/01 之結果也相同。猜測是因為本 來 reader thread 就只有一個,而且幾乎是一把 item 放入 producer 就會把 item 取走,所以不會有因為把 queue size 調小而導致塞車而速度變慢的問 題。

reader queue size	scale up 次數	scale down 次數	time (秒)
1	3	1	5.39
10	3	1	5.39
25	3	1	5.39
50	3	1	5.39
100	3	1	5.38
200 (original)	3	1	5.38

Difficulties

這份作業在實作上沒有遇到特別大的困難,主要是感謝 reader.hpp 提供了整個架構的 模板,關於怎麼 start 和 process 的設定方式都是參考最一開始的 reader.hpp。但在 allocate 和回收資源(比如說哪些需要 delete、哪些需要 join())時遇到了比較多障 礙,像是我一開始就是因為對 controller 做了 join() 導致程式一直無法正確結束,因此 卡關了一陣子。整體而言這份作業讓我們體驗了 pthread 的運用與相關程式的撰寫, 實際運用了 mutex 和 condition variable 後,對於同步化機制也有了更具體的了解。

Reference

- https://feng-qi.github.io/2017/05/08/Why-do-pthreads-condition-variable- <u>functions-require-a-mutex/</u>
- thread 計時的寫法

pthread中如何计时

使用pthread编写的多线程程序,若是用clock t结构体和clock()函数计时,多线程程序的运行时间会偏 大,如123456#include <time.h>clock t begin, end;begin = clock();// pthread多线程代码end = clock();printf("%f秒\n", (double)(t1 - t0) / C

https://yiyang186.github.io/2016/04/06/pthread中如何计时/