#### 一. 目的:

觀察扭擺的振盪、阻尼振盪和強迫振盪。

## 二、原理:

假設有一組質點,運動時所有質點都具有相同的角速度 $\omega_1 \equiv \omega$ ,那麼相對於任一固定點,這個系統的總角動量L可以寫成

$$L=\{I\}\omega$$

其中 $\{I\}$ 為轉動慣量張量, $\omega$ 為角速度。 $\{I\}$ 的元素 $I_{i,j}$ (i,j)代表x、y或z)為

$$I_{ij} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \left[ \delta_{ij} \sum_{k} x_{\alpha,k}^{2} - x_{\alpha,i} x_{\alpha,j} \right]$$
 (2)

其中 $m_{\alpha}$  是第 $\alpha$ 個質點的質量, $x_{\alpha,i}$ 是質點的i坐標。如果質點組為連續體,則

$$I_{ij} = \int_{V} \rho(r) \left[ \delta_{ij} \sum_{k} x_{k}^{2} - x_{i} x_{j} \right] dV$$
 (3)

因此,角動量的i分量Li為

$$L_i = \sum_j I_{i,j} \omega_j$$
  $j = x, y, z$ 

轉動動能

$$T_{\text{rot}} = 1/2 \omega \cdot \mathbf{L}$$
$$= 1/2 \omega \cdot \{I \} \omega$$

選取適當的坐標系,可以使轉動慣量張量的非對角線項 為零,在這個坐標系內,轉動慣量張量表示為

$$I = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix}$$
 (4)




圖 1 物體繞對稱軸運動

角動量和轉動動能就可以簡化成

 $L_i = I_{ii} \omega_i$ 

$$T_{\rm rot} = \frac{1}{2} \sum_{i} I_{ii} \omega_i^2$$

這組座標軸稱為主軸。對於具有對稱性的物體而言,主軸也是它的對稱軸。物體在做轉動時,並不一定是繞著某一個主軸,因此在慣性座標系統內,主軸可能是隨時間而變的。

如果物體為分佈在x-y平面上的二維系統,可以把座標原點設定在物體上,所有質點的z均為零,因此 $I_{zz}=I_{yz}=0$ ,因為繞z軸旋轉,

$$L = I_{zz} \omega_z \hat{7}$$
 (5)

本實驗的扭擺是利用螺旋形彈簧對旋轉盤施一個沿角度方向的力,因為旋轉盤是一個二維系統,而且它的轉軸為通過質心的對稱軸。訂此軸為Z軸,則 $\omega=\omega_z\hat{z}$ ,角動量只有Z方向的分量 $L_z$ ,施加外力的力矩 $\tau$ 與角動量之間的運動方程式為

$$\frac{dL}{dt} = \tau \tag{6}$$

螺旋形彈簧對旋轉盤所施的力與角速度成正比,因此力 矩 T 也與角位移成正比,寫作

$$\tau = -\kappa \theta \tag{7}$$

其中 κ 為扭轉係數。將(5)、(6)、(7)式合併,得到

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = I\frac{d\omega}{dt} = -\kappa\theta \tag{8}$$

這裡的I實際上是前面所述的Izz。雖然Ixx、Iyy、Ixy均不為零,但是因為轉動沿著Z軸,這三個轉動慣量並不影響運動方程式

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\kappa}{I}\theta = 0 \tag{9}$$

這與前面所學過的簡諧運動方程式相似。轉動盤做θ方 向的角簡諧運動。

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}} \tag{10}$$

如果我們在實驗系統中加入磁鐵,則構成阻尼振盪系統。如果加入驅動馬達,則構成強迫振盪系統。有關阻 尼係數,強迫振盪的頻寬,θ值等原理,可參考空氣軌 的振盪實驗,因此不再贅述。

## 三、儀器:

空氣桌裝置、底座、旋轉盤、鏢形鋁片、大型鋁圓盤、馬達、彈簧中心柱、螺旋形彈簧圈、10N彈簧秤、 三角架、直流電源供應器、吹風馬達、無線偵測振動器。 [注意事項]

空氣桌的主要結構是兩個圓盤。上圓盤經由馬達帶動,可作固定頻率的轉動,稱為旋轉盤。下圓盤有許多小孔,可以由吹風馬達供應空氣,將上圓盤吹起,使它在不受摩擦的情況下轉動。使用空氣桌時,必須特別注意下列事項:

- 1.實驗當中,必須先把風送入空氣桌內,才可以把旋轉盤 放上去,而且要在旋轉盤拿掉後才可以關掉吹風馬達的 電源。
- 2.把儀器固定在旋轉盤上時,切記要運用適當長度的螺 絲。儀器鎖緊後,一定要檢查螺絲不可以突出於轉盤的 下方。
- 3.旋轉盤取下後,放置時必須上下顛倒,也就是有白線的那一面朝下,以免損壞底面。
- 4.驅動輪轉動後,旋轉盤會循順時針方向轉動,此時千萬 不可施加逆時針方向的力,以免損壞馬達。




圖2 扭擺基本裝置圖,利用彈簧稱決定扭轉係數κ。

# 四、步驟:

- (一)扭轉係數 K 的測定
  - 1.裝置扭擺系統如圖2所示。
  - 2.注意事項:
    - a.實驗中,系統必須隨時保持水平。(為什麼?)
    - b.彈簧片固定於支持棒時,必須使彈簧片長直部分持水平,並與支持棒垂直。
    - c.以插梢夾住繩子,插入最大輪軸小孔中,繩子須水平, 而且不能對輪軸有任何作用力。
  - 3.改變彈簧稱高度,圓形金屬片搏一角度(其上的刻劃,每 格為1/10 rad),記錄作用力及從電腦讀取角度,作τ-份圖決定扭轉係數κ。

# (二)週期與轉動慣量的關係:

- 1.使大圓盤旋轉某一小角度之後釋放,測量振盪週期。由 公式(10)計算系統的轉動慣量*I*。
- 2.以不同組合將250g與1000g的圓柱體放在7.5 cm或15cm的支柱上,測量每一種組合的振盪週期(組合時,轉動系統仍須水平)。
- 3.以 $T^2$ 對 $\Delta I$ 作圖,驗證 $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}}$ ,並求出大圓盤的轉動慣量,並由直線斜率計算彈簧的 $\kappa$ 值,與(-)的結果作比較。[提示 $T^2 = (4\pi^2/\kappa)(I_0 + \Delta I)$ , $I_0$ 為大圓盤的轉動慣量, $\Delta I$ 為組合的轉動慣量,I為整體的轉動慣量]

#### (三)阻尼與強迫振盪

- 1.參考圖3選<mark>擇適當的磁</mark>鐵位置與轉動慣量,以便進行阻尼 與強迫振盪的測量。
- 2.不要連接驅動馬連,將大圓盤轉某一角度後放開,觀察 阻尼振盪,測量振盪週期,並記錄振盪隨時間變化的情 形,求出阻尼係數λ。
- 3.以橡皮筋連接馬遣,以直流電源供應器調整馬達頻率, 記錄不同頻率下的振幅,作振幅與頻率的關係圖,決定 Δω並與上一步驟λ之作比較。
- 4.改變磁鐵位置,重複2、3,至少做出三種λ值不同的頻率響應圖,並討論之。




圖3 阻尼振盪與強迫振盪的裝置圖

# 五、問題:

實驗中,扭擺的轉軸典主軸有何關係?

# 六、參考資料:

- 1. J. B. Marion: Classical Dynamics of Particles & System, 2nd ed. (歐亞書局,台灣版,1985) chap.3, chap.4, p.92~ p.149 ( 3rded., §3-1~§3-10, p.98~ p.135 )。
- 2. 李怡嚴:大學物理學,第一冊,十五版(東華書局,民國七十六年) §6-5, p.369~p.372。
- 3. M. Alonso & E. J. Finn: Fundamental University Physics, 2nd ed. vol.1 (美亞、台灣版,1981) \$12-6, p.335 ~ p.337 。