- 1. 动态障碍需要支持多个配置,以 ID 或者英文命名区分
- 2. 动态障碍需要绑定在实体上/光效上起作用,玩家技能或者系统刷出实体自动带有动态障碍,可以考虑配置在预制体或者 monster.csv 上,但是具体动态障碍的数值配置都需要在服务器校验的。
 - a) 如果是实体需要读取实体的阵营判断目标过滤
 - b) 如果是光效需要取到释放者的阵营判断目标过滤(光效客户端需要给服务器同步消息告知)
- 3. 动态障碍需要可设置形状圆形、矩形等,如技能配置根据形状对应支持可设置形状的大小,半径、长宽高等;如果矩形和圆形类似火法的框人是中空的,需要设置中空的半径或者长宽高等
- 4. 需要配置二进制组合数,配置哪些目标可穿过,设置这个动态障碍哪些目标能穿过,不 配即所有目标都不能穿
 - a) 目标过滤: 能穿友方、敌方、中立不过需要加上一种可反弹的配置
 - b) 寻路:
 - i. 怪物寻路,如果配置兵能穿,要支持寻路能走过动态障碍,即不影响原来的导 航网格寻路
 - ii. 人物寻路也需要按照配置人能穿、不能穿,相应配置动态障碍,不影响寻路
- 5. 需要配置一个组合数,配置是否能被技能穿,包括可被技能穿、不能穿、会反弹类型。 (再增加配置放在技能使用类型里,配置该技能是否能穿过动态障碍,满足不同技能的 需求,两个配置同时满足才能穿)
 - a) 注意: 技能不能穿需要光效和伤害全部被挡住
- 6. 当动态障碍叠加的时候,按每个分别计算,如果重合部位按配置的并集计算