项目开发规范

一、目的

对于代码,首要要求是它必须正确,能够按照程序员的真实思想去运行;第二个的要求是代码必须清晰易懂,使别的程序员能够容易理解代码所进行的实际工作。在软件工程领域,源程序的风格统一标志着可维护性、可读性,是软件项目的一个重要组成部分。而目前还没有成文的编码风格文档,以致于很多时候,程序员没有一个共同的标准可以遵守,编码风格各异,程序可维护性差、可读性也很差。通过建立代码编写规范,形成开发小组编码约定,提高程序的可靠性、可读性、可修改性、可维护性、可继承性和一致性,可以保证程序代码的质量,继承软件开发成果,充分利用资源,使开发人员之间的工作成果可以共享。

本文在参考原来已有的编码风格的基础上,描述了一个基于公司 PB 的项目风格,力求一种统一的编程风格,并从整体编码风格、代码文件风格、函数编写风格、变量风格、注释风格等几个方面进行阐述。(这些规范并不是一定要绝对遵守,但是一定要让程序有良好的可读性)

项目开发环境

必须保证开发环境和测试环境以及授控库环境的一致性.

二、整体编码风格

1、缩进

缩进建议以一个TAB键为单位。Tab Size 为在不同的系统中占位不同,建议在VI中设置 set tabstop 为 4。预处理语句、全局数据、标题、附加说明、函数说明、标号等均顶格书写。语句块的"{"、"}"配对对齐,并与其前一行对齐,语句块类的语句缩进建议每个"{"、"}"单独占一行,便于匹对。

2、空格

原则上变量、常量数据和函数在其类型,修饰名称之间适当空格并据情况对齐。关键字原则上空一格,如: if (… 等。运算符的空格规定如下: "->"、"["、"]"、"++"、"--"、"-"、"!"、"+"、"-"(指正负号)、"&"(引用)等几个运算符两边不加空格(其中单目运算符系指与操作数相连的一边),其它运算符(包括大多数二目运算符和三目运算符"?:"两边均加一空格,在作函数定义时还可据情况多空或不空格来对齐,但在函数实现时可以不用。不论是否有括号,对语句行后加的注释应用适当空格与语句隔开并尽可能对齐。个人认为此项可以依照个人习惯决定遵循与否。

3、对齐

原则上关系密切的行应对齐,对齐包括类型、修饰、名称、参数等各部分对齐。另每一行的长度不应超过屏幕太多,必要时适当换行,换行时尽可能在","处或运算符处,换行后最

好以运算符打头,并且以下各行均以该语句首行缩进,但该语句仍以首行的缩进为准,即如 其下一行为"{"应与首行对齐。

变量定义最好通过添加空格形成对齐,同一类型的变量最好放在一起。如下例所示:

int value;

int result;

int length;

double amt;

double amount;

个人认为此项可以依照个人习惯决定遵循与否。

4、空行

不得存在无规则的空行,比如说连续十个空行。程序文件结构各部分之间空两行,若不必要也可只空一行,各函数实现之间一般空两行,由于每个函数还要有函数说明注释,故通常只需空一行或不空,但对于没有函数说明的情况至少应再空一行。函数内部数据与代码之间应空至少一行,代码中适当处应以空行空开,建议在代码中出现变量声明时,在其前空一行。

5、注释

注释是软件可读性的具体体现。程序注释量一般占程序编码量的 20%,软件工程要求不少于 20%。程序注释不能用抽象的语言,类似于"处理"、"循环"这样的计算机抽象语言,要精确表达出程序的处理说明。例如:"计算总金额"、"打印文件体"等。避免每行程序都使用注释,可以在一段程序的前面加一段注释,具有明确的处理逻辑。

注释必不可少,但也不应过多,不要被动的为写注释而写注释。以下是四种必要的注释:

- A. 标题、附加说明。
- B. 函数等的说明。对几乎每个函数都应有适当的说明,通常加在函数实现之前,在没有函数实现部分的情况下则加在函数原型前,其内容主要是函数的功能、目的、算法等说明,参数说明、返回值说明等,必要时还要有一些如特别的软硬件要求等说明。公用函数、公用类的声明必须由注解说明其使用方法和设计思路,当然选择恰当的命名格式能够帮助你把事情解释得更清楚。
- C. 在代码不明晰或不可移植处必须有一定的说明。
- D. 及少量的其它注释,如自定义变量的注释、代码书写时间等。

注释有块注释和行注释两种,分别是指: "/**/"和"//"建议对 A 用块注释,D 用行注释,B、C 则视情况而定,但应统一,至少在一个单元中 B 类注释形式应统一。具体对不同文件、结构的注释会在后面详细说明。

6、页宽

页宽应该设置为80字符。源代码一般不会超过这个宽度,并导致无法完整显示,但这一设置也可以灵活调整.在任何情况下,超长的语句应该在一个逗号或者一个操作符后折行.一条语句折行后,应该比原来的语句再缩进一个TAB键.

三、代码文件风格

所有的 c(*.ec,*.c) 文件都必须遵守如下的样式规则:

. 头文件生成

对于同一主控下的程序,尽量包含用 get_all 工具来生成头文件,避免用手工制作的头文件. 对于私有的头文件建议只放在当前主控目录下,不必要放到\$HOME/incl 目录下

. 文件头部注释

文件头部注释主要是表明该文件的一些信息,是程序的总体说明,可以增强程序的可读性和可维护性。文件头部注释一般位于文件最前面。要求至少写出文件名、创建者、创建时间和内容描述。

例如:

/**

- * ProgramName: pbmain.ec
- * SystemName: OFP PreBranch+ System
- * Version: 1.0
- * OS & Environment: IBM/AIX4.3,Sybase 11.0,ANSI/C
- * Description
- * History
- * Date Position Author Description Address
- * 2002.12.05 福建邮政 yihui Modify GuangZhou

*/

. 库文件

接下来的是包含应有的库函数和头文件。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "ftpapi.h"

EXEC SQL include "pbvardef.h";

EXEC SQL include "sys/sys_errno.h";

接下来是全局变量的定义以及宏定义等

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;

staticPKG_481014 pkg481014;/* ATM 上传包 */
staticPKG_481015 pkg481015;/* ATM 下传包 */
staticPKG_488001 pkg488001;/* 电银上下传包 */
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

#define SIGNCODE"28109"

接下来是函数声明: void print_pkg481012();

四、函数编写风格

. 函数的命名

通常,函数的命名也是以能表达函数的动作意义为原则的,一般是由动词打头,然后跟上表示动作对象的名词,各单词的首字母应该大写。另外,还有一些函数命名的通用规则。如取数,则用 get 打头,然后跟上要取的对象的名字;设置数,则用 set 打头,然后跟上要设的对象的名字;类似的规则还有很多,需要程序员多读优秀的程序,逐渐积累经验,才能作出好的函数命名。

. 函数注释

系统函数,不必太多的注释和解释:

对于自行编写的函数,若是系统关键函数,则必须在函数实现部分的上方标明该函数的信息,格式如下:

/**

- * Function:
- * Action:
- * Inputs:
- * Outputs:
- * Return:

*/

希望尽量遵循以上格式。

五、符号风格

. 总体要求

对于各种符号的定义,都有一个共通点,就是应该使用有实际意义的英文单词或英文单词的缩写,不要使用简单但没有意义的字串,尽可能不使用阿拉伯数字,更切忌使用中文拼音的首字母。如这样的名称是不提倡的: Value1, Value2, Value3, Value4 ...。

例如:

file(文件),code(编号),data(数据),pagepoint(页面指针), faxcode(传真号),address(地址),bank(开户银行),.....

. 神秘的数

首先要说什么是神秘的数。我们在程序里经常会用到一些量,它是有特定的含义的。例如,现在我们写一个薪金统计程序,公司员工有 50 人,我们在程序里就会用 50 这个数去进行各种各样的运算。在这里,50 就是"神秘的数"。为什么称它为神秘呢?因为别的程序员在程序里看到 50 这个数,不知道它的含义,只能靠猜了。

在程序里出现"神秘的数"会降低程序的可读性,应该尽量避免。避免的方法是把神秘的数定义为一个常量。注意这个常量的命名应该能表达该数的意义,并且应该全部大写,以与对应于变量的标识符区别开来。例如上面 50 这个数,我们可以定义为一个名为NUMOFEMPLOYEES的常量来代替。这样,别的程序员在读程序的时候就可以容易理解了。

六、性能

在写代码的时候,从头至尾都应该考虑性能问题。这不是说时间都应该浪费在优化代码上,而是我们时刻应该提醒自己要注意代码的效率。比如:如果没有时间来实现一个高效的算法,那么我们应该在文档中记录下来,以便在以后有空的时候再来实现她。

不是所有的人都同意在写代码的时候应该优化性能这个观点的,他们认为性能优化的问题 应该在项目的后期再去考虑,也就是在程序的轮廓已经实现了以后。