x86. Векторные инструкции. Прерывания. BIOS. Ядро

Очередная лекция по АКОС

Команды х86

Байты	0	1	2	3	4	5
nop	0x00					
halt	0x10					
rrmovl <i>rA</i> , <i>rB</i>	0x20	rA rB				
irmovl <i>V</i> , <i>r</i> B	0x30	0x8 <i>rB</i>		I	/	
call <i>Des</i> t	0x80			Dest		
pushl <i>rA</i>	0xA0	rA 0x8				
popl <i>rA</i>	0xB0	rA 0x8				

Команды кодируются переменным количеством байт

Регистры общего назначения

- Intel 8080/8085 8 бит (A,B,C,D)
- Intel 8086 16 бит (АХ, ВХ, СХ, DХ)
- Intel 80386 32 бит (EAX, EBX, ECX, EDX)
- AMD Opteron 64 бит (RAX, RBX, RCX, RDX)

Процессоры 386+

- Сборки для і386 работают на любом процессоре
- Принципиально новая инструкция в і486
 - CMPXCHG
- Для і686:
 - CMOV Conditional Move
 - SYSENTER/SYSCALL

gcc -march=ИМЯ_ПРОЦЕССОРА или native https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/x86-Options.html#x86-Options

Дополнительные наборы команд

- Векторные инструкции (MMX, SSE, AVX)
- Расширения для виртуализации (VT-X или AMD-V)

cat /proc/cpuinfo

Вещественная арифметика

- Исторически отдельный сопроцессор x87
- При выполнении команд сопроцессора, основной процессор вынужден простаивать
- Сопроцессор работает в стековом режиме

Legacy FPU v.s. SSE

- Набор команд х87 доступен в 32 битном режиме
- Соглашения о вызовах для 32-битного режима: использовать x87
- Соглашения о вызовах для 64-битного режима: использовать SSE
- Для 32-битного режима можно выбрать, как генерировать код: gcc -mfpmath=387 или gcc -mfpmath=sse

Векторные инструкции

- Оперируют регистрами ХММ/ҮММ/ZММ
- Горизонтальные превращают вектор в скаляр
- Вертикальные превращают два вектора в вектор

Тот случай, когда тип **float** может быть полезен

Пример: dpps

dpps xmm0, xmm1, 0xF1

- Вычисляет скалярное произведение 16 пар вещественных чисел
- Последний аргумент только константа
 - Старшие 4 бита (0xF) определяют, какие из чисел участвуют в умножении
 - Младшие 4 бита (0х1) определяют, куда записать скалярный результат

Наборы инструкций Intel


- ММХ только целочисленные
- SSE вещественные (128 бит)
- AVX и AVX-2 вещественные (256 бит)
- AVX-512 вещественные (512 бит)
- Можно использовать Intrisicts в языке Си, вместо ассемблера:

https://software.intel.com/sites/landingpage/IntrinsicsGuide/

То, ради чего в курсе по операционным системам приходится изучать ассемблер


Прерывания

Прерывания в МК




Аппаратные события:

- 1. Нажатие кнопки
- 2. Приход очередного байта на шину данных от периферии
- 3. Сработал внутренний или внешний таймер
- 4. Прилетели инопланетяне



Что делать?

- Фиксированный вектор прерываний
- У каждого прерывания свой адрес в векторе
- Операция либо NOP, либо JUMP на функциюобработчик



Прерывания в 86/286/386/486

- Каждое устройство подает электрический сигнал
- Сигналы мультиплексируются с приоритетом
- Процессору отправляется только сигнал о факте прерывания
- Процессор опрашивает PIC о том, кто именно посмел его отвлечь от важных дел

Прерывания с PCI/PCIExpress

- Используется умная схема I/O APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller)
- Устройства посылают сообщения о прерывании, которые выстраиваются в очередь
- Приоритетность обработки сообщений определяется программно, а не аппаратно

Немаскируемые прерывания

- NMI отдельный сигнал процессору
- Имеет самый высокий приоритет



Что происходит с CPU

- Сохраняется ІР в стеке
- Проставляется флаг IF
- Переход на инструкцию из регистра IDTR + смещение Регистр IDTR:
 - младшие 16 бит размер таблицы
 - старшие биты физический адрес

Что ещё происходит

До вызова обработчика:

- Сброс конвейеров и отклонение Out-of-order execution
- Переключается таблица отображения виртуальных адресов
- Меняется указатель на стек

Выполняется обработчиком:


- Сохранение состояния в стек: регистры + флаги
- Восстановление состояния по завершению работы обработчика

Что делает обработчик

- Взаимодействует с железякой, которая вызвала прерывание.
- Для этого необходим доступ к портам ввода-вывода и физической памяти
- У обычных программ таких прав нет

Защищенный режим х86

- Каждой программе видна "своя" память
- Рядовые приложения не могут ничего сделать с оборудованием
- Два бита IOPL
 в регистре флагов



Программные прерывания

- Команда int NN
- С точки зрения обработки ничем не отличаются от аппаратных
- До загрузки ОС функции BIOS
- ОС может (но не обязана)
 модифицировать таблицу прерываний

Некоторые прерывания

B AH хранится команда, в AL - аргумент **BIOS**

- INT 0x10 управление текстом на экране
- INT 0x13 управление дисками
- INT 0x15 управление UART
- INT 0x16 опрос клавиатуры
- INT 0x16 опрос клавиатуры

DOS

• INT 0x21 - взаимодействие с DOS API

Ядро ОС (Kernel)

- Программа, которая работает на (почти) самом привелигерованном уровне процессора
- Имеет доступ ко всему

Системный вызов

- Функция из API ядра операционной системы
- Выполняется в режиме ядра, то есть с высокими привилегиями на уровне процессора
- После заврешения выполнения процессор переходит обратно на непривелигированый уровень

INT 0x80

- Стандартный номер прерывания для инициирования системных вызовов в Linux
- Регистр EAX номер системного вызова (см. /usr/include/asm/unistd_32.h)
- Параметры в EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP
- Возвращаемое значение в ЕАХ

Системные вызовы Linux

- 2 раздел man
- В стандартной библиотеке именованные оболочки со стандартным Си-соглашением о вызовах функций

Пример: вывод строки

```
static const char S[] = "Hello";
write(1, S, sizeof(S));
/* man 2 write
   #include <unistd.h>
   ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
*/
#include <asm/unistd_32.h>
      mov eax, __NR_write // номер системного вызова
      mov ebx, 1
                     // первый аргумент
      mov ecx, S_ptr // второй аргумент
      mov edx, 6 // третий аргумент
      int 0x80
                      // do it!
S: .string "Hello"
S_ptr: .dword S
```

linux-vdso.so (linux-gate.so)

- Виртуальная "библиотека", отображаемая в адресное пространство пользовательского процесса
- Отображаются критичные по времени функции ядра, которые не обязательно выполнять с высокими привилегиями:
 - __vdso_clock_gettime
 - __vdso_getcpu
 - __vdso_gettimeofday
 - ___vdso_time

Другие способы инициации системных вызовов

- sysenter/sysexit для IA-32
- syscall и vsyscall для AMD x86-64

