CHƯƠNG 7: VẬT DẪN – ĐIỆN MÔI

A. VẬT DẪN

Vật dẫn (kim loại) được cấu tạo bởi các nguyên tử có số điện tử ở lớp ngoài cùng nhỏ hơn 4 liên kết yếu với hạt nhân, dễ biến thành những điện tử tự do. Dưới tác dụng của điện trường ngoài, $\vec{E}_{\scriptscriptstyle 0}$ hay hiệu điện thế thì các điện tử tự do chịu tác dụng của lực điện $\vec{F}_E = -e.\vec{E}_0$ di chuyển ngược chiều với điện trường tạo thành dòng điện tử, nên kim loại dễ dẫn điện.

7.1 Vật dẫn cân bằng tĩnh điện

- 7.1.1 Điều kiên để vật dẫn cân bằng tĩnh điện
 - a. Điện trường bên trong vật dẫn phải bằng 0.
 - b. Điện trường \vec{E} trên bề mặt vật dẫn phải luôn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn.

$$\vec{E}_t = 0 \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_n$$
.

- 7.1.2 Tính chất
- a. Vật dẫn là một vật đẳng thế.



nhiều ở phần lồi và hầu như không tích điện ở phần lõm.

7.2 Hiện tượng điện hưởng

7.2.1 Định nghĩa

BỞI HCMUT-CNCP

Đặt thanh vật dẫn AB trung hòa trong điện trường \vec{E}_0 hoặc đặt gần vật tích điện Q >0 thì hai mặt A, B đối diện với điện trường tích điện trái dấu -q và +q (gọi là điện tích cảm ứng)

Giải thích: các điện tử tự do trong vật dẫn dưới tác dụng của điện trường ngoài \vec{E}_0 sẽ chịu 1 lực \vec{F}_E di chuyển ngược chiều \vec{E}_0 , tích điện -q ở mặt A và +q ở mặt B

Khi tích điện thì hai mặt A, B xuất hiện điện trường phụ \vec{E} 'ngược chiều \vec{E}_0 . Điện trường tổng hợp bên trong vật dẫn: $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}$. Hiện tượng tích điện vật dẫn tiếp tục khi E'chưa bằng E_0 và tăng dần cho đến lúc $E^{'}=E_0$ thì điện trường bên trong vật dẫn bằng 0. Ta có vật dẫn cân bằng tĩnh điện.


- 7.2.2 Phân loai
- a. Điện hưởng một phần:

Khi vật dẫn AB không bao trùm hết vật tích điện Q thì ta có hiện tượng điện hưởng một phần, khi đó q<Q.

b. Điện hưởng toàn phần

Điện trường \vec{E}_0 ảnh hưởng toàn bộ lên vật dẫn.

Vât dẫn AB bao trùm hết vật tích điện Q, khi đó q = Q.



7.3 Vật dẫn cô lập (VDCL)

7.3.1 Định nghĩa:

Vật dẫn cô lập về phương diện điện khi nó đặt cách xa vật khác có gây ảnh hưởng đến sư phân bố điện tích của vật dẫn.

7.3.2 Điện dung của vật dẫn cô lập

Truyền cho vật dẫn cô lập một điện tích Q thì vật dẫn có điện thế V, tăng Q thì V tăng theo và ngược lại, nhưng tỉ số $\frac{Q}{V}$ luôn luôn là hằng số gọi là điện dung của vật dẫn cô lập.

$$C = \frac{Q}{V}(F) = hs$$

VD: Vật dẫn hình cầu có C = 1F, tính R O A C Quả cầu chỉ phân bố điện tích Q trên bề mặt => có thể xem là cầu rỗng có:

$$V = \frac{k.Q}{\varepsilon.R} \Rightarrow R = \frac{k}{\varepsilon} \cdot \frac{Q}{V} = \frac{k.C}{\varepsilon} \Rightarrow R = 9.10^{9} m$$




7.4 Tu điện

7.4.1 Đinh nghĩa

Khi vật dẫn B bao trùm hết vật dẫn A, ta tích cho vật dẫn A một điện tích +Q, thì hai bề mặt trong và ngoài của vật dẫn B sẽ tích điện -Q, +Q.

Nối mặt ngoài cùng của vật dẫn B xuống đất (mặt ngoài cùng trung hòa) ta có hai bề mặt kim loại tích điện trái dấu +Q, +Q gọi là hai bản (cốt) của tụ điện.



7.4.2 Điện dung của tụ điện

Ta tích điện cho tụ điện một điện tích Q thì giữ hai bản tụ có hiệu điện thế U. Tăng Q thì U tăng và ngược lại, nhưng tỉ số $\frac{Q}{U}$ luôn luôn là hằng số, gọi là điện dung của tụ điện:


$$C = \frac{Q}{U} = hs$$

7.4.3 Điện dung của các tụ điện đặc biệt

a. Tụ phẳng:
$$C = \frac{\varepsilon . \varepsilon_0 . S}{d}$$

$$E_1 = E_2 = \frac{\sigma}{2 . \varepsilon . \varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon . \varepsilon_0}$$

$$\int_{V_A}^{V_B} -dV = \int E . dr = \int_0^d \frac{\sigma}{\varepsilon . \varepsilon_0} . dr = \frac{Q . d}{S . \varepsilon . \varepsilon_0} = U$$




b.Tu tru:
$$C = \frac{2\pi . \varepsilon . \varepsilon_0 . l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

$$D.S_3 = D.2\pi.r.l = +Q$$

$$\Rightarrow D = \frac{Q}{2\pi . r . l} \Rightarrow E = \frac{Q}{2\pi . \varepsilon . \varepsilon_0 . l . r}$$

$$U = \int_{V_A}^{V_B} -dV = \int E.dr = \frac{Q}{2\pi . \varepsilon . \varepsilon_0 . l} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi . \varepsilon . \varepsilon_0 . l} . \ln \frac{R_2}{R_1}$$




c.Tụ cầu:
$$C = \frac{4\pi . \varepsilon . \varepsilon_0 . R_1 . R_2}{R_2 - R_1}$$

$$\iint D.dS = D.4\pi . r^2 = +Q \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi . r^2} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi . \varepsilon . \varepsilon_0 . r^2}$$

$$\Rightarrow U = \int_{V_A}^{V_B} -dV = \int E.dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon.\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi.\varepsilon.\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{r}\right]_{R_1}^{R_2}$$

$$\Leftrightarrow U = \frac{Q}{4\pi . \varepsilon . \varepsilon_0} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 . R_2} \right)$$



7.5 Năng lượng điện trường


7.5.1 Năng lượng điện trường của hệ hai điện tích điểm:
$$q_1, q_2$$
.
$$W_E = W_t = \frac{k.q_1.q_2}{\varepsilon.r}$$

Chính là công của điện tích q₂ di chuyển từ r ra vô cùng trong điện trường của q₁, hay công người ta di chuyển điện tích q_2 từ # đến r trong điện trường của q_1 và hoán đổi ngược lại.

$$\Leftrightarrow W_E = W_t = \frac{1}{2}.q_1\frac{k.q_2}{\varepsilon.r} + \frac{1}{2}.q_2\frac{k.q_1}{\varepsilon.r} = \frac{1}{2}.q_1.V_1 + \frac{1}{2}.q_2.V_2$$

$$V_1 = \frac{k.q_2}{\varepsilon.r} \qquad \text{diện thế tại } q_1 \text{ do } q_2 \text{ gây ra.}$$


$$V_2 = \frac{k.q_1}{\varepsilon.r} \qquad \text{diện thế tại } q_2 \text{ do } q_1 \text{ gây ra.}$$



7.5.2 Năng lượng điện trường của hệ điện tích điểm $(q_1, q_2, ..., q_n)$:

$$W_E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i . V_i = \frac{1}{2} (q_1 . V_1 + q_2 . V_2 + \dots + q_n . V_n)$$

V_i là điện thế tại q_i do các điện tích khác q_i gây ra.




VD: Cho một tứ cực tuyến tính như hình vẽ. Tính công tạo tứ cực trên.

$$W = \frac{1}{2} \left(q_1 \cdot V_1 + q_2 \cdot V_2 + q_3 \cdot V_3 \right)$$

$$V_1 = \frac{k \cdot (-2q)}{\varepsilon \cdot a} + \frac{k \cdot (q)}{\varepsilon \cdot 2a} = V_3$$

$$V_2 = \frac{2 \cdot k \cdot (q)}{\varepsilon \cdot a}$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2} \left[2 \frac{k \cdot (-2q) \cdot (q)}{\varepsilon \cdot a} + 2 \frac{k \cdot (q^2)}{\varepsilon \cdot 2a} + \frac{2 \cdot k \cdot (q)(-2q)}{\varepsilon \cdot a} \right]$$



7.5.3 Năng lương điện trường của VDCL.

$$dW = \frac{1}{2}dq.V \Leftrightarrow \int dW = \frac{1}{2}\int dq.V$$

$$W = \frac{1}{2}Q.V = \frac{1}{2}C.V^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

7.5.4 Năng lượng điện trường của tụ điện:

$$W = \frac{1}{2}Q.U = \frac{1}{2}C.U^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C^2}$$

7.5.5 Năng lượng điện trường:


Trong khoảng không gian điện trường, năng lượng điện trường định xứ tại mọi điểm trong không gian điện trường và mật độ năng lượng điện trường tại mọi điểm được xác định:

$$\omega_{E} = \frac{1}{2}E.D = \frac{1}{2}\mathcal{E}.\mathcal{E}_{0}.E^{2} = \frac{1}{2}\frac{D^{2}}{\mathcal{E}.\mathcal{E}_{0}} \quad \text{SUUTAP}$$

$$\omega_{E} = \frac{dW_{E}}{dV} \quad \text{và} \quad W_{E} = \int_{(V)} d.W_{E} = \int_{V} \omega_{E}.dV \quad \text{NCP}$$

* Tụ điện phẳng:

$$\omega_{E} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{Q^{2}}{\varepsilon \cdot \varepsilon_{0} \cdot \frac{S}{d}}}{S \cdot d} = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{\varepsilon \cdot \varepsilon_{0} \cdot S^{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sigma^{2}}{\varepsilon \cdot \varepsilon_{0}} = \frac{1}{2} \cdot E \cdot D$$



Lưu ý:

$$V_{A} = \frac{K.Q}{R}$$

$$E_{A} = \frac{K.Q}{R^{2}}$$

$$V_{M(r>R)} = \frac{K.Q}{r}$$

$$E_{M} = \frac{K.Q}{r^{2}}$$

* 2 vật được nối với nhau:

$$V_A = \frac{K.Q}{R_A}$$
$$V_B = \frac{K.Q}{R_R}$$

Nối A, B:

$$V_A = V_B$$

$$\Leftrightarrow \frac{K.Q_A}{R_A} = \frac{K.Q_B}{R_B}$$

$$Q_A + Q_B = Q_A + Q_B$$

Với:
$$Q_A + Q_B = Q_A + Q_B$$

Hay:
$$\frac{Q_A}{Q_B} = \frac{R_A}{R_B}$$
 TÀI LIỆU SƯU TẬP

B. ĐIỆN MÔI

Điện môi hay chất cách điện có cấu tạo số điện tử ngoài cùng lớn hơn 4, liên kết mạnh với hạt nhân nên không bứt ra thành những điện tử tự do. Dưới tác dụng của điện trường ngoài hay điện thế thì các điện tích chiu tác dung của lực điện chỉ làm lệch vi trí của điện tích chứ không chuyển động nên điện môi không dẫn điện. Nếu điện trường ngoài rất mạnh thì các điện tử bị bứt ra khỏi nguyên tử thành những điện tử tự do di chuyển ngược chiều với điện trường, ta nói điện môi bị phá hủy => vật dẫn.

7.6 Hiện tượng phân cực điện môi


7.6.1 Đinh nghĩa:

Đặt thanh điện môi trong điện trường ngoài hay gần vật tích điện thì hai bề mặt A và B đối diện với điện trường của chất môi tích điện trái dấu goi là điện tích liên kết.

7.6.2 Giải thích

a. Điện môi phân tử không phân cực: \bigcirc A \bigcirc \bigcirc \bigcirc A \bigcirc \bigcirc Gồm phân tử có phân bố electron đối xứng $(H_2, O_2,...)$, nên trong tâm của điện tích dương (G+), và âm (G-) trùng nhau ⇒ phân tử không phân cực.

Dưới tác dụng của điện trường ngoài E_0 sẽ làm lệch trọng tâm của hai điện tích: Trọng tâm của điện tích (G+), (G-) chịu tác dụng của lực điện nên không trùng nhau tạo thành một mômen lưỡng cực điện phân tử \vec{p}_e cùng phương chiều với \vec{E}_0 : sự phân cực electron. Ở bên trong chất điện môi sẽ trung hòa, và hai mặt A, B đối diện với điện trường tích điện trái dấu.




 $\vec{p}_e = \varepsilon_0 . \alpha . \vec{E}_0$ phụ thuộc \vec{E}_0 : lưỡng cực điện phân tử đàn hồi (α : độ phân cực phân tử)

b. Điện môi phân tử phân cực

Được cấu tạo bởi phân tử có phân bố electron không đối xứng (HCl; CH₃Cl; NH₃;...) nên trọng tâm điện tích (G+), (G-) không trùng nhau tạo thành một mômen điện phân tử \vec{p}_{a} có phương chiều hỗn loạn trong chất điện môi nhưng $\sum \, \vec{p}_e = 0 \; .$

Dưới tác dụng của điện trường ngoài \vec{E}_0 , trọng tâm của điện tích (G+), (G-) chiu tác dung của lực điện tao thành một mômen ngẫu lực, làm cho các $\vec{p}_{_{\ell}}$ quay (định hướng)



sao cho có phương chiều gần trùng với \vec{E}_0 nhưng $|\vec{p}_a|$ không đổi (lưỡng cực cứng) : sự phân cực định hướng. Ở bên trong vẫn trung hòa và hai mặt A, B tích điện trái dấu.

Nếu điện trường \vec{E}_0 rất mạnh, lúc này \vec{p}_e cùng phương chiều \vec{E}_0 .

c. Điện môi tinh thể: có cấu tạo mạng tinh thể ion dương và âm lồng vào nhau. Dưới tác dụng của điện trường ngoài \vec{E}_0 , các mạng ion dương dịch chuyển theo chiều của \vec{E}_0 còn ion âm ngược chiều gây hiện tượng phân cực: sự phân cực ion.

Đối với ba điện môi trên thì hiện tượng phân cực điện môi biến mất khi cắt điện trường ngoài.

7.7 Vectơ phân cực điện môi Điện trường trong chất điện môi.

7.7.1 Đinh nghĩa:

Vectơ phân cực điện môi bằng tổng moment điện của các phân tử có trong một đơn vị thể tích

$$\vec{P}_e = \frac{\sum \vec{p}_e}{\Delta V}$$

* Đối với điện môi phân tử không phân cực và điện môi tinh thể $\vec{p}_e \uparrow \uparrow \vec{E}_0$

$$\vec{P}_e = \frac{n.\vec{p}_e}{\Delta V} = n_0.\vec{p}_e = n_0.\varepsilon_0.\alpha.\vec{E} = \varepsilon_0.\chi_e.\vec{E} \qquad \qquad \text{V\'oi}: \ n_0: \text{mật độ phân tử}$$

 $\chi_e = n_0.\alpha$: hệ số phân cực của một đơn vị thể tích chất điện môi hay độ cảm điện môi.

- * Đối với điện môi phân tử phân cực: $\chi_e = \frac{n_0 \cdot p_e^2}{3\varepsilon_0 kT}$ (k: hằng số Bolzmann; T (0 K)).
- 7.7.2 Liên hệ giữa vectơ phân cực điện môi \vec{P}_e và mật độ điện mặt của điện tích liên kết

Mật độ điện tích mặt σ của các điện tích liên kết xuất hiện trên mặt phẳng giới hạn của khối điện môi:

$$|\vec{P}_{e_n}| = \sigma = P_e \cdot \cos \alpha$$
 TAI LIỆU SƯU TẬP

7.8 Điện trường trong chất điện môi. MUT-CNCP

7.8.1 Điện trường tổng hợp trong điện môi đồng nhất, đẳng hướng.

Do hai bề mặt A, B trái dấu nên xuất hiện điện trường phụ \vec{E} 'ngược chiều \vec{E}_0 , điện

trường tổng hợp bên trong chất điện môi
$$\vec{E}$$
: $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}$ và $\left(E = E_0 - E = \frac{E_0}{\varepsilon} \right)$

Với
$$\sigma' = P_{en} = \varepsilon_0 \cdot \chi_e \cdot E_n = \varepsilon_0 \cdot \chi_e \cdot E \implies E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} = \chi_e \cdot E$$


$$\Rightarrow \left(E = E_0 - E' = E_0 - \chi_e.E \Rightarrow E_0 = (1 + \chi_e).E = \varepsilon.E\right)$$

7.8.2 Vectơ điện cảm \vec{D} và vectơ phân cực điện môi \vec{P}_{e}

* Đối với điện môi bất kỳ:
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}_e$$

* Đối với điện môi đồng nhất, đẳng hướng:

$$\begin{split} \vec{D} &= \varepsilon_0.\vec{E} + \varepsilon_0.\chi_e.\vec{E} = \varepsilon_0.\vec{E} \left(1 + \chi_e\right) \\ hay: \vec{D} &= \varepsilon.\varepsilon_0.\vec{E} \end{split} \quad \text{v\'oi: } \varepsilon = 1 + \chi_e \end{split}$$




7.8.3 Đường sức của \vec{E} , \vec{D} khi qua mặt phân cách của 2 môi trường:

Khi qua mặt phân cách 2 môi trường:

a. Đối với \vec{E} :


$$E_{1t} = E_{2t}$$
; $E_{1n} \neq E_{2n}$ $\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$



KL:

- Thành phần tiếp tuyến của \vec{E} là liên tục khi qua mặt phân cách 2 môi trường.
- Thành phần pháp tuyến của \vec{E} không liên tục khi qua mặt phân cách 2 môi trường.
- b. Đối với \vec{D} :

$$D_{1n} = D_{2n} \; ; \; D_{1t} \neq D_{2t} \quad \frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$



KL:

- Thành phần tiếp tuyến của \vec{D} không liên tục khi qua mặt phân cách 2 môi trường.
- Thành phần pháp tuyến của \vec{D} là liên tục khi qua mặt phân cách 2 môi trường.

