PTCGRAPH

Тип	Имя	Аргументы и результат	Описание
Процедура	Arc	(X, Y : Integer; StAngle,	Рисует дугу окружности
търоцедура	Arc	EndAngle, Radius : Word);	
Процедура	Bar	(X1, Y1, X2, Y2 : Integer);	Рисует закрашенный прямоугольник, используя текущие стиль и цвет закраски
Процедура	Bar3D	(X1, Y1, X2, Y2 : Integer; Depth : Word; Top : Boolean);	Рисует параллелепипед, используя текущий стиль и цвет закраски
Процедура	Circle	(X, Y : Integer; Radius : Word);	Рисует окружность текущим цветом, используя точку (X, Y) как центр
Процедура	ClearDevice	;	Очищает текущее устройство вывода и устанавливает текущий указатель в точку (0, 0)
Процедура	ClearViewPort	;	Очищает текущую область просмотра
Процедура	CloseGraph	;	Закрывает графическую систему
Процедура	DetectGraph	(Var GraphDriver, GraphMode : Integer);	Тестирует аппаратные средства и определяет, какой графический драйвер и режим можно использовать
Процедура	DrawPoly	(NumPoints : Word; Var PolyPoints);	Рисует контур многоугольника, используя текущий цвет и тип линии
Процедура	Ellipse	(X, Y : Integer; StAngle, EndAngle : Word; XRadius, YRadius : Word);	Рисует дугу эллипса
Процедура	FillEllipse	(X, Y : Integer; XRadius, YRadius : Word);	Рисует закрашенный эллипс (или круг, если радиусы одинаковы)
Процедура	FillPoly	(NumPoints : Word; Var PolyPoints);	Рисует закрашенный многоугольник
Процедура	FloodFill	(X, Y : Integer; Border : Word);	Закрашивает замкнутую область, используя текущие стиль и цвет закраски
Процедура	GetArcCoords	(Var ArcCoords:ArcCoordsType);	Возвращает координаты последней команды Агс
Процедура	GetAspectRatio	(Var XAsp, YAsp : Word);	Возвращает два числа, из которых может быть вычислен коэффициент сжатия
Функция	GetBkColor	: Word;	Возвращает текущий цвет фона
Функция	GetColor	: Word;	Возвращает текущий цвет
Процедура	GetDefaultPalette	(Var Palette : PaletteType);	Возвращает палитру, заданную по умолчанию
Функция	GetDriverName	: String;	Возвращает строку, содержащую имя текущего драйвера
Процедура	GetFillPattern	(Var FillPattern : FillPatternType);	Возвращает текущий шаблон закраски, установленный SetFillPattern
Процедура	GetFillSettings	(Var FillInfo : FillSettingsType);	Возвращает текущий цвет и шаблон закраски, установленные обращениями к процедурам SetFillPattern и SetFillStyle
Функция	GetGraphMode	: Integer;	Возвращает текущий графический режим
Процедура	GetImage	(X1, Y1, X2, Y2 : Integer; Var BitMap);	Сохраняет участок изображения в буфер
Процедура	GetLineSettings	(Var LineInfo : LineSettingsType);	Возвращает текущий тип, шаблон и толщину линии, установленные с помощью процедуры SetLineStyle
Функция	GetMaxColor	: Word;	Возвращает максимальный номер цвета, который может быть передан в процедуру SetColor
Функция	GetMaxMode	: Integer;	Возвращает максимальный номер доступного в настоящее время видеорежима

Функция	GetMaxX	: Integer;	Возвращает текущее значение разрешения по горизонтали
Функция	GetMaxY	: Integer;	Возвращает текущее значение разрешения по вертикали
Функция	GetModeName	(ModeNumber : Integer) : String;	Получает имя графического режима
Процедура	GetModeRange	(GraphDriver : Integer; Var LoMode, HiMode : Integer);	Возвращает диапазон допустимых значений графического режима для данного графического драйвера
Процедура	GetPalette	(Var Palette : PaletteType);	Возвращает текущую палитру и её размер
Функция	GetPaletteSize	: Integer;	Возвращает размер поисковой таблицы цветов палитры
Функция	GetPixel	(X, Y : Integer) : Word;	Возвращает значение пиксела в точке с координатами (X, Y)
Процедура	GetTextSettings	(Var TextInfo : TextSettingsType);	Возвращает установки для вывода текста в графическом режиме
Процедура	GetViewSettings	(Var ViewPort : ViewPortType);	Получает параметры текущей области просмотра
Функция	GetX	: Integer;	Возвращает X-координату текущего указателя (CP)
Функция	GetY	: Integer;	Возвращает Y-координату текущего указателя (CP)
Процедура	GraphDefaults	;	Обнуляет текущий указатель (СР), сбрасывает установки графической системы
Функция	GraphErrorMsg	(ErrorCode : Integer) : String;	Возвращает текст сообщения об ошибке по её номеру
Функция	GraphResult	: Integer;	Возвращает код ошибки для последней графической операции
Функция	ImageSize	(X1, Y1, X2, Y2 : Integer) : Word;	Возвращает число байт памяти, необходимых для сохранения заданной прямоугольной области экрана
Процедура	InitGraph	(Var GraphDriver : Integer; Var GraphMode : Integer; PathToDriver : String);	Инициализирует графическую систему и переводит видеокарту в графический режим
Функция	InstallUserDriver	(Name : String; AutoDetectPtr : Pointer) : Integer;	Добавляет внешний графический драйвер к таблице BGI драйверов
Функция	InstallUserFont	(FontFileName : String) : Integer;	Устанавливает новый шрифт
Процедура	Line	(X1, Y1, X2, Y2 : Integer);	Рисует линию из точки с координатами (X1, Y1) в точку с координатами (X2, Y2)
Процедура	LineRel	(Dx, Dy : Integer);	Рисует линию относительно текущего указателя (СР) и перемещает СР в точку с координатами (X1, Y1)
Процедура	LineTo	(X, Y : Integer);	Рисует линию от текущего указателя (CP) до (X, Y)
Процедура	MoveRel	(Dx, Dy : Integer);	Перемещает текущий указатель (СР) на заданное расстояние относительно его текущей позиции
Процедура	MoveTo	(X, Y : Integer);	Перемещает текущий указатель (СР) в точку с координатами (X, Y)
Процедура	OutText	(TextString : String);	Посылает строку на устройство вывода в позиции текущего указателя
Процедура	OutTextXY	(X, Y : Integer; TextString : String);	Посылает строку на устройство вывода
Процедура	PieSlice	(X, Y : Integer; StAngle, EndAngle, Radius : Word);	Рисует и закрашивает сектор окружности
Процедура	PutImage	(X, Y : Integer; var BitMap;	Помещает битовое изображение на экран

		BitBlt : Word);	
Процедура	PutPixel	(X, Y : Integer; Color : Word);	Ставит точку в позиции (Х, Ү)
Процедура	Rectangle	(X1, Y1, X2, Y2 : Integer);	Рисует прямоугольник, используя текущий тип и цвет линии
Процедура	RegisterBGIdrive r	(Driver : Pointer) : Integer;	Передаёт графической системе указатель на драйвер устройства
Процедура	RegisterBGIfont	(Font : Pointer) : Integer;	Передаёт графической системе указатель на шрифт
Процедура	RestoreCrtMode	;	Восстанавливает первоначальный текстовый режим, такой, какой был перед инициализацией графического режима
Процедура	Sector	(X, Y : Integer; StAngle, EndAngle, XRadius, YRadius : Word);	Рисует и закрашивает сектор эллипса
Процедура	SetActivePage	(Page : Word);	Устанавливает активную страницу для графического вывода
Процедура	SetAllPalette	(Var Palette);	Изменяет все цвета в палитре на заданные
Процедура	SetAspectRatio	(Xasp, Yasp : Word);	Изменяет заданный по умолчанию коэффициент сжатия
Процедура	SetBkColor	(ColorNum : Word);	Устанавливает текущий цвет фона, используя палитру
Процедура	SetColor	(Color : Word);	Устанавливает текущий цвет, используя палитру
Процедура	SetFillPattern	(Pattern : FillPatternType; Color : Word);	Устанавливает определяемый пользователем шаблон закраски
Процедура	SetFillStyle	(Pattern : Word; Color : Word);	Устанавливает цвет и стиль закраски
Процедура	SetGraphBufSize	(BufSize : Word);	Изменяет заданный по умолчанию размер графического буфера, используемого для сканирования и заливки
Процедура	SetGraphMode	(Mode : Integer);	Устанавливает графический режим и очищает экран
Процедура	SetLineStyle	(LineStyle : Word; Pattern : Word; Thickness : Word);	Устанавливает текущий стиль линии
Процедура	SetPalette	(ColorNum : Word; Color : Shortint);	Заменяет один цвет в палитре
Процедура	SetRGBPalette	(ColorNum, RedValue, GreenValue, BlueValue : Integer);	Изменяет компоненты палитры для драйверов VGA и IBM 8514
Процедура	SetTextJustify	(Horiz, Vert : Word);	Устанавливает значения текстового выравнивания, используемые процедурами OutText и OutTextXY
Процедура	SetTextStyle	(Font, Direction : Word; CharSize : Word);	Устанавливает стиль вывода текста в графическом режиме
Процедура	SetUserCharSize	(MultX, DivX, MultY, DivY : Word);	Изменяет ширину и высоту символов для векторных шрифтов
Процедура	SetViewPort	(x1, y1, x2, y2 : Integer; Clip : Boolean);	Устанавливает текущую область просмотра или окно для графического режима
Процедура	SetVisualPage	(Page : Word);	Устанавливает номер видимой графической страницы
Процедура	SetWriteMode	(WriteMode : Integer);	Устанавливает режим записи для рисования линий
Функция	TextHeight	(TextString : String) : Word;	Возвращает высоту строки в пикселах
Функция	TextWidth	(TextString : String) : Word;	Возвращает ширину строки в пикселах.