

Principal Component Analysis und Autoencoder

Prof. Dr. Jörg Frochte








Wdh. Fluch der Dimensionalität

- Für viele maschinelle Lernverfahren ist ein großer Merkmalsraum problematisch.
- Als Fluch der Dimensionalität bzw. Curse of Dimensionality bezeichnet man das Problem, wenn die Dimension des Merkmalsraums nicht zu der Datenmenge passt.
- Die Anzahl Parameter einer Hyperebene, um z. B. eine Regression durchzuführen, beträgt in 2D zwei, in 3D drei usw. Es würden ebensoviele Daten benötigt um die Parameter eindeutig zu bestimmen.
- Wenn man von einem nicht-linearen Modell ausgeht, benötigt man wesentlich mehr Daten um ein gutes Modell zu erhalten. Mit vielen Dimensionen müsste man für alle möglichen Kombinationen von Werten Daten haben.




Motivation

- Bis jetzt haben wir unverändert Merkmale benutzt oder aus einer Menge von Merkmalen ausgewählt.
- Unser nächster Schritt geht dahin Merkmale zusammenzuführen und dabei möglichst viel Information zu erhalten.
- Das Verfahren, welches wir heute betrachten ist die Hauptkomponentenanalyse bzw.
 Principal Component Analysis (PCA)
 - Es handelt sich um einen Ansatz über eine Projektion von einem großen Raum in einen kleineren Raum die Dimension des Merkmalsraums zu reduzieren.
 - Der größere Raum wird durch die Merkmale aufgespannt, der kleinere durch eine neue Basis.
- Eine andere Kategorie, die heute nicht dran kommt sind Autoencoder.
 - Dies sind Neuronale Netze mit einer bestimmten Architektur, die als Zielwerte die Eingangswerte lernen.

Principal Component Analysis

- Die Idee bei der PCA liegt darin, anhand von Korrelationen zwischen Merkmalen Muster in den Daten zu entdecken und zu nutzen.
- Ziel: Richtungen mit maximaler Varianz in einem hochdimensionalen Raum zu finden und diese besonderen Richtungen als Grundlage für eine Projektion zu verwenden.
- In der Abb. haben wir eine Menge, die am stärksten eine Varianz in Richtung w_1 aufweist.
- Nun gilt es, hierzu weitere Basisvektoren w_2 und w_3 zu finden.
- Diese drei Vektoren sollen alle orthogonal sein.
- Die neuen Vektoren zeigen jeweils in die Richtung der verbliebenen max. Varianz.



Principal Component Analysis

- Die Reihenfolge gibt dabei an, wie stark die Varianz in dieser Richtung im Vergleich zu den anderen ist.
- Wenn wir also nur einen zweidimensionalen Raum wünschen, werden wir w_1 und w_2 als Basis nutzen und w_3 entfallen lassen.
- ullet Um auf diesen von w_1 und w_2 aufgespannten Untervektorraum zu kommen, werden wir eine Projektionsmatrix W_p konstruieren.
- Die Annahme für diesen Ansatz lautet dabei, dass die Richtungen mit der größten Varianz in X auch die meiste Information bzgl. y beinhaltet.
- Das ist oft richtig, aber trotzdem eine Annahme, die auch falsch sein kann.
- In den nächsten Seiten greifen wir stark auf die lineare Algebra und dabei das Wissen über Projektionen zurück.

Merkmale zusammenlegen, ist nichts ungewöhnliches . . .

- Nehmen wir an, es geht um z. B. Kreuzfahrtschiffe.
- Auf https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kreuzfahrtschiffen sind u.a. diverse Daten zu Kreuzfahrtschiffen aufgeführt, die wir vermutlich nutzen würden, wenn es um eine entsprechende Fragestellung ginge.
- Zu den Daten dieser Schiffe gehören u. a. Länge, Breite, Bruttoraumzahl und Kabinenanzahl.
- Sicherlich lässt sich z. B. die Information über die Schiffgröße auch komprimierter vermitteln.
- In gewisser Weise generiert die PCA eine solches komprimiertes Merkmal für uns.



Kreuzfahrtschiff vor Funchal 2015 (Quelle: eigene Aufnahme)

Mathematische Herleitung und Motivation der PCA

- Die Hauptkomponente w_1 soll diejenige sein, entlang der unsere Datenmenge am meisten ausgedehnt ist.
- Es geht nur um die Richtung. Wir legen fest, dass w_1 normiert sein soll, d. h. $\|w_1\|=1$.

Zur Erinnerung:

Wenn wir einen Vektor x auf ein normiertes w projizieren wollen erhalten wir die Projektion z durch die Gleichung

$$z = w \cdot x = w^{\top} x$$
.

z war dabei nur die Länge der Projektion in Richtung w. Ist ein Vektor inklusive Richtung gewünscht, muss man $z\,w$ nutzen.

- Nun benötigen wir noch ein weiteres Hilfsmittel, die Kovarianzmatrix.
- Die Kovarianzmatrix ist wie folgt definiert:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

- Hierbei ist $\sigma_{ij} = \text{Cov}(x_i, x_j)$ wieder die Kovarianz der Merkmale x_i und x_j .
- Achtung: Der griechischen Buchstaben Σ ist nicht im Sinne von Summe zu verstehen, sondern ein Symbol für die Matrix.
- Damit enthält die Kovarianzmatrix alle paarweisen Kovarianzen der Merkmale und somit die Informationen über Streuungen und Korrelationen.

ullet ist eng verwandt mit der bekannten Korrelationsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1n} \\ \rho_{21} & \rho_{22} & \cdots & \rho_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \cdots & \rho_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1n} \\ \rho_{21} & 1 & \cdots & \rho_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \cdots & \rho_{nn} \end{pmatrix} \text{ mit } \rho_{ij} = \frac{\operatorname{Cov}(x_i, x_j)}{\sqrt{\sigma_i^2 \cdot \sigma_j^2}} = \frac{\sigma_{ij}}{\sqrt{\sigma_i^2 \cdot \sigma_j^2}}$$

• Beide unterscheiden i. W. durch eine Skalierung. Definiert man die Diagonalmatrix $D = \operatorname{diag}(\sigma_{11}, \sigma_{22}, \dots, \sigma_{nn})$, erhält man p durch Σ und umgekehrt:

$$P = D^{-1} \cdot \Sigma \cdot D^{-1}$$
 $\Sigma = D \cdot P \cdot D$

• Das macht die beiden zu kongruenten Matrizen. In der linearen Algebra nennt man zwei quadratische Matrizen P und Σ so, wenn es eine invertierbare Matrix R gibt, sodass gilt $\Sigma = R^T \cdot P \cdot R$

- Da für eine Diagonalmatrix $D = D^T$ gilt, ist dies erfüllt, wenn alle $\sigma_{ii} \neq 0$ sind.
- Darüber hinaus sind die beiden Matrizen symmetrische Matrizen.

Wichtig:

Im Falls von Daten, bei denen alle Merkmale standardisiert wurden, also $\sigma_i = 1$ gilt:

$$P = \Sigma$$

ullet Die Varianz $\mathrm{Var}(w)$ kann durch

$$Var(w) = w^{\top} \Sigma w$$

berechnet werden.

• Wir verzichten hier auf einen formalen Beweis, gehen jedoch Beispiele durch.

Beispiel 1

Nehmen wir zunächst an, wir hätten $w = (1, 0, 0)^{T}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_3^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 \\ \sigma_{21} \\ \sigma_{31} \end{pmatrix} = \sigma_1^2$$

Beispiel 1

Nun verwenden wir eine Linearkombination aus den ersten beiden Merkmalen $w=(1/\sqrt{2},1/\sqrt{2},0)^{\top}$:

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_3^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 + \sigma_{12} \\ \sigma_{21} + \sigma_2^2 \\ \sigma_{31} + \sigma_{32} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\sigma_1^2 + \sigma_{12} + \sigma_{21} + \sigma_2^2}{2}$$

Wie erwartet, erhalten wir dann eine Mittelung der Varianzen der beteiligten Merkmale.

- Wir suchen nach der Richtung, in der die Varianz maximal ist.
- Das ist ein Optimierungsproblem und lässt sich wie folgt notieren:

$$\underset{w_1}{\operatorname{arg\,max}} \underbrace{w_1^{\top} \Sigma w_1}_{(*)} - \underbrace{\lambda(w_1 \cdot w_1 - 1)}_{(**)} \tag{1}$$

- Der Term (*) ist die Varianz, die wir maximieren wollen.
- (**) ist eine Lagrange-Zwangsbedingung, die bewirkt, dass w_1 die Norm 1 hat.
- ullet λ ist dabei der aus Analysis 2 bekannte Lagrange-Parameter.
- Wir gehen über die notwendige Bedingung und differenzieren (1) nach w_1 .
- Indem wir die Ableitung gleich dem Nullvektor setzen, erhalten wir als Bedingung:

$$2\Sigma w_1 - 2\lambda w_1 = 0$$

• Die 2 kann gekürzt werden, und dann bringen wir λw_1 auf die rechte Seite.

$$\Sigma w_1 = \lambda w_1$$

$$\Sigma w_1 = \lambda w_1$$

- Wenn w_1 auf Σ angewendet wird, wird es lediglich in seiner Länge verändert.
- Das ist die Definition eines Eigenvektors, weshalb also w_1 ein Eigenvektor von Σ ist und λ ein Eigenwert.
- \bullet Σ ist eine symmetrische Matrix ist, weshalb es nur reelle Eigenwerte besitzt.
- Diese Bedingung, dass jede Lösung ein Eigenvektor sein muss, können wir nun in (1) nutzen:

$$w_1^{\top} \underbrace{\sum w_1}_{=\lambda w_1} = w_1^{\top} \lambda w_1 = \lambda \underbrace{w_1^{\top} w_1}_{=1} = \lambda \tag{2}$$

• Das bedeutet, dass der Term, den wir maximieren wollen, eben dann maximal wird, wenn wir den Eigenvektor mit dem größten Eigenwert wählen.

- Seien $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots$ die nach der Größe sortierten Eigenwerte von Σ , so wählen wir also $\lambda = \lambda_1$.
- Dies ist nun die erste Hauptkomponente, also mit der größten Varianz.
- w_2 soll nun die verbleibende Varianz maximieren und auf Eins normiert sein.
- Darüber hinaus fordern wir, dass w_2 senkrecht auf w_1 steht.
- Diese Bedingung bewirkt dann, dass unsere neuen Merkmalsachsen nicht mehr miteinander korrelieren.
- Daher erhalten wir nun für die zweite Achse eine etwas komplexere Bedingung:

$$\underset{w_2}{\arg\max} \ w_2^{\top} \Sigma w_2 - \lambda (w_2^{\top} w_2 - 1) - \beta (w_2^{\top} w_1 - 0)$$
 (3)

• Der dritte Term fordert also nun als Nebenbedingung $w_2^{\top}w_1=0.$

$$\arg\max_{w_2} w_2^{\top} \Sigma w_2 - \lambda (w_2^{\top} w_2 - 1) - \beta (w_2^{\top} w_1 - 0)$$

• Wieder differenzieren wir diese Gleichung – nun eben nach w_2 – um die notwendige Bedingung für einen Extremwert zu bekommen:

$$2\Sigma w_2 - 2\lambda w_2 - \beta w_1 = 0 \tag{4}$$

- Wir verwenden das w_1 und w_2 orthogonal sein sollen.
- ullet Hierzu multiplizieren wir die Gleichung (4) von links mit $w_1^ op$ und erhalten:

$$2w_1^{\top} \Sigma w_2 - 2\lambda w_1^{\top} w_2 - \beta w_1^{\top} w_1 = 0$$

• Hier fällt nun viel weg, da zum einen $w_1^\top w_1 = 1$ wegen der Normierung gilt und $w_1^\top w_2 = 0$, da beide Vektoren senkrecht aufeinander stehen sollen.

$$2w_1^{\mathsf{T}} \Sigma w_2 - \beta = 0 \tag{5}$$

- Der Term $w_1^{\top} \Sigma w_2$ als Ganzes ist nichts Anderes als ein Skalar.
- Skalare dürfen einfach transponiert werden, ohne dass sich etwas ändert.
- Es gilt also:

$$w_1^{\top} \Sigma w_2 = (w_1^{\top} \Sigma w_2)^{\top} = w_2^{\top} \Sigma w_1$$

• Da w_1 aber ein Eigenvektor ist, gilt $\Sigma w_1 = \lambda_1 w_1$ und somit wegen der geforderten Orthogonalität wieder

$$w_2^{\top} \Sigma w_1 = w_2^{\top} \lambda_1 w_1 = \lambda_1 w_2^{\top} w_1 = 0$$

• Setzen wir dies in (5) ein, vereinfacht sich das zu

$$\beta = 0$$

und wir können (4) vereinfachen zu

$$2\Sigma w_2 - 2\lambda w_2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Sigma w_2 = \lambda w_2 \tag{6}$$

• Das bedeutet, dass w_2 der Eigenvektor von Σ mit dem zweitgrößten Eigenwert sein sollte, und wir setzen also $\lambda = \lambda_2$.

- Dies läuft für die restlichen Hauptkomponenten analog.
- Die anderen Achsen sind dann durch die Eigenvektoren entsprechend der absteigenden Eigenwerte gegeben.
- Da Σ eine symmetrische Matrix ist, gilt, dass die Eigenvektoren w_i, w_j zu zwei verschiedenen Eigenwerten einer reellen symmetrischen Matrix immer orthogonal sind.
- Es ist jedoch nicht automatisch klar, dass unsere Matrix regulär ist.
- ullet Ist Σ nicht regulär, sondern singulär, so erhalten wir nur l < n unterschiedliche Eigenwerte.
- ullet Diese l Achsen bieten dann einen verkleinerten Raum, den wir als neue Basis nutzen können und das sogar in der Theorie ohne Informationsverlust.
- In der Praxis nimmt man oft die ersten k Hauptkomponenten, bis zu denen große Eigenwerte auftreten, und lässt die kleinen freiwillig entfallen.

Kochrezept für die PCA


- Im Zweifel die Daten bzgl. aller Merkmale standardisieren bzw. so aufbereiten wie für Einsatz sonst sinnvoll.
- Kovarianzmatrix (gleich Korrelationsmatrix nach Standardisierung) aufstellen.
- 3 Eigenwerte und Eigenvektoren der Kovarianzmatrix berechnen.
- Abhängig von den Vorgaben bzw. der Entwicklung der Eigenwerte die k Eigenvektoren mit den größten Eigenwerten auswählen.
- **4** Aus diesen k Eigenvektoren die Projektionsmatrix W_P konstruieren.
- lacktriangle Die Daten X mit der Projektionsmatrix W_P projizieren.

Umsetzung am Iris-Beispiel

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from CARTDecisionTree import bDecisionTree
5 dataset = np.loadtxt("iris.csv", delimiter=",")
6 X = dataset[:.0:4]
7 Y = dataset[:,4]
8 skale = False
9 if skale: X[:,0] = 100*X[:,0]
11 Sigma = np.cov(X.T)
12 (lamb, W) = np.linalg.eig(Sigma)
13 eigenVar = np.sort(lamb)[::-1]
```

Varianzaufklärung

- Schon mit den beiden ersten Hauptachsen reicht man über 97% Varianzaufklärung.
- Dabei leistet allein der erste Vektor ca. 90%.
- Man kann folglich mit 2 statt 4 Merkmalen arbeiten.




Eigene Implementierung der PCA für Autopreis-Regression


 Nun muss nur noch auf den verkleinerten Merkmalsraum projiziert werden:

```
eigenVarIndex = np.argsort(lamb)[::-1]
WP = W[:,eigenVarIndex[0:2]]
VProj = ( WP.T@X.T ).T
```


- Anschließend könnten Sie jedes Verfahren eben auf diesen Merkmalsraum anwenden.
- Genauigkeit vergleichbar zu vollen Merkmalsraum
- Skalierung/Standardisierung von Daten hat eine Auswirkung auf die PCA
- **Achtung:** Auch wenn die Daten anfangs standardisiert wurden, ist es die Projektion i.d.R. nicht mehr




- PCA muss nicht zur Kompression eingesetzt werden.
- Insbesondere Verfahren mit achsparallelen Schnitten (CART, Random Forest etc.) können von der PCA als Vorverarbeitung profitieren, müssen aber nicht:




- PCA muss nicht zur Kompression eingesetzt werden.
- Insbesondere Verfahren mit achsparallelen Schnitten (CART, Random Forest etc.) können von der PCA als Vorverarbeitung profitieren, müssen aber nicht:



- PCA muss nicht zur Kompression eingesetzt werden.
- Insbesondere Verfahren mit achsparallelen Schnitten (CART, Random Forest etc.) können von der PCA als Vorverarbeitung profitieren, müssen aber nicht:



- PCA muss nicht zur Kompression eingesetzt werden.
- Insbesondere Verfahren mit achsparallelen Schnitten (CART, Random Forest etc.) können von der PCA als Vorverarbeitung profitieren, müssen aber nicht:



Ausblick

Es gibt noch weitere Dimensionsreduktionstechniken, hier eine Auswahl:

- sklearn unterstützt diese klassische PCA auch direkt
- sklearn bietet sogenannte Pipelines für Vorverarbeitungen (ggf. einen Blick wert).
- Für die PCA funktioniert der Kernel-Trick, der im Buch für SVM erklärt wird und mehr Möglichkeiten eröffnet.
- Isomap Embedding ist ein graphbasierter Algorithmus, der versucht die Distanz (im Graphen) zu seinen k nächsten Nachbarn im reduzierten Raum zu bewahren. In scikit-learn: sklearn.manifold.Isomap
- t-distributed Stochastic Neighbor Embedding eignet sich gut um hochdimensionalen Daten zu visualisieren. In scikit-learn: sklearn.manifold.TSNE
- Lineare Diskriminantenanalyse (LDA) berücksichtigt die Klassenlabels Y. Die Anzahl der projizierten Dimensionen muss kleiner als die Anzahl Klassen sein! In scikit-learn: sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis