

第8章

Nginx 模块开发

一些访问量非常大、业务逻辑简单的 Web 应用,如果采用 PHP 等解析型语言去处理,虽然可行,但是在并发能力、处理速度上将受到限制,耗费的系统资源也会较大,这就要求我们增加更多的服务器来处理这类应用。而采用 Nginx 模块来处理这类 Web 应用,在性能上将得到极大的提高,大大减少服务器的数量,并将在很大程度上节省服务器的运维成本。

要编写一个 Nginx 模块, 你要熟悉 Nginx 的配置文件。Nginx 配置文件主要分成 4 部分: main (全局配置)、server(虚拟主机配置)、upstream(主要为反向代理、负载均衡相关配置)和 location (目录匹配配置),每部分包含若干个指令。main 部分的指令将影响其他所有部分; server 部分的指令主要用于指定虚拟主机域名、IP 和端口; upstream 的指令用于设置反向代理及后端服务器的负载均衡; location 部分用于匹配网页位置(例如,根目录"/"、"/images",等等)。location 部分会继承 server 部分的指令,而 server 部分会继承 main 部分的指令; upstream 既不会继承指令也不会影响其他部分。它有自己的特殊指令,不需要在其他地方应用。

8.1 Nginx 模块概述

Nginx 的模块不能够像 Apache 那样动态添加,所有的模块都要预先编译进 Nginx 的二进制可执行文件中。

Nginx 模块有 3 种角色:

- (1) Handlers(处理模块)——用于处理 HTTP 请求并输出内容:
- (2) Filters (过滤模块) ——用于过滤 Handler 输出的内容:
- (3) Load-balancers(负载均衡模块)——当有多于一台的后端服务器供选择时,选择一台后端服务器并将 HTTP 请求转发到该服务器。

当 Nginx 发送文件或转发请求到其他服务器时,可以用 Handlers 处理模块为其服务;当需要 Nginx 把输出压缩或在服务端加一些东西时,可以用 Filters 过滤模块; Nginx 的核心模块主要管 理网络层和应用层协议,以及启动针对特定应用的一系列候选模块。

接下来,我们介绍 Nginx 模块的处理流程。

客户端发送 HTTP 请求到 Nginx 服务器→Nginx 基于配置文件中的位置选择一个合适的处理模块→负载均衡模块选择一台后端服务器(反向代理情况下)→处理模块进行处理并把输出缓冲放到第一个过滤模块上→第一个过滤模块处理后输出给第二个过滤模块→然后第二个过滤模块又到第三个过滤模块→第 N 个过滤模块→最后把处理结果发送给客户端。

模块相当于钩子,可以挂在 Nginx 的以下位置,在某些时段执行某些功能:

- (1) 当服务读配置文件之前:
- (2) 当读取在 location 和 server 部分或其他任何部分的每一个配置指令时;
- (3) 当 Nginx 初始化全局部分的配置时;
- (4) 当 Nginx 初始化主机部分(比如主机/端口)的配置时;
- (5) 当 Nginx 将全局部分的配置与主机部分的配置合并时;
- (6) 当 Nginx 初始化匹配位置部分配置时;
- (7) 当 Nginx 将其上层主机配置与位置部分配置合并时;
- (8) 当 Nginx 的主进程 (master) 开始时;
- (9) 当一个新的工作进程(worker)开始时:
- (10) 当一个工作进程退出时:
- (11) 当主进程退出时;
- (12) 处理 HTTP 请求时:
- (13) 过滤 HTTP 回复的头部时:
- (14) 过滤 HTTP 回复的主体时:

- (15) 选择一台后端服务器时;
- (16) 初始化到后端服务器的请求时;
- (17) 重新初始化到后端服务器的请求时;
- (18) 处理来自后端服务器的回复时;
- (19) 完成与后端服务器的交互时。

8.2 Nginx 模块编写实践

众所周知,"Hello World"几乎已经变成了所有程序语言的第一个范例。"Hello World"程序指的是只在计算机屏幕上输出"Hello World"(意思为"世界,你好!")这行字符串的计算机程序。一般来说,这是每一种计算机编程语言中最基本、最简单的程序,通常亦是初学者所编写的第一个程序。那么,在这一节,就让我们动手编写一个在浏览器输出"Hello Word"的 Nginx 模块,在实践中了解如何编写 Nginx 模块。

8.2.1 Hello World 模块编写与安装

(1) 执行以下命令创建一个目录,将在该目录内编写我们的 Nginx 模块:

mkdir -p /opt/nginx_hello_world
cd /opt/nginx_hello_world

(2) 开始创建 Nginx 模块所需的配置文件(名称为 config):

vi /opt/nginx_hello_world/config

然后输入以下内容并保存退出:

ngx_addon_name=ngx_http_hello_world_module
HTTP_MODULES="\$HTTP_MODULES ngx_http_hello_world_module"
NGX_ADDON_SRCS="\$NGX_ADDON_SRCS \$ngx_addon_dir/ngx_http_hello_world_module.c"
CORE_LIBS="\$CORE_LIBS -lpcre"

(3) 创建 Nginx 模块的 C 程序文件(名称格式为"ngx_http_模块名称_module.c",在本示例中,文件名称为 ngx_http_hello_world_module.c:

vi /opt/nginx_hello_world/ngx_http_hello_world_module.c

然后输入如代码 8-1 所示内容并保存退出:

```
#include <ngx_config.h>
#include <ngx_core.h>
#include <ngx_http.h>
static char *ngx_http_hello_world(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf);
static ngx_command_t ngx_http_hello_world_commands[] = {
 { ngx_string("hello_world"),
  NGX_HTTP_LOC_CONF | NGX_CONF_NOARGS,
  ngx_http_hello_world,
   0,
   0,
  NULL },
  ngx_null_command
};
static u_char ngx_hello_world[] = "hello world";
static ngx_http_module_t ngx_http_hello_world_module_ctx = {
 NULL,
                           /* preconfiguration */
 NULL,
                           /* postconfiguration */
                           /* create main configuration */
 NULL,
 NULL,
                           /* init main configuration */
                           /* create server configuration */
 NULL,
 NULL,
                           /* merge server configuration */
                           /* create location configuration */
 NULL,
 NULL
                           /* merge location configuration */
};
ngx_module_t ngx_http_hello_world_module = {
 NGX_MODULE_V1,
 &ngx_http_hello_world_module_ctx, /* module context */
 ngx_http_hello_world_commands, /* module directives */
 NGX_HTTP_MODULE,
                             /* module type */
                           /* init master */
 NULL,
                           /* init module */
 NULL,
                           /* init process */
 NULL,
                           /* init thread */
 NULL,
                           /* exit thread */
 NULL,
                           /* exit process */
 NULL,
 NULL,
                           /* exit master */
 NGX_MODULE_V1_PADDING
};
static ngx_int_t ngx_http_hello_world_handler(ngx_http_request_t *r)
```

```
ngx_buf_t
             *b;
 ngx_chain_t out;
 r->headers_out.content_type.len = sizeof("text/plain") - 1;
 r->headers_out.content_type.data = (u_char *) "text/plain";
 b = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(ngx_buf_t));
 out.buf = b;
 out.next = NULL;
 b->pos = ngx_hello_world;
 b->last = ngx_hello_world + sizeof(ngx_hello_world);
 b->memory = 1;
 b \rightarrow last_buf = 1;
 r->headers_out.status = NGX_HTTP_OK;
 r->headers_out.content_length_n = sizeof(ngx_hello_world);
 ngx_http_send_header(r);
 return ngx_http_output_filter(r, &out);
static char *ngx_http_hello_world(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
 ngx_http_core_loc_conf_t *clcf;
 clcf = ngx_http_conf_get_module_loc_conf(cf, ngx_http_core_module);
 clcf->handler = ngx_http_hello_world_handler;
 return NGX_CONF_OK;
```

(4) 下载 Nginx 源码包,并将 hello world 模块编译到其中,如代码 8-2 所示:

```
wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-7.9.tar.gz
tar zxvf pcre-7.9.tar.gz
cd pcre-7.9/
./configure
make && make install
cd ../

wget http://sysoev.ru/nginx/nginx-0.8.14.tar.gz
tar zxvf nginx-0.8.14.tar.gz
cd nginx-0.8.14/
./configure --prefix=/usr/local/nginx --add-module=/opt/nginx_hello_world
make
make install
```

(5) 配置 nginx.conf, 在 server 部分增加以下内容:

```
location = /hello {
 hello_world;
}
```

(6) 启动 Nginx,用浏览器访问 http://localhost/hello,就可以看到编写的 Nginx Hello World 模块输出的文字 "Hello World"。

8.2.2 Hello World 模块分析

(1) 在 ngx_http_hello_world_module.c 代码中, ngx_command_t 函数用于定义包含模块指令的静态数组 ngx_http_hello_world_commands, 如代码 8-3 所示。

代码 8-3

在数组中,第一项参数 ngx_string("hello_world")为指令名称字符串,不能含有空格,数据类型是 ngx_str_t, 经常用来进行字符串实例化。

注意: ngx_str_t 结构体由包含有字符串的 data 成员和表示字符串长度的 len 成员组成。Nginx 用这个数据类型来存放字符串。

第二项参数用来设置指令在配置文件位置的哪一部分使用是合法的,可选值如下,多个选项以"I"隔开:

NGX_HTTP_MAIN_CONF——指令出现在全局配置部分是合法的;

NGX_HTTP_SRV_CONF——指令出现在 server 主机配置部分是合法的;

NGX_HTTP_LOC_CONF——指令出现在 location 配置部分是合法的;

NGX_HTTP_UPS_CONF——指令出现在 upstream 配置部分是合法的;

NGX_CONF_NOARGS——指令没有参数;

NGX_CONF_TAKE1 一指令读入 1 个参数;

NGX CONF TAKE2——指令读入 2 个参数:

•••••



NGX_CONF_FLAG--指令读入1个布尔型数据;

NGX_CONF_IMORE——指令至少读入1个参数;

NGX_CONF_2MORE——指令至少读入 2 个参数。

第三项参数 ngx_http_hello_world 是一个回调函数。该回调函数有 3 个参数:

ngx_conf_t *cf——指向 ngx_conf_t 结构体的指针,包含从指令后面传过来的参数。

ngx_command_t *cmd——指向当前 ngx_command_t 结构体的指针。

void *conf——指向自定义模块配置结构体的指针。

第四项参数用于告诉 Nginx 是把要保持的值放在全局配置部分、server 主机配置部分还是 location 位置配置部分(使用 NGX_HTTP_MAIN_CONF_OFFSET、NGX_HTTP_SRV_CONF_OFFSET、NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET)。

第五项参数用于设置指令的值保存在结构体的哪个位置。第六项参数一般为 NULL。这样,6 个参数都设置完毕,此数组在读入 ngx_null_command 后停止。

- (2) 接下来的 static u_char ngx_hello_world[] = "hello world";语句,则定义了用于输出给客户端浏览器的字符串内容。
 - (3) ngx_http_module_t 用来定义结构体 ngx_http_hello_world_module_ctx, 如代码 8-4 所示。

```
static ngx_http_module_t ngx_http_hello_world_module_ctx = {
 NULL,
                           /* preconfiguration */
 NULL.
                           /* postconfiguration */
 NULL,
                           /* create main configuration */
 NULL.
                           /* init main configuration */
 NULL,
                           /* create server configuration */
 NULL,
                           /* merge server configuration */
 NULL,
                           /* create location configuration */
 NULL
                           /* merge location configuration */
};
```

静态 ngx_http_module_t 结构体,包含很多函数引用,用来创建 3 个部分的配置和合并配置。一般结构体命名为 ngx_http_<module name>_module_ctx。这些函数引用包括:

```
preconfiguration——在读入配置前调用;
```

postconfiguration——在读入配置后调用;

create main configuration——在创建全局部分配置时调用(比如,用来分配空间和设置默认值);

init main configuration——在初始化全局部分的配置时调用(比如,把原来的默认值用nginx.conf 读到的值覆盖);

create server configuration——在创建虚拟主机部分的配置时调用;

merge server configuration——与全局部分配置合并时调用;

create location configuration——创建位置部分的配置时调用;

merge location configuration——与主机部分配置合并时调用。

这些函数参数不同,依赖于它们的功能。代码 8-5 是这个结构体的定义,摘自http/ngx_http_config.h,你可以看到属性各不相同的回调函数:

代码 8-5

```
typedef struct {
   ngx_int_t (*preconfiguration)(ngx_conf_t *cf);
              (*postconfiguration)(ngx_conf_t *cf);
   ngx_int_t
   void
            *(*create_main_conf)(ngx_conf_t *cf);
   char
            *(*init_main_conf)(ngx_conf_t *cf, void *conf);
   void
            *(*create_srv_conf)(ngx_conf_t *cf);
            *(*merge_srv_conf)(ngx_conf_t *cf, void *prev, void *conf);
   char
   void
            *(*create_loc_conf)(ngx_conf_t *cf);
   char
            *(*merge_loc_conf)(ngx_conf_t *cf, void *prev, void *conf);
```

如果不用某些函数,可以设定为 NULL, Nginx 会剔除它。

(4) ngx_module_t 定义结构体 ngx_http_hello_world_module, 如代码 8-6 所示。

```
ngx_module_t ngx_http_hello_world_module = {
  NGX_MODULE_V1,
  &ngx_http_hello_world_module_ctx, /* module context */
  ngx_http_hello_world_commands, /* module directives */
  NGX_HTTP_MODULE, /* module type */
  NULL, /* init master */
  NULL, /* init module */
  NULL, /* init process */
```

这个结构体变量命名为 ngx_http_<module name>_module。它包含有模块的主要内容和指令的执行部分,也有一些回调函数(退出线程、退出进程,等等)。这个模块的定义是把数据处理关联到特定模块的关键。

(5) 回调函数 ngx_http_hello_world, 分为两步,第一步获得这个 Location 位置配置的"核心"结构体,然后为它分配一个处理函数 ngx_http_hello_world_handler,如代码 8-7 所示。

代码 8-7

```
static char *ngx_http_hello_world(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
{
    ngx_http_core_loc_conf_t *clcf;

    clcf = ngx_http_conf_get_module_loc_conf(cf, ngx_http_core_module);
    clcf->handler = ngx_http_hello_world_handler;

    return NGX_CONF_OK;
}
```

(6) 处理函数 ngx_http_hello_world_handler, 也是 Hello World 模块的核心部分。参数 ngx_http_request_t *r,可以让我们访问到客户端的头部和不久要发送的回复头部,包含两个成员: r->headers_in 和 r->headers_out。

b->pos = ngx_hello_world;即为要输出的内容, ngx_hello_world 的内容就是之前通过 static u_char ngx_hello_world[] = "hello world";语句定义的用于输出给客户端浏览器的字符串 "hello world",如代码 8-8 所示。

```
static ngx_int_t ngx_http_hello_world_handler(ngx_http_request_t *r)
{
   ngx_buf_t    *b;
   ngx_chain_t    out;

   r->headers_out.content_type.len = sizeof("text/plain") - 1;
   r->headers_out.content_type.data = (u_char *) "text/plain";

   b = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(ngx_buf_t));

   out.buf = b;
   out.next = NULL;
```



```
b->pos = ngx_hello_world;
b->last = ngx_hello_world + sizeof(ngx_hello_world);
b->memory = 1;
b->last_buf = 1;

r->headers_out.status = NGX_HTTP_OK;
r->headers_out.content_length_n = sizeof(ngx_hello_world);
ngx_http_send_header(r);

return ngx_http_output_filter(r, &out);
}
```

通过以上内容,相信您已经掌握了如何编写一个简单的 Nginx 模块。Nginx 的模块开发涉及的内容非常广,编写更为复杂的 Nginx 模块,不是本书的重点所在。如果您感兴趣,可以参阅 Evan Miller 编写的《Evan Miller's Guide to Nginx Module Development》(http://www.evanmiller.org/nginx-modules-guide.html) 获取更多的信息。