게임프로그래밍


게임 서버

박종승

Dept. of CSE, Incheon Nat. Univ. jong@inu.ac.kr http://ecl.inu.ac.kr

목차

• 게임서버



온라인 게임의 역사

- 텍스트 기반 MUD
 - 1978 머드(MUD; Multi-User Dungeon)
 - 1978년 영국 Essex 대학의 학생
 - 국내: '단군의 땅'(1994),...
- 그래픽 기반 MUD
 - 1985 Habitat
 - 국내: '바람의 나라'(1996),...




Habitat



바람의 나라



MUD



단군의 땅

온라인 게임의 역사

- MMO 게임으로 발전 끊임없는 세계
 - 1992: 'Neverwinter Nights' (1991)
 - MMORPG: 'Ultima Online' (1997),
 - 국내: '바람의 나라'(1996), 리니지(1998)
- 현재
 - Aion(2008-), World of Warcraft(2004-),
 - Star Wars: The Old Republic(2011),



Neverwinter Nights



Ultima Online



리니지



World of Warcraft



Star Wars: The Old Republic(2011)

TCP/IP 프로토콜

- TCP/IP 프로토콜
 - 가장 널리 사용되는 데이터 통신 규약
 - 두 컴퓨터간의 안정된 데이터 전송을 지원
 - 포트번호
 - 전체: 0~65,535
 - 공인 기관 관할: 1~1,023
 - 운영체제 관할: 1,024~5,000
 - 운영체제가 임시로 사용 가능: 49,152~
 - 응용프로그램 사용 가능: 5,001~49,151
 - TCP/IP의 사용을 위한 API
 - TCP/IP 프로토콜을 지원하는 API: Socket, Winsock, MacTCP 등
 - Winsock : 윈도우 환경에서의 소켓 API

소켓

- 소켓(socket)
 - 통신 종단의 추상적인 표현
 - 파일 입출력과 같은 공통된 입출력 방법으로 작동함
- 소켓의 역사
 - 1983년 BSD Unix 4.2에 최초로 추가됨
 - Berkeley 소켓 또는 BSD 소켓일고 하며 소켓의 표준으로 간주함
 - 윈속: 1.0(1992), 1.1(1993), 2.0(1994), 2.1(1996), 2.2(1996), 2.2.2(1997)
- 윈속(Winsock) API
 - 소켓 API는 윈도우 SDK에 포함되어 배포됨
 - Berkeley 소켓 표준 함수들 + 윈도우 추가함수들(WSA로 시작)
 - 현재 버전 2.2.x

소켓 사용 준비


- 소켓 프로그래밍 준비
 - 헤더 파일: winsock2.h
 - 링크 파일: ws2_32.lib
 - DLL 파일: ws2_32.dll
- 초기화와 종료
 - 윈속 DLL의 사용을 위한 초기화 : WSAStartup()

WSADATA wsaData; WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData);

- 윈속 DLL의 사용 종료 : WSACleanup()WSACleanup();

소켓 사용 준비

• 소켓 응용프로그램의 수행 절차



[그림 16-1] 소켓 함수 호출 절차.

서버에서의 소켓 생성, 바인딩

- 소켓 생성: socket()
 - SOCKET socket(int af, int type, int protocol);
 - af: AF_INET (IPv4) 또는 AF_INET6 (IPv6)
 - type: SOCK_STREAM (TCP) 또는 SOCK_DGRAM (UDP)
 - protocol : IPROTO_TCP 또는 IPROTO_UDP
 - 리턴값 : SOCKET(=unsigned int) : 소켓의 번호
 - 예시

SOCKET socketListen = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

- 소켓 바인딩: bind()
 - int bind(SOCKET s, const struct sockaddr* addr, int addrlen);
 - addr : 소켓에 바인딩할 IP 주소와 포트번호
 - 예시

```
sockaddr_in addr;
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_port = htons(27015);
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
bind(socketListen, (struct sockaddr*) &addr, sizeof(serveraddr));
```

서버에서의 접속 기다리기, 종료하기

- 접속을 기다리기: listen()
 - int listen(SOCKET s, int backlog);
 - backlog : 대기하는 연결들의 큐의 최대 길이 (SOMAXCONN)
 - 예시

listen(socketListen, SOMAXCONN);

- 소켓 종료하기: shutdown(), closesocket()
 - int shutdown(SOCKET s, int how);
 - how: SD_SEND, SD_BOTH
 - SD SEND: 상대방에게 FIN 제어비트를 보냄.
 - 상대방은 이 제어비트를 받고 소켓의 반납작업을 진행할 수 있음.
 - int closesocket(SOCKET s);
 - 소켓을 시스템에 반납하기
 - 예시

```
shutdown( socketListen, SD_SEND )
closesocket( socketListen );
```

서버에서의 연결 수락하기, 데이터 주고받기

- 연결을 수락하기: accept()
 - SOCKET accept(SOCKET sListen, struct sockaddr* addr, int* addrlen);
 - addr : 연결을 요청한 상대방 소켓의 주소를 리턴
 - 리턴 : 새로 생성한 소켓 번호
 - 예시

SOCKET socketClient = accept(socketListen, NULL, NULL);

- 데이터 주고받기: recv(), send()
 - int recv(SOCKET sock, char* buf, int len, int flags);
 - int send(SOCKET sock, const char* buf, int len, int flags);
 - buf: 수신된 또는 송신할 데이터를 가지는 버퍼
 - 예시

```
char recvbuf[512];
int numBytesReceived = recv(socketClient, recvbuf, 512, 0);
if (numBytesReceived > 0) {
    send( socketClient, recvbuf, numBytesReceived, 0 );
} else if (numBytesReceived == 0) { /* 연결종료함 */ }
} else { /* 수신에러 */ }
```

에코 - 서버쪽 코드

```
WSADATA wsaData:
                                                                           01.EchoTCP
SOCKET socketListen, socketClient;
struct sockaddr in serverAddr;
::WSAStartup( 0x202, &wsaData );
socketClient = INVALID SOCKET:
socketListen = ::socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP );
if( socketListen == INVALID SOCKET ) {
 printf( "Socket create error !!\n" );
 return;
::memset( &serverAddr, 0, sizeof( serverAddr ) );
serverAddr.sin family
                                 = AF INET;
serverAddr.sin_addr.s_addr
                                 = ::htonl( INADDR_ANY );
serverAddr.sin_port
                                 = ::htons( 8600 );
if ( ::bind( socketListen, ( struct sockaddr* )&serverAddr,
                                 sizeof( serverAddr ) ) == SOCKET ERROR ){
 return false;
if(::listen(socketListen, SOMAXCONN) == SOCKET ERROR){
 return false;
//--next page--
::WSACleanup();
```

에코 - 서버쪽 코드'

```
while (1) {
 if( socketClient == INVALID SOCKET )
   fd set fds:
   struct timeval tv = { 0, 100 }; // 0.1 초
   FD ZERO( &fds );
   FD SET( socketListen, &fds );
   ::select( 0, &fds, 0, 0, &tv );
   if (FD ISSET( socketListen, &fds ))
    struct sockaddr_in fromAddr;
    int size = sizeof( fromAddr );
    socketClient = ::accept( socketListen,
                 ( struct sockaddr* )&fromAddr, &size );
    printf("Accepted a client : %s₩n",
                       ::inet ntoa(fromAddr.sin addr));
 } else{
   char recvBuffer[127];
   int recvBytes;
   recvBytes = ::recv( socketClient, recvBuffer, 127, 0 );
   printf( "%d bytes received : %s₩n", recvBytes, recvBuffer );
   ::send( socketClient, recvBuffer, recvBytes, 0 );
   ::shutdown( socketClient, SD BOTH );
   ::closesocket( socketClient );
   socketClient = INVALID SOCKET;
```

클라이언트 프로그램

- 소켓 생성 : socket() 이전과 동일
- 서버 연결 : connect()
 - int connect(SOCKET s, const struct sockaddr* name, int namelen);
 - 소켓 생성 후에 바로 connect() 함수를 호출
 - addr : 연결하고자 하는 상대방 소켓의 주소
 - 예시

```
sockaddr_in addr;
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_port = htons(27015);
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
connect( socketConnect, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr) );
```

- 연결된 후에는 send(),recv() 사용 이전과 동일
- 소켓 반납은 shutdown(), closesocket() 사용 이전과 동일

에코 - 클라이언트쪽 코드

```
WSADATA wsaData;
SOCKET socketConnect;
struct sockaddr in serverAddr;
::WSAStartup( 0x202, &wsaData );
socketConnect = ::socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP );
if ( socketConnect == INVALID_SOCKET ) return false;
::memset( &serverAddr, 0, sizeof( serverAddr ) );
serverAddr.sin_family = AF_INET;
serverAddr.sin_addr.s_addr = ::inet_addr( "127.0.0.1" );
serverAddr.sin_port = ::htons( 8600 );
if ( ::connect( socketConnect, ( struct sockaddr* )&serverAddr,
serverAddr.sin family
                                         = AF INET;
              sizeof( serverAddr ) ) == SOCKET ERROR )
  return false:
char sendBuffer[127] = "Test client message...", recvBuffer[127];
int sentBytes, recvBytes;
sentBytes = ::send('socketConnect, sendBuffer,
              ::strlen(`sendBuffer ) + '1, 0 );
printf( "%d bytes sent.\n", sentBytes );
recvBytes = ::recv( socketConnect, recvBuffer, 127, 0 );
printf( "%d bytes Received\n%s\n", recvBytes, recvBuffer );
::shutdown( socketConnect, SD_BOTH );
::closesocket( socketConnect );
::WSACleanup();
```

UDP를 사용하는 서버 및 클라이언트 프로그램

- UDP에서는 소켓을 생성하고 바로 데이터를 송수신함
 - listen(),accept(),connect() 함수를 사용하지 않음
- 소켓의 생성과 바인딩 : socket(), bind()
 - type : SOCK_DGRAM
 - protocol : IPROTO_UDP
- 데이터의 송수신 : sendto(), recvfrom()
 - sendto()에서 수신자를 지정해야 함
 - recvfrom()은 송신자와 무관하게 수신됨.
 - 수신 후에 송신자를 알 수 있음

에코 - 서버쪽 코드

```
WSADATA wsaData;
SOCKET listenSocket:
struct sockaddr_in echoServerAddr, echoClientAddr;
char echoBuffer[ECHOMAX];
int receiveSize, clientAddrLen;
::WSAStartup( 0x202, &wsaData );
listenSocket = ::socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP );
if( listenSocket == INVALID_SOCKET ) return;
::memset( &echoServerAddr, 0, sizeof( echoServerAddr ) );
echoServerAddr.sin_family
                                              = AF INET:
echoServerAddr.sin_addr.ś_addr = ::htonl( INADDR ANY );
echoServerAddr.sin_port
                                              = ::htons( 8599 );
::bind( listenSocket, ( struct sockaddr* )&echoServerAddr,
           sizeof( echoServerAddr ) ) :
while(1)
 clientAddrLen = sizeof( echoClientAddr );
 receiveSize = ::recvfrom( listenSocket, echoBuffer, ECHOMAX, 0,
            struct_sockaddr* )&echoClientAddr, &clientAddrLen );
 if( receiveSize < 0 ) continué;
 printf( "Handling client - %s\nothing bytes : %s",
           ::inet ňtoa( echoClientAddr.sin addr ),
                       receiveSize, echoBuffer );
 break;
::shutdown( listenSocket, SD_BOTH );
::closesocket( listenSocket );
::WSACleanup();
```

02.EchoUDP

에코 - 클라이언트쪽 코드

```
::WSAStartup( 0x202, &wsaData );
socketValue = ::socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP );
if( socketValue == INVALID_SOCKET ) return false;
::memset( &echoServerAddr, 0, sizeof( echoServerAddr_) );
                                                 = AF INET;
echoServerAddr.sin_family
echoServerAddr.sin_addr.ś_addr = ::inet_addr( "127.0.0.1" );
echoServerAddr.sin_port
                                                 =`::htons( 8599 );
echoStringLen = ::strlen( echoString ) + 1;
if( ::sendto( socketValue, echoString, echoStringLen, 0, ( struct sockaddr* )&echoServerAddr,
            sizeof( echoServerAddr ) ) != echoStringLen )
 return;
fromSize = sizeof( fromAddr );
if( ( recvStringLen`= ::recvfrom( socketValue, echoBuffer,
            ECHOMAX, 0, ( struct sockaddr* )&fromAddr,
            &fromSize'))'!= echoStringLen)
 return;
if( echoServerAddr.sin_addr.s_addr != fromAddr.sin_addr.s_addr ){
 printf( "Received a packet from unknown source." );
 return;
echoBuffer[recvStringLen] = '\H0';
printf( "Received %d bytes : %s", recvStringLen, echoBuffer );
::shutdown( socketValue, SD_BOTH );
::closesocket( socketValue );
::WSACleanup();
```

Connected UDP

- A UDP socket can be used in a call to connect()
- This simply tells the OS the address of the peer.
 - No handshake is made to establish that the peer exists.
 - No data of any kind is sent on the network as a result of calling connect() on a UDP socket.
- Once a UDP socket is connected:
 - can use sendto() with a null destination address
 - can use write() and send()
 - can use read() and recv()
 - only datagrams from the peer will be returned.

다중스레딩

- 다중스레딩
 - 스레드 생성 함수 : CreateThread()
 - 스레드 생성 시에 실행할 함수를 지정함
 - 스레드를 생성하는 함수
 - 메인 스레드의 빠른 종료를 금지시켜야 함 : WaitForMultipleObjects()
- 참고
 - 대기 함수: WaitForSingleObject(), WaitForMultipleObjects()
 - Thread 뿐만 아니라 Process, Event, Mutex, Semaphore 등에서도 사용됨

스레드 예제

```
DWORD __stdcall ThreadRunner( LPVOID parameter )
                                                                       03.MultiThreading
 int* argument;
 int count=3;
 argument = ( int* )parameter;
 while (count-\rightarrow 0')
   printf( "I'm %d Thread !!\n", *argument );
 return 0;
void main()
 HANDLE handleThread[5];
 int array[5] = \{ 0, \}, i;
 for (i = 0; i < 5; i++) {
   array[i] = i;
   handleThread[i] = ::CreateThread(0, 0, ThreadRunner, &array[i], 0, 0);
 for (i = 0; i < 5; i++)
   printf( "I'm Main thread !!₩n" );
   ::WaitForMultipleObjects(5, handleThread, TRUE, INFINITE);
```

스레드 관리

- 스레드 클래스와 스레드 관리 클래스
 - Thread : 스레드의 쉬운 구현을 위한 스레드 기반 클래스
 - run(): 스레드가 담당해야 할 응용에 따른 작업들을 수행
 - begin(): ThreadManager::spawn()을 호출함
 - ThreadManager : Thread 객체들을 관리하는 클래스
 - Thread 객체의 생성, 소멸을 담당함
 - spawn(): 스레드를 생성하고 Thread::run()을 호출함
 - join() : 모든 스레드가 종료되기를 기다림

스레드 동기화

• 스레드 동기화 : 임계구역에 대한 동기화 처리

04.Synchronization

- CriticalSection
- Event
- Mutex
- Semaphore
- Problems in synchronization
 - Dead lock
 - Bottleneck

비동기식 입출력

- 입출력 방식
 - 동기식: 입출력 함수를 호출하면 작업이 완료될 때까지 리턴하지 않음
 - 비동기식: 입출력 함수의 호출 시에 바로 리턴
 - 다른 일들을 할 수 있음
 - 입출력과 관련된 일을 별도의 전담 스레드가 맡는 방식의 구현이 가능
- 비동기식 입출력
 - 윈도우 : 비동기식 입출력 기능
 - 중첩된 입출력(overlapped I/O)으로 제공함
 - Driver가 알아서 처리하고, 사용자에게 IO가 종료되었음을 알려줌
 - 중첩된 입출력을 지원하는 함수들
 - 파일 입출력을 위한 ReadFile(), WriteFile() 함수들
 - 소켓 입출력을 위한 WSASend(), WSARecv() 함수들

비동기식 입출력의 구현

- 비동기식 입출력의 구현
 - 완료 이벤트를 어떻게 확인하는가에 따라서 달라짐
 - 가장 단순한 방법: 입출력이 완료될 때까지 상태를 반복해서 확인
 - 확인을 위한 함수: WSAGetOverlappedResult()
 - 더 나은 방법: 특정 이벤트가 발생될 때까지 대기
 - 이벤트를 대기하는 함수: WaitForSingleObject(), WaitForMultipleObjects()
 - 가장 세련된 방법: 입출력 완료포트
 - IOCP; Input/Output Completion Port
 - 입출력 완료포트 = 하나의 이벤트 통지 큐
 - 여러 입출력 핸들들에서 발생되는 완료 이벤트들을 큐로 관리함
 - 포트의 생성: CreateloCompletionPort()
 - 이벤트 큐의 확인: GetQueuedCompletionStatus()

입출력 완료포트

• 완료포트 핸들의 생성

05.IOCP

- CreateloCompletionPort() 인자값을 NULL로
- 입출력 핸들 만들기, 제거
 - CreateFile(), CloseHandle()
 - 스켓의 경우 CreateFile() 대신 socket(),accept()
- 입출력 핸들 등록하기
 - CreateloCompletionPort() 인자값에 완료포트 핸들을 지정함
- 데이터 읽기와 쓰기
 - ReadFile(),WriteFile()
 - 스켓의 경우 recv(),send() 대신 ReadFile(),WriteFile()
- 완료 정보 얻기
 - GetQueuedCompletionStatus()

게임 패킷

Client-Server Functions

InitializationClient, Sever

RenderingClient

User InteractionClient

NetworkingClient, Server

– A.I. Calculation for NPC– Client, Server

Physics, Math., Script interpreter, etc

Scene Graph UpdateClient, Server

Position, Score, Status, Items, etc.


- Dependent on Game Design
- Bandwidth-Efficiency-Implementation Tradeoff
- Server cluster
 - Patch(update), Authentication(login), Lobby, Game, DB, Synch ...

패킷 디자인

- Packet Protocol Design
 - Length+Header+Data
 - Unable to handle damaged Multiple packets
 - Malicious usage makes "Segment Fault" Core dump
 - Length+Header+Data+Ending
 - Length+Header+Data+Check+Ending
 - Multiple of 4 bytes
 - Encryption
- Principles
 - Reliability robust
 - Efficiency save bandwidth
 - Meaningful
 - Expandable

패킷 클래스의 정의

- 패킷 클래스 : Packet
 - 하나의 패킷을 표현
- 패킷의 정의 : 헤더, 몸체
 - 바이트버퍼 : packBuffer
- 클래스 포인터 변수들
 - 헤더: 패킷의 타입 ID와 몸체의 길이
 - posTypeID, posBodyLength
 - 몸체의 시작, 끝, 읽기, 쓰기 위치
 - posBody, posEnd, posRead, posWrite
- 패킷 데이터 읽기 및 쓰기
 - writeData()
 - readData()



패킷 클래스 예제

```
06.PacketTester
//Packet.h
class Packet{
private:
          UCHAR packetBuffer[PACKETBUFFERSIZE];
          // 위치포인터들.
          USHORT* posTypeID; //헤더의packet Type ID.
          USHORT* posBodyLength; //헤더의packet body의length.
          UCHAR* posBody; //몸체시작위치.
          UCHAR* posEnd; //몸체끝위치.
          UCHAR* posRead;
          UCHAR* posWrite;
public:
          Packet(WORD typeID);
          void clear();
          void setTypeID(USHORT typeID) { *posTypeID = typeID; }
          USHORT getTypeID() { return *posTypeID; }
          USHORT getBodyLength() { return *posBodyLength; }
          int getPacketLength() { return (*posBodyLength + PACKETHEADERSIZE); }
          UCHAR* getPacketBuffer() { return packetBuffer; }
          void readData(void* buffer, int size);
          void writeData(void* buffer, int size);
};
```

클라이언트 프로그램의 구현

- 클라이언트 소켓 클래스 : ClientSocket
 - 구현이 단순함
- 윈속의 초기화와 종료
 - WSAStartup(), WSACleanup()
- 이벤트 처리
 - 자신의 데이터 통신만을 처리하면 되므로 간단한 방법 사용
 - WSAEVENT 구조체를 사용한 이벤트 방식
 - WSACreateEvent(), WSACloseEvent()
 - WSAEventSelect()
 - 네트워크 이벤트 상수 심볼 : FD_XXX
 - » FD_READ, FD_WRITE, FD_ACCEPT, FD_CONNECT, FD_CLOSE
 - WSAEnumNetworkEvents()
 - WSANETWORKEVENTS
- 소켓 통신
 - socket(), connect(), shutdown(), closesocket()

클라이언트 프로그램의 구현'

- 비블로킹 모드로 지정하기
 - WSAAsyncSelect()
- 소켓 입출력
 - FD_READ 이벤트가 발생하면 ReadFile() 호출
 - 패킷 데이터를 읽어오도록 함
 - 송신이 필요하면 WriteFile() 호출
 - 송신이 완료되면 FD_WRITE 이벤트가 발생함
- 전체적인 흐름
 - 메인 함수 : ClientSocket::selectEvent()를 반복해서 호출함
 - selectEvent(): 수신 이벤트 완료시에 onReceive()를 호출함
 - onReceive(): 메인 함수의 parsePacket() 함수를 호출함
 - parsePacket(): 패킷의 ID에 따라서 해당하는 패킷 처리 함수를 호출함
 - 패킷 처리 함수 : 응용에 따라 패킷 데이터를 처리하고,
 - ClientSocket::sendPacket()를 호출하여 새로운 패킷을 서버로 보냄

서버 프로그램의 구현

- 클래스들
 - 서버 메인프로그램
 - Accepter : 클라이언트와의 연결 수락을 담당
 - ServerSocket : 서버 소켓의 기능을 담당
 - SessionManager : 서버의 모든 세션들을 관리하는 세션 관리자
 - Session : 한 클라이언트와의 연결에 대한 접속 제어 및 패킷 송수신
 - 응용에 따라 구현이 달라질 수 있음
 - CompletionHandler : 완료포트를 사용한 비동기 통신
 - WorkerThread : 소켓의 이벤트들을 처리하는 일꾼 스레드
- 서버 메인 프로그램
 - Accepter::initialize()
 - CompletionHandler::initialize()
 - ThreadManager::join()

서버 프로그램의 구현'

- Accepter
 - 클라이언트와의 연결 수락을 담당
 - 독립된 단일 스레드로 동작
 - initialize()
 - ServerSocket::initialize()
 - 자신의 스레드를 생성하고 실행을 시작함. 다음을 반복함
 - ServerSocket::acceptConnection()
 - 접속되면, SessionManager::createSession()
- SessionManager
 - createSession()
 - Session::onCreate()
- CompletionHandler
 - 정해진 개수의 WorkerThread를 생성함

서버 프로그램의 구현"

- WorkerThread
 - 통신에 있어서의 이벤트들을 처리함
 - 반복적으로 완료 큐를 감시하고, 완료 이벤트를 처리함
 - 연결 종료 : SessionManager::removeSession()
 - 송수신 : Session::dispatch()
 - 송수신 완료 사실을 통지함
- Session
 - onCreate()
 - 세션이 생성된 후에 가장 먼저 해야 할 일을 수행
 - 연결된 클라이언트에게 연결 접속의 성공을 알림
 - dispatch()
 - 수신된 패킷을 인자로 parsePacket()을 호출
 - parsePacket()
 - 수신된 패킷을 보고 이에 따른 답장 패킷을 보냄

예제

07.NetworkModule