Лабораторная работа № 3. Измерение и тестирование пропускной способности сети. Воспроизводимый эксперимент

3.1. Цель работы

Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

3.2. Предварительные сведения

3.2.1. API Mininet

Application Programming Interface (API) — программный интерфейс приложения, или интерфейс программирования приложений) представляет собой специальный протокол для взаимодействия компьютерных программ, который позволяет использовать функции одного приложения внутри другого.

API Mininet построен на трех основных уровнях:

- Низкоуровневый API состоит из базовых узлов и классов ссылок (таких как Host, Switch, Link и их подклассы), которые на самом деле могут быть созданы по отдельности и использоваться для создания сети, но это немного громоздко.
- API среднего уровня добавляет объект Mininet, который служит контейнером для узлов и ссылок. Он предоставляет ряд методов (addHost(), addSwitch(), addLink()) для добавления узлов и ссылок в сеть, а также настройки сети, запуска и завершения работы (start(), stop()).
- Высокоуровневый API добавляет абстракцию шаблона топологии (класс Торо), который предоставляет возможность создавать повторно используемые параметризованные шаблоны топологии. Эти шаблоны можно передать команде mn (через параметр --custom) и использовать из командной строки.

Низкоуровневый API используется, когда требуется управлять узлами и коммутаторами напрямую. API среднего уровня применяют при запуске и остановке сети (в частности используется класс Mininet).

Полноценные сети могут быть созданы с использованием любого из уровней API, но обычно для создания сетей выбирают либо API среднего уровня (например, Mininet.add*()), либо API высокого уровня (Торо. add*()).

3.2.2. Примеры API Mininet

Пример сценария низкоуровневого АРІ с описанием узлов и связывающих их сетевых соединений:

```
h1 = Host('h1')
    h2 = Host('h2')
2
   s1 = OVSSwitch( 's1', inNamespace=False )
3
    c0 = Controller( 'c0', inNamespace=False )
4
    Link( h1, s1 )
    Link( h2, s1 )
   h1.setIP( '10.1/8' )
7
   h2.setIP( '10.2/8' )
    c0.start()
    s1.start( [ c0 ] )
10
   print( h1.cmd( 'ping -c1', h2.IP() ) )
11
   s1.stop()
12
    c0.stop()
13
```

Пример сценария АРІ среднего уровня с описанием сетевого объекта:

```
net = Mininet()
    h1 = net.addHost( 'h1' )
2
   h2 = net.addHost( 'h2' )
3
    s1 = net.addSwitch( 's1' )
4
    c0 = net.addController( 'c0' )
5
   net.addLink( h1, s1 )
6
   net.addLink( h2, s1 )
7
   net.start()
8
   print( h1.cmd( 'ping -c1', h2.IP() ) )
9
    CLI( net )
10
   net.stop()
11
```

Пример АРІ высокого уровня с шаблоном топологии:

```
class SingleSwitchTopo( Topo ):
1
        "Single Switch Topology"
2
        def build( self, count=1 ):
            hosts = [ self.addHost( 'h%d' % i )
                       for i in range( 1, count + 1 ) ]
5
            s1 = self.addSwitch( 's1' )
            for h in hosts:
                self.addLink( h, s1 )
8
q
   net = Mininet( topo=SingleSwitchTopo( 3 ) )
10
   net.start()
11
    CLI( net )
12
   net.stop()
13
```

API среднего уровня на самом деле является самым простым и лаконичным для этого примера, поскольку не требует создания класса топологии. API низкого и среднего уровня являются гибкими и мощными, но могут быть менее удобными для повторного использования по сравнению с высокоуровневым API Торо и шаблонами топологии.

3.3. Задание

- Воспроизвести посредством API Mininet эксперименты по измерению пропускной способности с помощью iPerf3.
- 2. Построить графики по проведённому эксперименту.

3.4. Последовательность выполнения работы

- 1. С помощью API Mininet создайте простейшую топологию сети, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8:
 - В каталоге /work/lab_iperf3 для работы над проектом создайте подкаталог lab_iperf3_topo и скопируйте в него файл с примером скрипта mininet/examples/emptynet.py, описывающего стандартную простую топологию сети mininet:

```
cd ~/work/lab_iperf3
mkdir lab_iperf3_topo
cd ~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo
cp ~/mininet/examples/emptynet.py
~ ~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo
mv emptynet.py lab_iperf3_topo.py
```

- Изучите содержание скрипта lab_iperf3_topo.py:

```
#!/usr/bin/env python

"""

Simple topology
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info

def emptyNet():

"Create an empty network and add nodes to it."
```

```
net = Mininet( controller=Controller,
16
        info( '*** Adding controller\n' )
        net.addController( 'c0' )
19
20
        info( '*** Adding hosts\n' )
        h1 = net.addHost('h1', ip='10.0.0.1')
        h2 = net.addHost('h2', ip='10.0.0.2')
23
24
        info( '*** Adding switch\n' )
        s3 = net.addSwitch( 's3')
27
        info( '*** Creating links\n' )
28
        net.addLink( h1, s3 )
        net.addLink( h2, s3 )
30
31
        info( '*** Starting network\n')
32
        net.start()
34
        info( '*** Running CLI\n' )
35
        CLI( net )
        info( '*** Stopping network' )
38
        net.stop()
39
40
    if __name__ == '__main__':
        setLogLevel( 'info' )
42
        emptyNet()
43
44
```

Основные элементы:

- addSwitch(): добавляет коммутатор в топологию и возвращает имя коммутатора;
- ddHost(): добавляет хост в топологию и возвращает имя хоста;
- addLink(): добавляет двунаправленную ссылку в топологию (и возвращает ключ ссылки; ссылки в Mininet являются двунаправленными, если не указано иное);
- Mininet: основной класс для создания и управления сетью;
- start(): запускает сеть;
- pingAll(): проверяет подключение, пытаясь заставить все узлы пинговать друг друга;
- stop(): останавливает сеть;
- net.hosts: все хосты в сети;
- dumpNodeConnections(): сбрасывает подключения к/от набора узлов;

- setLogLevel('info' | 'debug' | 'output'): устанавливает уровень вывода Mininet по умолчанию; рекомендуется info.
- Запустите скрипт создания топологии lab_iperf3_topo.py:

```
sudo python lab_iperf3_topo.py
```

 После отработки скрипта посмотрите элементы топологии и завершите работу mininet:

```
mininet> net
mininet> links
mininet> dump
mininet> exit
```

2. Внесите в скрипт lab_iperf3_topo.py изменение, позволяющее вывести на экран информацию о хосте h1, а именно имя хоста, его IP-адрес, MAC-адрес. Для этого после строки, задающей старт работы сети, добавьте строку:

```
print( "Host", h1.name, "has IP address", h1.IP(), "and Gaddress", h1.MAC() )
```

Здесь:

- IP() возвращает IP-адрес хоста или определенного интерфейса;
- МАС() возвращает МАС-адрес хоста или определенного интерфейса.
- 3. Проверьте корректность отработки изменённого скрипта.
- 4. Измените скрипт lab_iperf3_topo.py так, чтобы на экран выводилась информация об имени, IP-адресе и MAC-адресе обоих хостов сети. Проверьте корректность отработки изменённого скрипта.
- 5. Mininet предоставляет функции ограничения производительности и изоляции с помощью классов CPULimitedHost и TCLink. Добавьте в скрипт настройки параметров производительности:
 - Сделайте копию скрипта lab iperf3 topo.py:

```
cp lab_iperf3_topo.py lab_iperf3_topo2.py
```

 В начале скрипта lab_iperf3_topo2.py добавьте записи об импорте классов CPULimitedHost и TCLink:

```
from mininet.node import CPULimitedHost
from mininet.link import TCLink
...
```

 В скрипте lab_iperf3_topo2.ру измените строку описания сети, указав на использование ограничения производительности и изоляции:

```
net = Mininet( controller=Controller,

→ waitConnected=True, host = CPULimitedHost, link =

→ TCLink )
```

В скрипте lab_iperf3_topo2.ру измените функцию задания параметров виртуального хоста h1, указав, что ему будет выделено 50% от общих ресурсов процессора системы:

```
1 ...

2 h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1', cpu=50 )

3 ...
```

- Аналогичным образом для хоста h2 задайте долю выделения ресурсов процессора в 45%.
- В скрипте lab_iperf3_topo2.py измените функцию параметров соединения между хостом h1 и коммутатором s3:

```
net.addLink( h1, s3, bw=10, delay='5ms',
max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True )
...
```

Здесь добавляется двунаправленный канал с характеристиками пропускной способности, задержки и потерь:

- параметр пропускной способности (bw) выражается числом в Мбит;
- задержка (delay) выражается в виде строки с заданными единицами измерения (например, 5ms, 100us, 1s);
- потери (loss) выражаются в процентах (от 0 до 100);
- параметр максимального значения очереди (max_queue_size) выражается в пакетах:
- параметр use_htb указывает на использование ограничителя интенсивности входящего потока *Hierarchical Token Bucket (HTB)*.
- Запустите на отработку сначала скрипт lab_iperf3_topo2.py, затем lab_iperf3_topo.py и сравните результат.
- 6. Постройте графики по проводимому эксперименту:
 - Сделайте копию скрипта lab_iperf3_topo2.py и поместите его в подкаталог iperf:

- В начале скрипта lab iperf3.py добавьте запись

```
1    ...
2    import time
5    ...
```

- Измените код в скрипте lab iperf3.pv так, чтобы:
 - на хостах не было ограничения по использованию ресурсов процессора;
 - каналы между хостами и коммутатором были по 100 Мбит/с с задержкой 75 мс, без потерь, без использования ограничителей пропускной способности и максимального размера очереди.
- После функции старта сети опишите запуск на хосте h2 сервера iPerf3, а на хосте h1 запуск с задержкой в 10 секунд клиента iPerf3 с экспортом результатов в JSON-файл, закомментируйте строки, отвечающие за запуск CLI-интерфейса:

- В отчёте поясните синтаксис вызова iPerf3, заданный в скрипте.
- Запустите на отработку скрипт lab iperf3.py:

```
sudo python lab_iperf3.py
```

- Постройте графики из получившегося JSON-файла:

```
plot_iperf.sh iperf_result.json
```

- Cоздайте Makefile для проведения всего эксперимента:

```
touch Makefile
```

 В Makefile пропишите запуск скрипта эксперимента, построение графиков и очистку каталога от результатов:

- Проверьте корректность отработки Makefile:

```
make clean make
```

7. Завершите соединение с виртуальной машиной mininet и выключите её.

3.5. Содержание отчёта

- 1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
- 2. Формулировка задания работы.
- 3. Описание результатов выполнения задания:
 - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение работы;
 - подробное описание настроек служб в соответствии с заданием;
 - результаты проверки корректности настроек служб в соответствии с заданием (подтверждённые скриншотами);
 - листинги (исходный код) программ (если они есть);
 - результаты выполнения программ (текст, графики или снимки экрана в зависимости от задания).
- 4. Выводы, согласованные с заданием работы.